



Software zum Erstellen von Bildstildateien

Picture Style Editor




Ver. 1.22

Bedienungsanleitung

● Inhalt dieser Bedienungsanleitung

- PSE steht für Picture Style Editor.
- Die in den Beispielen dieses Handbuchs verwendeten Bildschirmabbildungen stammen aus Windows 7.
- ► zeigt den Auswahlvorgang für das Menü an. (Beispiel: Menü [Datei] ► [Beenden].)
- Eckige Klammern werden zur Darstellung von Elementen wie den auf dem Bildschirm angezeigten Namen von Fenstern und Schaltflächen verwendet.
- Text innerhalb von < > weist auf eine Taste auf der Tastatur hin.
- S.** weist auf eine Referenzseite hin. Durch Anklicken wechseln Sie zur relevanten Seite.
-  : Kennzeichnet Informationen, die Sie vor der Verwendung lesen sollten.
-  : Kennzeichnet zusätzliche, möglicherweise hilfreiche Informationen.

● Wechseln zwischen Seiten

- Klicken Sie auf die Pfeile in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
 -  : nächste Seite
 -  : vorherige Seite
 -  : zu einer zuvor angezeigten Seite zurückkehren
- Klicken Sie auf die Überschriften auf der rechten Seite des Bildschirms, um die Inhaltsseite dieser Überschrift anzuzeigen. Klicken Sie auf das gewünschte Element im Inhaltsverzeichnis, um zur entsprechenden Seite zu gelangen.

Einleitung

Picture Style Editor (im Folgenden PSE) ist eine Software, mit der Sie einen Bildstil entsprechend Ihrer eindeutigen Bildeigenschaften bearbeiten und die bearbeiteten Ergebnisse als ursprüngliche Bildstildateien speichern können.

Was ist eine Bildstildatei?

Eine Bildstildatei (Dateierweiterung „.PF2“ oder „.PF3“) ist eine erweiterte Funktion eines Bildstils. Sie unterscheidet sich von den acht voreingestellten Bildstilen (Auto, Standard, Porträt, Landschaft, Feindetail, Neutral, Natürlich und Monochrom) und bietet Bildeigenschaften, die in einer sehr begrenzten Anzahl von Bildern vorliegen.

Sie können Ihren Fotoausdruck weiter erweitern, indem Sie eine Bildstildatei für ein bestimmtes Bild verwenden.

Hauptfunktionen von PSE

Mit PSE können Sie die folgenden Funktionen dafür verwenden, Bildstile entsprechend Ihrer eindeutigen Bildeigenschaften zu bearbeiten und die bearbeiteten Ergebnisse als ursprüngliche Bildstildateien (Dateierweiterung „.PF2“ oder „.PF3“) zu speichern.

- Einen Bildstil auswählen, der als Grundlage für Ihre Bilder verwendet werden soll
 - [Schärfe], [Kontrast], [Farbsättigung] und [Farbton] einstellen
 - Anpassungen einer bestimmten Farbe vornehmen
 - Helligkeit und Kontrast anpassen (Gamma-Eigenschaften)
- Darüber hinaus können Sie Ihre gespeicherten ursprünglichen Bildstildateien auf einer Kamera mit Bildstil-Funktion registrieren und anschließend diese Styles auf Aufnahmen anwenden. Sie können auch mithilfe von Digital Photo Professional (im Folgenden „DPP“) Stile auf RAW-Bilder anwenden.

Farbverwaltung

Verwenden Sie PSE in einer Computerumgebung mit Farbverwaltung.

Legen Sie auch das Profil des verwendeten Monitors und den Farbraum des Beispielbilds fest, das zur Durchführung der Anpassungen usw. im Voreinstellungsfenster verwendet werden soll (S. 20).

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 ^{*1}
Computer	PC mit einem der oben angegebenen vorinstallierten Betriebssysteme (Computer mit Betriebssystem-Upgrades werden nicht unterstützt). * .NET Framework 3.0 oder höher ist erforderlich. ^{*2}
CPU	1,6 GHz Pentium oder höher ^{*3}
RAM	Mind. 1 GB ^{*4}
Anzeige	Bildschirmauflösung: mindestens 1024 × 720 Pixel Farbqualität: mindestens mittlere Qualität (16 Bit)

^{*1} Kompatibel mit 32-Bit-/64-Bit-Systemen für alle Versionen außer Starter Edition

^{*2} .NET Framework ist Software von Microsoft. Sie wird gemeinsam mit PSE installiert.

^{*3} Core 2 Duo oder höher wird empfohlen

^{*4} Für 64-Bit-Systeme von Windows 10, Windows 8.1 oder Windows 7, mind. 2 GB

Besuchen Sie die Canon Website für die aktuellen Systemvoraussetzungen einschließlich unterstützter OS-Versionen.

Beispielbilder zur Anpassung

Mithilfe von PSE können Sie mit EOS-Kameras^{*} (mit Ausnahme von EOS DCS1 und EOS DCS3), PowerShot G7 X Mark II, PowerShot G9 X Mark II und PowerShot G1 X Mark III aufgenommene RAW-Bilder als Beispielbilder für die Anpassung verwenden. Sie können dann die abgeschlossenen Anpassungen als ursprüngliche Bildstildateien speichern.

^{*} Kompatibel mit RAW-Bildern, die mit EOS D6000 oder EOS D2000 aufgenommen bzw. mithilfe von CR2 Converter in RAW-Bilder konvertiert wurden und die Dateierweiterung „.CR2“ haben. Informationen zu CR2 Converter finden Sie auf der Website von Canon.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial



Inhalt

Einleitung	2
Systemvoraussetzungen	2
Beispielbilder zur Anpassung	2
Vorbereiten von Beispielbildern	4
Starten von PSE	4
Öffnen eines Beispielbilds	4
Wichtigste Fenster	5
Hauptfenster	5
Vergrößern eines bestimmten Bildausschnitts	6
Anpassen beim Vergleichen mit dem ursprünglichen Bild	6
Navigationsfenster	7
Einstellen der Warnanzeigen	7
Werkzeugpalette	8
Voranpassen der Bilder	9
Anpassen der Helligkeit	9
Anpassen des Weißabgleichs	9
Grundeinstellungen an Bildeigenschaften vornehmen	10
Auswählen eines Bildstils, der als Grundlage verwendet werden soll	10
Verwenden einer heruntergeladenen Bildstildatei für das Bild	10
Einstellen von Schärfe, Kontrast, Farbsättigung und Farbton	11
Gamma-Eigenschaften für RGB anpassen	11
Farbe anpassen	12

Vornehmen von Feinanpassungen der Farbe	13
Direktes Festlegen der Farbe	16
Festlegen der Farbe am Farbrad	16
Festlegen der Farbe durch Eingeben des Farbwerts	16
Anzeigen der Liste der angepassten Farben und ihrer Funktionen	16
Überlappender Wirkungsbereich von angepassten Farben	16
Löschen einer angepassten Farbe	16
Farbanzeigemodus	17
Gamma-Eigenschaften für Leuchtdichte anpassen	17
Speichern der Anpassungen als Bildstildatei	18
Verwenden einer Bildstildatei	19
Speichern einer Bildstildatei auf der Kamera	19
Verwenden einer Bildstildatei mit DPP	19
Einstellungen	20
Beenden von PSE	20
Referenzmaterial	21
Fehlerbehebung	21
Löschen der Software (Deinstallieren)	21

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial



Vorbereiten von Beispielbildern

PSE nimmt anhand eines Beispielbilds die verschiedenen Anpassungen vor und speichert die angepassten Ergebnisse als ursprüngliche Bildstildatei. Aus diesem Grund muss ein Beispielbild (S. 2), das zu diesem Zweck verwendet werden soll, im Voraus vorbereitet und auf Ihrem Computer gespeichert werden.

Die in PSE vorgenommenen Einstellungen werden als Bildstildatei (S. 18) unabhängig vom Beispielbild gespeichert. Das zur Durchführung der Anpassungen verwendete Beispielbild wird davon überhaupt nicht beeinflusst.

Starten von PSE

Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol [Picture Style Editor].


→ Das Hauptfenster (Beschreibung auf der rechten Seite) wird angezeigt, wenn PSE gestartet wird.

Öffnen eines Beispielbilds

Öffnen Sie ein Beispielbild, und führen Sie als Grundlage verschiedene Anpassungen mit diesem Bild aus.

Möglicherweise wird von PSE, das in EOS Solution Disk Ver. 26 oder höher enthalten ist, Rauschunterdrückung auf die Beispielbilder angewendet.

Ziehen Sie per Drag & Drop ein Beispielbild in das Hauptfenster.



Drag & Drop

- Das Beispielbild wird im Hauptfenster mit den bei der Aufnahme angewendeten Kameraeinstellungen angezeigt.
- Die [Werkzeugpalette] wird angezeigt.



- Wenn Sie mit PSE ein Bild als Beispielbild öffnen, werden die Aufnahmeeinstellungen der Kamera im Bild angezeigt. Die Einstellungen des Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) sind jedoch nicht zu sehen.
- Wenn Sie ein RAW-Bild in DPP anpassen und es anschließend als Beispielbild mit PSE öffnen, werden die in DPP vorgenommenen Anpassungen nicht im Bild angezeigt.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial



Wichtigste Fenster

Hauptfenster

Sie können die Anzeigevergrößerung und die Anzeigemethode usw. des Beispielbilds auswählen.

The screenshot shows the 'Picture Style Editor' window for a Canon image. The main area displays a landscape photo of a mountain range. Various UI elements are labeled with red lines pointing to them:

- Bilddrehung** (um jeweils 90 Grad nach links oder rechts): Points to the rotation buttons at the bottom left of the image area.
- Anzeige des Vergleichs vor und nach der Anpassung (oben/unten geteilt) (S. 6)**: Points to the top half of the image area, which is split vertically to show before and after adjustments.
- Anzeige des Vergleichs vor und nach der Anpassung (links/rechts geteilt) (S. 6)**: Points to the left half of the image area, which is split horizontally to show before and after adjustments.
- Normaler Bildschirm**: Points to the monitor icon in the bottom left toolbar.
- Koordinaten der Cursorposition**: Points to the status bar at the bottom left showing 'X:1864 Y:2038'.
- Farbanzeigemodus (S. 17)**: Points to the 'HSL' label in the status bar.
- Farbwerte für die Cursorposition (vor Anpassung/nach Anpassung/Unterschied zwischen vor und nach Anpassung) (8-Bit-Konvertierung)**: Points to the HSL values '[85, 6, 20] > [85, 6, 20] (0, 0, 0)' in the status bar.
- Anzeige des Arbeitsfarbraums (S. 20)**: Points to the 'Arbeitsfarbraum sRGB' label in the status bar.
- Ansicht für 100 % (tatsächliche Pixelgröße)**: Points to the 'x1' button in the bottom right toolbar.
- Vollbildanzeige**: Points to the full-screen icon in the bottom right toolbar.
- Anzeigevergrößerung (5 Stufen: 12,5 %, 25 %, 50 %, 100 % und 200 %)**: Points to the zoom level '19,5%' and the zoom in/out buttons in the bottom right toolbar.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

**Wichtigste
Fenster**


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen


Referenzmaterial



Vergrößern eines bestimmten Bildausschnitts

Sie können einen bestimmten Bildausschnitt im Hauptfenster auf 100 % vergrößern.

Doppelklicken Sie im Hauptfenster auf den Bildausschnitt, der vergrößert werden soll.




Doppelklicken

- Der entsprechende Bildausschnitt wird auf 100 % vergrößert (tatsächliche Pixelgröße). Wenn Sie etwas warten, wird der Bildausschnitt schärfer angezeigt.
- Zum Ändern der Anzeigeposition ziehen Sie das Bild, oder ziehen Sie die Anzeigeposition des vergrößerten Bilds (S. 7) im Fenster [Navigator].
- Doppelklicken Sie erneut, um zur Vollbildanzeige zurückzukehren.


Anpassen beim Vergleichen mit dem ursprünglichen Bild


Sie können Versionen eines angepassten Bilds vor und nach der Anpassung in demselben Fenster anzeigen und Anpassungen vornehmen, während Sie die Anpassungsergebnisse überprüfen.

Wählen Sie [] oder [] aus.





→ Die Bilder werden geteilt angezeigt (oben und unten oder links und rechts).

[] Anzeige (oben/unten geteilt)



- Das Bild vor der Anpassung wird oben und das Bild nach der Anpassung unten angezeigt.

[] Anzeige (links/rechts geteilt)



- Das Bild vor der Anpassung wird links und das Bild nach der Anpassung rechts angezeigt.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial




Navigationsfenster

Die Anzeigeposition eines Bilds beim Vergrößern im Hauptfenster und das Bildhistogramm können im Navigationsfenster angezeigt werden. Sie können auch Warnanzeigen einstellen, um übermäßige Einstellungen zu vermeiden.

Zeigen Sie das Fenster [Navigator] an.

- Wählen Sie im Menü [Darstellung] ▶ [Navigator] aus.




[Y] im Histogramm zeigt die Leuchtdichte an.

Einstellen der Warnanzeigen

Sie können Warnanzeigen für die Werte Leuchtdichte (Y) und Farbe (RGB) einstellen, was sinnvoll ist, um übermäßige Einstellungen zu vermeiden. Werte für Leuchtdichte und Farbe, die außerhalb des eingestellten Bereichs liegen, werden als Warnanzeigen blinkend in Bildern im Hauptfenster angezeigt.

1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Warnung auf Bildern anzeigen], und wählen Sie [Y] or [RGB] aus.



2 Geben Sie die oberen und unteren Grenzwerte für den Warnbereich ein.

- Werte, die außerhalb des oberen und unteren Grenzbereichs liegen, werden im Bild im Hauptfenster blinkend angezeigt.
- Zum Beenden der Warnanzeigen deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Warnung auf Bildern anzeigen].

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial



Werkzeugpalette

Sie können die Bildeigenschaften der Bildstildatei mithilfe der verschiedenen Funktionen der [Werkzeugpalette] anpassen.


Die mithilfe der [Werkzeugpalette] vorgenommenen Einstellungen werden sofort auf das Bild im Hauptfenster angewendet, sodass Sie die Ergebnisse beim Arbeiten überprüfen können.

Wir empfehlen, die Anpassungen in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen:

- (1) Anpassungen auf der Registerkarte [Grundeinstellung] (S. 10)
- (2) Anpassungen auf der Registerkarte [Sechs Farbachsen] (S. 12)
- (3) Anpassungen auf der Registerkarte [Spezifische Farben] (S. 13)


Registerkarte [Grundeinstellung]

Nehmen Sie die Grundeinstellungen an den Eigenschaften des Bilds vor.




Registerkarte [Sechs Farbachsen]

Nehmen Sie die Farbeinstellungen an den Eigenschaften des Bilds vor.



Registerkarte [Spezifische Farben]

Nehmen Sie Feinanpassungen einer bestimmten Farbskala vor.



Sie können im Menü [Ansicht] ► [Werkzeugpalette] auswählen, um die [Werkzeugpalette] ein- bzw. auszublenden.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial



Voranpassen der Bilder

Für die Anpassung (S. 2) verwendete Beispielbilder, die nicht über die richtige Belichtung bzw. den richtigen Weißabgleich verfügen, können im Fenster [Vorläufige Anpassung] angepasst werden, um deren Helligkeit oder Weißabgleich zu korrigieren.


Beachten Sie jedoch, dass die im Fenster [Vorläufige Anpassung] vorgenommenen Anpassungen lediglich Voranpassungen für die Anpassungen mit der [Werkzeugpalette] (S. 8) sind. Aus diesem Grund werden im Fenster [Vorläufige Anpassung] vorgenommene Anpassungen nicht in der von Ihnen erstellten Bildstildatei gespeichert. Wenn das Beispielbild für die Anpassungen über die richtige Belichtung und den richtigen Weißabgleich verfügt, müssen Sie keine Anpassungen im Fenster [Vorläufige Anpassung] vornehmen.

Anpassen der Helligkeit

1 Wählen Sie im Menü [Extras] ▶ [Vorläufige Anpassung] aus.

- Das Fenster [Vorläufige Anpassung] wird angezeigt.
- Wenn das Fenster [Vorläufige Anpassung] angezeigt wird, wechselt die Anzeige selbst dann zur normalen Anzeige, wenn die Hauptfensteranzeige den Vergleich von Bildern vor und nach der Anpassung zeigt (S. 6).

2 Passen Sie die Helligkeit des Bilds an.





Zum Anpassen nach links oder rechts ziehen

- Die Anpassungen werden auf das Bild angewendet.

Anpassen des Weißabgleichs

Passen Sie den Weißabgleich an.



Weißabgleich per Mausklick
Klicken Sie auf die Schaltfläche [] und anschließend auf eine Stelle, die als Standard für die Farbe Weiß übernommen werden soll.

Schieberegler für Farbtemperatur

Wählen Sie im Listenfeld des Weißabgleichs [Farbtemperatur] aus, und ziehen Sie anschließend den Schieberegler nach links oder rechts.

Den Weißabgleich auswählen

- Die Anpassungen werden auf das Bild angewendet.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial




Grundeinstellungen an Bildeigenschaften vornehmen

Nehmen Sie Grundeinstellungen an den Bildeigenschaften über die Registerkarte [Grundeinstellung] in der [Werkzeugpalette] vor.

Wählen Sie in der [Werkzeugpalette] die Registerkarte [Grundeinstellung] aus.

Eine Bildstildatei laden ([diese Seite](#))



Eine Bildstildatei speichern ([S. 19](#))

Wählen Sie einen Bildstil aus, der als Grundlage verwendet werden soll ([diese Seite](#))

Schärfe, Kontrast, Farbsättigung und Farbton einstellen ([S. 11](#))

Gamma-Eigenschaften für RGB anpassen ([S. 11](#))


→ Die Registerkarte [Grundeinstellung] wird geöffnet.

Auswählen eines Bildstils, der als Grundlage verwendet werden soll

Wählen Sie den Bildstil aus, der Grundlage der Anpassungen der voreingestellten Bildstile (mit Ausnahme von Auto oder Monochrom) werden soll.

Sie können auch eine Bildstildatei für das Bild, das Sie von der Website von Canon heruntergeladen haben, speichern und verwenden.

Wählen Sie einen Bildstil.



→ Der ausgewählte Bildstil wird auf das Bild angewendet.

Verwenden einer heruntergeladenen Bildstildatei für das Bild

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche [].

→ Das Fenster [Bildstildatei öffnen] wird angezeigt.

2 Wählen Sie eine Bildstildatei aus, die gespeichert werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Öffnen].

→ Die ausgewählte Bildstildatei wird auf das Bild angewendet.



- Ursprüngliche mit PSE erstellte Bildstildateien ([S. 18](#)) können entsprechend der oben beschriebenen Vorgehensweise gespeichert und verwendet werden.
- Bildstildateien, die mit PSE kompatibel sind, haben die Dateierweiterung „.PF2“ oder „.PF3“.
- Für Bilder, die mit einer Kamera aufgenommen wurden, die nicht über [Feindetail] als voreingestellter Bildstil verfügt, können Sie unter [Basis-Bildart] nicht [Feindetail] auswählen.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern


Einstellungen

Referenzmaterial



Einstellen von Schärfe, Kontrast, Farbsättigung und Farbton

Ziehen Sie jeden Schieberegler.




→ Die Einstellungen werden auf das Bild angewendet.

! [Feinheit] oder [Schwelle] in [Schärfe] kann nicht für Bilder eingestellt werden, die mit einer Kamera aufgenommen wurden, die nicht über [Feindetail] als voreingestellter Bildstil verfügt.

Gamma-Eigenschaften für RGB anpassen

Sie können die Helligkeit und den Kontrast mit der Farbtonkurve unter RGB anpassen. Verwenden Sie die Farbtonkurve in dieser Registerkarte, bevor Sie Anpassungen mit der Registerkarte [Sechs Farbachsen] oder [Spezifische Farben] vornehmen.

Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.



Zum Hinzufügen eines [□] (Anpassungspunkt) klicken und durch Ziehen anpassen

Der Wert des ausgewählten Punkts (Sie können auch numerische Werte eingeben)

- Die Helligkeit und der Kontrast des Bilds ändern sich.
- Die horizontale Achse zeigt die Eingabestufe, und die vertikale Achse zeigt die Ausgabestufe.
- Die maximale Anzahl von [□] ist 10.
- Um [□] zu löschen, wählen Sie [□] aus, und drücken Sie entweder die <Entf>-Taste auf der Tastatur, oder doppelklicken Sie auf [□].



Beachten Sie, dass bei Anpassen der Farbtonkurve auf der Registerkarte [Grundeinstellung] nach Vornehmen von Anpassungen mit der Registerkarte [Sechs Farbachsen] oder [Spezifische Farben] die Farbeigenschaft weiter angepasst wird und die gewünschten Bildeigenschaften möglicherweise nicht erzielt werden. Um Helligkeit und Kontrast nach Anpassen der Registerkarte [Sechs Farbachsen] oder [Spezifische Farben] weiter anzupassen, verwenden Sie die Farbtonkurve zum Anpassen der Leuchtdichte auf der Registerkarte [Spezifische Farben].

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen


Referenzmaterial



Farbe anpassen

Sie können den ausgewählten Farbbereich mit Farbton, Farbsättigung und Leuchtdichte anpassen.

1 Wählen Sie in der [Werkzeugpalette] die Registerkarte [Sechs Farbachsen] aus.




→ Die Registerkarte [Sechs Farbachsen] wird geöffnet.




Beachten Sie, dass bei Anpassung einer Farbe mit der Registerkarte [Grundeinstellung] nach Vornehmen von Anpassungen mit der Registerkarte [Sechs Farbachsen] die Farbeinstellungen weiter angepasst und möglicherweise nicht die gewünschten Bildeigenschaften erzielt werden. Wir empfehlen, die Anpassungen in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen: (1) Anpassungen auf der Registerkarte [Grundeinstellung], (2) Anpassungen auf der Registerkarte [Sechs Farbachsen], (3) Anpassungen auf der Registerkarte [Spezifische Farben].

2 Wählen Sie den Farbbereich aus, den Sie anpassen möchten.



- Wählen Sie den Farbbereich, den Sie anpassen möchten, aus dem Farbrad für die Anpassung aus. Sie können den Farbbereich auch durch Klicken auf die Auswahlschaltfläche eines Farbtonbereichs auswählen.

3 Passen Sie die obere und untere Farbtongrenze für den ausgewählten Bereich an.



- Sie können die obere und untere Farbtongrenze für den ausgewählten Bereich anpassen, indem Sie die Grenzlinien für jeden Farbton in Richtung des Umfangs ziehen.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften


Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial



4 Passen Sie die Farbe an.




- Ziehen Sie die Schieberegler, um die Farbe anzupassen. Sie können zum Anpassen auch direkt Werte eingeben.
H: Farbton anpassen.
S: Farbsättigung anpassen.
L: Leuchtdichte anpassen.

Vornehmen von Feinanpassungen der Farbe

Sie können Feinanpassungen einer von Ihnen angegebenen Farbe mithilfe der Farbton-, Farbsättigungs- und Leuchtdichtefunktionen vornehmen, um die gewünschte Farbe zu erhalten. Sie können auch den Wirkungsbereich auf die Umgebungsfarben festlegen, was eintritt, wenn Sie die von Ihnen angegebenen Farben anpassen.

1 Wählen Sie in der [Werkzeugpalette] die Registerkarte [Spezifische Farben] aus.



→ Die Registerkarte [Spezifische Farben] wird angezeigt.



Beachten Sie, dass bei Anpassung einer Farbe mit der Registerkarte [Sechs Farbachsen] oder [Grundeinstellung] nach Vornehmen von Anpassungen mit der Registerkarte [Spezifische Farben] die Farbeigenschaft weiter angepasst wird und die gewünschten Bildeigenschaften möglicherweise nicht erzielt werden. Wir empfehlen, die Anpassungen in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen:
(1) Anpassungen auf der Registerkarte [Grundeinstellung], (2) Anpassungen auf der Registerkarte [Sechs Farbachsen], (3) Anpassungen auf der Registerkarte [Spezifische Farben].

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften


Speichern


Einstellungen


Referenzmaterial




2 Geben Sie die Farbe an, die Sie anpassen möchten.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche [] und anschließend auf die Farbe, die Sie im Bild anpassen möchten.



- Die ausgewählte Farbe wird als Anpassungspunkt [] am Farbrad angezeigt.

3 Legen Sie den Wirkungsbereich der Farbe fest, die Sie anpassen möchten.



- Der Wirkungsbereich für Farbton, Farbsättigung und Leuchtdichte kann innerhalb der Grenzen unten eingestellt werden.

Einstellung	Bereich
Farbton	30 - 180 Grad
Farbsättigung	30 - 100
Leuchtdichte	30 - 100

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften


Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial



4 Passen Sie die Farbe an.




Zum Anpassen nach links oder rechts ziehen

- Die Farbe wird auf den in Schritt 3 angegebenen Bereich angepasst, und die Farbe des Bilds ändert sich.
- Beim Ziehen des Schiebereglers wird der Punkt vor der Anpassung [○] und der Punkt nach der Anpassung [●] am Farbrad angezeigt.

5 Aktivieren Sie den Anwendungsbereich.

- Wenn Sie die Option [Betroffenen Bereich auf Bildern anzeigen] aktivieren, blinkt der Anwendungsbereich der angepassten Farbe im Bild.



6 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um mehrere Farben anzupassen.

- Sie können Farben für bis zu 100 Bildpunkte auswählen und einstellen.

- Bei der Verwendung der Remote Livebild-Funktion von EOS Utility mit PSE für die Bearbeitung von Bildstilen wird das Kontrollkästchen [Betroffenen Bereich auf Bildern anzeigen] nicht angezeigt, und Sie können den Anwendungsbereich angepasster Farben nicht aktivieren.
- Sie können auch die Farbe festlegen, die mit der anderen Methode im Vergleich zu der unter Schritt 2 (S. 16) beschrieben angepasst werden soll.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen



Referenzmaterial




Direktes Festlegen der Farbe

Zusätzlich zum Festlegen des Anpassungspunkts durch Klicken auf die Farbe im Bild (S. 14) können Sie die Farbe auch direkt am Farbrad oder durch Eingeben des Farbwerts festlegen.

Festlegen der Farbe am Farbrad


- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche [] (S. 14).
- 2 Klicken Sie auf die Farbe, die Sie am Farbrad anpassen möchten.
 - Die ausgewählte Farbe wird als Anpassungspunkt [] am Farbrad angezeigt.

Festlegen der Farbe durch Eingeben des Farbwerts


- 1 Wählen Sie im Menü [Bearbeiten] ▶ [Geben Sie die numerischen Werte für die Farbabstimmung an] aus.
 - Das Fenster [Geben Sie die numerischen Werte für die Farbabstimmung an] wird angezeigt.
- 2 Geben Sie den Farbwert ein.
 - Der eingegebene Farbwert wird als Anpassungspunkt [] auf dem Farbrad angezeigt.


Anzeigen der Liste der angepassten Farben und ihrer Funktionen

Außer den Farben vor und nach der Anpassung wird in der Anpassungsfarbliste (S. 8) auch der überlappende Wirkungsbereich von angepassten Farben angezeigt. Außerdem befindet sich hier ein Kontrollkästchen, mit dessen Hilfe angegeben wird, ob die angepassten Farben angewendet werden sollen.



Überlappender Wirkungsbereich von angepassten Farben

Wenn Sie eine angepasste Farbe aus der Liste auswählen und [] angezeigt wird, überlappt der Wirkungsbereich der angepassten Farbe (S. 14) den Wirkungsbereich anderer angepasster Farben.

Zudem werden die überlappenden Bereiche im Farbrad grau dargestellt, und eine Anpassung, die die ursprünglichen Anpassungen kombiniert, wird angewendet. Um eine Überlappung der Wirkungsbereiche zu vermeiden, wählen Sie die Objektfarbe mit [] aus, und passen Sie diese erneut so an, dass der Wirkungsbereich von Farbton und Farbsättigung nicht mehr überlappt.

Löschen einer angepassten Farbe

Denken Sie daran, dass Sie keine gelöschten Farben wiederherstellen können.

Wählen Sie aus der Liste die angepasste Farbe aus, die gelöscht werden soll, und drücken Sie anschließend die <Entf>-Taste auf der Tastatur.

→ Die ausgewählte angepasste Farbe wird gelöscht.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern


Einstellungen

Referenzmaterial



Farbanzeigemodus

Sie können den Farbanzeigemodus, der Grundlage der Farbanpassung ist, aus drei Optionen (HSL, Lab oder RGB) auswählen sowie die Werte für angepasste Farben überprüfen.



- Wenn „HSL“ für den Farbanzeigemodus ausgewählt wird, können Sie nur durch Eingeben einer Zahl den Farbwert vor der Anpassung ändern.




- HSL ist ein Farbmodus, der durch die drei Elemente Farbton (H - hue), Farbsättigung (S - saturation) und Leuchtdichte (L - luminosity) ausgedrückt wird.
- Lab ist ein von CIE (Commission Internationale d'Eclairage) entwickelter Farbton. Dabei steht „L“ für Helligkeit/Leuchtstärke (lightness), „a“ für Farbelemente von Grün bis Magenta und „b“ für Farbelemente von Blau bis Gelb.
- RGB ist ein Farbmodus, der durch die drei Primärfarben (Additivfarben) Rot (R), Grün (G) und Blau (B) des sichtbaren Lichtspektrums ausgedrückt wird.

Gamma-Eigenschaften für Leuchtdichte anpassen

Sie können Helligkeit und Kontrast für die Leuchtdichte des gesamten Bilds mit der Farbtonkurve anpassen. Um Kontrast und Helligkeit nach Anpassung von Bildeigenschaften mit der Registerkarte [Sechs Farbachsen] oder [Spezifische Farben] weiter anzupassen, verwenden Sie die Farbtonkurve in der Registerkarte [Spezifische Farben].

Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.



- Die Helligkeit und der Kontrast des Bilds ändern sich.
- Die horizontale Achse zeigt die Eingabestufe, und die vertikale Achse zeigt die Ausgabestufe.
- Die maximale Anzahl von [□] ist 10.
- Um [□] zu löschen, wählen Sie [□] aus, und drücken Sie entweder die <Entf>-Taste auf der Tastatur, oder doppelklicken Sie auf [□].

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial



Speichern der Anpassungen als Bildstildatei

In der [Werkzeugpalette] (S. 10 bis S. 17) vorgenommene Anpassungen werden auf Ihrem Computer als ursprüngliche Bildstildatei (Dateierweiterung „.PF2“ oder „.PF3“) gespeichert.


Die Anpassungen werden als Bildstildatei unabhängig vom Beispielbild gespeichert. Das zur Durchführung der Anpassungen verwendete Beispielbild wird davon überhaupt nicht beeinflusst.

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche .

→ Das Fenster [Bildstildatei speichern] wird angezeigt.

2 Legen Sie den Dateinamen und das Zielverzeichnis fest, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Speichern].

- In die Felder [Dateiname], [Titel] und [Copyright] können nur Single-Byte-Zeichen eingegeben werden.
- Wenn Sie die in PSE vorgenommenen Einstellungen nicht anzeigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Nachbearbeitung deaktivieren], und speichern Sie, damit die Datei in PSE nicht erneut geöffnet werden kann.



→ Die Datei wird im angegebenen Zielverzeichnis als Bildstildatei gespeichert.



Beim Speichern im Dateiformat PF2 werden die Ergebnisse der folgenden Anpassungen nicht gespeichert. Achten Sie darauf, die Ergebnisse im Dateiformat PF3 zu speichern.

- Anpassungen, die in der Registerkarte [Grundeinstellung] mit [Feinheit] oder [Schwelle] für [Schärfe] vorgenommen wurden
- Anpassungen, die in der Registerkarte [Grundeinstellung] mit der Farbtonkurve vorgenommen wurden
- Anpassungen, die in der Registerkarte [Sechs Farbachsen] vorgenommen wurden



Selbst wenn Sie das Kontrollkästchen [Nachbearbeitung deaktivieren] aktivieren und speichern, können Sie die Bildstildatei (S. 19) ohne Aktivieren des Kontrollkästchens und Speicherung genauso verwenden. Jedoch können Sie die Bildstildatei nicht mehr in PSE öffnen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, dass Sie die Bildstildatei vorher separat speichern, ohne das Kontrollkästchen [Nachbearbeitung deaktivieren] zu aktivieren.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial




Verwenden einer Bildstildatei

Gespeicherte Bildstildateien können in der Kamera gespeichert und auf Aufnahmen angewendet werden. Sie können mit DPP auch auf RAW-Bilder angewendet werden.

Speichern einer Bildstildatei auf der Kamera

Auf Ihrem Computer gespeicherte Bildstildateien können mittels EOS Utility auf der „Kamera mit Bildstil-Funktionseinstellungen“ (Informationen darüber, ob Ihre Kamera mit der Bildstil-Funktion ausgestattet ist, finden Sie in der Bedienungsanleitung.) gespeichert und auf Aufnahmen angewendet werden.

Detaillierte Informationen zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt „Anwenden von Bildstildateien auf die Kamera“ in der „EOS Utility Bedienungsanleitung“ (PDF-Datei).

 Bildstildateien, die mit der Einstellung [Feindetail] für [Basis-Bildart] erstellt wurden, können nicht auf Kameras registriert werden, die nicht über [Feindetail] als voreingestellten Bildstil verfügen.

Verwenden einer Bildstildatei mit DPP

Auf Ihrem Computer gespeicherte Bildstildateien können mittels DPP auf RAW-Bilder angewendet werden.

Detaillierte Informationen zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt „Verwenden einer Bildstildatei“ in der „Digital Photo Professional Bedienungsanleitung“ (PDF-Datei).

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen


Referenzmaterial



Einstellungen

Sie können Einstellungen für die Farbverwaltung vornehmen. Beispielsweise können Sie den Arbeitsfarbraum für das im Hauptfenster angezeigte Beispielbild oder das Profil für den Monitor festlegen.

- 1 Wählen Sie im Menü [Extras] ▶ [Einstellungen] aus.**
→ Das Fenster [Einstellungen] wird angezeigt.
- 2 Legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [OK].**



→ Die Einstellungen werden angewendet.



Wenn Sie während der Anpassung den Arbeitsfarbraum geändert haben, verschiebt sich der Anpassungspunkt auf dem Farbrad manchmal zusammen mit dem ausgewählten Arbeitsfarbraum.

Beenden von PSE

Wählen Sie im Hauptfenster im Menü [Datei] ▶ [Beenden] aus.

→ PSE wird beendet.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial



Referenzmaterial

Fehlerbehebung

Wenn PSE nicht ordnungsgemäß funktioniert, beachten Sie die folgenden Punkte.

Installation konnte nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden

- Wählen Sie als Benutzereinstellung eine Administratorberechtigung ([Computeradministrator], [Administrator] usw.). Sie können keine Software installieren, wenn eine andere Benutzereinstellung als eine Administratorberechtigung ausgewählt ist. Nähere Informationen zur Auswahl der Administrator-Berechtigung finden Sie im Handbuch Ihres Computers.

PSE funktioniert nicht

- PSE funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn ein Computer nicht über die erforderlichen Systemanforderungen verfügt. Verwenden Sie PSE nur auf einem Computer mit kompatiblen Systemanforderungen (S. 2).
- Auch wenn Ihr Computer über den in den Systemvoraussetzungen beschriebenen Arbeitsspeicher (RAM) (S. 2) verfügt, steht möglicherweise nicht genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung, wenn neben PSE auch noch andere Anwendungen ausgeführt werden. Beenden Sie alle Anwendungen außer PSE.

Bild wird nicht ordnungsgemäß angezeigt

- Beispielbilder, die von PSE nicht unterstützt werden (S. 2), werden nicht angezeigt.

Löschen der Software (Deinstallieren)

- Beenden Sie vor dem Deinstallieren der Software alle Anwendungen.
- Melden Sie sich zum Deinstallieren der Software mit einer Administrator-Berechtigung an.
- Starten Sie nach der Deinstallation der Software den Computer stets neu, um eine Fehlfunktion des Computers zu vermeiden. Bei einer erneuten Installation der Software ohne vorherigen Neustart des Computers ist eine Fehlfunktion des Computers sehr wahrscheinlich.

Windows 7

- 1 Wählen Sie die Schaltfläche  ► [Alle Programme] ► [Canon Utilities] ► [Picture Style Editor] ► [Picture Style Editor deinstallieren].
- 2 Setzen Sie die Deinstallation entsprechend der Anweisungen auf dem Bildschirm fort.
→ Das Programm wird deinstalliert.

Windows 10, Windows 8.1

- Deinstallieren Sie die Software nach der Deinstallationsmethode für Software des Betriebssystems.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster


Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial



Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

- Die gesamte oder teilweise Reproduktion des Inhalts dieser Bedienungsanleitung ist ohne Genehmigung verboten.
- Unangekündigte Änderungen der Softwarespezifikationen und des Inhalts dieser Bedienungsanleitung durch Canon sind vorbehalten.
- Die in dieser Bedienungsanleitung abgebildeten Softwarefenster können geringfügig von der eigentlichen Software abweichen.
- Ungeachtet der oben stehenden Ausführungen übernimmt Canon keinerlei Verantwortung für die durch die Verwendung der Software erzielten Ergebnisse.

Hinweise zu Marken

- Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.
- Weitere, oben nicht genannte Namen und Produkte können eingetragene Marken oder Marken der entsprechenden Firmen sein.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten
eines Beispiels

Wichtigste
Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial

