

RAW-Bildverarbeitungs-, Bildanzeige- und Editier-Software

Digital Photo Professional

Vers. 3.14

Bedienungsanleitung

Inhalt dieser Bedienungsanleitung

- DPP steht f
 ür Digital Photo Professional.
- In dieser Bedienungsanleitung stammen die in den grundsätzlichen Anweisungen verwendeten Bildschirme aus Windows 7, wobei in einigen Abschnitten Bildschirme aus anderen Versionen von Windows verwendet werden.
- ▶ weist auf den Auswahlvorgang im Menü hin. Beispiel: Menü [Datei] ▶ [Beenden].
- Eckige Klammern werden verwendet, um die Elemente zu bezeichnen, die auf dem Computerbildschirm angezeigt werden (z. B. Namen von Menüs, Schaltflächen und Fenstern).
- Der Text innerhalb der spitzen Klammern < > bezeichnet eine Taste auf der Tastatur.
- S.** weist auf eine Referenzseite hin.
 Durch Anklicken wechseln Sie zur relevanten Seite.
- ? : Hebt Informationen hervor, die bei Problemen weiterhelfen.
- Fight : Hebt nützliche Tipps zur Verwendung der Software hervor.

- Hebt die Informationen hervor, die vor der Anwendung gelesen werden müssen.
- Weist auf zusätzliche Informationen hin, die hilfreich sind.
- Blättern der Seiten
 - Klicken Sie auf die Pfeile rechts unten am Bildschirm.
 - C : nächste Seite
 -] : vorherige Seite
 - S : zurück zu der zuvor angezeigten Seite
 - Klicken Sie auf die Kapitelüberschriften rechts am Bildschirm, um die Inhalte der entsprechenden Kapitel anzuzeigen. Um zu den gewünschten Seiten zu gelangen, können Sie auch im Inhaltsverzeichnis auf das Thema klicken, über das Sie sich informieren möchten.
- Hilfe und Tastenkombinationen
 - Informationen über die Verwendung von DPP finden Sie in dem Menü [Hilfe].
 - Die Tastenkombinationen für die Kurzbefehle finden Sie in der Hilfe unter [Problembehandlung] ▶ [Tastenkombinationen].

Erweiterte Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern Referenz Index

DEUTSCH

Einführung

Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

Windows

Einführung

Digital Photo Professional (nachfolgend "DPP") ist eine Hochleistungssoftware zum Bearbeiten, Anzeigen und Editieren von RAW-Bildern, die mit EOS-Kameras aufgenommen wurden. Zwar wird häufig behauptet, dass die Handhabung von RAW-Bildern im Vergleich zu herkömmlichen JPEG-Bildern schwierig sei, mit DPP können Sie jedoch Ihre RAW-Bilder mühelos mit anspruchsvollen Funktionen bearbeiten und drucken.

RAW-Bilder und ihre Merkmale

Was ist ein RAW-Bild?

RAW-Bilder bestehen aus den Ausgabedaten, die bei der Aufnahme eines Fotos vom Abbildungssensor aufgezeichnet wurden. Da die eigentliche Bildverarbeitung nicht während der Aufnahme eines Fotos in der Kamera stattfindet und das Foto in einem speziellen Rohdatenformat "RAW-Bilddaten + Informationen über die Bildverarbeitungsbedingungen zum Zeitpunkt der Aufnahme" aufgezeichnet wird, ist zum Anzeigen und Bearbeiten des Bilds eine spezielle Software erforderlich.

*"RAW" bedeutet "im Rohzustand" bzw. "nicht verarbeitet oder verfeinert".

Was versteht man unter RAW-Entwicklung?

Das RAW-Bild entspricht quasi dem noch nicht entwickelten Bild eines herkömmlichen Films (latentes Bild).

Bei einem Film wird das Bild erst nach der Entwicklung sichtbar. Mit den RAW-Bildern ist es ähnlich: Sie lassen sich auf Ihrem Computer nicht sofort als Bilder anzeigen. Stattdessen müssen zunächst die Bildsignale verarbeitet werden.

Deshalb wird diese Verarbeitung auch bei der Digitalfotografie als "Entwicklung" bezeichnet.

Wann wird die RAW-Entwicklung ausgeführt?

DPP führt diese "Entwicklung" automatisch aus, wenn RAW-Bilder in DPP angezeigt werden.

Dies bedeutet, dass bei den in DPP angezeigten RAW-Bildern der Entwicklungsprozess bereits abgeschlossen ist.

Mit DPP können Sie die RAW-Bilder anzeigen, bearbeiten und drucken, ohne den Entwicklungsprozess bewusst wahrzunehmen.

Welche Vorteile hat ein RAW-Bild?

RAW-Bilder werden in einem speziellen Rohdatenformat "RAW-Bilddaten + Informationen über die Bildverarbeitungsbedingungen zum Zeitpunkt der Aufnahme" aufgezeichnet. Wenn Sie ein RAW-Bild in DPP öffnen, wird das Bild automatisch entwickelt, und Sie können es als ein Bild anzeigen, auf das die Bildverarbeitungsbedingungen zum Zeitpunkt der Aufnahme angewandt wurden.

Auch wenn Sie die Einstellungen des geöffneten Bilds mehrfach ändern (das Bild wird dabei jedes Mal automatisch "entwickelt"), verändern sich nur die Bildverarbeitungsbedingungen (Entwicklungsbedingungen). Die "ursprünglichen Bilddaten" bleiben unverändert. Deshalb wird die Bildqualität überhaupt nicht beeinträchtigt. Dieses Format ist die perfekte Lösung für alle Anwender, die ihre Bilder nach der Aufnahme kreativ bearbeiten möchten.

In DPP werden die "Informationen über die Bildverarbeitungsbedingungen", die in DPP verändert werden können, als "Rezept" bezeichnet.



Informationen über die Bildverarbeitungsbedingungen

n	Inhalt auf einen Blick
	Grundlegende Bedienung
n :h ie	Erweiterte Funktionen
e ie	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index

Einführung

Hauptfunktionen von DPP

Sie können die auf Ihren Computer geladenen Bilder mit den folgenden Hauptfunktionen bearbeiten.

Anzeigen und Organisieren von RAW-Bildern

Echtzeiteinstellung von RAW-Bildern

- Verschiedene Bildeinstellungen unter Beibehaltung des Originalbilds
- Freies Anwenden von Bildstilen
- Nebeneinander Anzeigen von zwei Versionen eines Bilds (Vergleich vorher/nachher)
- Beschneiden und Einstellen von Bildwinkeln
- Ändern der Bildgröße
- Korrektur von Objektivfehlern
- Automatische/manuelle Staubentfernung
- Konvertieren von RAW-Bildern in das JPEGoder TIFF-Format und Speichern der Bilder
 - Batch-Verarbeitung einer großen Anzahl von RAW-Bildern
 - Übertragen von Bildern zu Bildbearbeitungsprogrammen

Drucken von RAW-Bildern

- Anzeigen und Organisieren von JPEG- und **TIFF-Bildern**
- Echtzeit-Einstellung von JPEG- und TIFF-Bildern

 Verschiedene Bildeinstellungen unter Beibehaltung des Originalbilds

- **Drucken von JPEG- und TIFF-Bildern**
- Kompatibilität beim Farbmanagement
 - CMYK-Simulation f
 ür den kommerziellen Druck

Systemanforderungen

Betriebssystem	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7*1		
Computer	PC, auf dem eines der o.g. Betriebssyster * Keine Unterstützung für aufgerüstete Co	me installiert ist mputer	Inhalt auf
CPU	1,3-GHz-Pentium oder höher* ²		einen Blick
Arbeitsspeicher	Mind. 1 GB* ³		
Anzeige	Bildschirmauflösung: 1024 × 720 Pixel ode Farbqualität: Mittel (16 Bit) oder mehr	er mehr	Grundlegende Bedienung
*1 Kompatibel r	nit 32-Bit-/64-Bit-Systemen für alle Versionen auße	r Starter Edition	
 *2 Core 2 Duo oder höher wird empfohlen *3 Für Windows 8.1, Windows 8 oder Windows 7 64-Bit-Systeme, mind. 2 GB Hinweise zu den aktuellen Systemanforderungen und unterstützten BS-Versionen finden Sie auf der Website von Canon. 			Erweiterte Funktionen
Unters	stützteBildformate =		Erweiterte
Diese Softwar	e unterstützt folgende Bildtypen.		Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Bildtyp	Dateierweiterung	
	RAW-Bilder*1, die mit EOS-Kameras	000	Verarbeiten einer

RAW-Bilder	aufgenommen wurden (außer EOS DCS1 und EOS DCS3) RAW-Bilder*2, die mit PowerShot- Kameras aufgenommen wurden	.CR2 .TIF .CRW	
JPEG-Bilder	Exif 2.2-, 2.21- oder 2.3-kompatible JPEG-Bilder	.JPG, .JPEG	
TIFF-Bilder	Exif-kompatible TIFF-Bilder	.TIF, .TIFF	

- Kompatibel mit RAW-Bildern, die mit der EOS D6000 oder EOS D2000 aufgenommen bzw. mithilfe von CR2 Converter in RAW-Bilder konvertiert wurden und die Dateierweiterung ".CR2" haben. Informationen zu CR2 Converter finden Sie auf der Website von Canon.
- *2 Nur bei Modellen, bei denen Digital Photo Professional unter "Datentyp" im Abschnitt "Technische Daten" am Ende des Kamera-Benutzerhandbuchs aufgeführt wird.
 - Verwenden Sie die entsprechende CameraWindow-Anwendung, um Bilder von einer PowerShot-Kamera auf einen Computer zu übertragen. Nähere Informationen finden Sie in der Softwareanleitung.
 - Die Objektivfehlerkorrektur kann nur bei einigen Kameras und Objektiven verwendet werden.
 - Automatische Staubentfernung und andere speziell auf EOS abgestimmte Funktionen können nicht verwendet werden.
 - RAW-Bilder, die mit PowerShot Pro1 aufgenommen wurden, werden auch unterstützt, können jedoch nicht mit der

DPP Bildeinstellungsfunktion für RAW-Bilder bearbeitet werden.

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
Referenz
Index

Einführung

Inhalt auf einen Blick

Herunterladen von Bildern auf Ihren Computer

 Herunterladen von Bildern durch Verbinden von Kamera und Computer 	→ S. 7
 Herunterladen von Bildern mit einem Kartenleser 	→ S. 9

Anzeigen und Überprüfen von RAW-Bildern

 Schnelles Vergrößern von Bildteilen 	→ S. 11
 Sortieren von Bildern (Häkchen, Bewertung) 	→ S. 18, S. 19
 Anzeigen der Bilder, die gleichzeitig als RAW- und JPEG-Format aufgenommen wurden, als Einzelbild 	→ S. 22
 Anzeigen von Bildern in der Liste der Miniaturansichten mit hoher Auflösung 	→ S. 23
 Überprüfen der Aufnahmeinformationen (z. B. Aufnahmedatum) 	→ S. 10, S. 23

Bearbeiten von RAW-Bildern (Einstellungen)

 Einstellen der Helligkeit/Dunkelheit Automatische Einstellung Ändern des Bildstils 	 → S. 12, S. 26 → S. 33 → S. 26
 Schärfen der Modulation und des Kontrasts von Farben (Kontrast) 	→ S. 29
 Einstellen einer gesünderen Hautfarbe (Farbton) 	→ S. 30
 Einstellen von kräftigen Bildfarben (Farbsättigung) 	→ S. 30
 Scharfstellen von Bildern (Schärfe) 	→ S. 31
 Einstellen von natürlichen Farbtönen (Weißabgleich) 	→ S. 28
 Ändern von Farbbildern zu Schwarzweiß- oder Sepia-Bildern (Monochrom) 	→ S. 30
 Beschneiden von Bildern und Einstellen von Bildwinkeln 	→ S. 38
 Angeben des Seitenverhältnisses, das der Größe des bedruckten Papiers entspricht 	→ S. 38
 Löschen von aufgenommenem Staub 	→ S. 75, S. 77
 Löschen unerwünschter Bildteile 	→ S. 79

 Automatisches Korrigieren von RAW-Bildern mit dem Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimie 	Auto erung) - S. 61
Anpassen der Helligkeit von Schatten/Lichtern	→ S. 57
 Unterdrückung von Bildrauschen 	→ S. 62
 Korrigieren von Objektivfehlern 	→ S. 63
Verwenden von Digitale Objektivoptimierung	→ S. 70
 Verwenden einer Bildstildatei 	→ S. 59
 Effizientes Bearbeiten 	→ S. 34
Bearbeiten eines Bilds im Vergleich vor/nach der Einste	llung → S. 53
 Synchronisieren mehrerer Bilder 	→ S. 54
 Warnanzeige f ür Bildbereiche au ßerhalb der eingestellten Werte (Lichter/Schattenwarnung) 	→ S. 55
 Wiederherstellen von Bildern in den Zustand zur Zeitpunkt der Aufnahme 	n → S. 43
 Composite-Bilder 	→ S. 80
Erstellen von HDR-Bildern (Hoher Dynamikberei	ch) → S. 83
Drucken	
Erfolgreiches Drucken mit einem Canon-Drucker	→ S. 43, S. 89, S. 90, S. 91
 Farbtreue Wiedergabe eines Motivs beim Drucken 	→ S. 43, S. 89, S. 90, S. 91
Drucken mit den Aufnahmeinformationen	→ S. 87
Drucken einer Liste von Miniaturansichten	→ S. 88
 Anpassen der Farben am Bildschirm an Ihre Druckergebnisse 	→ S. 95
Komunitienen von Dildem	
Konvertieren von Bildern	
Konvertieren von RAW-Bildern in JPEG-Bilder	→ S. 42, S. 102
Bearbeiten in Photoshop	→ S. 79, S. 103
 Batch-Verarbeitung 	→ S. 102
Bearbeiten (Einstellen) von JPEG-Bildern	→ S. 106

Einführung

Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index



Grundlegende Bedienung



In diesem Kapitel wird der grundlegende Arbeitsablauf der Bildverarbeitung erläutert: vom Herunterladen der Bilder von der Kamera auf Ihren Computer, über das Prüfen, Bearbeiten und Speichern bis hin zum Drucken eines heruntergeladenen RAW-Bilds.

Starten von DPP	Grundlegende Bedienung
Herunterladen von Bildern auf Ihren Computer 7 Herunterladen von Bildern unter Verwendung	Erweiterte Funktionen
des Kartenlesers	
Anzeigen von Bildern 10 Anzeigen von Bildern als Miniaturansichten	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
im Hauptfenster 10	Vorarboiton oinor
Ändern der Größe von Ministuransichten 10	großen Anzahl von
Andern der Gloise von Milliadransichten	Bildern
vergroisern und Anzeigen von Bildern im	De sub site a sea
Bearbeitungsfenster 11	JPEG/TIFF-
Vergrößern und Anzeigen eines	Bildern
bestimmten Bereichs 11	
Finstellen von Bildern 12	Referenz
Info zur Werkzeugnalette	
Into zu den Rezepten 12	Index
Speichern von Bildern 13	
Speichern 13	
Drucken von Bildern 14	
Drucken	
Beenden von DPP 14	(\mathbf{C})

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Starten von DPP

Doppelklicken Sie auf das Desktopsymbol.



→ DPP wird gestartet, und das Hauptfenster (Fenster [Ordner]) wird angezeigt.



Hauptfenster (Fenster [Ordner])



Anzeige im Hauptfenster

Im Hauptfenster haben Sie die Möglichkeit, über Registerkarten entweder das Fenster [Ordner] oder das Fenster [Sammlung] anzuzeigen. Das Fenster [Ordner] zeigt die Bilder in den Ordnern auf Ihrem Computer an, während das Fenster [Sammlung] (S. 36) die Bilder anzeigt, die vom Benutzer aus einem oder mehreren Ordnern beliebig ausgewählt und zusammengestellt wurden.

Wenn in diesem Handbuch das Hauptfenster erwähnt wird, so ist generell das Fenster [Ordner] gemeint – sofern keine abweichenden Hinweise angegeben sind.

Fenster [Ordner]



Fenster [Sammlung]



	Einführung
r	Inhalt auf einen Blick
	Grundlegende Bedienung
-	Erweiterte Funktionen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index

Herunterladen von Bildern auf Ihren Computer

Verbinden Sie die Kamera und den Computer mit dem mitgelieferten Kabel, und laden Sie die auf der Speicherkarte in der Kamera gespeicherten Bilder auf den Computer herunter. Zum Herunterladen der Bilder starten Sie in DPP die Kamerasoftware

"EOS Utility", und führen Sie den Vorgang aus.

Wählen Sie den Zielspeicherort für die Bilder aus.

- Wählen Sie in der Verzeichnisstruktur im linken Bereich des Hauptfensters den Zielordner aus.
- Informationen zum Erstellen eines Ordners finden Sie auf S. 50.



Starten Sie EOS Utility.

● Wählen Sie Menü [Extras] ► [EOS Utility starten].

	Einstellungen	Strg+K
	Zu Photoshop übertragen	Alt+P
	Sync-Ordner mit EOS Utility	
C	EOS Utility starten	Alt+0
	Umbenennen-Werkzeug starten	Alt+R
	Stempel-Werkzeug starten	Alt+S
	Bildausschnitt/Winkeleinstellung-Werkzeug starten	Alt+C
	Schnellüberprüfungs-Werkzeug starten	Alt+Q

→ EOS Utility wird gestartet.

EOS Utility (Die angezeigten Elemente variieren je nach angeschlossener Kamera.)



Schließen Sie die Kamera am Computer an, und schalten Sie die Kamera ein.

- Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Schnittstellenkabel am Computer an, und schalten Sie die Kamera ein.
- Genaue Anweisungen zum Anschließen der Kamera an den Computer finden Sie in der "EOS Utility Bedienungsanleitung" (elektronisches Handbuch im PDF-Format).



Das Erfassungsfenster f
ür EOS Utility wird angezeigt. Wenn eine EOS M2 oder EOS M angeschlossen ist, wird das Erfassungsfenster nicht angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 5 auf der n
ächsten Seite fort.



Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hauptfenster].



→ Das Hauptfenster für EOS Utility wird angezeigt.

Laden Sie die Bilder herunter.



- → Der Ladevorgang beginnt.
- Die heruntergeladenen Bilder werden in dem in Schritt 1 ausgewählten Ordner gespeichert und im Hauptfenster von DPP angezeigt.
- Die heruntergeladenen Bilder werden nach Datum in Ordner einsortiert und gespeichert.

	Einführung
Vorteile von EOS Utility beim Herunterladen von Bildern	
EOS Utility erleichtert Ihnen das Ordnen von Bildern, da die Bilder nach Datum heruntergeladen, sortiert und in Ordnern gespeichert werden.	Inhalt auf einen Blick
 Sie können EOS Utility nicht im Fenster [Sammlung] (S. 6, S. 36) starten. Wenn EOS Utility aus DPP gestartet wurde, können Sie die felgenden Funktionen nicht verwenden. 	Grundlegende Bedienung
 Schnellüberprüfungsfenster (S. 16) Beschneiden von Bildern und Einstellen von Bildwinkeln (S. 38, S. 114) 	Erweiterte Funktionen
 Digitale Objektivoptimierung (S. 70) Compositing von Bildern (S. 80) HDR-Bilder (Hoher Dynamikbereich) erzeugen (S. 83) Staubentfernung (Stempolwerkzeug Eucktion) 	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
 Staubennerhung (Stemperwerkzeug-Funktion) (S. 75 bis S. 79, S. 117 bis S. 121) Batch-Änderung von Dateinamen (Umbenennen-Funktion) (S. 104) 	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
 Drucken mit Easy-PhotoPrint EX oder Easy-PhotoPrint (Plug-in-Drucken) (S. 43, S. 46) Übertragen von Bildern zu Photoshop (S. 79) Batch-Speichern (Batch-Verarbeitung) (S. 102) 	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index

Herunterladen von Bildern unter Verwendung

Sie können mit dem Kartenleser eines Drittherstellers auch Bilder auf den Computer herunterladen.

Setzen Sie die Speicherkarte in den Kartenleser ein.



Öffnen Sie [Computer] ▶ [EOS_DIGITAL], und ziehen Sie den Ordner [DCIM] auf den [Desktop].



- → Der Ordner [DCIM] wird auf den Computer kopiert.
- Alle Bilder werden in Ordnereinheiten im Ordner [DCIM] gespeichert.

- Zeigen Sie die Bilder an, die auf den Computer heruntergeladen wurden.
 - Wählen Sie im Ordner [DCIM], der auf den Desktop kopiert wurde, den Ordner aus, in dem die aufgenommenen Bilder gespeichert sind.



- Die Bilder in dem Ordner werden im Hauptfenster von DPP angezeigt.
- ÷

Überprüfen der Bilder vor dem Herunterladen

Wenn Sie den Speicherkartenordner direkt in DPP auswählen, werden die in dem Ordner vorhandenen Bilder in DPP angezeigt, und Sie können die aufgenommenen Bilder überprüfen.

- Wenn sich viele Bilder auf der Speicherkarte befinden, nimmt das Kopieren auf Ihren Computer einige Zeit in Anspruch.
 - Details zu der Struktur des Ordners [DCIM] und zu den Dateinamen der aufgenommenen Bilder finden Sie in der "EOS Utility Bedienungsanleitung" unter "Ordnerstruktur und Dateinamen auf der Speicherkarte" (elektronisches Handbuch im PDF-Format).



Anzeigen von Bildern

Die zum Computer heruntergeladenen Bilder werden als Liste von Miniaturansichten im Hauptfenster angezeigt. Wenn Sie auf ein Bild doppelklicken, wird das Bearbeitungsfenster geöffnet und das Bild vergrößert angezeigt.

Anzeigen von Bildern als Miniaturansichten im Hauptfenster



Zum Auswählen auf das Bild klicken Alle Bilder, die sich in dem links in der Verzeichnisstruktur ausgewählten Ordner befinden, werden hier als Miniaturansichten angezeigt

 Bilder, bei denen das Symbol [", angezeigt wird, sind Movie-Dateien. Sie können in DPP nicht wiedergegeben werden.
 Wenn die Meldung [Nicht genügend Speicher.] angezeigt wird, befinden sich zu viele Bilder in einem Ordner. Verringern Sie die Anzahl der Bilder in einem Ordner, z. B., indem Sie sie auf

mehrere kleinere Ordner aufteilen.

Wenn dem mit EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 60D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS M2 oder EOS M aufgenommenen Bild Informationen zum Seitenverhältnis hinzugefügt wurden, wird der entsprechende Ausschnitt angezeigt (S. 38, S. 114).
 Die Liste der Funktionen im Hauptfenster finden Sie auf S. 127.

Ändern der Größe von Miniaturansichten

Sie können die Größe der im Hauptfenster angezeigten Miniaturansichten ändern und diese mit den beigefügten Aufnahmeinformationen anzeigen.



Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Vergrößern und Anzeigen von Bildern im Bearbeitungsfenster



→ Das Bearbeitungsfenster wird eingeblendet.



Werkzeugpalette



→ Der Bildaufbau kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

- Um das Bearbeitungsfenster zu schließen, klicken Sie rechts oben im Bearbeitungsfenster auf [
- Durch Auswahl von Menü [Ansicht] > [AF-Messfeld] im Bearbeitungsfenster können Sie die in der Kamera zum Zeitpunkt der Aufnahme gewählten AF-Messfelder anzeigen.

AF-Messfelder werden allerdings nicht für Bilder angezeigt, deren Bildgröße geändert wurde, bevor sie konvertiert und gespeichert wurden (S. 42,

S. 137), und nicht für Bilder, für die ein anderer Effekt als

[Aufnahmeeinstellungen] als Korrektur von Verzeichnungsaberration bei Fisheye-Objektiven gewählt wurde, oder Bilder, deren Einstellungen während der RAW-Bildbearbeitung in der Kamera zur Korrektur der Verzeichnung und der chromatischen Aberration geändert wurden.

Die Liste der Funktionen im Bearbeitungsfenster finden Sie auf S. 130.

Vergrößern und Anzeigen eines bestimmten Bereichs

Doppelklicken Sie auf den Bereich, den Sie vergrößern möchten.



- Der mit Doppelklick aktivierte Bereich wird auf 100 % vergröße (tatsächliche Pixelgröße). Wenn Sie einen Moment warten, wird das Bild klarer.
- Durch erneutes Doppelklicken kehren Sie zum Vollbild zur
 ück.
- Um die Anzeigeposition f
 ür die Vergr
 ö
 ßerung zu
 ändern, ziehen S den Cursor auf dem Bild oder den Anzeigerahmen des vergrößerte Ausschnitts auf der Werkzeugpalette in die gewünschte Lage.

Anzeigeposition für die Vergrößerung in der Werkzeugpalette



Position der Vergrößerungsanzeige durch Ziehen mit der Maus ändern

Deve Prive	einen Blick
Doppelklicken	Grundlegende Bedienung
	Erweiterte Funktionen
Dor mit Doppolklick aktiviorto Doreich wird out 100.0/ v	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
Der mit Doppeiklick aktivierte Bereich wird auf 100 % v (tatsächliche Pixelgröße). Wenn Sie einen Moment war	rten, wird
 das Bild klarer. Durch erneutes Doppelklicken kehren Sie zum Vollbild Um die Anzeigeposition für die Vergrößerung zu ändern, z den Gumer auf dem Bild eder den Anzeigerehmen den ver 	zurück. ziehen Sie ziehen Sie
Ausschnitts auf der Werkzeugpalette in die gewünschte La	age. Bearbeiten von
Anzeigeposition für die Vergrößerung in der Werkzeugp	alette JPEG/TIFF- Bildern
Position der	Referenz
durch Ziehen m Maus ändern	it der Index
So wählen Sie für das Bild eine andere Vergrößerung als 1	00 % aus.
en Sie Menü [Ansicht] ▶ [200 % Ansicht] oder [50 % Ansi	icht].

Sie können das Vergrößerungsverhältnis durch Doppelklicken ändern (S. 93).

Wählen Sie Menü [Ansicht] ▶ [200 % Ansicht] oder [50 % Ansicht].

Einführung

Inhalt auf

Einstellen von Bildern

Mit der Werkzeugpalette im Bearbeitungsfenster können Sie eine Reihe von Bildeinstellungen ausführen (z. B. Einstellen der Helligkeit, Ändern des Bildstils usw.). Die Originaleinstellungen eines Bilds können mit der Schaltfläche []] einfach wiederhergestellt werden, wenn Sie z. B. versehentlich falsche Einstellungen gewählt haben. Probieren Sie die verschiedenen Einstellungen aus.

Als Beispiel für einen Einstellungsvorgang wird hier die Einstellung der Helligkeit bei einem Bild erläutert.



Die Bildhelligkeit wird entsprechend der ausgewählten Einstellung in Echtzeit geändert.

? Die Werkzeugpalette wird nicht angezeigt

Info zur Werkzeugpalette

Sie können die Bilder mit der Werkzeugpalette anpassen. Wechseln Sie dabei entsprechend Ihren Bearbeitungsanforderungen zwischen den Registerkarten [RAW], [RGB], [NR/ALO] und [Objektiv]. Da sich beim Einstellen mit der Werkzeugpalette (das Bild wird jedes Mal automatisch "entwickelt") nur die Bildverarbeitungsbedingungen ändern, bleiben die "ursprünglichen Bilddaten" unverändert. Aus diesem Grund treten auch keine Qualitätsverluste wie beim Bearbeiten auf, und Sie können Ihre Bilder beliebig oft neu einstellen. Nähere Informationen über die verschiedenen Funktionen der Werkzeugpalette finden Sie ab Kapitel 2.

Info zu den Rezepten

In DPP werden alle mit der Werkzeugpalette erstellten Einstellungsinhalte (Daten zu den Bildverarbeitungsbedingungen) zusammen mit dem Bild als sogenanntes "Rezept" gespeichert (S. 99).



Einführung

Speichern von Bildern

Wenn Sie das hier beschriebene Speicherverfahren ausführen, können Sie alle Einstellungsinhalte (Rezept) speichern, die Sie mit der Werkzeugpalette für das RAW-Bild erstellt haben.

Wählen Sie Menü [Datei] ▶ [Speichern].

_	-	_
D	ate	ei I
	au	- 1

ater	
Speichern	Strg+S
Speichern unter	Strg+Umschalt+S
Konvertieren und speid	hern Strg+D
Drucken	Strg+P
Drucken mit detaillierte	er Einstellung Strg+Alt+P
Kontaktabzug-Drucker	1 Strg+Umschalt+P
Plug-in drucken	+
Info	Strg+I
Schließen	Strg+W

Ihre Einstellungsinhalte (Rezept) werden zusammen mit dem Bild gespeichert.

Speichern

In DPP stehen folgende Speicherverfahren zur Verfügung, die Sie entsprechend Ihrer Anforderungen anwenden können. Detaillierte Informationen über die einzelnen Speicherverfahren finden Sie ab Kapitel 2.

Speichern (S. 41)

Fügen Sie die mit der Werkzeugpalette erstellten Einstellungsinhalte (Rezept) einem RAW-Bild hinzu und speichern Sie das Bild.

Speichern unter (S. 41)

Fügen Sie die mit der Werkzeugpalette erstellten Einstellungsinhalte (Rezept) einem RAW-Bild hinzu und speichern Sie das Bild als separates RAW-Bild. Das Original-RAW-Bild bleibt unverändert erhalten.

Miniaturbild zum Bild hinzufügen und speichern* (S. 23)

Für das Hauptfenster wird eine neue Miniaturansicht erstellt und mit dem jeweiligen Bild gespeichert.

Die Qualität der Bilder im Hauptfenster wird verbessert, und die Bilder werden schneller aufgebaut.

• Konvertieren und speichern (S. 42)

Die eingestellten RAW-Bilder werden in das JPEG- oder TIFF-Format konvertiert und gespeichert.

Das Original-RAW-Bild bleibt unverändert erhalten.

Batch-Verarbeitung (S. 102)

Mehrere eingestellte RAW-Bilder werden in einem Vorgang in das JPEG- oder TIFF-Format konvertiert und gespeichert. Die Original-RAW-Bilder bleiben unverändert erhalten.

* Option im Hauptfenster verfügbar.

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Grundlegende

Bedienung

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index



Drucken von Bildern

Sie können die Bilder mit einem Drucker drucken. Als Beispiel für diesen Vorgang wird hier das Drucken eines einzelnen Papierbogens beschrieben.

Wählen Sie Menü [Datei] ▶ [Drucken].

Datei

Speichern	Strg+S
Speichern unter	Strg+Umschalt+S
Konvertieren und speichern	Strg+D
Drucken	Strg+P
Drucken mit detaillierter Einstellung	Strg+Alt+P
Kontaktabzug-Drucken	Strg+Umschalt+P
Plug-in drucken	+
Info	Strg+I
Schließen	Strg+W

Das Dialogfeld mit den Druckeinstellungen f
ür den Drucker wird angezeigt.

Drucken Sie.

- Geben Sie in das Dialogfeld mit den Druckeinstellungen f
 ür den Drucker die optimalen Einstellungen f
 ür den Fotodruck ein, und klicken Sie auf [OK].
- → Der Druckvorgang beginnt.

Drucken

In DPP stehen folgende Druckverfahren zur Verfügung, die Sie entsprechend Ihren Anforderungen anwenden können. Detaillierte Informationen über die einzelnen Druckverfahren finden Sie ab Kapitel 2.

- Drucken einzelner Bilder (S. 49)
- Drucken mit einem Canon Inkjet Drucker (S. 43, S. 46)
- Drucken mit einem High-End-Drucker von Canon (S. 89)
- Drucken mit Aufnahmeinformationen (S. 87)
- Drucken einer Liste von Miniaturansichten (Kontaktabzug-Drucken) (S. 88)

Beenden von DPP

Wählen Sie im Hauptfenster Menü [Datei] > [Beenden].

Datei

Öffnen im Bearbeitungsfenster	Strg+O
Öffnen im Bearbeitungsfenster (vergrößert)	
Speichern	Strg+S
Speichern unter	Strg+Umschalt+S
Miniaturbild zum Bild hinzufügen und speichern	Strg+Umschalt+T
Konvertieren und speichern	Strg+D
Batch-Verarbeitung	Strg+B
Neuen Ordner erstellen	
Drucken	Strg+P
Drucken mit detaillierter Einstellung	Strg+Alt+P
Kontaktabzug-Drucken	Strg+Umschalt+P
Plug-in drucken	+
Zur Sammlung hinzufügen	Strg+G
Aus der Sammlung entfernen	Strg+Umschalt+G
Sammlung löschen	
Löschen	Entf
Info	Strg+I
Beenden	Alt+F4

→ DPP wird beendet.



Ein Bestätigungsdialogfeld zum Speichern der Bilder wird angezeigt, wenn Sie versuchen, DPP zu verlassen, ohne das eingestellte Bild zu speichern. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ja, alle], um die Einstellungsinhalte (Rezept) mit allen eingestellten Bildern zu speichern.

Erweiterte Funktionen

In diesem Kapitel werden erweiterte Funktionen beschrieben: das effiziente Überprüfen von Bildern, verschiedene Arten der Bildbearbeitung, das Drucken von RAW-Bildern mit einem Canon-Drucker und das Sortieren von Bildern.

Effizientes Überprüfen und Sortieren von Bildern	16
Sortieren von Bildern	18
Hinzufügen von Häkchen	18
Festlegen von Bewertungen	18
Sortieren von Bildern im Hauptfenster	19
Hinzufügen von Häkchen im Hauptfenster	19
Festlegen von Bewertungen im Hauptfenster	19
Anordnen von Bildern im Hauptfenster	20
Anordnen nach Typ	20
Freies Anordnen	21
Anzeigen eines RAW- und JPEG-Bilds als Einzelbild	22
Verbessern der Bildqualität im Hauptfenster	23
Überprüfen der Bildinformationen	23
Bearbeiten eines Bildes	25
Info zur RAW-Werkzeugpalette	25
Bearbeiten mit der Werkzeugpalette im Hauptfenster	25
Einstellen der Helligkeit	26
Ändern des Bildstils	26
Bildstildatei	27
Einstellen des Farbtons durch Ändern des Weißabgleichs	28
Einstellen des Farbtons mit der Funktion	
Weißabgleich klicken	28
Einstellen des Kontrasts	29
Ändern des Farbtons und der Farbsättigung	30
Einstellen von Monochrom	30

Anpassen der Bildschärfe 31	
Detaillierte Einstellung der Bildschärfe	Inhalt auf
Automatisches Einstellen von Helligkeit und Farbe	einen Blick
(Tonkurven-Unterstützung) 33	
Effizientes Bearbeiten 34	Grundlegende
Bearbeiten im Bildbearbeitungsfenster	Bedienung
Ändern der Lage der Miniaturansicht zu horizontal	
Zusammenstellen und Bearbeiten von Bildern im Sammlung-Fenster	Erweiterte Funktionen
Beschneiden von Bildern und Einstellen von Bildwinkeln 38	
Anwenden von Einstellungsinhalten auf andere Bilder 41	Erweiterte
Speichern der Bearbeitungsergebnisse 41	Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
Speichern von Bearbeitungsinhalten mit einem RAW-Bild 41	
Speichern als JPEG- oder TIFF-Bild 42	Verarbeiten einer großen Anzahl von
Neubearbeiten von Bildern 43	Bildern
Drucken von Bildern 43	Bearbeiten von
Drucken von Fotos mit Inkjet Druckern von Canon,	JPEG/TIFF-
die mit Easy-PhotoPrint EX kompatibel sind 43	Bildern
Drucken von Fotos mit Inkjet Druckern von Canon,	
die mit Easy-PhotoPrint kompatibel sind 46	Referenz
Drucken von Fotos mit anderen Druckern – keine Inkjet	
Drucker von Canon 49	
Organisieren von Bildern 49	Index
Löschen unerwünschter Bilder 49	
Erstellen eines Ordners zum Speichern von Bildern 50	
Verschieben von Bildern 50	
Verschieben von Bildern in Ordner 51	
Registrieren häufig verwendeter Ordner	
(Registrieren von Lesezeichen) 51	
Organisieren von Lesezeichen 51	1 5
5	10

Einführung

Effizientes Überprüfen und Sortieren von Bildern

Sie haben die Möglichkeit, die als Miniaturansichten angezeigten Bilder im Hauptfenster zu vergrößern und die einzelnen Bilder effizient zu überprüfen. Sie können die Bilder mit Häkchen markieren und in fünf Gruppen sortieren.

Rufen Sie das Schnellüberprüfungsfenster auf.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schnellüberprüfung].



Das Schnellüberprüfungsfenster wird angezeigt.

Um zwischen den Bildern, die überprüft werden sollen, zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltfläche [Nächstes] oder [Vorheriges].

Schnellüberprüfungsfenster



Alle im Hauptfenster angezeigten Bilder können im Schnellüberprüfungsfenster überprüft werden.

Doppelklicken Sie auf den Bereich, den Sie vergrößern möchten.



Cursor in die gewünschte Lage.

Zum Beenden klicken Sie auf [OK].

HDR-Bilder (hoher Dynamikbereich) erzeugt wurden.



Einführung

Praktische Funktionen im Schnellüberprüfungsfenster

• So überprüfen Sie nur ausgewählte Bilder

Sie können im Schnellüberprüfungsfenster ausgewählte Bilder überprüfen, indem Sie die gewünschten Bilder im Hauptfenster auswählen und anschließend Schritt 1 ausführen.

Mit der Tastatur zwischen den Bildern wechseln

Sie können auch mit der Taste $\langle \rightarrow \rangle$ oder $\langle \leftarrow \rangle$ zwischen den Bildern wechseln.

• Wechseln der Bildschirmanzeige mit der Tastatur

Um zwischen ganzem Bildschirm und normalem Bildschirm umzuschalten, können Sie auch die Tastenkombination <Alt> + <Eingabe> drücken.

Bedienung über das Menü

Sie können alle Vorgänge auch über das Kontextmenü ausführen, das eingeblendet wird, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bild klicken.

- Das Vergrößerungsverhältnis bei der Vergrößerung eines Bildes entspricht der Hälfte (50 %) von 100 % (tatsächliche Pixelgröße).
 - Bei einem vergrößerten Bild können Sie das Vergrößerungsverhältnis auf 100 % ändern (S. 93).



Sortieren von Bildern

Sie können die Bilder durch Hinzufügen von Häkchen oder Festlegen von Bewertungen (dargestellt durch das Symbol [★]) nach Motiven oder Themen sortieren.

Hinzufügen von Häkchen

Zeigen Sie das Bild an, dem Sie ein Häkchen hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf eines der Symbole [1] bis [5].



→ Das ausgewählte Häkchen wird links oben im Fenster angezeigt.

Häkchen



- Um das Häkchen zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Aufheben].
- Die Werte der Häkchen, die Bildern in DPP Version 3.8 oder früheren Versionen hinzugefügt wurden, bleiben unverändert erhalten.
- Sie können die Häkchen auch über das Kontextmenü hinzufügen, das angezeigt wird, wenn Sie im Hauptfenster mit der rechten Maustaste auf ein Bild klicken.

Festlegen von Bewertungen

Zeigen Sie das Bild an, das Sie bewerten möchten, und klicken Sie dann auf eines der Symbole [•].

Bewertung	
Ablehnen	
	Klicken (wechselt zum Symbol [*] nachdem auf [] geklickt wurde)

Die Bewertung wird festgelegt, und in der linken oberen Ecke des Fensters wird eine der Bewertung entsprechende Anzahl der Symbole [*] angezeigt.

(Fenster mit der angezeigten Bewertung von drei [*])

 Wenn Sie ein Bild ablehnen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Ablehnen]. Klicken Sie erneut auf [Ablehnen], um die Ablehnung aufzuheben.

Bewertungssymbol



- Klicken Sie zum Aufheben der Bewertung rechts neben dem Fenster auf dasselbe Symbol [*] wie beim Festlegen der Bewertung.
- Da die Dateistruktur der Bilddaten geändert wird, wenn Sie die Bewertung für ein Bild festlegen, können Sie die Bildinformationen möglicherweise nicht mehr mit Software von Drittherstellern anzeigen.
- Sie können Bewertungen (einschließlich der Einstellung [Ablehnen]) auch über das Kontextmenü festlegen, das angezeigt wird, wenn Sie im Hauptfenster mit der rechten Maustaste auf ein Bild klicken.

Grundlegende Bedienung Erweiterte Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Referenz

Index



Sortieren von Bildern im Hauptfenster

Sie können die Bilder auch im Hauptfenster durch Hinzufügen von Häkchen oder Festlegen von Bewertungen (dargestellt durch das Symbol [1]) nach Motiven oder Themen sortieren.

Hinzufügen von Häkchen im Hauptfenster

Wählen Sie die Bilder aus, denen Sie ein Häkchen hinzufügen möchten, und klicken Sie dann in der Symbolleiste auf eines der Symbole [4] bis [4].



Das ausgewählte Häkchen wird links oben im Bildrahmen angezeigt.



Klicken Sie in der Symbolleiste erneut auf das Häkchen, um die Kennzeichnung aufzuheben.

Festlegen von Bewertungen im Hauptfenster

Wählen Sie die Bilder aus, die Sie bewerten möchten, und klicken Sie dann in der Symbolleiste auf eines der Symbole [





Einführung

angezeigt)

Bewertung 🛨 🛨

IMG 0002.CR2

Bewertungssymbol

Klicken Sie zum Aufheben der Bewertung in der Symbolleiste auf dasselbe Symbol [13] wie beim Festlegen der Bewertung.

IMG_0004.CR

Die Option [Ablehnen] kann nicht über die Symbolleiste festgelegt werden. Legen Sie die Option [Ablehnen] im Menü [Etikett] oder im Schnellüberprüfungsfenster (S. 18) fest.

🙀 So wählen Sie im Hauptfenster mehrere Bilder aus

Halten Sie die <Strg>-Taste gedrückt, und klicken Sie auf die gewünschten Bilder. Um mehrere aufeinander folgende Bilder auszuwählen, klicken Sie auf das erste Bild, halten Sie die <Umschalt>-Taste gedrückt, und klicken Sie auf das letzte Bild Ihrer Auswahl.

🖗 So zeigen Sie mehr Miniaturansichten im Hauptfenster an

Sie können sehr viele Bilder anzeigen, indem Sie für die Miniaturansichten eine kleine Größe festlegen (S. 10). Wenn Sie anschließend die Menüoption [Ansicht] ▶ [Bewertung] auswählen und die Häkchen entfernen, so dass die Bewertungen nicht mehr im Bildrahmen angezeigt werden, können Sie sogar noch mehr Bilder im Hauptfenster anzeigen.

- Im Menü [Etikett] können Sie ebenfalls Häkchen hinzufügen und Bewertungen festlegen.
 - Über die Menüoptionen [Bearbeiten] ▶ [Häkchen] bzw. [Bewertung] ▶ Bildauswahlkriterien können Sie die Kriterien für die Auswahl von Bildern, die mit Häkchen oder Bewertungen versehen sind, verfeinern.
 - Sie können die in DPP festgelegten Bewertungseinstellungen in einer anderen Standardsoftware oder in der Kamera EOS-1D X, EOS-1D C, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D (Firmware-Version 2.0.0 oder höher), EOS 70D, EOS 60D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS 1100D, EOS M2 oder EOS M anzeigen und ändern.
 - EOS Utility Version 2.9 oder höher: In DPP festgelegte Bewertungen werden angezeigt. Die Einstellung [Ablehnen] wird jedoch nicht angezeigt, und Sie können die Bewertungseinstellungen auch nicht ändern.
 - In der Kamera EOS-1D X, EOS-1D C, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D (Firmware-Version 2.0.0 oder höher), EOS 70D, EOS 60D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS 1100D, EOS M2 oder EOS M: In DPP festgelegte Bewertungen werden auf dem Wiedergabebildschirm angezeigt. Sie können die eingestellten Bewertungen auch ändern. Die Einstellungen für [Ablehnen] können jedoch weder angezeigt noch geändert werden.
 - Umgekehrt können Sie in der Kamera EOS-1D X, EOS-1D C, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D (Firmware-Version 2.0.0 oder höher), EOS 70D, EOS 60D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS 100D, EOS M2 oder EOS M die für Standbildaufnahmen festgelegten Bewertungen in DPP sowohl anzeigen als auch ändern.

Anordnen von Bildern im Hauptfenster

Wählen Sie Menü [Ansicht] > [Sortieren] >

Sie können die Bilder im Hauptfenster so anordnen, dass sie nach hinzugefügtem Häkchen oder nach Aufnahmedatum und Aufnahmezeit sortiert werden. Sie haben auch die Möglichkeit, die Bilder durch individuelles Verschieben frei anzuordnen.

Anordnen nach Typ



Die Bilder werden nach der ausgewählten Sortieroption angeordnet.



Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Sortieroption	Beschreibung	
Bewertung: Aufsteigende Reihenfolge	Sortiert, beginnend mit den wenigsten [★].	
Bewertung: Absteigende Reihenfolge	Sortiert, beginnend mit den meisten [★].	
Dateiname	Die Bilder werden in alphabetischer Reihenfolge nach Dateinamen sortiert (0 bis 9 → A bis Z).	
Aufnahmedatum/ -uhrzeit	Die Bilder werden nach Aufnahmedatum und -zeit sortiert (früheste Aufnahme zuerst).	
Priorität RAW	Die Bilder werden in der folgenden Reihenfolge sortiert: RAW-Bilder → JPEG-Bilder → TIFF- Bilder.	
Häkchen1 - Häkchen5	Die mit Häkchen gekennzeichneten Bilder haben Vorrang und werden in der Reihenfolge der Zahlen sortiert.	

Sortierreihenfolge für Häkchen

Wenn Häkchen von 1 bis 5 festgelegt wurden, werden die Bilder in folgender Reihenfolge sortiert:

- Häkchen1 ausgewählt: 1→2→3→4→5
- Häkchen2 ausgewählt: 2→3→4→5→1
- Häkchen3 ausgewählt: $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2$
- Häkchen4 ausgewählt: 4→5→1→2→3
- Häkchen5 ausgewählt: 5→1→2→3→4

Freies Anordnen

Verschieben Sie die Bilder mit Drag-and-Drop auf die gewünschte Position.



- → Das Bild wird auf die gewünschte Position verschoben.
- Sie können auch mehrere Bilder in einem Vorgang auswählen (S. 20) und verschieben.
- Die Reihenfolge der neu angeordneten Bilder wird beibehalten, bis Sie DPP beenden oder in der Verzeichnisstruktur einen anderen Ordner auswählen.
- Wählen Sie Menü [Ansicht] ▶ [Sortieren] ▶ [Dateiname], um zu der Reihenfolge zurückzukehren, die vor dem Neuanordnen der Bilder vorlag.



Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Beibehalten der Reihenfolge neu angeordneter Bilder

Sie können die Reihenfolge der neu angeordneten Bilder beibehalten, auch wenn Sie DPP beenden oder in der Verzeichnisstruktur einen anderen Ordner auswählen.

- Beibehalten der Reihenfolge ohne Änderung der Bilddateinamen Um die Reihenfolge der neu angeordneten Bilder ohne Änderung der Dateinamen beizubehalten, können Sie in den [Einstellungen] die Registerkarte [Einstellungen Ansicht] verwenden (S. 93).
- Beibehalten der Reihenfolge mit Änderung der Bilddateinamen Mit der Umbenennen-Funktion können Sie die Reihenfolge der Bilder beibehalten und alle Bilddateinamen auf einmal in der Reihenfolge ihrer neuen Anordnung umbenennen (S. 104).

Anzeigen eines RAW- und JPEG-Bilds als Einzelbild

Sie können ein Bild, das gleichzeitig als RAW- und JPEG-Bild aufgenommen wurde, als Einzelbild anzeigen und entsprechend handhaben. Somit halbieren Sie die Anzahl der im Hauptfenster angezeigten Bilder und vereinfachen die Überprüfung einer großen Anzahl gleichzeitig aufgenommener Bilder.

Wählen Sie Menü [Extras] ▶ [Einstellungen].

Wählen Sie die Registerkarte [Einstellungen Ansicht], und aktivieren Sie die Option [Bei gleichnamigen CR2- und JPEG-Dateien nur CR2-Bilder anzeigen].

	ungen	Einstellungen Ansicht	Werkzeug-palette	Farbmanagement
Raster-Teilung				
64	Pixel (8-256)			
	. ,			
Bildauswahlstatus				
🔽 Die im Bearb	eitungsfenste	r geöffneten Bilder bleiben im H	auptfenster ausgewählt	
Vergrößerung im Be	earbeitungsfe	inster		
An Fenster a	anpassen	◎ 50%	© 100%	◎ 200%
Vergrößern bei Dop	opelklicken au	f Bearb/Bildbearbeitungsfenst	er	
		50%	100%	200%
RAW und JPEG	nigen CR2- un	d JPEG-Dateien nur CR2-Bilder	anzeigen	
RAW und JPEG Bei gleichnar Sortierreihenfolge	nigen CR2- un im Hauptfenst	id JPEG-Dateien nur CR2-Bilder ter	anzeigen	
RAW und JPEG Bei gleichnar Sortierreihenfolge Sortierreiher Lichter/Schatten-W	nigen CR2- ur im Hauptfenst hfolge beibeha /arnung	id JPEG-Dateien nur CR2-Bilder ter alten	anzeigen	
RAW und JPEG	nigen CR2- un im Hauptfenst Ifolge beibeha /arnung 255	d JPEG-Dateien nur CR2-Bilder ter alten (192-255)	anzeigen	
RAW und JPEG	nigen CR2- un im Hauptfenst nfolge beibeha /arnung 255 0	d JPEG-Dateien nur CR2-Bilder ter alten (192-255) (0-64)	anzeigen	
RAW und JPEG Bei gleichnar Sortierreihenfolge Sortierreihen Lichter/Schatten-W Lichter Schatten Schatten	nigen CR2- un im Hauptfenst folge beibeha /arnung 255 0 swerkzeug -A	id JPEG-Dateien nur CR2-Bilder ter alten (192-255) (0-64) nzeige	anzeigen	
RAW und JPEG Bei gleichnar Sortierreihenfolge Sortierreihen Lichter/Schatten-W Lichter Schatten Schatten Schaellüberprüfung (a) 50 %	inigen CR2- un im Hauptfensti folge beibehe /arnung 255 0 0 swerkzeug-A (id JPEG-Dateien nur CR2-Bilder ter alten (192-255) (0-6-4) nzeige) 100 % (Moiré-Unterdrückung	anzeigen	

 Das Hauptfenster wird aktualisiert, und das gleichzeitig im RAWund JPEG-Format aufgenommene Bild wird mit der Markierung
 [R+J] als Einzelbild angezeigt (S. 129).

RAW-Bilder mit der Erweiterung ".CR2" können als Einzelbild angezeigt werden

Die mit einer Kamera gleichzeitig im RAW-Format mit der Erweiterung ".CR2" und im JPEG-Format aufgenommenen Bilder können als Einzelbild angezeigt werden. Für RAW-Bilder mit der Erweiterung ".CRW" und ".TIF" ist diese Funktion nicht verfügbar. Diese Formate lassen sich nicht mit dem gleichzeitig aufgenommenen Bild als Einzelbild anzeigen.

Wann ein Einzelbild angezeigt wird

Angezeigtes Bild

Das RAW-Bild wird in allen Fenstern angezeigt.

Bearbeitetes Bild

Die mit den Funktionen in DPP (z. B. Werkzeugpalette usw.) eingestellten Inhalte werden ausschließlich auf das RAW-Bild angewandt.

Die Einstellungen werden jedoch auf das RAW-Bild und das JPEG-Bild angewandt, wenn Sie die folgenden Aktionen ausgeführt haben:

- Löschen von Bildern (S. 49)
- Verschieben oder Kopieren von Bildern (S. 50)
- Verwenden von Häkchen (S. 18, S. 19)
- Bewertung (S. 18, S. 19)
- Drehen von Bildern (S. 127, S. 135, S. 136)
- Hinzufügen und Speichern des Miniaturbilds zum Bild (S. 23)

Bilder, die dem Fenster [Sammlung] hinzugefügt wurden

Wenn Sie dem Fenster [Sammlung] ein als Einzelbild angezeigtes RAWund JPEG-Bild hinzufügen, wird das Einzelbild mit der Markierung [R+J] gekennzeichnet. Da jedoch in Wirklichkeit beide Bilder (RAW- und JPEG-Bild) hinzugefügt werden, wird die Anzahl der Bilder auf der Registerkarte [Sammlung] um zwei Zähler erhöht (S. 128).

Wenn Sie in Schritt 2 die Option [Bei gleichnamigen CR2- und JPEG-Dateien nur CR2-Bilder anzeigen] deaktivieren, werden das RAW- und das JPEG-Bild wieder als separate Bilder angezeigt.

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen Verarbeiten einer

großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index



Inhalt auf

einen Blick

Grundlegende

Bedienung

Erweiterte

Funktionen



Verbessern der Bildqualität im Hauptfenster

Für das Hauptfenster wird eine neue Miniaturansicht erstellt und mit dem jeweiligen Bild gespeichert.

Die Qualität der Bilder im Hauptfenster wird verbessert, und die Bilder werden schneller aufgebaut.

Wenn alle Bilder ausgewählt sind, wählen Sie Menü [Datei] ▶ [Miniaturbild zum Bild hinzufügen und speichern].

Dat	ei	
	Öffnen im Bearbeitungsfenster	Strg+O
	Öffnen im Bearbeitungsfenster (vergrößert)	
	Speichern	Strg+S
	Speichern unter	Strg+Umschalt+S
	Miniaturbild zum Bild hinzufügen und speichern	Strg+Umschalt+T
	Konvertieren und speichern	Strg+D
	Batch-Verarbeitung	Strg+B
	Neuen Ordner erstellen	
	Drucken	Strg+P
	Drucken mit detaillierter Einstellung	Strg+Alt+P
	Kontaktabzug-Drucken	Strg+Umschalt+P
	Plug-in drucken	+
	Zur Sammlung hinzufügen	Strg+G
	Aus der Sammlung entfernen	Strg+Umschalt+G
	Sammlung löschen	
	Löschen	Entf
	• •	· · ·

📲 Ausmaß der Qualitätsverbesserung

Die Qualität wird bei jedem beliebigen JPEG- oder TIFF-Bild verbessert. Die Bildqualität wird zwar unabhängig von der Größe der Miniaturansicht (S. 10) verbessert. Sie können mit der Option [Große Miniaturansicht] die Qualitätsverbesserung jedoch aufgrund der Größe besser erkennen als bei den Optionen [Mittlere Miniaturansicht] und [Kleine Miniaturansicht].

Überprüfen der Bildinformationen

- Wählen Sie das Bild aus, dessen Bildinformationen Sie überprüfen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Info].



→ Das Bildinformationsfenster wird angezeigt (S. 24).

Wählen Sie eine Registerkarte aus, und überprüfen Sie die Informationen.

IG_0001.CR2		IMG_0001.CR2	
ufnahmeinformationen Met	adaten		Aufnahmeinformationen Metadaten
Objekt	Wert	<u> </u>	Beschreibung
Name der gespeicherten D Kameramodell Firmware Aufnahmedatum/-zeit Name des Besitzers Aufnahmemodus Tv (Verschlusszeit) Av (Blendenzahl) Messmodus Belichtungskorrektur Filmempfindlichkeit (ISO) Automatische Filmempfindli Objektiv Brennweite Bildgröße Bildguältät Biltz	IMG_0001.CR2 Canon EOS XXX Firmware Version XXX Solution EOS XXX Firmware Version XXX Solution EVENTS Blendenautomatik 1/1600 8.0 Mehrfeldmessung 0 400 AUS EF70-200mm f/4L USM 188.0mm XXX XXXX RAW Aus	E	[Dokumenttitel] xxxxxxxxx [Autor] xxxxxxxxx [Autorentitel] xxxxxxxxx [Beschreibung] xxxxxxxxx [Verfasser der Beschreibung] xxxxxxxxxx [Stichwörter] xxxxxxxxxx [Copyright-Status] xxxxxxxxxx [Copyright-Status]
Verödagleich AF-Betriebsart Bildstil Schärfe Kontrast Farbsättigung Farbton Farbraum Rauschreduzierung bei Lan. High ISO Rauschreduzierung Tonwert Priorität Automatische Belichtungso Randlichtkorrektur Staublöschungsdaten	Automatisch Automatisch Manuelle Scharfeinstellung Landschaft 4 0 0 0 0 sRGB 0 0:Standard 0:Nicht möglich 2:Nicht möglich Deaktivieren Nein		[Lupyright-vermenk] xxxxxxxxx [URL für Copyright-Info] xxxxxxxxx
Dateigröße	XXXXX KB	Ŧ	Schließen



Unterschied bei [Miniaturansicht mit Informationen]

Die detaillierten Aufnahmeinformationen zu den einzelnen Bildern werden im Bildinformationsfenster angezeigt. Wenn Sie jedoch nur die wichtigsten Aufnahmeinformationen überprüfen möchten, können Sie für jedes einzelne Bild die Menüoption [Ansicht] ▶ [Miniaturansicht mit Informationen] (S. 10) aktivieren. Einführung

Bearbeiten eines Bildes

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie ein Bild mit der Werkzeugpalette im Bearbeitungsfenster einstellen.

Der Originalzustand eines Bilds kann mit der Schaltfläche [[]] einfach wiederhergestellt werden, wenn Sie z. B. versehentlich falsche Einstellungen gewählt haben. Probieren Sie die verschiedenen Einstellungen aus.

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie mit den Funktionen der [RAW]-Werkzeugpalette Einstellungen ausführen und mit der [RGB]-Werkzeugpalette Bilder automatisch einstellen können.

Bearbeitungsfenster

Werkzeugpalette



- Das Bild ändert sich sofort entsprechend den Einstellungen auf der Werkzeugpalette (Echtzeitanzeige).
- Um den Zustand wiederherzustellen, in dem sich das Bild vor dem letzten Bearbeitungsvorgang mit der Werkzeugpalette befand, wählen Sie im Menü [Bearbeiten] die Option [Rückgängig], oder drücken Sie die Tastenkombination <Strg> + <Z>.
- Im Menü [Einstellung] finden Sie die Optionen zum Drehen von Bildern.
- Sie können ein Bild einstellen, während Sie es parallel dazu mit dem ursprünglichen Bild vergleichen (S. 53).
- Sie können mehrere Bilder synchronisieren und während des Vergleichs bearbeiten (S. 54).
- Die Funktionen des Bearbeitungsfensters sind auf S. 130 und die Funktionen der Werkzeugpalette auf S. 131 aufgeführt.

Info zur RAW-Werkzeugpalette

Sie können die Bilder mit der Werkzeugpalette anpassen. Wechseln Sie dabei entsprechend Ihren Bearbeitungsanforderungen zwischen den Registerkarten [RAW], [RGB], [NR/ALO] und [Objektiv]. Mit den Funktionen der [RAW]-Werkzeugpalette können Sie Einstellungen vornehmen, die den Einstellungsfunktionen Ihrer Kamera entsprechen. Wenn die Kamera während der Aufnahme nicht korrekt eingestellt war oder wenn die Aufnahmeergebnisse nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, können Sie mit der [RAW]-Werkzeugpalette die gewünschten Kamera-Einstellungen im Nachhinein ausführen. Alle Funktionen (außer die automatische Einstellung der [RGB]-Werkzeugpalette) sowie die einzelnen Funktionen der [NR/ALO]- und [Objektiv]-Werkzeugpalette sind in Kapitel 3 erläutert.

Bearbeiten mit der Werkzeugpalette im Hauptfenster

Wenn Sie in der Symbolleiste des Hauptfensters auf die Schaltfläche [Werkzeugpalette] (S. 127) klicken, wird dieselbe Werkzeugpalette wie im Bearbeitungsfenster angezeigt, und Sie können Ihre Bilder bearbeiten.



Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Grundlegende

Bedienung

Erweiterte

Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-

Bildern

Referenz

Index

Einstellen der Helligkeit

Sie können die Helligkeit eines Bilds einstellen. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, wird das Bild heller; bewegen Sie ihn nach links, wird das Bild dunkler.



Schieberegler nach links oder rechts ziehen

Ändern des Bildstils

Wenn die Aufnahme nicht Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie den Bildstil ändern, um dem gewünschten Ergebnis näher zu kommen. Auch wenn Sie das Bild (S. 41) als [Monochrom] (S. 30) gespeichert haben, können Sie jederzeit den Bildstil wechseln, indem Sie einfach einen anderen Bildstil als [Monochrom] auswählen.

🙆 (Standard)	- Durchsuchen	des Bilds wieder her
-10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,	0 2,0 4,0	Auswanien

- =Wenn das RAW-Bild mit einer Kamera aufgenommen wurde, die keine Bildstileinstellungen unterstützt, können Sie dennoch den Bildstil auswählen, sofern das RAW-Format mit DPP kompatibel ist (S. 3).
 - Sie können auch dann die Einstellungen f
 ür [Farbton]. [Farbsättigung], [Kontrast], [Unschärfemaske] und [Schärfe] beibehalten, wenn Sie den Bildstil ändern (S. 94).
 - [Automatisch] wird nur auf Bilder angewendet, die mit der EOS-1D X, EOS-1D C. EOS 5D Mark III. EOS 6D. EOS 7D Mark II. EOS 70D. EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS M2 oder EOS M aufgenommen wurden. Wenn Sie den Bildstil für mehrere ausgewählte Bilder ändern, können Sie [Automatisch] wählen, wenn mit der EOS-1D X, EOS-1D C, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 70D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS M2 oder EOS M aufgenommene Bilder zu diesen Bildern gehören. [Automatisch] wird jedoch nur auf Bilder angewendet, die mit der EOS-1D X, EOS-1D C, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 70D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS M2 oder EOS M aufgenommen wurden.
 - Sie können bei mit der Kamera aufgenommenen, mehrfach belichteten RAW-Bildern [Automatisch] nicht wählen.

26

				Einführung
Bildstil	Beschreibung	Bildstil	Beschreibung	
	Der Bildstil, der bei der Aufnahme des Bildes in der Kamera eingestellt war. Wenn ein Kreativ-Programm bei der Kamera ausgewählt ist, wird der eingestellte Bildstil in () angezeigt.	(In der Kamera registrierte Bildstildatei)	Wird beim Auswählen eines Bilds angezeigt, das mit einer in der Kamera registrierten Bildstildatei aufgenommen wurde. Der Name der Bildstildatei wird in der Liste in Klammern () angezeigt.	Inhalt auf einen Blick
	Wenn ein Motivbereich-Modus bei der Kamera ausgewählt ist, wird [Aufnahmeeinstellungen] in () angezeigt, und dem ausgewählten Aufnahmemodus entsprechende	[In DPP angewandte Bildstildatei]	Der Name der in DPP angewandten Bildstildatei wird in [] angezeigt.	Grundlegende Bedienung
	Bildeigenschaften werden angewandt.	Bildstildatei		Erweiterte Funktionen
	Das Bild sieht kräftig aus.	Mit den Bildstildateier	n wird die Bildstilfunktion erweitert. Weitere	
Standard	Diese Einstellung ist für die meisten Bilder geeignet.	Informationen zur Ve	rwendung von Bildstildateien finden Sie auf S. 59.	Erweiterte Bildbearbeitungs- und
	Der Farbton wird für das Motiv angepasst. Die			Druckfunktionen
Automatisch	Natur-, Außen- und Sonnenuntergangsaufnahmen sind die Farben von blauem Himmel, Grünpflanzen und Sonnenuntergängen kräftiger.			Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
Porträt	Für feine Hauttöne. Sehr wirkungsvoll für Nahaufnahmen von Frauen und Kindern. Mit der Option [Farbton] können Sie den Hautton einstellen (S. 30).			Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
Landschaft	Für kräftige Blau- und Grüntöne. Wirkungsvoll für Landschaftsaufnahmen.			Referenz
Neutral	Für natürliche Farben und gedämpfte Bilder. Geeignet als Grundlage für Bilder, die noch eingestellt werden müssen.			Index
Natürlich	Wenn das Motiv bei einer Farbtemperatur von 5.200 K aufgenommen wird, erfolgt eine farbmetrische Anpassung der Farbe, um die Farbe des Motivs abzugleichen. Geeignet als Grundlage für Bilder, die noch eingestellt werden müssen.			
Monochrom	Für Schwarzweißbilder. Sie können das Bild auch mit [Filtereffekt] oder [Tonungseffekt] einstellen (S. 30).			${}^{(2)}$

Einstellen des Farbtons durch Ändern des Weißabgleichs

Wenn der Farbton des aufgenommenen Bilds unnatürlich erscheint, ändern Sie den Weißabgleich, so dass das Bild natürlich aussieht. Sie haben die Möglichkeit, den Farbton natürlicher zu gestalten, indem Sie die Lichtquelle zum Zeitpunkt der Aufnahme eines Fotos (z. B. Blumen in blassen Farben) einstellen.

RAW RGE	NR/ALO Objektiv	1	
Einstellung H	lelligkeit	G	
÷	0	0,00	
Einstellung V	/eißabgleich	(5)	
	123	Registrieren	des Bilds wieder her
🙆 (Auto)		← Abstimmen	
			Auswählen

- 🙆 () ist der bei der Aufnahme des Bildes in der Kamera eingéstellte Weißabgleich.
- Wenn ein Kreativ-Programm bei der Kamera ausgewählt ist, wird der eingestellte Weißabgleich in () angezeigt.
- Wenn ein Motivbereich-Modus bei der Kamera ausgewählt ist. wird [Aufnahmeeinstellungen] in () angezeigt, und dem ausgewählten Aufnahmemodus entsprechende Bildeigenschaften werden angewandt.
- Wenn Sie den Weißabgleich anpassen, wird der Anpassungswert in () angezeigt.

Der Farbton wird auch durch Änderung des Weißabgleich nicht natürlicher 2

Wenn der Farbton des Bilds auch nach Änderung des Weißabgleichs nicht natürlich aussieht, stellen Sie den Weißabgleich mit der Funktion Weißabgleich klicken ein (diese Seite).

Feinabstimmung mit Farbton

Nach dem Einstellen des Weißabgleichs können Sie mit der Funktion [Farbton] (S. 30) weitere Feineinstellungen vornehmen, um das Bild nach Ihren Anforderungen zu gestalten.

- Wenn Sie in dem Listenfeld die Option [16 ()] ausgewählt haben, können Sie die Einstellungsergebnisse nicht als persönlichen Weißabgleich (S. 101) registrieren.
 Sie können den Weißabgleich bei mit der Kamera aufgenommenen,
 - mehrfach belichteten RAW-Bildern nicht ändern oder anpassen.
- Nähere Informationen zu den einzelnen Weißabgleich-Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.

Einstellen des Farbtons mit der Funktion Weißabgleich klicken

Sie können den Weißabgleich an einem ausgewählten Bildteil einstellen und als Standard für Weiß festlegen, um das Bild natürlicher erscheinen zu lassen. Die Funktion Weißabgleich klicken kann in Bildteilen wirkungsvoll eingesetzt werden, in denen sich der weiße Farbton unter dem Einfluss einer bestimmten Lichtquelle verändert hat.





Klicken Koordinaten der Cursorposition und RGB-Werte (8-Bit-Konvertierung)

0,00		Funktionen
Einstellung Weißabgleich 1 2 3 Registrieren. Image: Comparison of the second seco	Klicken	Erweiterte Bildbearbeitungs- un Druckfunktionen
Klicken Sie auf den Punkt, dienen soll.	der als Standard für Weiß	Verarbeiten einer großen Anzahl vor Bildern
Digital Photo Professional - (EUVerr/CANON/Picture/Foto/ware, w.cvdMid, 0000562 *) Date Berbeten Anicht Eight Einstellung Egss Ernste 1	Aur (ag. 19,404 (ayther) Textury teleper Textury telepe	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Image: Non-State State Image: Non-State Image: Non-	Referenz
	Schatterstell	Index
(1532, 849) : 222,224, 235 RAW / Addee Roll CMYK Here Cyaller Klicken	Stellt den	

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte

Stellt den Originalzustand des Bilds wieder her

28

- → Alle Farben im Bild werden in Bezug auf den Standard für Weiß eingestellt, den Sie an dem Punkt ausgewählt haben.
- Wenn Sie auf einen anderen Punkt im Bild klicken, wird der Weißabgleich erneut eingestellt.
- Um die Funktion "Weißabgleich klicken" zu beenden, drücken Sie auf die rechte Maustaste, oder klicken Sie erneut auf die Schaltfläche [77].

Einstellen des Kontrasts

÷Ŵ-

Sie können die Modulation und den Kontrast einstellen. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, wird der Kontrast verstärkt; bewegen Sie ihn nach links, wird der Kontrast abgeschwächt.



Bildbearbeitungsprogrammen, die über erweiterte Bearbeitungsfunktionen verfügen, separate Einstellungen ausführen möchten. Hinweis: Wenn das Kontrollkästchen [Linear] aktiviert ist, erscheint das Bild blass.

Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) (S. 61) kann nicht verwendet werden, wenn das Kontrollkästchen [Linear] aktiviert ist.

Wenn keine weißen Stellen im Bild vorhanden sind

Wenn sich auf dem Bild keine weißen Bereiche befinden, können Sie den Weißabgleich einstellen, indem Sie in Schritt 2 auf einen grauen Punkt im Bild klicken. Dadurch erhalten Sie dieselben Einstellungsergebnisse wie mit einem weißen Punkt.

- Das Bild wird aufgrund des Durchschnittswerts abgestimmt, der in dem Bereich 5 × 5 Pixel um den angeklickten Punkt vorliegt.
 - Sie können den Weißabgleich bei mit der Kamera aufgenommenen, mehrfach belichteten RAW-Bildern nicht ändern oder anpassen.

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Ändern des Farbtons und der Farbsättigung

Sie haben die Möglichkeit, den Hautton und die gesamte Farbsättigung einzustellen.

Wenn der Bildstil (S. 26) auf [Monochrom] eingestellt ist, werden die Parameter [Farbton] und [Farbsättigung] durch [Filtereffekt] und [Tonungseffekt] ersetzt (diese Seite).



Hier werden die eingestellten Werte angezeigt

Farbton:	Wird hauptsächlich zum Einstellen der Hauttöne verwendet. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, wird der Hautton gelblicher; bewegen Sie ihn nach links, wird der Hautton rötlicher.
Farbsättigung:	Die gesamte Farbtiefe des Bilds wird eingestellt. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, wird die Farbe tiefer; bewegen Sie ihn nach links, wird die Farbe seichter.

Der Einstellbereich reicht von –4 bis +4 (in 1er-Stufen).

Einführung Einstellen von Monochrom Wenn als Bildstil [Monochrom] (S. 26) ausgewählt ist, können Sie einfarbige Fotos mit verschiedenen Filtereffekten erstellen. Inhalt auf einen Blick Wählen Sie im Listenfeld [Bildstil] die Option [Monochrom]. Grundlegende Bedienung Stellt den 5 Bildart Originalzustand des ▼ Durchsuchen... Monochrom Bilds wieder her Erweiterte Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen -10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 Kontrast:(0) Verarbeiten einer Lichter:(0) großen Anzahl von Schatten:(0) Bildern Linear Schieberegler nach Filtereffekt:(Kein) links oder rechts Bearbeiten von 0-Tonungseffekt: (Kein) ziehen JPEG/TIFF-Unschärfemaske . Bildern Stärke:(0) Feinheit:(0) D Schwelle:(0) Referenz Hier werden die eingestellten Werte angezeigt

Index

• Filtereffekt: Mit diesem Effekt wird das Weiß der Wolken und das Grün der Bäume auf demselben Monochromfoto hervorgehoben.

Filter	Beispiel für den Effekt
Ohne	Normales Monochrombild ohne Filtereffekt.
Gelb	Blauer Himmel wird natürlicher wiedergegeben, und weiße Wolken treten klar hervor.
Orange	Blauer Himmel wird etwas dunkler. Die Helligkeit der untergehenden Sonne wird stärker.
Rot	Blauer Himmel wird ziemlich dunkel. Herbstblätter werden klar und leuchtend.
Grün	Hauttöne und Lippen werden weicher. Grüne Blätter an Bäumen werden klar und leuchtend.

einem bestimmten Farbton. Dabei haben Sie die Wahl zwischen den Optionen [Kein], [Sepia], [Blau], [Purpur] und [Grün].

Anpassen der Bildschärfe

Sie können die gesamte Atmosphäre eines Bilds schärfer oder weicher erscheinen lassen. Bei der Anpassung können Sie zwischen zwei Modi wählen: [Schärfe] und [Unschärfemaske].

[Schärfe]:	Steuert die Schärfe eines Bilds, indem die Betonung der Umrisse im Bild angepasst wird. Je weiter Sie den Schieberegler [Schärfe] nach rechts ziehen (d. h. ie	Grundlegende Bedienung
[Unschärfemaske]:	größer der eingestellte Wert), desto stärker werden die Kanten im Bild betont und desto schärfer wirkt das Bild. Passt die Schärfe eines Bilds in feinerer Abstufung an.	Erweiterte Funktionen
[Starke]:	Zeigt die Linienstarke zur Betonung der Umrisse im Bild an. Je weiter Sie den Schieberegler nach rechts ziehen (d. h. je größer der eingestellte Wert), desto stärker werden die Kanten im Bild betont und desto schärfer wirkt das Bild.	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
[Feinheit]:	Zeigt die Feinheit des betonten Umrisses an. Je weiter Sie den Schieberegler nach links ziehen (d. h. je kleiner der eingestellte Wert), desto feinere Details können betont werden	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
[Schwelle]:	Legt fest, "wie viel Kontrastunterschied im Vergleich zur Umgebung vorhanden sein muss, bevor die Kanten betont werden".	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern

Referenz

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Index



Um den Filtereffekt hervorzuheben, erhöhen Sie den [Kontrast]

Wenn Sie den Filtereffekt stärker betonen möchten, ziehen Sie den Schieberegler [Kontrast] weiter nach rechts.

Wählen Sie [Schärfe] im Listenfeld aus, und legen De Sie den gewünschten Einstellungswert fest. Stellt den Originalzustand des Bilds wieder her

[Schärfe] auswählen

Schieberegler nach links oder rechts ziehen Hier wird der eingestellte Wert angezeigt

-0-

0.0 2.0

4.0

-10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0

Linear

Kontrast:(0)

Schatten:(0)

Farbton: (0)

Schärfe

Farbsättigung:(0)

Schärfe(1)

Lichter:(0)

Detaillierte Einstellung der Bildschärfe Wählen Sie [Unschärfemaske] im Listenfeld aus, und legen Sie den gewünschten Einstellungswert fest.

Durchsuchen...

0.0 2.0 4.0

(Standard)

-10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0

Linear

Kontrast:(0)

Schatten:(0)

Lichter:(0)

Verarbeiten einer Farbton: (0) großen Anzahl von Farbsättigung:(0) Bildern [Unschärfemaske] Unschärfemaske auswählen Stärke(0) I Bearbeiten von Feinheit(0) JPEG/TIFF-Schwelle (0) Bildern Schieberegler nach links oder rechts ziehen Referenz Hier werden die eingestellten Werte angezeigt Index

Die Auswirkungen der Schärfeanpassung wirken unnatürlich

Stellen Sie die Bildschärfe mit der [200 % Ansicht], [100 % Ansicht] oder [50 % Ansicht] ein. Wenn die Ansicht auf [Fenster anpassen] (Vollbild) eingestellt ist, erscheinen die Auswirkungen der Anpassung möglicherweise unnatürlich.

Der Einstellbereich reicht von 0 bis 10 (in 1er-Stufen).

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Grundlegende Bedienung

> Erweiterte Funktionen

> > Erweiterte

Bildbearbeitungs- und

Druckfunktionen

Automatisches Einstellen von Helligkeit und Farbe (Tonkurven-Unterstützung)

Um das gewünschte Standardbild zu erstellen, kann die Tonkurve des Bilds automatisch eingestellt werden (S. 146). Der Grad der automatischen Einstellung kann mit den Optionen "Standard" oder "Hoch" ausgewählt werden.

Wählen Sie die Registerkarte [RGB], und klicken Sie auf die gewünschte Schaltfläche zur automatischen Einstellung.

- Standard: Automatische Standardeinstellung. Für die meisten Bilder geeignet.
- Hoch: Verwenden Sie diese Funktion, wenn der mit der automatischen Standardeinstellung erreichte Effekt nicht stark genug ist.



- Stellt die ursprünglichen Einstellungen der Tonkurve wieder her

Bilder, die für die automatische Einstellung (Tonkurven-Unterstützung) ungeeignet sind

Bei den folgenden Bildtypen führt die automatische Einstellung (Tonkurven-Unterstützung) möglicherweise nicht zu dem gewünschten Ergebnis:

- Bilder, die bei der Aufnahme ordnungsgemäß belichtet wurden
- Bilder mit unausgewogener Helligkeit
- Bilder, die zu dunkel sind
- Bilder mit extremem Gegenlicht
- Wenn Sie auf die Schaltfläche [25] klicken, werden die Tonkurve und die Einstellungen [Farbton] und [Farbsättigung] auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Gehen Sie sorgfältig vor, wenn Sie [Farbton] und [Farbsättigung] einzeln einstellen (S. 110).

kurven-	Inhalt auf einen Blick
	Grundlegende Bedienung
nkurve	Erweiterte Funktionen
wenn	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index

Einführung

→ Die Tonkurve ändert sich entsprechend den Einstellungen.

Effizientes Bearbeiten

Bearbeiten im Bildbearbeitungsfenster

Dieses Fenster kombiniert Miniaturansichten-Anzeige und Bearbeitungsfenster, um ein effizientes Bearbeiten der Bilder und ein schnelles Wechseln zwischen den zu bearbeitenden Bildern zu ermöglichen. Die zu bearbeitenden Bilder müssen zuvor im Hauptfenster ausgewählt werden.

Wählen Sie im Hauptfenster die Bilder aus, die Sie bearbeiten möchten.

Wechseln Sie zum Bildbearbeitungsfenster.



Klicken

Die Anzeige wechselt vom Hauptfenster zum Bildbearbeitungsfenster.



Größe ändern

Bildbearbeitungsfenster



Zu ^bearbeitendes Bild auswählen Das ausgewählte Bild wird in der Mitte des Fensters vergrößert angezeigt

- → Der Bildaufbau kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Dieselbe Werkzeugpalette wie im Bearbeitungsfenster wird angezeigt. Jetzt können Sie das Bild bearbeiten.
- Um den Zustand wiederherzustellen, in dem sich das Bild vor dem letzten Bearbeitungsvorgang mit der Werkzeugpalette befand, wählen Sie im Menü [Bearbeiten] die Option [Rückgängig], oder drücken Sie die Tastenkombination <Strg> + <Z>.
- Durch Auswahl von Menü [Ansicht] ▶ [AF-Messfeld] im Bearbeitungsfenster können Sie die in der Kamera zum Zeitpunkt der Aufnahme gewählten AF-Messfelder anzeigen. AF-Messfelder werden allerdings nicht für Bilder angezeigt, deren Bildgröße geändert wurde, bevor sie konvertiert und gespeichert wurden (S. 42, S. 137), und nicht für Bilder, für die ein anderer Effekt als [Aufnahmeeinstellungen] als Korrektur von Verzeichnungsaberration bei Fisheye-Objektiven gewählt wurde, oder Bilder, deren Einstellungen während der RAW-Bildbearbeitung in der Kamera zur Korrektur der Verzeichnung und der chromatischen Aberration geändert wurden.

	Einführung
	Inhalt auf einen Blick
	Grundlegende Bedienung
	Erweiterte Fun <mark>ktio</mark> nen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
ı	Referenz
	Index
r en	



Doppelklicken Sie auf den Bereich, den Sie vergrößern möchten.



- Der mit Doppelklick aktivierte Bereich wird auf 100 % vergrößert (tatsächliche Pixelgröße).
- Um die Anzeigeposition zu ändern, ziehen Sie den Cursor auf dem Bild oder den Anzeigerahmen des vergrößerten Ausschnitts auf der Werkzeugpalette in die gewünschte Position (S. 131).
- Mit erneutem Doppelklicken kehren Sie zum Vollbild zurück ([Fenster anpassen]).
- Um zu dem Hauptfenster zurückzukehren, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche [Hauptfenster].

So wählen Sie für das Bild eine andere Vergrößerung als 100 % aus.

Klicken Sie in der Symbolleiste auf [50 % Ansicht] oder [200 % Ansicht].

- Sie können die Werkzeugpalette auf unterschiedliche Arten anzeigen (S. 94).
 - Sie können das Vergrößerungsverhältnis durch Doppelklicken ändern (S. 93).
 - Im Bildbearbeitungsfenster können Sie nur Bilder aus einem einzigen Ordner auswählen. Um Bilder aus verschiedenen Ordnern für die Bearbeitung zusammenzustellen, lesen Sie den Abschnitt "Zusammenstellen und Bearbeiten von Bildern im Sammlung-Fenster" (S. 36).
 - Die Liste der Funktionen im Bildbearbeitungsfenster finden Sie auf S. 136.



Ändern der Lage der Miniaturansicht zu horizontal

Wählen Sie Menü [Ansicht] ▶ [Lage der Miniaturansicht ändern].



• Wenn Sie erneut die Option [Lage der Miniaturansicht ändern] auswählen, wird die Miniaturansicht wieder in vertikaler Lage angezeigt.

Zusammenstellen und Bearbeiten von Bildern im Sammlung-Fenster

In dem Fenster [Sammlung] können Sie beliebig ausgewählte Bilder zum Ansehen, Vergleichen und Bearbeiten zusammenstellen. Sie können Bilder aus verschiedenen Ordnern oder aus nur einem Ordner auswählen, um effizient damit arbeiten zu können.

Wählen Sie im Fenster [Ordner] des Hauptfensters Bilder aus. und wählen Sie Menü [Datei] > [Zur Sammlung hinzufügen].

Öffnen im Bearbeitungsfenster Öffnen im Bearbeitungsfenster (vergrößert)	Strg+O
Speichern	Strg+S
Speichern unter	Strg+Umschalt+S
Miniaturbild zum Bild hinzufügen und speichern	Strg+Umschalt+T
Konvertieren und speichern	Strg+D
Batch-Verarbeitung	Strg+B
Neuen Ordner erstellen	
Drucken	Strg+P
Drucken mit detaillierter Einstellung	Strg+Alt+P
Kontaktabzug-Drucken	Strg+Umschalt+P
Plug-in drucken	+
Zur Sammlung hinzufügen	Strg+G
Aus der Sammlung entfernen	Strg+Umschalt+G
Sammlung löschen	
Löschen	Entf
Info	Strg+I
Beenden	Alt+F4
Die ausgewählten Bilder we	rden dem Fen
pinzugefügt und die Anzahl	der ausgewäl
Degisterkerte [Semplung] e	
zegisterkarte (Sammung) a	nyezeigt.

- Wenn Sie ein als Einzelbild angezeigtes RAW- und JPEG-Bild hinzufügen (S. 22), wird die Anzahl der Bilder auf der Registerkarte [Sammlung] um zwei Zähler erhöht.
- Sie können mehrere Bilder auswählen und dem Fenster [Sammlung] hinzufügen.
- Sie können dem Fenster [Sammlung] auch Bilder hinzufügen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Bilder klicken, und aus dem eingeblendeten Menü die Option [Zur Sammlung hinzufügen] auswählen.
- Dem Fenster [Sammlung] können bis zu 1.000 Bilder hinzugefügt werden.

Index

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Grundlegende

Bedienung
Wählen Sie die Registerkarte [Sammlung].



→ Die ausgewählten Bilder werden in dem Fenster [Sammlung] angezeigt.

Überprüfen Sie die angezeigten Bilder im Fenster [Sammlung].



Bearbeiten Sie die Bilder.

- Sie können jetzt die Bilder bearbeiten, die im Fenster [Sammlung] angezeigt werden.
- Bilder, die im Fenster [Sammlung] angezeigt werden, bleiben auch nach dem Beenden von DPP im Fenster [Sammlung] erhalten.

🤄 So entfernen Sie Bilder aus dem Fenster [Sammlung]

Entfernen von beliebig ausgewählten Bildern

Wählen Sie die zu entfernenden Bilder im Fenster [Sammlung] aus, und wählen Sie anschließend im Menü [Datei] die Option [Aus der Sammlung entfernen]. (Sie können aus dem Fenster [Sammlung] auch Bilder entfernen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Bilder klicken und aus dem eingeblendeten Menü die Option [Aus der Sammlung entfernen] auswählen.)

Beachten Sie, dass das Originalbild unverändert erhalten bleibt, auch wenn Sie das Bild aus dem Fenster [Sammlung] entfernen.

Entfernen aller Bilder

Wählen Sie [Sammlung löschen] im Menü [Datei]. (Sie können auch alle Bilder aus dem Fenster [Sammlung] entfernen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bild klicken und aus dem eingeblendeten Menü die Option [Sammlung löschen] auswählen.) Hinweis: Beim Entfernen aller Bilder aus dem Fenster [Sammlung] bleiben die Originalbilder unverändert erhalten.

An dem Bild ausgeführte Änderungen werden auf das Originalbild angewandt.

Alle an den Bildern, die Sie dem Fenster [Sammlung] hinzugefügt haben, ausgeführten Änderungen werden auf die Originalbilder angewandt.

- Sie können die im Fenster [Sammlung] angezeigten Bilder auf die gleiche Weise anordnen wie im Fenster [Ordner] (S. 20, S. 21).
 Sie können die Reihenfolge der neu angeordneten Bilder auch nach Beenden von DPP beibehalten, indem Sie in den [Einstellungen] auf der Registerkarte [Einstellungen Ansicht] die Option [Sortierreihenfolge beibehalten] aktivieren (S. 93).
 - Die folgenden Funktionen können Sie im Fenster [Sammlung] nicht verwenden.
 - Starten von EOS Utility (S. 7) oder Synchronisieren von Ordnern mit EOS Utility
 - Batch-Änderung der Dateinamen von Bildern (S. 104)

Einführung

Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



Beschneiden von Bildern und Einstellen von Bildwinkeln

Sie können ein Bild auf den gewünschten Ausschnitt beschneiden oder die Bildkomposition vom aufgenommenen Querformat in das Hochformat ändern. Sie können auch den Winkel eines Bildes einstellen, bevor Sie es beschneiden. Wenn Sie für das [Seitenverhältnis] [Kreis] wählen, wird der Außenbereich des angegebenen Bereichs schwarz maskiert, und das Bild wird nicht zugeschnitten.

Wählen Sie das zu beschneidende Bild aus.

Öffnen Sie das Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Bildausschnitt Winkel].



- → Das Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster wird geöffnet.
- → Sie können mit dem Bearbeiten beginnen, sobald das Bild im Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster klar angezeigt wird.

Stellen Sie den Winkel des Bildes nach Bedarf ein. Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster



Ziehen* (0,01°-Schritte; einstellbarer Bereich: –45 bis +45 Grad)

Verwenden Sie die Maus (klicken Sie auf ▲/▼), um den Winkel einzustellen, oder geben Sie den Einstellungswinkel* direkt ein (0,01°-Schritte; einstellbarer Bereich: –45 bis +45 Grad)

- * Bei Bildern, die größer als 9999 x 6666 Pixel sind, können Sie den Winkel des Bildes nicht einstellen.
- Wenn Sie die Option [Am Bildschirm zentrieren] anklicken, wird der Ausschnitt in der Mitte des Fensters angezeigt.
- Bei der Korrektur von Objektivfehlern sollten Sie zuerst die Objektivfehlerkorrektur durchführen, bevor Sie den Winkel des Bildes einstellen.
- Wenn Sie auf die Schaltfläche [OK] klicken, nachdem Sie nur den Winkel des Bildes eingestellt haben, wird das Bild mit dem größtmöglichen Ausschnitt beschnitten.
- Wenn einem mit der Kamera EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS M2 oder EOS M aufgenommenen Bild Informationen zum Seitenverhältnis hinzugefügt wurden, wird auf Grundlage dieser Daten der entsprechende Ausschnitt angezeigt.

Erweiterte Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern Referenz

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Grundlegende Bedienung



Wählen Sie ein Seitenverhältnis, und ziehen Sie den Ausschnitt.

Abbrechen Seitenverhältnis für Ausschnitt auswählen Ausschnitt ziehen

- Um zu dem Hauptfenster zurückzukehren, klicken Sie auf [OK].
 - Der Rahmen des Ausschnitts wird im beschnittenen Bild angezeigt (S. 129).
 - → Das beschnittene Bild wird im Bearbeitungs- oder Bildbearbeitungsfenster als Ausschnitt angezeigt.



- Sie können den Ausschnitt durch Ziehen des Cursors verschieben.
- Sie können den Ausschnitt durch Ziehen an den vier Ecken des Ausschnitts vergrößern oder verkleinern. (Nicht verfügbar, wenn [Kreis] gewählt wurde.)
- Liste der Seitenverhältnisse (Breite : Höhe)

Veränderlich	
1:1	
3:2	
2:3	
4:3	
3:4	
5:4	
4:5	
Querformat Größe A	
Hochformat Größe A	
Querformat Letter	
Hochformat Letter	
Benutzerdefiniert	
Kreis	
[Veränderlich]:	Sie können ein Bild – unabhängig von dem
[].	wählbaren Seitenverhältnis – auf beliebige
	Größe beschneiden.
[Benutzerdefiniert]:	Zum Beschneiden eines Bilds auf das
[]	angegebene Seitenverhältnis
[Kreis]	Der Außenbereich des angegebenen
[].	Bereichs wird schwarz maskiert Das
	Bild wird nicht zugeschnitten
	Dia wia mont zagosofinittori.

Info zu beschnittenen Bildern

• Der Ausschnitt kann jederzeit in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt werden

Ein beschnittenes Bild wird als Ausschnitt angezeigt bzw. gedruckt. Da die ursprünglichen Bilddaten jedoch unverändert erhalten bleiben. können Sie das Originalbild iederzeit durch Klicken im Ausschnitt/ Winkeleinstellung-Fenster auf die Schaltfläche [Zurücksetzen] oder mit dem Verfahren "Neubearbeiten von Bildern" wiederherstellen (S. 43).

Anzeigen des beschnittenen Bilds in den jeweiligen Fenstern

- Der Rahmen des Ausschnitts wird auf dem Bild Hauptfenster: angezeigt (S. 129).
- Bearbeitungsfenster: Nur der Ausschnitt wird angezeigt.
- Bildbearbeitungsfenster: Die Miniaturansicht entspricht der Anzeige im Hauptfenster, und das vergrößerte Bild zeigt den im Bearbeitungsfenster angezeigten Ausschnitt.

Drucken eines beschnittenen Bilds

Beim Drucken in DPP wird der Ausschnitt ausgedruckt.

Nach dem Konvertieren und Speichern wird der Ausschnitt zu einem eigenständigen Bild

Aus dem beschnittenen RAW-Bild wird ein separates Bild, sobald Sie es in das JPEG- oder TIFF-Format konvertieren und anschließend speichern (S. 42).

Bilder mit festgelegtem Seitenverhältnis werden als Ausschnitte angezeigt

Wenn einem mit der Kamera EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS M2 oder EOS M aufgenommenen RAW-Bild Informationen zum Seitenverhältnis hinzugefügt wurden, wird auf Grundlage dieser Daten der entsprechende Ausschnitt angezeigt. Da das Bild nicht wirklich beschnitten ist, können Sie den Ausschnitt ändern oder den ursprünglichen Zustand vor dem Beschneiden wiederherstellen.

Wenn jedoch ein JPEG-Bild im Seitenverhältnis von [4:3], [16:9] oder [1:1] aufgenommen wird, wobei diese Einstellung an der EOS 5D Mark III. EOS 6D. EOS 7D Mark II. EOS 70D. EOS 60D. EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS M2 oder EOS M vorgenommen wurde, kann der Ausschnitt nicht geändert und der ursprüngliche Zustand vor dem Beschneiden nicht wiederhergestellt werden, weil das Bild tatsächlich beschnitten und mit dem festgelegten Seitenverhältnis gespeichert wurde.*

Wenn Sie das Bild anhand der Informationen zum Seitenverhältnis (Zeitpunkt der Aufnahme) in den Zustand vor dem Beschneiden zurücksetzen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Zurücksetzen]. Wenn Sie die Einstellungen zu den allen Ausschnitten rückgängig machen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Aufheben] (S. 138).

* Wenn Sie mit der EOS 5D Mark III oder der EOS 7D Mark II Aufnahmen machen und in den Individualfunktionen [Schneidedaten hinzufügen] festgelegt wurde, wird nur das Seitenverhältnis festgelegt, ohne dass das Bild zugeschnitten wird. Dies gilt auch für JPEG-Bilder.

Praktische Funktionen im Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster

Wechseln der Bildschirmanzeige mit der Tastatur

Um zwischen ganzem Bildschirm und normalem Bildschirm umzuschalten, drücken Sie die Tastenkombination <Alt> + <Eingabe> oder die <F11>-Taste

Bedienung über das Menü

Sie können alle Vorgänge auch über das Kontextmenü ausführen, das eingeblendet wird, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken.

Anwenden des Ausschnitts auf ein anderes Bild

Sie können den Ausschnitt auf ein anderes Bild anwenden. Klicken Sie dazu auf [Kopieren], um den Ausschnitt zu kopieren. Zeigen Sie anschließend ein anderes Bild an, und klicken Sie auf [Einfügen]. Um den kopierten Ausschnitt auf mehrere Bilder gleichzeitig anzuwenden, wählen Sie im Hauptfenster das beschnittene Bild sowie alle Bilder aus, auf die der Ausschnitt angewandt werden soll. und rufen Sie das Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster auf. Während das beschnittene Bild angezeigt wird, klicken Sie auf [Kopieren], und klicken Sie anschließend auf [Alle anwenden]. Auf diese Weise wird der Ausschnitt (wenn das Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster eingeblendet ist) auf alle ausgewählten Bilder angewandt. Um im Hauptfenster mehrere Bilder auszuwählen, klicken Sie bei gedrückter <Strg>-Taste auf die einzelnen Bilder. Um mehrere aufeinander folgende Bilder auszuwählen, klicken Sie auf das erste Bild, halten Sie die < Umschalt>-Taste gedrückt, und klicken Sie auf das letzte Bild Ihrer Auswahl.

Bei Bildern, die mit ISO-Bereichserweiterung aufgenommen wurden, erschwert Rauschen möglicherweise das Anzeigen von Bildern im Detail im Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster. Das Verwenden dieser Funktion wird daher nicht empfohlen.

Die Liste der Funktionen im Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster finden Sie auf S. 138.

Grundlegende Bedienung Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index



Inhalt auf

einen Blick

Einführung

40

Anwenden von Einstellungsinhalten auf andere Bilder -

Sie können die mit der Werkzeugpalette konfigurierten Bildeinstellungsinhalte (Rezept) kopieren und auf andere Bilder anwenden.

Sie haben die Möglichkeit, in einem Arbeitsvorgang mehrere Bilder einzustellen, indem Sie für ein Bild die Einstellungen definieren und diese Daten auf mehrere Bilder übertragen, die in einer ähnlichen Umgebung aufgenommen wurden.

- Wählen Sie das eingestellte Bild aus, und wählen Sie Menü [Bearbeiten] ▶ [Rezept in Zwischenablage kopieren].
 - → Das Rezept wird kopiert.
- Wählen Sie das Bild aus, das mit dem Rezept bearbeitet werden soll. Wählen Sie anschließend Menü [Bearbeiten] ▶ [Rezept einfügen].
 - → Das Rezept wird auf das Bild angewandt.

Speichern der Bearbeitungsergebnisse

Speichern von Bearbeitungsinhalten mit einem RAW-Bild

Alle mit der Werkzeugpalette erstellten Inhalte (Rezept) sowie die Ausschnitt-Informationen (S. 38) können mit dem RAW-Bild selbst oder mit einem separaten RAW-Bild gespeichert werden.

Die Daten der Einstellungen mit der Werkzeugpalette (S. 56 bis S. 69) und der in Kapitel 3 erläuterten Staublöschung (S. 75 bis S. 79) können ebenfalls mit dem RAW-Bild gespeichert werden.

Wählen Sie Menü [Datei] ▶ gewünschte Option.

Datei

Öffnen im Bearbeitungsfenster	Strg+O
Öffnen im Bearbeitungsfenster (vergrößert)	
Speichern	Strg+S
Speichern unter	Strg+Umschalt+S
Miniaturbild zum Bild hinzufügen und speichern	Strg+Umschalt+T
Konvertieren und speichern	Strg+D
Batch-Verarbeitung	Strg+B
Neuen Ordner erstellen	
Drucken	Strg+P
Drucken mit detaillierter Einstellung	Strg+Alt+P
Kontaktabzug-Drucken	Strg+Umschalt+P
Plug-in drucken	+
Zur Sammlung hinzufügen	Strg+G
Aus der Sammlung entfernen	Strg+Umschalt+G
Sammlung löschen	
Löschen	Entf
Info	Strg+I
Beenden	Alt+F4

→ Ihre Einstellungen werden mit dem Bild gespeichert.

r	Inhalt auf einen Blick
ר 	Grundlegende Bedienung
	Erweiterte Fun <mark>ktio</mark> nen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index

Einführung

Speichern als JPEG- oder TIFF-Bild

Um ein RAW-Bild mit einer anderen Software als DPP ansehen, bearbeiten und drucken zu können, müssen Sie es in ein vielseitigeres JPEG- oder TIFF-Bild konvertieren und speichern.

Das Bild wird als separates Bild gespeichert, d. h. das RAW-Bild bleibt unverändert erhalten.

Wählen Sie das zu konvertierende Bild aus.

) Wählen Sie Menü [Datei] ▶ [Konvertieren und speichern].

atei		
	Öffnen im Bearbeitungsfenster	Strg+O
	Öffnen im Bearbeitungsfenster (vergrößert)	
	Speichern	Strg+S
	Speichern unter	Strg+Umschalt+S
	Miniaturbild zum Bild hinzufügen und speichern	Strg+Umschalt+T
	Konvertieren und speichern	Strg+D
	Batch-Verarbeitung	Strg+B
	Neuen Ordner erstellen	
	Drucken	Strg+P
	Drucken mit detaillierter Einstellung	Strg+Alt+P
	Kontaktabzug-Drucken	Strg+Umschalt+P
	Plug-in drucken	•
	Zur Sammlung hinzufügen	Strg+G
	Aus der Sammlung entfernen	Strg+Umschalt+G
	Sammlung löschen	
	Löschen	Entf
	Info	Strg+I
	Beenden	Alt+F4

→ Das Fenster [Konvertieren und speichern] wird angezeigt.

Geben Sie die erforderlichen Einstellungen ein, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Sichern].

 Das Bild wird standardmäßig in das JPEG-Format konvertiert und als JPEG-Bild mit der höchsten Bildqualität gespeichert, ohne die Bildgröße zu ändern. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.



Neubearbeiten von Bildern

Beim Einstellen der Bilder mit der Werkzeugpalette (S. 25 bis S. 33) werden nur die Bildverarbeitungsbedingungen geändert. Die "ursprünglichen Bilddaten" bleiben unverändert erhalten. Auch die Informationen über den Ausschnitt (S. 38) werden einfach mit dem Bild zusammen gespeichert.

Deshalb können Sie jederzeit die mit dem Bild gespeicherten Einstellungen (S. 41) und Ausschnitte rückgängig machen und den Zustand des Bilds nach dem letzten Speichern oder den Zustand der ursprünglichen Aufnahme wiederherstellen.

Wählen Sie das neu zu bearbeitende Bild aus.

Wählen Sie Menü [Einstellung] ▶ gewünschte Option.

Einstellung

Links drehen	Strg+L
Rechts drehen	Strg+R
Staublöschungsdaten anwenden	
Arbeitsfarbraum	÷
Tonkurven-Unterstützung - Standard	
Tonkurven-Unterstützung - Hoch	
Auf zuletzt gespeicherte Einstell. zurücksetzen	Strg+Alt+Z
Auf Aufnahmeeinstellungen zurücksetzen	Strg+Umschalt+Z

Das Bild wird in den Zustand der ausgewählten Option zurückgesetzt.

Drucken von Bildern

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie hochauflösende Fotos mit Inkjet Druckern von Canon auf einfache Weise drucken können. Dazu müssen die Drucker mit der Druckersoftware Easy-PhotoPrint EX oder Easy-PhotoPrint von Canon kompatibel sein. Sie erfahren auch, wie Fotos mit anderen Druckern gedruckt werden.

Wechseln Sie zu der Seite, auf der die Anweisungen für Ihren Drucker beschrieben sind.

- Drucken von Fotos mit Inkjet Druckern von Canon, die mit Easy-PhotoPrint EX kompatibel sind (diese Seite)
- Drucken von Fotos mit Inkjet Druckern von Canon, die mit Easy-PhotoPrint kompatibel sind (S. 46)
- Drucken von Fotos mit anderen Druckern keine Inkjet Drucker von Canon (S. 49)

Drucken von Fotos mit Inkjet Druckern von Canon, die mit Easy-PhotoPrint EX kompatibel sind

Mit Easy-PhotoPrint EX-kompatiblen (EPP-EX-kompatiblen) Inkjet Druckern von Canon können Sie die folgenden Arten von Fotos drucken:

- Einfaches Drucken von RAW-Bildern
- Drucken mit natürlichen Farben

Um diese Druckaufgaben ausführen zu können, muss zunächst das Programm EPP EX Version 1.1 oder höher auf Ihrem Computer installiert werden. Erweiterte Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Grundlegende

Bedienung

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Druckfunktionen

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



Wählen Sie das zu druckende Bild aus.

Starten Sie EPP EX.

 Wählen Sie Menü [Datei] ▶ [Plug-in drucken] ▶ [Drucken mit Easy-PhotoPrint EX].

<u>D</u>atei

Öffnen im Bearbeitungsfenster Öffnen im Bearbeitungsfenster (vergrößert)	Strg+O	
Speichern	Strg+S	
Speichern unter	Strg+Umschalt+S	
Miniaturbild zum Bild hinzufügen und speichern	Strg+Umschalt+T	
Konvertieren und speichern	Strg+D	
Batch-Verarbeitung	Strg+B	
Neuen Ordner erstellen		
Drucken	Strg+P	
Drucken mit detaillierter Einstellung	Strg+Alt+P	
Kontaktabzug-Drucken	Strg+Umschalt+P	
Plug-in drucken	•	Drucken mit Easy-PhotoPrint EX
Zur Sammlung hinzufügen	Strg+G	
Aus der Sammlung entfernen	Strg+Umschalt+G	
Sammlung löschen		
Löschen	Entf	
Info	Strg+I	
Beenden	Alt+F4	

→ EPP EX wird gestartet.



Date	Datei			
	Öffnen	Strg+O		
	Vorheriger Schritt			
	Nächster Schritt			
	Speichern	Strg+S		
	Speichern unter			
\square	Einstellungen			
	Drucken	Strg+P		
	Zuletzt geöffnete Dateien			

→ Das Fenster [Einstellungen] wird eingeblendet.

Wählen Sie unter [Druckqualität] die Option [Qualität hat Priorität], und klicken Sie auf die Schaltfläche [Option]. Aktivieren Sie in dem eingeblendeten Dialogfeld die Option [Mit der besten Qualität drucken].

Drucken Erweitert Seitenweises Spooling des Druckauftrags Anzahl der Kopien:	1 A Kopien		Bearbeiten vo JPEG/TIFF- Bildern
Druckreihenfolge: Umfang der Erweiterung bei randlosem Druck: Druckqualität:	Nach Datum • Standard • Qualität hat Priorität • Option •	—— Qualität hat Priorität	Referenz
		auswählen	Index
	Standard OK Abbrechen Hilfe		

Klicken und Kontrollkästchen [Mit der besten Qualität drucken] aktivieren

Einführung

Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und

Druckfunktionen

Verarbeiten einer

großen Anzahl von

Bildern

- Wählen Sie die Registerkarte [Erweitert] aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [ICC-Profil aktivieren]. Klicken Sie dann auf [OK].
 - → Das Fenster [Einstellungen] wird geschlossen.

Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Exemplare an, und klicken Sie auf [Papier auswählen]. EPP EX

Hier klicken.

Anzahl der zu

Exemplare zu

druckenden

erhöhen

um die



Klicken

Wählen Sie die Papierart aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Layout/Druck].



Zum Drucken hier klicken

→ Der Druckvorgang beginnt.

Einführung

Zusatzinformationen

Gleichzeitiges Drucken von bis zu 1.000 Bildern

In DPP können Sie bis zu 1.000 Bilder in einem Vorgang auswählen und drucken. Wenn Sie mehr als 1.000 Bilder drucken möchten, teilen Sie die Fotos in mehrere Druckaufträge auf.

Die Farbe des gedruckten Bilds entspricht nicht Ihren Erwartungen

Wählen Sie im EPP EX-Fenster im Menü [Datei] die Option [Einstellungen], und klicken Sie im Fenster [Einstellungen] auf die Registerkarte [Erweitert].

Wählen Sie auf der Registerkarte [Erweitert] unter [Farbkorrektur zum Drucken] die Option [ICC-Profil aktivieren], und versuchen Sie, mit der Einstellung [Perzeptiv] zu drucken (S. 147).

Vorteile beim Drucken mit EPP EX

Drucken mit natürlichen Farben

Wenn der Farbraum (S. 147) auf sRGB oder Adobe RGB (S. 79, S. 96) eingestellt ist, wird dieser Farbraum automatisch von DPP zu EPP EX übertragen und ermöglicht dadurch den Druck natürlicher Farben.

Wenn Sie den Farbraum auf Apple RGB oder ColorMatch RGB einstellen, wird das Bild mit dem sRGB-Farbraum gedruckt. Bei der Einstellung auf Wide Gamut RGB wird das Bild mit dem Adobe RGB-Farbraum gedruckt.

Drucken mit erweiterter Farbwiedergabe

Wenn Sie den Farbraum (S. 79, S. 96) auf Adobe RGB einstellen und mit einem Inkjet Drucker von Canon drucken, wird der Farbwiedergabebereich erweitert, und insbesondere die Farben Grün und Blau werden kräftiger wiedergegeben.

DPP ist auch für den Druck mit Easy-PhotoPrint Pro kompatibel (S. 89).

Drucken von Fotos mit Inkjet Druckern von Canon, die mit Easy-PhotoPrint kompatibel sind

Mit Easy-PhotoPrint-kompatiblen (EPP-kompatiblen) Inkjet Druckern von Canon können Sie die folgenden Arten von Fotos drucken:

- Einfaches Drucken von RAW-Bildern
- Qualitativ hochwertiges Drucken mit dem Farbwiedergabebereich von Adobe RGB und eines Inkjet Druckers von Canon

Um diese Druckaufgaben ausführen zu können, muss zunächst das Programm EPP Version 3.5 oder höher auf Ihrem Computer installiert werden. Bei der Verwendung eines Easy-PhotoPrint EX-kompatiblen Inkjet Druckers wird empfohlen, zum Drucken die Software Easy-PhotoPrint EX einzusetzen (S. 43).

Wählen Sie das zu druckende Bild aus.

Starten Sie EPP.

 Wählen Sie Menü [Datei] > [Plug-in drucken] > [Drucken mit Easy-PhotoPrint].

Valeat	
лацег	

Öffnen im Bearbeitungsfenster Öffnen im Bearbeitungsfenster (vergrößert)	Strg+O		
 Seciebare	Sheel S		
Speichern	ourg+o		
Speichern unter	Strg+Umschalt+S		
Miniaturbild zum Bild hinzufügen und speichern	Strg+Umschalt+T		
Konvertieren und speichern	Strg+D		
Batch-Verarbeitung	Strg+B		
Neuen Ordner erstellen			
Drucken	Strg+P		
Drucken mit detaillierter Einstellung	Strg+Alt+P		
Kontaktabzug-Drucken	Strg+Umschalt+P		
Plug-in drucken	•	Drucken mit Easy-PhotoPrint C	trl+E
Zur Sammlung hinzufügen	Strg+G		
Aus der Sammlung entfernen	Strg+Umschalt+G		
Sammlung löschen			
Löschen	Entf		
Info	Strg+I		
Beenden	Alt+F4		

Inhalt auf einen Blick Grundlegende Bedienung Erweiterte Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Einführung

Referenz

Index



→ EPP wird gestartet.

Im EPP-Fenster wählen Sie Menü [Datei] > [Einstellungen].

Dator	
Einstellu	ingen
Beende	n

→ Das Fenster [Einstellungen] wird eingeblendet.

Wählen Sie unter [Druckqualität] die Option [Qualität hat Priorität].

Einstellungen		
Drucken Erweitert	1 Kopien Nach Datum Standard Dualtát hat Prioritát	— Qualität hat Priorität auswählen
	Standard	
	OK Abbrechen Hilfe	

Wählen Sie die Registerkarte [Erweitert], und überprüfen Sie, ob die EPP-Bildkorrekturfunktion 5 deaktiviert ist.

 Wenn die EPP-Bildkorrekturfunktion nicht deaktiviert ist, verhindert sie möglicherweise, dass die Bilder mit natürlicher Farbwiedergabe gedruckt werden.

instellung		4	Bedie
Drucken E Bild	Erweitert	– Falls aktiviert, hier klicken,	Erwei Funkti
Layout	Nach links drehen Nach rechts drehen Bei Auswahl des Layouts mit Rand immer zuschneiden Bei Auswahl des Layouts mit Rand die Mindestmaße für Ränder einstellen	um das Häkchen zu entfernen	Erweit Bildbearbeit
	Vorschau auf alle A4- und Letter-Layouts		Druckfun
auswahl	Bilder aus mehreren Urdnern auswahlen	_Zum Schließen des	Verarbeit großen An Bild
		Fonstors	
iebei	n Sie die Anzahl der zu druckenden	hier klicken	Bearbeit JPEG/ Bild
iebei n, ur	n Sie die Anzahl der zu druckenden nd klicken Sie auf [Weiter].	hier klicken Exemplare	Bearbeit JPEG/ Bild
ieber n, ur avy.PhotoPrint N Arsch Bite	OK Abbrechen Hilfe O	hier klicken	Bearbeit JPEG/ Bild Refer
ieber n, ur av Phelofin av Phelofin asy Phel	OK Abbrechen Hile In Sie die Anzahl der zu druckenden ad klicken Sie auf [Weiter]. Im Sie die Anzahl der zu druckenden ad klicken Sie auf [Weiter]. Im Sie die Kape Iz hele angehälte Bilder Im Sie Seat Tong Meter: Im Sie Seat	- Klicken	Bearbeit JPEG/ Bild Refet
ieber n, ur ary Photo Sector Bisawet Bisawe	<complex-block></complex-block>	Klicken Hier klicken Hier klicken, um die Anzahl der zu	Bearbeit JPEG/ Bild Refer
Bitsonet Bit	<complex-block></complex-block>	 Hier klicken Exemplare Klicken Hier klicken, um die Anzahl der zu druckenden Exemplare zu erhöhen 	Bearbeit JPEG/ Bild Refer

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Vergewissern Sie sich, dass die Bildkorrekturfunktion deaktiviert ist, wählen Sie die Papierart aus, und klicken Sie auf [Weiter].

Falls aktiviert, hier klicken, um die Häkchen zu entfernen



Geben Sie das Layout an, und klicken Sie dann auf [Drucken].



Zusatzinformationen

Gleichzeitiges Drucken von bis zu 1.000 Bildern

In DPP können Sie bis zu 1.000 Bilder in einem Vorgang auswählen und drucken. Wenn Sie mehr als 1.000 Bilder drucken möchten, teilen Sie die Fotos in mehrere Druckaufträge auf.

 Die Farbe des gedruckten Bilds entspricht nicht Ihren Erwartungen

Ändern Sie die [Farbanpassung bei der Verwendung von Easy-PhotoPrint] (S. 95) auf [Perzeptiv] (S. 147), und drucken Sie das Bild.

🗧 Drucken mit erweiterter Farbwiedergabe

Wenn Sie den Farbraum (S. 79, S. 95) auf Adobe RGB einstellen und mit dem Inkjet Drucker von Canon drucken, wird der Farbwiedergabebereich erweitert, und insbesondere die Farben Grün und Blau werden kräftiger wiedergegeben.

Wenn Sie den Farbraum auf Apple RGB oder ColorMatch RGB einstellen, wird das Bild mit dem sRGB-Farbraum gedruckt. Bei der Einstellung auf Wide Gamut RGB wird das Bild mit dem Adobe RGB-Farbraum gedruckt.

DPP ist auch für den Druck mit Easy-PhotoPrint Pro kompatibel (S. 89).

Einführung

Layout auswählen

→ Der Druckvorgang beginnt.

Drucken von Fotos mit anderen Druckern – keine Inkjet Drucker von Canon

Sie können jeweils ein Bild auf einen Papierbogen drucken.

Wählen Sie das zu druckende Bild aus.

Wählen Sie Menü [Datei] ▶ [Drucken].

Datei

Öffnen im Bearbeitungsfenster	Strg+O
Offnen im Bearbeitungsfenster (vergrößert)	
Speichern	Strg+S
Speichern unter	Strg+Umschalt+S
Miniaturbild zum Bild hinzufügen und speichern	Strg+Umschalt+T
Konvertieren und speichern	Strg+D
Batch-Verarbeitung	Strg+B
Neuen Ordner erstellen	
Drucken	Strg+P
Drucken mit detaillierter Einstellung	Strg+Alt+P
Drucken mit detaillierter Einstellung Kontaktabzug-Drucken	Strg+Alt+P Strg+Umschalt+P
Drucken mit detaillierter Einstellung Kontaktabzug-Drucken Plug-in drucken	Strg+Alt+P Strg+Umschalt+P ♪
Drucken mit detaillierter Einstellung Kontaktabzug-Drucken Plug-in drucken Zur Sammlung hinzufügen	Strg+Alt+P Strg+Umschalt+P • Strg+G
Drucken mit detaillierter Einstellung Kontaktabzug-Drucken Plug-in drucken Zur Sammlung hinzufügen Aus der Sammlung entfernen	Strg+Alt+P Strg+Umschalt+P Strg+G Strg+Umschalt+G
Drucken mit detaillierter Einstellung Kontaktabzug-Drucken Plug-in drucken Zur Sammlung hinzufügen Aus der Sammlung entfernen Sammlung löschen	Strg+Alt+P Strg+Umschalt+P Strg+G Strg+Umschalt+G
Drucken mit detaillierter Einstellung Kontaktabzug-Drucken Plug-in drucken Zur Sammlung hinzufügen Aus der Sammlung entfernen Sammlung löschen Löschen	Strg+Alt+P Strg+Umschalt+P Strg+G Strg+Umschalt+G Entf
Drucken mit detaillierter Einstellung Kontaktabzug-Drucken Plug-in drucken Zur Sammlung hinzufügen Aus der Sammlung entfernen Sammlung löschen Löschen Info	Strg+Alt+P Strg+Umschalt+P Strg+G Strg+Umschalt+G Entf Strg+I
Drucken mit detaillierter Einstellung Kontaktabzug-Drucken Plug-in drucken Zur Sammlung hinzufügen Aus der Sammlung entfernen Sammlung löschen Löschen Info Beenden	Strg+Alt+P Strg+Umschalt+P Strg+G Strg+Umschalt+G Entf Strg+I Alt+F4

→ Das Dialogfeld [Drucken] wird angezeigt.

Legen Sie die Druckeinstellungen für das Foto fest, und drucken Sie es.

- Geben Sie in das Dialogfeld mit den Druckeinstellungen f
 ür den Drucker die optimalen Einstellungen f
 ür den Fotodruck ein, und klicken Sie auf [OK].
- → Der Druckvorgang beginnt.

Organisieren von Bildern

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie unerwünschte Bilder löschen, Ordner zum Speichern von Bildern erstellen, Bilder verschieben oder kopieren und Ihre Bilder organisieren.

Löschen unerwünschter Bilder

Beachten Sie bitte, dass gelöschte Bilder nicht wiederhergestellt werden können.

Wählen Sie im Hauptfenster ein Bild aus, das Sie nicht aufbewahren möchten. Wählen Sie Menü [Datei] ▶ [Löschen].

tei	
Öffnen im Bearbeitungsfenster	Strg+O
Öffnen im Bearbeitungsfenster (vergrößert)	
Speichern	Strg+S
Speichern unter	Strg+Umschalt+S
Miniaturbild zum Bild hinzufügen und speichern	Strg+Umschalt+T
Konvertieren und speichern	Strg+D
Batch-Verarbeitung	Strg+B
Neuen Ordner erstellen	
Drucken	Strg+P
Drucken mit detaillierter Einstellung	Strg+Alt+P
Kontaktabzug-Drucken	Strg+Umschalt+P
Plug-in drucken	+
Zur Sammlung hinzufügen	Strg+G
Aus der Sammlung entfernen	Strg+Umschalt+G
Sammlung löschen	
Löschen	Entf
Info	Strg+I
Beenden	Alt+F4



Einführung

Inhalt auf

Das Dialogfeld [Löschen von Dateien bestätigen] wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ja].

- → Das Bild wird in den [Papierkorb] verschoben und aus DPP entfernt.
 - Die Bilder werden von Ihrem Computer endgültig gelöscht, wenn Sie mit der Funktion [Papierkorb leeren] den [Papierkorb] am Desktop entleeren.

Erstellen eines Ordners zum Speichern von Bildern

Sie können einen Ordner zum Sortieren von Bildern erstellen.

Wählen Sie in der Verzeichnisstruktur den Pfad aus, in dem der neue Ordner erstellt werden soll.



Wählen Sie Menü [Datei] ▶ [Neuen Ordner erstellen].

Datei

Öffnen im Bearbeitungsfenster Öffnen im Bearbeitungsfenster (vergrößert)	Strg+O
Speichern	Strg+S
Speichern unter	Strg+Umschalt+S
Miniaturbild zum Bild hinzufügen und speichern	Strg+Umschalt+T
Konvertieren und speichern	Strg+D
Batch-Verarbeitung	Strg+B
Neuen Ordner erstellen	
Drucken	Strg+P
Drucken mit detaillierter Einstellung	Strg+Alt+P
Kontaktabzug-Drucken	Strg+Umschalt+P
Plug-in drucken	•
Zur Sammlung hinzufügen	Strg+G
Aus der Sammlung entfernen	Strg+Umschalt+G
Sammlung löschen	
Löschen	Entf
Info	Strg+I
Beenden	Alt+F4

→ Das Dialogfeld [Neuen Ordner erstellen] wird angezeigt.

Geben Sie einen Namen für den Ordner ein, und klicken Sie auf [OK].

Der neue Ordner wird in dem Ordner erstellt, den Sie in Schritt 1 ausgewählt haben.

Verschieben von Bildern

Sie haben die Möglichkeit, Bilder in einen separaten Ordner zu verschieben oder zu kopieren und nach Aufnahmedatum oder Themen zu sortieren.

Ziehen Sie das zu verschiebende bzw. zu kopierende Bild in den Ordner.

- Verschieben: Ziehen Sie das Bild mit Drag-and-Drop in der Zielordner.
- **Kopieren:** Halten Sie die <Strg>-Taste gedrückt, und ziehen Sie das Bild mit Drag-and-Drop in den Zielordner.





nen	Inhalt auf einen Blick
de	Grundlegende Bedienung
ו	Erweiterte Funktionen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index

Einführung

Verschieben von Bildern in Ordner

Sie können Ordner mit Bildern verschieben oder kopieren und die Bilder nach Ordnern sortieren.

Ziehen Sie den zu verschiebenden bzw. zu kopierenden Ordner in den Zielordner.

- Verschieben: Ziehen Sie den Ordner mit Drag-and-Drop in den Zielordner.
- Kopieren: Halten Sie die <Strg>-Taste gedrückt, und ziehen Sie den Ordner mit Drag-and-Drop in den Zielordner.



→ Die Ordner werden in den Zielordner verschoben bzw. kopiert.

Registrieren häufig verwendeter Ordner (Registrieren von Lesezeichen)

Sie können häufig verwendete Ordner als Lesezeichen registrieren. Die registrierten Ordner werden angezeigt, wenn Sie auf das Menü [Lesezeichen] klicken.



Wählen Sie Menü [Lesezeichen] ▶ [Organisieren].

Das Fenster [Lesezeichen sortieren] wird angezeigt. Hier können Sie Ordnernamen ändern und Ordner löschen.

51

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

3 **Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen**

In diesem Kapitel sind verschiedene Einstellungen für ambitionierte Benutzer erläutert, die sich mit Bildbearbeitungsprogrammen von Drittherstellern auskennen. Dazu gehören u. a. erweiterte Bildeinstellungen, automatische Staubentfernung, verschiedene Druckfunktionen und das Farbmanagement.

Einstellen im Vergleich mit dem Originalbild Ändern der Fensteraufteilung	53 53
Einstellen durch den Veraleich mehrerer Bilder	54
Warnanzeige für Bildbereiche außerhalb der	•
eingestellten Werte (Lichter/Schattenwarnung)	55
Erweiterte Bearbeitungsfunktionen	56
Einstellen des Weißabgleichs mit Farbtemperatur	56
Abstimmen des Weißabgleichs mit dem Farbkreis	56
Einstellen des Dynamikbereichs	57
Einstellen der Helligkeit von Schatten/Lichtern	57
Einstellen der Tonkurve	58
Beispiel für Einstellungen der Tonkurve	59
Verwenden einer Bildstildatei	59
Info zur RGB-Werkzeugpalette	60
Verwendung des Auto Lighting Optimizer	
(Automatische Belichtungsoptimierung)	61
Rauschunterdrückung	62
Korrigieren von Objektivfehlern	63
Kompatible Kameras	63
Kompatible Objektive	63
Ausführen von Korrekturen	65
Effekte der Verzeichnungsaberrationskorrektur für	66
FISHEye-ODJEKTIVE	00
Kaminianonen zum motivabstand-Schleberegier	00
Korrigieren von menreren Bildern gleichzeitig	69

Verwenden von Digitale Objektivontimierung 70	
Kompatible Kameras 70	
Kompatible Objektive 70	Inhalt auf
Verwenden von Digitale Objektivontimierung 72	
Automotioche Ctoubentfernung	
Automatische Staubentiernung	Grundlegende
Automatia de Ctaulo artígra una insula uniformator 75	Bealenang
Automatische Staubentfernung im Hauptfenster	
Manuelles Entfernen von Staub (Reparaturfunktion) 77	Erweiterte
	Funktionen
(Stempelwerkzeug-Funktion)	
Ubertragen von RAW-Bildern zu Photoshop	Erweiterte Bildboarbeitungs und
Einstellen des Arbeitsfarbraums	Druckfunktionen
Compositing von Bildern	
Composite-Verfahren	Verarbeiten einer
Erstellen von HDR-Bildern (Hoher Dynamikbereich) 83	Bildern
Starten von Map Utility	
Drucken mit Aufnahmeinformationen	Bearbeiten von
Drucken einer Liste von Miniaturansichten	Bildern
(Kontaktabzug-Drucken)	
Drucken von RAW-Bildern auf einem High-End-Drucker von Canon 89	Referenz
Drucken mit einem High-End Inkiet Drucker von Canon 89	Referenz
Drucken mit DPP und Fasy-PhotoPrint Pro	
Drucken mit DPP und Print Studio Pro	lu dan
Drucken mit einem Großformatdrucker von Canon 91	index
Factlagen von Finstellungen	
Allgemeine Finstellungen	
Aligemeine Einstellungen	
EINSTEIRUNGEN ANSIERT	
Vverkzeugpalelle	
Farbmanagement	

Einführung

Einstellen im Vergleich mit dem Originalbild

Sie können die Versionen eines Bilds im Vergleich vor/nach der Bearbeitung in demselben Fenster anzeigen und einstellen und gleichzeitig die Ergebnisse Ihrer Einstellungen überprüfen.

Im Bearbeitungsfenster wählen Sie Menü [Ansicht] ▸ [Vergleich vorher/nachher].



- → Der Bildschirm wird in ein linkes und rechtes Fenster aufgeteilt.
- In dem rechten Fenster wird das Bild nach der Bearbeitung angezeigt.

Ändern Sie die Bildanzeige.

 Wählen Sie Menü [Ansicht] > [Ändern aufwärts/abwärts/links/ rechts] > [Aufwärts/abwärts].



- → Die beiden Bilder werden jetzt übereinander angeordnet.
- Im unteren Fenster befindet sich das Bild nach der Bearbeitung.

Im Bildbearbeitungsfenster können Sie die Bilder mit derselben Prozedur anzeigen.

Ändern der Fensteraufteilung

Beim Anzeigen eines Bilds haben Sie die Möglichkeit, das Einzelbild in zwei Teile zu unterteilen.

Im Bearbeitungsfenster wählen Sie Menü [Ansicht] ▶ [Anzeigemodus] ▶ [Geteiltes Einzelbild].





- Das Einzelbild wird senkrecht oder waagerecht geteilt, so dass linke und rechte bzw. obere und untere Bildhälften entstehen.
- Um zwischen oben/unten und links/rechts zu wechseln, führen Sie Schritt 2 aus, der auf der linken Seite beschrieben ist.





Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

53

Einstellen durch den Vergleich mehrerer Bilder

Sie können die Anzeigeposition mehrerer Bearbeitungsfenster synchronisieren und die Bilder im direkten Vergleich zueinander einstellen.

Zeigen Sie die zu vergleichenden Bilder im Bearbeitungsfenster an.

Richten Sie die Bilder aus.

- Wählen Sie Menü [Fenster] > [Senkrecht anordnen] oder [Waagerecht anordnen].
- → Die Bearbeitungsfenster werden ausgerichtet.

🔰 Wählen Sie Menü [Fenster] ▶ [Synchronisieren].

Vergrößern Sie das Bild.

 Vergrößern Sie die gewünschten Bearbeitungsfenster, und zeigen Sie sie an.



Die anderen Bearbeitungsfenster werden in derselben Position/ Vergrößerung angezeigt.

Verschieben Sie die Anzeigeposition.

- Wenn Sie die Position des vergrößerten Ausschnitts in einem der Bearbeitungsfenster ändern, wird sie in den anderen Bearbeitungsfenstern in gleichem Maße verändert.
- Um die Synchronisierung zu beenden, wählen Sie erneut Menü [Fenster] • [Synchronisieren].



Einführung

Die Synchronisierung betrifft nur die Position des vergrößerten Ausschnitts und das Vergrößerungsverhältnis. Die Bildeinstellungen werden nicht synchronisiert.

Warnanzeige für Bildbereiche außerhalb der eingestellten Werte (Lichter/Schattenwarnung)

Sie können eine Warnanzeige für die hellsten und dunkelsten Bildbereiche einrichten. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, diese Bildbereiche zu überprüfen und übermäßige Bildeinstellungen zu vermeiden. Wenn in einem Bildbereich die festgelegten Grenzwerte für Lichter und Schatten überschritten werden, kann der zu helle Bereich rot und der zu dunkle Bereich blau dargestellt werden.

Wählen Sie Menü [Extras] ▶ [Einstellungen].

- Wählen Sie die Registerkarte [Einstellungen Ansicht].
- Legen Sie den Warnwert für [Lichter] und [Schatten] fest.

Aligemeine Einstellungen	Einstellungen Ansicht	Werkzeug-palette	Farbmanagement
Raster-Teilung			
64 Pixel (8-256	5)		
o i merto zoo	v		
Bildauswahlstatus			
🔽 Die im Bearbeitungsfens	ter geöffneten Bilder bleiben im	Hauptfenster ausgewählt	
Vergrößerung im Bearbeitungs	fenster		
An Fenster anpassen	⊘ 50%	100%	◎ 200%
Vergrößern bei Doppelklicken a	uf Bearb/Bildbearbeitungsfen	ster	
	© 50%	I00%	200%
Sortierreihenfolge im Hauptfen	ster		
Lichter/Schatten-Warnung	_		
	(102-255)		
Lichter 255	(192-233)		
Lichter 255 Schatten 0	(0-64)		
Lichter 255 Schatten 0 Schnellüberprüfungswerkzeug-	(0-64)		
Lichter 255 Schatten 0 Schnellüberprüfungswerkzeuge	(0-64) -Anzeige (0 100 % (Moiré-Unterdrückur	ng aus)	
Lichter 255 Schatten 0 Schnellüberprüfungswerkzeuge © 50 %	(192-203) (0-64) Anzeige	ng aus)	

- Wechseln Sie zum Bearbeitungsfenster.
- Wählen Sie Menü [Ansicht] ▶ [Lichter]. Wählen Sie auf dieselbe Weise [Schatten].
- → Wenn sich auf dem geöffneten Bild ein Bereich befindet, der den in Schritt 3 festgelegten Grenzwert überschreitet, wird der zu helle Teil dieses Bereichs rot und der zu dunkle Teil blau angezeigt.



Einführung

Erweiterte Bearbeitungsfunktionen

In diesem Abschnitt werden die erweiterten Einstellungsfunktionen auf der Werkzeugpalette im Bearbeitungsfenster beschrieben. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie mit den anspruchsvollen Einstellungsfunktionen der [RAW]- und [RGB]-Werkzeugpalette arbeiten. Darüber hinaus werden die Funktionen der [NR/ALO]- und [Objektiv]-Werkzeugpalette beschrieben.

Einstellen des Weißabgleichs mit Farbtemperatur

Der Weißabgleich kann durch Eingabe eines Zahlenwerts für die Farbtemperatur eingestellt werden.

Wählen Sie im Listenfeld unter [Einstellung Weißabgleich] die Option [Farbtemperatur] aus.

Stellen Sie die Farbtemperatur ein.

RAW RGB NR/ALO Objektiv	1	
Einstellung Helligkeit	Ð	
0	0,00	
Einstellung Weißabgleich	¢	
123	Registrieren	
Farbtemperatur	✓ Abstimmen	Hier wird der
	5600 K	eingestellte Wert angezeigt

Schieberegler nach links oder rechts ziehen

Abstimmen des Weißabgleichs mit dem Farbkreis

Sie können den Weißabgleich auch abstimmen, indem Sie den Cursor in dem Farbkreis in die Richtung der entsprechenden Farbe bewegen.

- Klicken Sie in der [RAW]-Werkzeugpalette auf die Schaltfläche [Abstimmen].
- Zum Abstimmen ziehen Sie den Punkt in die gewünschte Richtung.
 - Sie können Ihre Einstellungen auch durch Direkteingabe der Einstellwerte fein abstimmen.



 Um die Einstellungsergebnisse als persönlichen Weißabgleich (S. 101) zu registrieren, wählen Sie in dem Listenfeld [Einstellung Weißabgleich] eine andere Einstellung als [()] aus, und stimmen Sie die Einstellung anschließend mit dem Farbkreis ab. Sie können die Einstellungsergebnisse nicht als persönlichen Weißabgleich registrieren, wenn Sie in dem Listenfeld die Option [()] ausgewählt und die Einstellungen abgestimmt haben.
 Sie können den Weißabgleich bei mit der Kamera aufgenommenen, mehrfach belichteten RAW-Bildern nicht ändern oder anpassen.

Der Einstellbereich für den Farbton reicht von 0 bis 359 (Eingabe als Zahlenwert in 1er-Stufen). Der Einstellbereich für die Farbsättigung

reicht von 0 bis 255 (Eingabe als Zahlenwert in 1er-Stufen).

Index

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte

Funktionen

Einstellen des Dynamikbereichs

Sie haben die Möglichkeit, den Dynamikbereich (Gradation), d. h. den Kontrastumfang zwischen der dunkelsten und hellsten Stelle eines Bilds einzustellen.



Nach links oder rechts bewegen Eingangspegel dunkelste Stelle

 Die waagerechte Achse zeigt den Eingangspegel, die senkrechte Achse den Ausgangspegel an.

Einstellen der Helligkeit von Schatten/Lichtern

Sie können die Helligkeit von Schatten und Lichtern in einem Bild einstellen. Durch die Einstellung von Schatten und Lichtern in einem Bild mit eingeschränkter Helligkeit können Sie Clipping-Effekte in dunklen und hellen Bereichen verringern.



Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Einstellen der Tonkurve

Durch Änderungen der Tonkurve können Sie Helligkeit, Kontrast und Farbe eines bestimmten Bereichs einstellen (S. 146).

- Wählen Sie auf der Werkzeugpalette die Registerkarte [RGB] aus.
- Wählen Sie den Tonkurven-Modus und die Interpolationsmethode aus.



Zum Anzeigen des Menüs klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Grafik

Legen Sie die Einstellungen fest.



Einführung

Beispiel für Einstellungen der Tonkurve



Verwenden einer Bildstildatei

Mit den Bildstildateien wird die Bildstilfunktion erweitert. Mit DPP können Sie Bildstildateien, die Sie von der Canon-Website heruntergeladen oder mit "Picture Style Editor" erstellt haben, auf RAW-Bilder anwenden und effektvoll für verschiedene Motive einsetzen. Bevor Sie eine Bildstildatei verwenden, speichern Sie diese auf Ihrem Compute

- Zeigen Sie das Bild, auf das Sie die Bildstildatei anwenden möchten, im Bearbeitungsfenster an (S. 11)
- Wählen Sie in der Werkzeugpalette die Registerkarte [RAW] aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Durchsuchen].

ø	(St	andard	d)			-	Durch	suche	n
		Ĭ				N	/		
			Ju	lah we	DX.		1		4

→ Das Dialogfeld [Öffnen] wird angezeigt.

Wählen Sie eine Bildstildatei aus, die auf Ihrem Computer gespeichert ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Öffnen].

- -> Die ausgewählte Bildstildatei wird auf das entsprechende Bild angewandt.
- Um eine andere Bildstildatei anzuwenden, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

Sie können ausschließlich Bildstildateien mit der Erweiterung ".PF2" oder ".PF3" auf die Kamera anwenden. Darüber hinaus lassen sich Bildstildateien mit der Erweiterung ".PSE" nicht auf Bilder anwenden. Wenn eine solche Datei in der Kamera registriert ist, wird das aufgenommene Bild korrekt angezeigt.

Inhalt auf einen Blick
Grundlegende Bedienung
Erweiterte Funktionen
Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
Referenz
Index

Einführung

Info zur RGB-Werkzeugpalette

Sie können die Bilder mit der Werkzeugpalette anpassen. Wechseln Sie dabei entsprechend Ihren Bearbeitungsanforderungen zwischen den Registerkarten [RAW], [RGB], [NR/ALO] und [Objektiv].

Die Funktionen der [RGB]-Werkzeugpalette sind mit den Funktionen herkömmlicher Bildbearbeitungsprogramme identisch. Dazu gehört z. B. die Funktion "Einstellung Tonkurve", die hier erläutert ist und mit der Sie RAW-Bilder einstellen können.

Da jedoch der Einstellungsumfang der Funktionen auf der [RGB]-Werkzeugpalette größer ist als auf der [RAW]-Werkzeugpalette, kommt es bei zu hohen Einstellungswerten vor, dass die Farben übersättigt sind oder die Bildqualität beeinträchtigt wird. Sie sollten daher die Bilder mit den entsprechenden Funktionen der [RAW]-Werkzeugpalette einstellen, wenn Sie nicht die "Einstellung Tonkurve" (S. 58) oder die automatische Einstellungsfunktion (S. 33) verwenden.

Die Erläuterungen zu den Funktionen der [RGB]-Werkzeugpalette (außer "Einstellung Tonkurve") finden Sie in Kapitel 5.



Zur Einstellung von RAW-Bildern sollten Sie grundsätzlich die [RAW]-Werkzeugpalette verwenden. Wenn der Einstellungsumfang der [RAW]-Werkzeugpalette nicht ausreicht und Sie spezielle Funktionen der [RGB]-Werkzeugpalette verwenden möchten, sollten Sie Ihre Bilder zunächst mit den Grundeinstellungen der [RAW]-Werkzeugpalette einstellen. Anschließend empfehlen wir, die Bilder mit der [RGB]-Werkzeugpalette möglichst mit Werten am unteren Limit einzustellen. Verwenden Sie die Einstellfunktion der Werkzeugpalette [NR/ALO] und [Objektiv] (S. 132) zur Anwendung des Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) (S. 61), zur Rauschunterdrückung (S. 62) und zum Korrigieren von Objektivfehlern (S. 63), nachdem Sie die erforderlichen Einstellungen mit den Werkzeugpaletten [RAW] und [RGB] ausgeführt haben.



Verwendung des Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung)

Wenn das Aufnahmeergebnis dunkel oder der Kontrast niedrig ist. können Sie mit der Funktion Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) die Helligkeit und den Kontrast automatisch korrigieren, um ein besseres Bild zu erhalten.

Sie können auch die Einstellungen der Bilder, die mit dem Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) der Kamera aufgenommen wurden, ändern.

Diese Funktion ist nur mit RAW-Bildern kompatibel, die mit der EOS-1D X. EOS-1D C. EOS-1D Mark IV. EOS 5D Mark III. EOS 5D Mark II. EOS 6D. EOS 7D Mark II. EOS 7D. EOS 70D. EOS 60D. EOS 50D. EOS 700D. EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 1200D, EOS 1100D, EOS M2 und EOS M aufgenommen wurden.

* ALO steht für Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung).

Wählen Sie auf der Werkzeugpalette im Bearbeitungsfenster oder im Bildbearbeitungsfenster die Registerkarte [NR/ALO] aus.

RAW RGB NR/ALO bjektiv	
Autom.Belichtungsoptimierung	
Gering Standard	Stark
Rauschunterdrückung	Anwenden
RAW	IR-Vorschau
Helligkeitsrauschunterdrückung:(:	1) 20
Farbrauschunterdrückung:(3)	
o	20
TIFF/JPEG	
Helligkeitsrauschunterdrückung:((0) 20
0	20

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.



Bei Bildern, die mit dem Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) der Kamera aufgenommen wurden, ist das Kontrollkästchen bereits aktiviert.

Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.

RAW	RGB	NR/ALO	Objektiv		
Autom	Belichtun	gsoptimier	ung		
J		~			 – Auswahl von
	Gering	St	andard	Stark	Gering/Stand

drei Stufen: lard/Stark

- → Die automatische Korrektur wird auf das Bild angewendet, um den Einstellungen zu entsprechen.
- Bei Bildern, die mit dem Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) der Kamera aufgenommen wurden, werden die Einstellungen vom Zeitpunkt der Aufnahme als Standardwerte übernommen.
- Um den Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) abzubrechen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- Wenn [Tonwert Priorität] in der EOS-1D X, EOS-1D C, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 1200D, EOS 1100D, EOS M2 und EOS M auf [Aktivieren] gesetzt wurde, kann die Funktion "Auto Lighting Optimizer" (Automatische Belichtungsoptimierung) nicht eingestellt werden. • Sie können bei mit der Kamera aufgenommenen, mehrfach belichteten RAW-Bildern den Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) nicht verwenden.

Inhalt auf einen Blick

Einführung

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



Rauschunterdrückung

Sie haben die Möglichkeit, das Bildrauschen in RAW-Bildern zu unterdrücken, die bei Dunkelheit oder mit hoher ISO-Empfindlichkeit aufgenommen wurden. NR ist die Abkürzung für "Noise Reduction" (Rauschunterdrückung).

Wählen Sie auf der Werkzeugpalette im Bearbeitungsfenster oder im Bildbearbeitungsfenster die Registerkarte [NR/ALO] aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [NR-Vorschau].

Rauschunterdrückung	Anwenden		
	NR-Vorschau		
RAW			

→ Das Fenster [NR-Vorschau] wird angezeigt.

Stellen Sie ein Bild ein.



NR-Überprüfungsfenster

 Sie können den Grad der Rauschunterdrückung im Bereich von 0 bis 20 einstellen.

Je größer der Wert, desto stärker der Effekt der Rauschunterdrückung.

- Die Wirkung der Rauschunterdrückung kann geprüft werden, wenn ein Bild in der 100 %-Ansicht im NR-Überprüfungsfenster angezeigt wird.
- Sie können die Anzeigeposition des NR-Überprüfungsfensters ändern, indem Sie die Position des vergrößerten Ausschnitts in das Navigatorfenster ziehen.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Anwenden].
- Das Bildrauschen wird unterdrückt, und das Bild wird erneut angezeigt.

Rauschunterdrückung funktioniert nicht

Die Rauschunterdrückung kann nicht angewandt werden, wenn im Fenster [Einstellungen] die Funktion [Anzeigen und Speichern von RAW-Bildern] (S. 92) auf [Hohe Geschwindigkeit] eingestellt ist. Wählen Sie für die Rauschunterdrückung die Option [Hohe Qualität].

So stellen Sie f ür mehrere Bilder denselben Grad der Rauschunterdr ückung ein

Nachdem Sie im Hauptfenster mehrere Bilder ausgewählt haben, können Sie für diese Bilder denselben Grad der Rauschunterdrückung einstellen, ohne das Fenster [NR-Vorschau] anzuzeigen, indem Sie den Grad der Rauschunterdrückung in der [NR/ALO]-Werkzeugpalette (S. 132) mithilfe der Schieberegler [Helligkeitsrauschunterdrückung] und [Farbrauschunterdrückung] anpassen und dann auf die Schaltfläche [Anwenden] klicken.

- Im Fenster [Einstellungen] auf der Registerkarte [Werkzeugpalette] unter [Standard-Rauschunterdrückungseinstellungen] können Sie die Standard-Rauschunterdrückung im Voraus einrichten (S. 94).
 - Wenn [Kameraeinstellungen anwenden] ausgewählt ist, können Sie im Voraus einen Grad der Rauschunterdrückung als Standard einstellen, der den Kameraeinstellungen entspricht.
 - Wenn [Als Standard einrichten] ausgewählt ist, können Sie eine gewünschte Standardeinstellung für den Grad der Rauschunterdrückung im Voraus einstellen. Dies ist besonders sinnvoll, wenn Sie die Rauschunterdrückung gleichzeitig auf alle Bilder eines Ordners anwenden möchten (z. B. Batch-Rauschunterdrückung für Bilder mit hoher ISO-Empfindlichkeit).
 Bei Bildern mit Rezepten wird jedoch der Rauschpegel angewandt, der im Rezept aufgezeichnet ist.
 - Wenn [Helligkeitsrauschunterdrückung] eingestellt ist, wird neben dem Rauschen möglicherweise auch die Auflösung reduziert.
 - Wenn [Farbrauschunterdrückung] eingestellt ist, kann als Nebeneffekt ein "Ausbluten" von Farben auftreten.
 - Eine Liste der Funktionen im Fenster [NR-Vorschau] finden Sie auf S. 134.

Inhalt auf

einen Blick

Einführung

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



Korrigieren von Objektivfehlern

Sie können Objektivfehler wie Vignettierung, Verzeichnung und Farbunschärfe, die aufgrund der physikalischen Eigenschaften von Objektiven oder aufgrund leichter Restabweichungen auftreten, mühelos korrigieren.

Beachten Sie, dass nur das Korrigieren von RAW-Bildern möglich ist, die mit den hier aufgelisteten kompatiblen Kameras und Objektiven aufgenommen wurden. JPEG- oder TIFF-Bilder können nicht korrigiert werden.

Kompatible Kameras

EOS-1D X	EOS-1D C	EOS-1D Mark IV
EOS-1Ds Mark III	EOS-1D Mark III	EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II	EOS-1D Mark II	EOS-1Ds
EOS-1D	EOS 5D Mark III	EOS 5D Mark II
EOS 5D*1	EOS 6D	EOS 7D Mark II
EOS 7D	EOS 70D	EOS 60D
EOS 50D	EOS 40D	EOS 30D* ²
EOS 700D	EOS 100D	EOS 650D
EOS 600D	EOS 550D	EOS 500D
EOS 450D	EOS 400D DIGITAL	EOS 1200D
EOS 1100D	EOS 1000D	EOS M2
EOS M		

*1 Erfordert Firmware-Version 1.1.1

*2 Erfordert Firmware-Version 1.0.6

Kompatible Objektive

Fisheye-, Ultraweitwinke	I- und Weitwinkelobjektive
EF14mm f/2.8L USM	EF14mm f/2.8L II USM* ³
EF8-15mm f/4L USM Fisheye*3	EF15mm f/2.8 Fisheye*3
EF20mm f/2.8 USM	EF24mm f/1.4L USM
EF24mm f/1.4L II USM* ³	EF24mm f/2.8
EF24mm f/2.8 IS USM* ³	EF28mm f/1.8 USM
EF28mm f/2.8	EF28mm f/2.8 IS USM*3
EF35mm f/1.4L USM	EF35mm f/2
EF35mm f/2 IS USM* ³	

Normalobjektive und Teleobjektive mit mittlerer Brennweite

EF40mm f/2.8 STM* ³	EF50mm f/1.2L USM*4
EF50mm f/1.4 USM	EF50mm f/1.8
EF50mm f/1.8 II	EF85mm f/1.2L USM
EF85mm f/1.2L II USM*5	EF85mm f/1.8 USM
EF100mm f/2 USM	

Teleok	ojektive
EF135mm f/2L USM	EF135mm f/2.8 (mit Soft-Fokus)
EF200mm f/2L IS USM* ³	EF200mm f/2.8L USM
EF200mm f/2.8L II USM	EF300mm f/2.8L IS II USM*3
EF300mm f/2.8L IS USM	EF300mm f/4L IS USM
EF400mm f/2.8L IS USM	EF400mm f/2.8L IS II USM* ³
EF400mm f/4 DO IS USM	EF400mm f/5.6L USM
EF500mm f/4L IS USM	EF500mm f/4L IS II USM* ³
EF600mm f/4L IS USM	EF600mm f/4L IS II USM* ³
EF800mm f/5.6L IS USM*3	

Inhalt auf einen Blick
Grundlegende Bedienung

Einführung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



Zoomobjektive				
EF16-35mm f/2.8L USM	EF16-35mm f/2.8L II USM* ³			
EF16-35mm f/4L IS USM* ³	EF17-35mm f/2.8L USM			
EF17-40mm f/4L USM	EF20-35mm f/3.5-4.5 USM			
EF24-70mm f/2.8L USM	EF24-70mm f/2.8L II USM* ³			
EF24-70mm f/4L IS USM* ³	EF24-85mm f/3.5-4.5 USM			
EF24-105mm f/4L IS USM	EF28-70mm f/2.8L USM			
EF28-90mm f/4-5.6 USM	EF28-90mm f/4-5.6 II USM			
EF28-90mm f/4-5.6	EF28-90mm f/4-5.6 II			
EF28-90mm f/4-5.6 III	EF28-105mm f/3.5-4.5 USM			
EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM	EF28-105mm f/4-5.6 USM			
EF28-105mm f/4-5.6	EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM			
EF28-200mm f/3.5-5.6	EF28-200mm f/3.5-5.6 USM			
EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM	EF55-200mm f/4.5-5.6 II USM			
EF55-200mm f/4-5.6 USM	EF70-200mm f/2.8L USM			
EF70-200mm f/2.8L IS USM	EF70-200mm f/2.8L IS II USM* ³			
EF70-200mm f/4L USM	EF70-200mm f/4L IS USM* ⁴			
EF70-300mm f/4-5.6L IS USM* ³	EF70-300mm f/4-5.6 IS USM			
EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM	EF75-300mm f/4-5.6 II* ³			
EF75-300mm f/4-5.6 III* ³	EF75-300mm f/4-5.6 USM			
EF75-300mm f/4-5.6 II USM	EF75-300mm f/4-5.6 III USM			
EF90-300mm f/4.5-5.6	EF90-300mm f/4.5-5.6 USM			
EF100-300mm f/4.5-5.6 USM	EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM			
EF200-400mm f/4L IS USM*3				

Makroobjektive

EF50mm f/2.5 Compact Macro*3 EF100mm f/2.8 Macro USM

EF100mm f/2.8L Macro IS USM*³ EF180mm f/3.5L Macro USM

MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo*3

EF-S-C	Objektive
EF-S60mm f/2.8 Macro USM	EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM* ³
EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM	EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM*3
EF-S17-55mm f/2.8 IS USM	EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM*3	EF-S18-55mm f/3.5-5.6
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III* ³
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS* ³	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II* ³
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS* ³	EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM*3
EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS* ³	EF-S55-250mm f/4-5.6 IS* ³
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II*3	EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM*3

EF-M-Objektive

	-
EF-M22mm f/2 STM	EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM
EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM	EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM
Die Objektivfehlerkorrektur wird nich Objektiv-Kamera-Kombination *3 *4 den nachfolgenden Firmware-Versic * EF-S-Objektive können nicht mit	t auf Bilder angewendet, die mit einer ^{*5} mit EOS 5D oder EOS 30D und onen aufgenommen wurden. : der EOS 5D verwendet werden.
 *3 EOS 5D mit Firmware-Version Firmware-Version 1.0.5 oder äl *4 EOS 5D mit Firmware-Version Firmware-Version 1.0.4 oder äl *5 EOS 5D mit Firmware-Version Firmware-Version 1.0.4 oder äl 	1.1.0 oder älter, EOS 30D mit ter 1.1.0 oder älter, EOS 30D mit ter 1.0.5 oder älter, EOS 30D mit ter
 Sie können auch RAW-Bilder korr Objektiv mit angeschlossenem Te Sie können auch RAW-Bilder korr f/2.5 Compact Macro mit Life Size Die Objektivfehlerkorrektur ste Bilder mit Kamera/Objektiv-Ko wurden, die nicht unter "Komp Objektive" angegeben sind. Si und können nicht verwendet w 	igieren, die mit einem kompatiblen lekonverter aufgenommen wurden. igieren, die mit dem Objektiv EF50mm e Converter EF aufgenommen wurden. ht nicht zur Verfügung, wenn die mbinationen aufgenommen atible Kameras" und "Kompatible e werden daher nicht angezeigt verden.

 Die Objektivfehlerkorrektur-Funktion steht bei in der Kamera erzeugten, mehrfach belichteten RAW-Bildern nicht zur Verfügung.
 EF-Cinema-Objektive (CN-E-Objektive) sind nicht kompatibel. Inhalt auf einen Blick

Einführung

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



Ausführen von Korrekturen

Sie können die vier folgenden Objektivfehler entweder einzeln oder gleichzeitig korrigieren.

- Vignettierung
- Chromatische Aberration (Farbsäume an den Randbereichen der Motive)
- Farbunschärfe (blaue oder rote Farbunschärfe, die manchmal an den Kanten des hellsten Bildbereichs auftritt)
- Verzeichnung

Wählen Sie auf der Werkzeugpalette die Registerkarte [Objektiv] aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Abstimmen].

Digitale Objektivoptimierung Abstimmen Einstellung AUS Objektivdaten : Nein Aktualisieren Objektivfehlerkorrektur Abstimmen Vignettierung AUS Chromatische Aberration AUS Farbunschärfe AUS Verzeichnung AUS	RAW	RGB	NR/ALO	Objektiv	
Einstellung AUS Objektivdaten : Nein Aktualisieren Dbjektivfehlerkorrektur Vignettierung AUS Chromatische Aberration AUS Farbunschärfe AUS Verzeichnung AUS	Digital	e Objekti	ivoptimierun	g	Abstimmen
Objektivdaten : Nein Aktualisieren Objektivfehlerkorrektur Vignettierung AUS Chromatische Aberration AUS Farbunschärfe AUS Verzeichnung AUS	Eir	nstellung			AUS
Aktualisieren Objektivfehlerkorrektur Abstimmen Vignettierung AUS Chromatische Aberration AUS Farbunschärfe AUS Verzeichnung AUS				0	bjektivdaten : Nein
Objektivfehlerkorrektur Abstimmen Vignettierung AUS Chromatische Aberration AUS Farbunschärfe AUS Verzeichnung AUS					Aktualisieren
Vignettierung AUS Chromatische Aberration AUS Farbunschärfe AUS Verzeichnung AUS	Objekt	tivfehlerk	orrektur		Abstimmen
Chromatische Aberration AUS Farbunschärfe AUS Verzeichnung AUS	Vig	nettieru	ng		AUS
Farbunschärfe AUS Verzeichnung AUS	Chromatische Aberration			on	AUS
Verzeichnung AUS	Fa	rbunschä	irfe		AUS
	Ve	rzeichnu	ng		AUS

→ Das Fenster [Objektivfehlerkorrektur] wird angezeigt.

Markieren Sie die Fehler, die korrigiert werden sollen.



- → Das Bild wird korrigiert und erneut angezeigt.
- Überprüfen Sie die Ergebnisse der Korrekturen für Vignettierung und Verzeichnung in der Vollbildanzeige.
- Überprüfen Sie die Ergebnisse der Korrekturen für chromatische Aberration und Farbunschärfe, indem Sie auf den zu überprüfenden Bildbereich klicken. Im vergrößerten Anzeigebereich (S. 139) rechts oben im Fenster wird der Bereich in 200 %-Ansicht angezeigt.
- Sie können den Korrekturgrad verringern, indem Sie den Schieberegler f
 ür den zu korrigierenden Fehler nach links schieben
- Unter [Chromatische Aberration] können Sie den Korrekturgrad für die rote Aberration mit dem [R]-Schieberegler und für die blaue Aberration mit dem [B]-Schieberegler einstellen.
- Um die Verzeichnungsaberration von Bildern zu korrigieren, die mit einem Fisheye-Objektiv aufgenommen wurden (EF8-15mm f/4L USM Fisheye oder EF15mm f/2.8 Fisheye), können vier Effekte aus dem Listenfeld [Effekt] zusätzlich zu den normalerweise für die Verzeichnungskorrektur verwendeten [Aufnahmeeinstellungen] ausgewählt werden.

Die Stärke eines Effekts kann mit dem Schieberegler unter [Verzeichnung] angepasst werden.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Effekten finden Sie unter "Effekte der Verzeichnungsaberrationskorrektur für Fisheye-Objektive" (S. 66).

	Einführung
	Inhalt auf einen Blick
	Grundlegende Bedienung
	Erweiterte Funktionen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
ng	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
ne ch	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
en. d	Referenz
e 1	Index
sie	

 Für Bilder, die mit dem Objektiv EF8-15mm f/4L USM Fisheye aufgenommen wurden, wird außerdem ein Schieberegler für die Feinabstimmung angezeigt, wenn Sie [Linearität betonen] im Listenfeld [Effekt] wählen.

Passen Sie die Korrektur für die Verzeichnungsaberration mit dem Schieberegler an, und nehmen Sie ggf. eine weitere Anpassung mit dem Schieberegler für die Feinabstimmung vor.

 Wenn das Listenfeld zur Auswahl des Telekonverters angezeigt wird, wählen Sie den Telekonverter aus, der zum Zeitpunkt der Aufnahme angeschlossen war.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

- Das Fenster [Objektivfehlerkorrektur] wird geschlossen. Die Ergebnisse der Korrekturen werden auf das Bild im Bearbeitungsfenster angewandt, und das Bild wird erneut angezeigt.
- Die Ergebnisse der Einstellungen im Fenster [Objektivfehlerkorrektur] werden auch auf der Werkzeugpalette angezeigt.
- → Auf dem Bild im Hauptfenster wird die Markierung [) angezeigt, um auf die Objektivfehlerkorrekturen hinzuweisen (S. 129).

Effekte der Verzeichnungsaberrationskorrektur für Fisheye-Objektive

Aufnahmeeinstellungen

Wenn Sie diese Option wählen, wird nur die Verzeichnungsaberrationskorrektur für die optische Verzeichnung durchgeführt.



Linearität betonen

Hierdurch wird das Bild in ein Bild mit dem Stil "zentrale Projektion" konvertiert. Diese Projektionsmethode wird mit allgemeinen Objektiven verwendet.

Anders als bei Fisheye-Objektiven werden gerade Linien bei der zentralen Projektion als gerade Linien angezeigt. Wenn Sie diese Option wählen, können Sie ein Weitwinkel-Panoramabild aufnehmen. Der Außenbereich wird allerdings in die Länge gezogen, was zu einer niedrigeren Auflösung führt.



Inhalt auf einen Blick Grundlegende Bedienung Erweiterte Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Einführung

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



Distanz betonen

Dadurch wird das Bild in ein Bild mit dem Stil "abstandsgleiche Projektion" konvertiert. Bei dieser Projektionsmethode werden die Abstandsbeziehungen beibehalten. Bei der abstandsgleichen Projektion werden die Abstände von der Mitte zum Randbereich stets als identische Abstände angezeigt. Wenn Sie beispielsweise einen Himmelskörper wie die Himmelskugel aufnehmen, wird jede Höhe über dem Horizont (Neigung) in derselben Höhe aufgenommen. Diese Methode wird daher in der Fotografie von Himmelskörpern verwendet (Sternkarten, Solarpfaddiagramme usw.).



Peripherie betonen

Hierdurch wird das Bild in ein Bild mit dem Stil "stereografische Projektion" konvertiert. Bei dieser Projektionsmethode wird der Bildrand betont. Bei der stereografischen Projektion können Positionsbeziehungen auf einer kugelförmigen Oberfläche, wie N, S, O, W auf einer Landkarte, korrekt angezeigt werden. Sie wird daher für Weltkarten und Überwachungskameras verwendet.

Wenn Sie diese Option wählen, wird der Bildrand in die Länge gezogen, was zu einer niedrigeren Auflösung führen kann.



Mitte betonen

Dadurch wird das Bild in ein Bild mit dem Stil "orthogonale Projektion" konvertiert. Bei dieser Projektionsmethode wird die Mitte mehr betont. Da bei einer orthogonalen Projektion ein Objekt mit derselben Helligkeit so angezeigt werden kann, als würde es denselben Bereich im Bild belegen, wird diese Methode normalerweise in der Fotografie für die Verteilung der Himmelsleuchtdichte und mittenbetonte Tierfotografie verwendet. Wenn Sie diese Option wählen, wird die Mitte in die Länge gezogen, was zu einer niedrigeren Auflösung führen kann.



Inhalt auf einen Blick

Einführung

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index



Auch wenn durch die Auswahl der Optionen [Linearität betonen], [Distanz betonen], [Peripherie betonen] und [Mitte betonen] Ergebnisse erzielt werden, die den jeweiligen Projektionsmethoden ähneln, wird die entsprechende Projektionsmethode nicht genauestens durch die Konvertierung angewendet. Daher sollten Sie beachten, dass sich diese Optionen nicht für wissenschaftliche oder ähnliche Zwecke eignen.

Informationen zum Motivabstand-Schieberegler

Wenn Sie RAW-Bilder korrigieren, die mit den Kameras in der unten stehenden Tabelle aufgenommen wurden, wird der Schieberegler automatisch auf den Motivabstand eingestellt, der zusammen mit dem Bild abgespeichert ist. Wenn allerdings kein Motivabstand mit dem Bild gespeichert wurde, wird der Schieberegler automatisch auf "unendlich" (äußerst rechts) eingestellt, und es erscheint [<!>] über dem Schieberegler.

Wenn der Motivabstand nicht unendlich ist, können sie ihn mit dem Schieberegler präzise einstellen, während Sie auf den Bildschirm schauen.

Der Abstand kann mit dem Schieberegler für Bilder, die mit einem EF-M-Objektiv aufgenommen wurden, nicht präzise eingestellt werden. (Der Schieberegler wird nicht angezeigt.)

EOS-1D X	EOS-1D C	EOS-1D Mark IV
EOS-1Ds Mark III	EOS-1D Mark III	EOS 5D Mark III
EOS 5D Mark II	EOS 6D	EOS 7D Mark II
EOS 7D	EOS 70D	EOS 60D
EOS 50D	EOS 40D	EOS 700D
EOS 100D	EOS 650D	EOS 600D
EOS 550D	EOS 500D	EOS 450D
EOS 1200D	EOS 1100D	EOS 1000D
EOS M2	EOS M	

Wenn Sie RAW-Bilder korrigieren, die mit den Kameras in der unten stehenden Tabelle aufgenommen wurden, wird der Schieberegler automatisch auf den Motivabstand "unendlich" (äußerst rechts) eingestellt. Wenn der Motivabstand nicht unendlich ist, können sie ihn mit dem Schieberegler präzise einstellen, während Sie auf den Bildschirm schauen.

EOS-1D Mark II N	EOS-1Ds Mark II	EOS-1D Mark II
EOS-1Ds	EOS-1D	EOS 5D
EOS 30D	EOS 400D DIGITAL	

- Bei RAW-Bildern, die mit MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo oder EF50mm f/2.5 Compact Macro mit Life Size Converter EF aufgenommen wurden, wechselt die Schieberegler-Anzeige automatisch auf [Vergrößerungsfaktor].

iten ir	
e ihn	Inhalt auf einen Blick
	Grundlegende Bedienung
er	Erweiterte Funktionen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index

Einführung

Korrigieren von mehreren Bildern gleichzeitig

Wählen Sie im Hauptfenster mehrere zu korrigierende Bilder aus. Um die Werkzeugpalette anzuzeigen, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche [Werkzeugpalette] (S. 127). Wenn Sie die Korrekturen (S. 65) bei eingeblendeter Werkzeugpalette ausführen, können Sie dieselben Korrekturen auf alle Bilder anwenden, die im Hauptfenster ausgewählt sind. Sie können Korrekturen auch auf andere Bilder übertragen, indem Sie das Rezept des korrigierten Bildes kopieren und in die anderen Bilder einfügen (S. 41).

Zusatzinformationen

Nach der Korrektur der [Vignettierung] tritt im Randbereich Bildrauschen auf

Dieses Rauschen lässt sich mit der Rauschunterdrückungsfunktion für Helligkeits- und/oder Farbrauschen verringern (S. 62). Wenn Sie allerdings einen hohen Grad der [Vignettierung]-Korrektur auf Bilder angewendet haben, die bei Dunkelheit oder mit hoher ISO-Empfindlichkeit aufgenommen wurden, wird das Bildrauschen möglicherweise nicht unterdrückt.

Das Bild hat nach der Korrektur der [Verzeichnung] eine geringere Auflösung

Sie können das Bild dem Zustand vor der Korrektur angleichen, indem Sie mit der Schärfe-Funktion die Bildschärfe erhöhen (S. 31).

Die Farben des Bilds sind nach der Korrektur der [Farbunschärfe] schwächer

Sie können das Bild dem Zustand vor der Korrektur angleichen, indem Sie durch Einstellung des Farbtons (S. 30) und/oder der Farbsättigung (S. 110) die Farbintensität erhöhen.

Die Korrektur der [Farbunschärfe] zeigt keine Ergebnisse

Die Korrektur der [Farbunschärfe] wirkt sich ausschließlich auf blaue oder rote Farbunschärfe aus, die an den Kanten des hellsten Bildbereichs auftritt. Wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, erfolgt auch keine Korrektur.

Wenn Sie die [Verzeichnung] korrigieren, wird das Bild am Randbereich möglicherweise beschnitten.





Verwenden von Digitale Objektivoptimierung

Mit dieser Funktion kann die Bildauflösung erhöht werden, indem mit der Bildformierungsfähigkeit in Zusammenhang stehende Restabweichungen bzw. jede Auflösungsverschlechterung aufgrund unvermeidlicher Diffraktion eliminiert werden, solange Licht durch das Objektiv fließen muss. Diese optischen Phänomene können nicht unter [Objektivfehlerkorrektur] (S. 63) korrigiert werden. Die Korrektur wird durch die Verwendung des designierten Werts jedes Objektivs erreicht. Die korrigierbaren Bilder sind RAW-Bilder, die mit den folgenden "Kompatible Kameras" und "Kompatiblen Objektive" aufgenommen wurden. JPEG-, TIFF-, S-RAW- und M-RAW-Bilder können nicht korrigiert werden. Um diese Funktion zu verwenden, müssen zunächst die [Objektivdaten] für das Objektiv, das für die Aufnahme von Bildern verwendet wird, auf Ihren Computer heruntergeladen werden. Vor der Verwendung der digitalen Objektivoptimierung sollten Sie die [Schärfe] oder [Stärke] für [Unschärfemaske] für Bilder auf 0 festlegen.

Kompatible Kameras

EOS-1D X	EOS-1D C	EOS-1D Mark IV
EOS-1Ds Mark III	EOS-1D Mark III	EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II	EOS-1D Mark II	EOS-1Ds
EOS-1D	EOS 5D Mark III	EOS 5D Mark II
EOS 5D*1	EOS 6D	EOS 7D Mark II
EOS 7D	EOS 70D	EOS 60D
EOS 50D	EOS 40D	EOS 30D*2
EOS 700D	EOS 100D	EOS 650D
EOS 600D	EOS 550D	EOS 500D
EOS 450D	EOS 400D DIGITAL	EOS 1200D
EOS 1100D	EOS 1000D	EOS M2
EOS M		

*1 Erfordert Firmware-Version 1.1.1

*² Erfordert Firmware-Version 1.0.6

Kompatible Objektive

EF600mm f/4L IS II USM

Weitwinkelobjektive	
EF14mm f/2.8L USM	EF14mm f/2.8L II USM
EF20mm f/2.8 USM	EF24mm f/1.4L II USM
EF24mm f/1.4L USM	EF24mm f/2.8
EF24mm f/2.8 IS USM	EF28mm f/1.8 USM
EF28mm f/2.8	EF28mm f/2.8 IS USM
EF35mm f/1.4L USM	EF35mm f/2
EF35mm f/2 IS USM	

Normalobjektive und Teleob	jektive mit mittlerer Brennweite
EF40mm f/2.8 STM	EF50mm f/1.4 USM
EF50mm f/1.2L USM	EF50mm f/1.8
EF50mm f/1.8 II	EF85mm f/1.2L USM
EF85mm f/1.2L II USM	EF85mm f/1.8 USM
EF100mm f/2 USM	EF135mm f/2.8 (mit Soft-Fokus)
Teleo	objektive
EF135mm f/2L USM	EF200mm f/2L IS USM
EF200mm f/2.8L USM	EF200mm f/2.8L II USM
EF300mm f/2.8L IS II USM	EF300mm f/4L IS USM
EF400mm f/2.8L IS USM	EF400mm f/2.8L IS II USM
EF400mm f/4 DO IS USM	EF400mm f/5.6L USM
EF500mm f/4L IS USM	EF500mm f/4L IS II USM

EF800mm f/5.6L IS USM

Inhalt auf einen Blick

Einführung

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeirungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



Zoomobjektive		
EF16-35mm f/2.8L USM	EF16-35mm f/4L IS USM	
EF16-35mm f/2.8L II USM	EF17-35mm f/2.8L USM	
EF17-40mm f/4L USM	EF20-35mm f/3.5-4.5 USM	
EF24-70mm f/2.8L USM	EF24-70mm f/2.8L II USM	
EF24-70mm f/4L IS USM	EF24-85mm f/3.5-4.5 USM	
EF24-105mm f/4L IS USM	EF28-70mm f/2.8L USM	
EF28-105mm f/3.5-4.5 USM	EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM	
EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM	EF28-200mm f/3.5-5.6 USM	
EF28-200mm f/3.5-5.6	EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM	
EF70-200mm f/2.8L USM	EF70-200mm f/2.8L IS USM	
EF70-200mm f/2.8L IS II USM	EF70-200mm f/4L USM	
EF70-200mm f/4L IS USM	EF70-300mm f/4-5.6L IS USM	
EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM	EF70-300mm f/4-5.6 IS USM	
EF100-300mm f/4.5-5.6 USM	EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM	
EF75-300mm f/4-5.6 III USM	EF75-300mm f/4-5.6 II USM	
EF75-300mm f/4-5.6 III	EF75-300mm f/4-5.6 II	
EF75-300mm f/4-5.6 USM	EF200-400mm f/4L IS USM	

Makroobjektive

EF50mm f/2.5 Compact Macro	EF100mm f/2.8 Macro USM
EF100mm f/2.8L Macro IS USM	EF180mm f/3.5L Macro USM
MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo	

EF-S-Objektive		
EF-S60mm f/2.8 Macro USM	EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM	
EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM	EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM	
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM	
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II	
EF-S18-55mm f/3.5-5.6	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II	
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS	EF-S17-55mm f/2.8 IS USM	
EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM	
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS	EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM	
EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS	EF-S55-250mm f/4-5.6 IS	
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II	EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM	
EF-M-Objektive		
EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM	EF-M22mm f/2 STM	

• EF-Cinema-Objektive (CN-E-Objektive) sind nicht kompatibel.

aufgenommen wurden.

verwenden.



Einführung

Inhalt auf einen Blick

71

Verwenden von Digitale

Wählen Sie auf der Werkzeugpalette die Registerkarte [Objektiv] aus, und prüfen Sie den Status der [Objektivdaten] für die [Digitale Objektivoptimierung].

RAW RGB NR/ALO Objektiv	/
Digitale Objektivoptimierung	Abstimmen
Einstellung	AUS
	Objektivdaten : Nein
	Aktualisieren
Objektivfehlerkorrektur	Abstimmen

- Bei Bildern, die mit einer nicht kompatiblen Kamera oder einem nicht kompatiblen Objektiv aufgenommen wurden, bzw. bei nicht kompatiblen Bildern, wie z. B. JPEG-, TIFF-, S-RAW- oder M-RAW-Bildern, wird [Nicht verfügbar] angezeigt. Die Funktion kann für diese Bilder nicht verwendet werden.
- Wenn [Nein] angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 2 fort. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie die [Objektivdaten] für das Objektiv herunterladen, das für die Aufnahme des Bildes verwendet wurde. Es wird empfohlen, das bei der Aufnahme verwendete Objektiv vorher zu prüfen. Das verwendete Objektiv kann über die Schaltfläche [Info] in der Symbolleiste des Hauptfensters (S. 23) ermittelt werden. Sie können es auch über das Kontextmenü ermitteln, das eingeblendet wird, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bild klicken.
- Wenn [Ja] angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Bevor Sie auf die Schaltfläche [Aktualisieren] in Schritt 2 klicken, wird bei nicht kompatiblen Bildern bei den Objektivdaten möglicherweise [Nein] anstatt [Nicht verfügbar] angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Aktualisieren].



Das Fenster [Objektivdaten hinzufügen oder entfernen] wird angezeigt.



Zur Verwendung dieser Funktion ist eine Umgebung mit Internetzugriff (Vereinbarung mit Internetdienstanbieter, installierte Browsersoftware und bestehende Verbindung) erforderlich.

• Für diesen Vorgang ist eine Administratorberechtigung erforderlich.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Objektiv, das für die Aufnahme des Bildes verwendet wurde, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Starten].

EE14mm E2 8L TLUSM		
EF24mm F1 4LTLUSM		- A
EE35mm E1.4LUSM		
EE50mm E1 21 USM		
EE50mm E1 41ISM		
EE85mm E1.2 ITLISM		
EE300mm E2.8L IS II USM		
EF400mm F2.8L IS II USM		
EF500mm F4L IS II USM		
EF600mm F4L IS II USM		=
EF16-35mm F2.8L II USM		
EF16-35mm F2.8L USM		
EF17-40mm F4L USM		
EF24-70mm F2.8L II USM		
EF24-70mm F2.8L USM		
EF24-105mm F4L IS USM		
EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM		
EF70-200mm F2.8L IS II USM		
EF70-200mm F2.8L IS USM		
EE70-200mm E4LTS USM		
EF70-200mm F4L USM (Hinzufügen)		
EF70-300mm F4-5.6L IS USM		
EF 100-400mm F4.5-5.6L IS USM		-
zufügen : 1 / Löschen : 0	Starten	Abbrechen

- → Die Objektivdaten werden auf den Computer heruntergeladen.
- Sobald das Herunterladen der Objektivdaten abgeschlossen ist, ändert sich die Anzeige für die [Objektivdaten] zu [Ja].
- Sie können die Daten f
 ür bis zu 30 Objektive gleichzeitig herunterladen.
- Wenn Sie das Kontrollkästchen für bereits heruntergeladene Objektive deaktivieren und auf die Schaltfläche [Starten] klicken, werden die Objektivdaten von Ihrem Computer gelöscht.

Je nach Typ, aktuellem Status usw. der auf Ihrem Computer ausgeführten Software kann das Herunterladen der Objektivdaten fehlschlagen. Sollte dies der Fall sein, warten Sie ein wenig, und versuchen Sie dann erneut, die Daten herunterzuladen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Abstimmen].	Einführung
RAW RGB NR/ALO Objektiv Digitale Objektivoptimierung Abstimmen	Inhalt auf einen Blick
Einstellung AUS Objektivdaten : Ja Aktualisieren	Grundlegende Bedienung
Das Fenster [Digitale Objektivoptimierung] wird angezeigt.	Erweiterte Funktionen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index

5

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Einstellung], und passen Sie das Bild an.



- Das Kontrollkästchen [Einstellung] wird aktiviert, wenn die digitale Objektivoptimierung bereits auf das Bild angewendet wurde. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern], um die digitale Objektivoptimierung abzubrechen.
- Im Fenster [Digitale Objektivoptimierung] werden Bilder mit den standardmäßig angewandten Effekten [Schärfe] und [Unschärfemaske] angezeigt. Wenn Sie das Kontrollkästchen [Vorschau nicht schärfen] aktiviert haben, werden die Bilder ohne die angewendeten Effekte [Schärfe] oder [Unschärfemaske] angezeigt, sodass Sie nur den Effekt "Digitale Objektivoptimierung" überprüfen können.
- Bei der Anwendung der digitalen Objektivoptimierung kann es vorkommen, dass der Effekt [Schärfe] oder [Unschärfemaske] zu stark ausfällt. Es wird empfohlen, dass Sie die [Schärfe] oder [Stärke] für die [Unschärfemaske] bei Bildern auf 0 festlegen, bevor Sie die digitale Objektivoptimierung verwenden. Passen Sie die [Schärfe] oder [Unschärfemaske] nach der Anwendung der digitalen Objektivoptimierung auf die Bilder erneut an.

- Wenn das Listenfeld zur Auswahl des Telekonverters angezeigt wird, wählen Sie den Telekonverter aus, der zum Zeitpunkt der Aufnahme angeschlossen war.
- Verändern Sie den Effekt der digitalen Objektivoptimierung mittels des Schiebereglers.
- Wenn [MAX] f
 ür den Grad der digitalen Objektivoptimierung angezeigt wird, bleibt der Effekt unver
 ändert, auch wenn Sie den Schieberegler weiter nach rechts schieben.
- Sie können die Anzeigeposition des Überpr
 üfungsfensters ändern, indem Sie die Position des vergr
 ößerten Ausschnitts in das Navigatorfenster ziehen.
- Selbst wenn Sie in diesem Fenster den Motivabstand f
 ür ein Objektiv einstellen, bleibt der f
 ür den im Fenster [Objektivfehlerkorrektur] angezeigte Wert f
 ür den Motivabstand unver
 ändert.
- Wenn kein Motivabstand mit dem Bild gespeichert wurde, wird der Schieberegler f
 ür den Motivabstand automatisch auf "unendlich" (
 äußerst rechts) eingestellt, und es erscheint [<!>] über dem Schieberegler. Der Abstand kann mit dem Schieberegler f
 ür Bilder, die mit einem EF-M-Objektiv aufgenommen wurden, nicht pr
 äzise eingestellt werden. (Der Schieberegler wird nicht angezeigt.)
- Wenn die digitale Objektivoptimierung angewendet wurde, können für die [Chromatische Aberration] in [Objektivfehlerkorrektur] keine Bilder korrigiert werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern].



- Das Fenster [Digitale Objektivoptimierung] wird geschlossen, und die Korrekturergebnisse werden auf das Bild im Bearbeitungsfenster angewendet.
- Die im Fenster [Digitale Objektivoptimierung] vorgenommenen Änderungen werden außerdem in der Werkzeugpalette angezeigt.
- Auf dem Bild im Hauptfenster wird die Markierung [angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die digitale Objektivoptimierung angewendet wurde (S. 129).
- Das Anwenden der Korrekturen auf das Bild kann nach dem Klicken auf die Schaltfläche [Speichern] einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Nach der Anwendung der digitalen Objektivoptimierung ist die Bilddatei größer.

Einführung

Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



Automatische Staubentfernung

Die Staublöschungsdaten, die den Bildern während der Aufnahme mit der Kamera angehängt werden (falls die Kamera über diese Funktion verfügt), können zur automatischen Entfernung der Staubflecken verwendet werden.

Kompatible Kameras

EOS-1D X	EOS-1D C	EOS-1D Mark IV
EOS-1Ds Mark III	EOS-1D Mark III	EOS 5D Mark III
EOS 5D Mark II	EOS 6D	EOS 7D Mark II
EOS 7D	EOS 70D	EOS 60D
EOS 50D	EOS 40D	EOS 700D
EOS 100D	EOS 650D	EOS 600D
EOS 550D	EOS 500D	EOS 450D
EOS 400D DIGITAL	EOS 1200D	EOS 1100D
EOS 1000D	EOS M2	EOS M

- Wählen Sie im Hauptfenster ein Bild aus, dem Staublöschungsdaten angehängt sind.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Stempel].



→ Das Stempelwerkzeug-Fenster wird angezeigt.

Wenn das Bild vollständig aufgebaut ist, klicken Si auf die Schaltfläche [Staublöschungsdaten anwenden].



→ Die Staubflecken werden in einem Vorgang gelöscht.

Um zu dem Hauptfenster zurückzukehren, klicken Sie auf [OK].

Die Bilder, von denen Staubflecken gelöscht wurden, werden mit der Markierung [] (S. 129) gekennzeichnet.

e	Einführung
	Inhalt auf einen Blick
	Grundlegende Bedienung
	Erweiterte Funktionen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
nit	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index
	\bigcirc

Einführung

Zusatzinformationen

 Ein Bild, das von Staub befreit wurde, kann jederzeit wieder in den Originalzustand zurückgesetzt werden

Ein Bild, das von Staub befreit wurde, wird als staubfreies Bild angezeigt oder gedruckt. Da die ursprünglichen Bilddaten jedoch unverändert erhalten bleiben, können Sie das Originalbild jederzeit im Stempelwerkzeug-Fenster durch Klicken auf die Schaltfläche [Rückgängig] oder durch "Neubearbeiten von Bildern" wiederherstellen (S. 43).

Überprüfen Sie die Staubentfernung im Stempelwerkzeug-Fenster

Überprüfen Sie die Staubentfernung im Stempelwerkzeug-Fenster. Die Bilder im Zustand vor der Staubentfernung werden in anderen Fenstern angezeigt und können daher nicht überprüft werden.

Drucken von Bildern, die von Staub befreit wurden

In DPP können Sie die Bilder als staubfreie Bilder ausdrucken.

 Klicken auf die Schaltfläche [Staublöschungsdaten anwenden] ist nicht möglich

Auch wenn die Kamera dem Bild Staublöschungsdaten hinzugefügt hat, ist die Schaltfläche [Staublöschungsdaten anwenden] deaktiviert, wenn keine Staubflecken vorhanden sind, die in DPP entfernt werden können.

So löschen Sie Staubflecken, die sich nicht mit der automatischen Staubentfernung löschen lassen

Bei der automatischen Staublöschung werden die Staubflecken anhand der gespeicherten Staublöschungsdaten gelöscht. Je nach Art des Staubs lassen sich manche Staubflecken nicht auf diese Weise löschen. In diesem Fall löschen Sie die Staubflecken mit der Reparaturfunktion (S. 77) oder mit der Stempelwerkzeug-Funktion (S. 79).

Nach dem Konvertieren und Speichern wird aus dem Bild ein staubfreies Bild

Nach dem Anwenden der Staublöschungsdaten können Sie das RAW-Bild als eigenständiges, staubfreies Bild speichern, wenn Sie es in das JPEG- oder TIFF-Format konvertieren (S. 42).

Nützliche Funktionen im Stempelwerkzeug-Fenster

Überprüfen der gelöschten Staubflecken

Nach Schritt 3 können Sie die gelöschten Staubflecken einzeln nacheinander anzeigen und überprüfen. Drücken Sie hierzu die Tastenkombination <Umschalt> + <F>. (Mit der Tastenkombination <Umschalt> + kehren Sie zu dem vorherigen Staubfleck zurück.)

Wiederherstellen eines gelöschten Staubflecks

Nach Schritt 3 können Sie mit der Tastenkombination <Umschalt> + <F> bzw. <Umschalt> + einzelne (gelöschte) Staubflecken anzeigen und mit der Tastenkombination <Umschalt> + <Entf> wiederherstellen.

Umschalten zwischen ganzem Bildschirm und normalem Bildschirm mit Tastenkombinationen

Um zwischen ganzem Bildschirm und normalem Bildschirm umzuschalten, können Sie auch die Tastenkombination <Alt> + <Eingabe> drücken.

Anwenden des Ergebnisses der Staubentfernung auf ein anderes Bild Sie können die Ergebnisse der Staubentfernung auf dieselbe Stelle eines anderen Bilds anwenden. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche [Kopieren], um die Ergebnisse der Staubentfernung zu

kopieren, zeigen Sie anschließend das andere Bild an (auf das Sie die Ergebnisse anwenden möchten), und klicken Sie auf [Einfügen].

Die Liste der Funktionen im Stempelwerkzeug-Fenster finden Sie auf S. 143.

Automatische Staubentfernung im Hauptfenster

Im Hauptfenster haben Sie auch die Möglichkeit, die Staubflecken auf mehreren Bildern mithilfe der angehängten Staublöschungsdaten automatisch zu löschen.

Wählen Sie die mit Staublöschungsdaten gespeicherten Bilder aus, und wählen Sie anschließend Menü [Einstellung] ▶ [Staublöschungsdaten anwenden].

Die Staubflecken werden in einem Vorgang von den ausgewählten Bildern gelöscht. Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



Manuelles Entfernen von Staub (Reparaturfunktion)

Sie können die Staubflecken auf einem Bild einzeln auswählen und löschen.

- Wählen Sie im Hauptfenster das Bild aus, von dem Sie Staubflecken löschen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Stempel].



- → Das Stempelwerkzeug-Fenster wird angezeigt.
- Wenn sich das Bild aufgebaut hat, doppelklicken Sie auf die Stelle, wo der Staub gelöscht werden soll.



- → Die Bildanzeige wird auf 100 %-Ansicht umgeschaltet.
- Die Anzeigeposition kann durch Ziehen mit der Maus geändert werden.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche, die dem zu löschenden Staubfleck entspricht.
 - Wenn der Staubfleck eine dunkle Farbe hat, klicken Sie auf die Schaltfläche [...]; hat er eine helle Farbe, klicken Sie auf [...]
 - Wenn Sie den Cursor über das Bild bewegen, wird der Staubentfernungsbereich mit [O] hervorgehoben.
- Positionieren Sie den zu löschenden Staubfleck innerhalb der Markierung [O], und klicken Sie dara



- → Der Staubfleck innerhalb der Markierung [○] wird gelöscht.
- Klicken Sie auf einen anderen Teil des Bilds, um weitere Staubflecken zu entfernen.
- Um Staub von anderen Teilen des Bilds zu löschen, klicken Sie entweder mit der rechten Maustaste auf das Bild, oder klicken Sie erneut auf die in Schritt 4 verwendete Schaltfläche, um die Staubentfernungsprozedur abzubrechen und den Vorgang erneut von Schritt 3 zu beginnen.
- Wenn der Staubfleck nicht gelöscht werden kann, wird das Symbol [O] angezeigt.

Um zu dem Hauptfenster zurückzukehren, klicken Sie auf [OK].

→ Die Bilder, von denen Staubflecken gelöscht wurden, werden mit der Markierung [] (S. 129) gekennzeichnet.

].	Inhalt auf einen Blick
arauf.	Grundlegende Bedienung
	Erweiterte Funktionen
ken	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
Sio	Referenz
en Sie erneut	Index
5	
n	
511	\leq

Einführung

Zusatzinformationen

 Klicken Sie mehrfach, wenn die Staubflecken nicht vollständig gelöscht werden

Wenn unerwünschte Staubflecken nach einfacher Ausführung von Schritt 5 nicht gelöscht sind, können sie durch mehrfaches Klicken komplett gelöscht werden.

 Staubflecken lassen sich überwiegend mit der Reparaturfunktion löschen

Staubflecken können mit der Reparaturfunktion gelöscht werden. Striche lassen sich manchmal nicht löschen. In diesem Fall verwenden Sie die Stempelwerkzeug-Funktion (S. 79).

Ein Bild, das von Staub befreit wurde, kann jederzeit wieder in den Originalzustand zurückgesetzt werden

Ein Bild, das von Staub befreit wurde, wird als staubfreies Bild angezeigt oder gedruckt. Da die ursprünglichen Bilddaten jedoch unverändert erhalten bleiben, können Sie das Originalbild jederzeit im Stempelwerkzeug-Fenster durch Klicken auf die Schaltfläche [Rückgängig] oder durch "Neubearbeiten von Bildern" wiederherstellen (S. 43).

Überprüfen Sie die Staubentfernung im Stempelwerkzeug-Fenster

Überprüfen Sie die Staubentfernung im Stempelwerkzeug-Fenster. Die Bilder im Zustand vor der Staubentfernung werden in anderen Fenstern angezeigt und können daher nicht überprüft werden.

• Drucken von Bildern, die von Staub befreit wurden

In DPP können Sie die Bilder als staubfreie Bilder ausdrucken.

Nach dem Konvertieren und Speichern wird aus dem Bild ein staubfreies Bild

Nach dem Anwenden der Staublöschungsdaten können Sie das RAW-Bild als eigenständiges, staubfreies Bild speichern, wenn Sie es in das JPEG- oder TIFF-Format konvertieren (S. 42).

Nützliche Funktionen im Stempelwerkzeug-Fenster

Überprüfen der gelöschten Staubflecken

Nach Schritt 5 können Sie die gelöschten Staubflecken einzeln nacheinander anzeigen und überprüfen. Drücken Sie hierzu die Tastenkombination <Umschalt> + <F>. (Mit der Tastenkombination <Umschalt> + kehren Sie zu dem vorherigen Staubfleck zurück.)

Wiederherstellen eines gelöschten Staubflecks

Nach Schritt 5 können Sie mit der Tastenkombination <Umschalt> + <F> bzw. <Umschalt> + einzelne (gelöschte) Staubflecken anzeigen und mit der Tastenkombination <Umschalt> + <Entf> wiederherstellen.

 Umschalten zwischen ganzem Bildschirm und normalem Bildschirm mit Tastenkombinationen

Um zwischen ganzem Bildschirm und normalem Bildschirm umzuschalten, können Sie auch die Tastenkombination <Alt> + <Eingabe> drücken.

 Anwenden des Ergebnisses der Staubentfernung auf ein anderes Bild

Sie können die Ergebnisse der Staubentfernung auf dieselbe Stelle eines anderen Bilds anwenden. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche [Kopieren], um die Ergebnisse der Staubentfernung zu kopieren, zeigen Sie anschließend das andere Bild an (auf das Sie die Ergebnisse anwenden möchten), und klicken Sie auf [Einfügen]. Sie können die Ergebnisse der Staubentfernung auf dieselbe Stelle in mehreren anderen Bildern anwenden und Staubflecken löschen, indem Sie zunächst bei gedrückter <Strg>-Taste im Hauptfenster auf die Bilder klicken, oder mehrere Bilder auswählen, indem Sie auf das erste Bild klicken, die <Umschalt>-Taste gedrückt halten, dann auf das letzte Bild klicken und dann das Stempelwerkzeug-Fenster anzeigen.

Bei Bildern, die mit ISO-Bereichserweiterung aufgenommen wurden, erschwert Rauschen möglicherweise das Anzeigen von Staubflecken im Stempelwerkzeug-Fenster. Das Verwenden dieser Funktion wird daher nicht empfohlen.

Die Liste der Funktionen im Stempelwerkzeug-Fenster finden Sie auf S. 143.

Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



79

Entfernen unerwünschter Teile aus einem Bild (Stempelwerkzeug-Funktion)

Sie können ein Bild korrigieren, indem Sie einen kopierten Bereich aus einem anderen Teil des Bilds in eine unerwünschte Stelle des Bilds einfügen.

Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 im Abschnitt "Manuelles Entfernen von Staub (Reparaturfunktion)" (S. 77).

Geben Sie den Ausschnitt an, der kopiert werden soll.

- Halten Sie die <Alt>-Taste gedrückt, und klicken Sie auf den Ausschnitt, der als Kopierquelle dient.
- Um einen anderen Ausschnitt als Kopierquelle auszuwählen, führen Sie den oben beschriebenen Vorgang erneut aus.
- Um die Position der Kopierquelle zu fixieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Fixieren Sie die Position der Quelldatei].

Korrigieren Sie das Bild.

- Klicken Sie auf den zu korrigierenden Ausschnitt des Bilds oder ziehen Sie ihn mit der Maus in Position. Die Markierung [+] im Fenster gibt die Kopierquelle an, und [O] gibt das Kopierziel an.
- Der kopierte Ausschnitt wird in der Position eingefügt, an die Sie ihn mit der Maus ziehen.
- Unter [Stifttyp] können Sie zwischen [Pinsel] (die eingefügten Bildgrenzen simulieren einen Pinselstrich) und [Stift] (die eingefügten Bildgrenzen sind scharf) wählen.

Um zu dem Hauptfenster zurückzukehren, klicken Sie auf [OK].

→ Auf dem korrigierten Bild wird die Markierung [] (S. 129) angezeigt.

Übertragen von RAW-Bildern zu Photoshop

Sie haben die Möglichkeit, ein RAW-Bild in ein TIFF-Bild (16 Bit) zu konvertieren und zu Photoshop zu übertragen.

Wählen Sie Menü [Extras] ▶ [Zu Photoshop übertragen]. → Photoshop wird gestartet und zeigt das übertragene Bild an.
? Nur ein Bild kann pro Vorgang übertragen werden
Es lässt sich nur ein Bild pro Vorgang übertragen. Informationen über das gleichzeitige Senden mehrerer Bilder finden Sie auf <mark>S. 103</mark> .
 Die Versionen von Photoshop ab 7.0 sind kompatibel. Die übertragenen Bilder werden automatisch in TIFF-Bilder (16 Bit) konvertiert, denen ein ICC-Profil (S. 146) hinzugefügt wird. Das ICC-Profil enthält Informationen über die [Einstellungen] (S. 95) bzw. über den Arbeitsfarbraum, der für die einzelnen Bilder festgelegt ist (siehe unten). Die entsprechenden Farbinformationen werden an Photoshop weitergeleitet. Wenn Sie Photoshop verlassen, verbleibt nur das ursprüngliche RAW-Bild, und das übertragene Bild wird entfernt. Sie sollten das übertragene Bild als separates Bild in Photoshop speichern.
Finstellen des Arbeitsfarbraums
Sie haben die Möglichkeit (S. 147), für jedes einzelne Bild in den Standardeinstellungen (S. 95) einen anderen Arbeitsfarbraum festzulegen.
Wählen Sie Menü [Einstellung] ▶ [Arbeitsfarbraum] ▶ Wählen Sie den gewünschten Farbraum.
? Ein individuell eingestellter Farbraum bleibt auch bei Änderung der Standardeinstellung erhalten
Wenn Sie einen Farbraum für ein Bild festlegen, der sich von der Standardeinstellung unterscheidet, und die Standardeinstellung für den Farbraum ändern (S. 95), hat die neue Standardeinstellung keine Auswirkungen auf das Bild. Der individuell eingestellte Farbraum bleibt erhalten.
Der Farbraum eines RAW-Bilds kann jederzeit beliebig oft geändert werden

Einführung

Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

> Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Compositing von Bildern

Sie können zwei Bilder in einem Bild kombinieren. Dieses Composite-Bild können Sie dann mit einem weiteren Bild kombinieren.

Da das Composite-Bild als separates Bild gespeichert wird, hat dieser Vorgang auf die Originalbilder keine Auswirkungen.

- Diese Funktion kann bei allen Bildtypen (S. 3) verwendet werden, die DPP unterstützt. Bilder mit über 6666 × 4444 Pixel werden nicht unterstützt.
 - Der Farbraum eines Composite-Bildes wird zum Farbraum des Hintergrundbildes.
 - Die Bildinformationen werden einem Composite-Bild nicht angehängt.

Wählen Sie ein Hintergrundbild im Hauptfenster.



 Sie können auch ein Hintergrundbild im Bearbeitungsfenster, Bildbearbeitungsfenster oder im Fenster [Sammlung] wählen. Wählen Sie Menü [Extras] ▶ [Compositing-Werkzeug starten].

E<u>x</u>tras

Schnellüberprüfungs-Werkzeug starten	Alt+Q
Bildausschnitt/Winkeleinstellung-Werkzeug starten	Alt+C
Stempel-Werkzeug starten	Alt+S
Compositing-Werkzeug starten	Alt+X
HDR-Werkzeug starten	Alt+Y
Umbenennen-Werkzeug starten	Alt+R
EOS Utility starten	Alt+0
Sync-Ordner mit EOS Utility	
Zu Photoshop übertragen	Alt+P
Einstellungen	Strg+K

→ Das Compositing-Werkzeug-Fenster wird angezeigt.



Einführung Inhalt auf einen Blick Grundlegende Bedienung **Erweiterte** Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern Referenz 50,0 Index

🔰 Wählen Sie das zu kombinierende Bild.

 Wählen Sie das zu kombinierende Bild aus dem Listenfeld [Vordergrundbild].



- Das ausgewählte Bild wird in der Miniaturansicht [Vordergrundbild] angezeigt.
- Eine Vorschau des kombinierten Hintergrund- und Vordergrundbildes wird in der Composite-Vorschau angezeigt.
- Folgende Bilder können kombiniert werden.
 - Wenn ein Hintergrundbild im Hauptfenster oder Bearbeitungsfenster ausgewählt wird ([Ordner] Fenster): Bilder in demselben Ordner wie Hintergrundbild
 - Wenn ein Hintergrundbild im Fenster [Sammlung] ausgewählt wird: Bilder im Fenster [Sammlung]
 - Wenn ein Hintergrundbild im Bildbearbeitungsfenster ausgewählt wird: Bilder werden im Bereich für Miniaturansichten angezeigt
- Sie können Bilder unterschiedlicher Größen kombinieren.

Wählen Sie ein Composite-Verfahren aus.

 Wählen Sie ein Composite-Verfahren aus dem Listenfenste [Composite-Verfahren].



r	Inhalt auf einen Blick
	Grundlegende Bedienung
	Erweiterte Funktionen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
jung: keln. e	Index
nen	

Finführung

- Das in der Composite-Vorschau ausgewählte Composite-Verfahren wird angewendet.
- Für das Composite-Verfahren stehen fünf Typen zur Verfügung: Hinzufügen, Durchschnitt, Gewichtet, Aufhellen und Abdunkeln. Hinweise zu den einzelnen Composite-Verfahren finden Sie unter "Composite-Verfahren" (S. 83).
- Wenn Sie [Gewichtet] wählen, können Sie die Helligkeitsproportionen des zu kombinierenden Bildes festlegen. Verwenden Sie dazu den Schieberegler [Gewicht] unten im Listenfeld [Composite-Verfahren], oder geben Sie direkt einen Wert ein.
- Durch Klicken auf die Schaltfläche [100 % Ansicht] wird das Bild mit 100 % Vergrößerung (tatsächliche Pixelgröße) angezeigt.

Positionieren Sie die Bilder.



- Das Hintergrundbild und das [Vordergrundbild] werden standardmäßig mit ausgerichteten Mitten angezeigt.
- [Im RAW-Format zusammenstellen] Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen [Im RAW-Format zusammenstellen].
- Sie können [Im RAW-Format zusammenstellen] unter den folgenden Bedingungen festlegen.
 Wenn sowohl das Hintergrund- als auch das [Vordergrundbild] RAW-Bilder sind und alle folgenden Bedingungen erfüllt werden.
 - Wenn die für die Aufnahmen verwendeten Kameras vom selben Modell sind
 - Wenn die Einstellung der ISO-Empfindlichkeit bei der Aufnahme dieselbe war
 - Wenn die Tonwert Priorität bei der Aufnahme dieselbe war
 - Wenn die Bildgrößen (Originalgröße) übereinstimmen

- Die folgenden Funktionen sind bei mit [Im RAW-Format zusammenstellen] zusammengestellten Bildern nicht verfügbar.
 - Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) (S. 61)
 - Bildstil Auto (automatisch auf Standard gesetzt) (S. 59)
 - Das Wählen von [Kreis] für das Seitenverhältnis beim Zuschneiden (S. 39)

Index

Klicken Sie au	f die Schaltfläche [Speichern unter].
Position	



- → Durch Klicken auf die Schaltfläche [Speichern unter] wird das Fenster [Konvertieren und Speichern] angezeigt (S. 42). Geben Sie die gewünschten Einstellungen ein, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Speichern].
- Durch Klicken auf die Schaltfläche [Weiter] werden die Bilder zu einem neuen Hintergrundbild kombiniert. Daraufhin können Sie fortfahren und ein weiteres Bild hinzufügen.
- Zum Beenden klicken Sie auf [Schließen].

Composite-Verfahren

Hinzufügen

Die Helligkeit des Hintergrund- und [Vordergrundbildes] wird hinzugefügt, und die Bilder werden überlagert.

Durchschnitt

Die Bilder werden überlagert, wobei die negative Belichtungskorrektur automatisch angewendet wird. Wenn Sie das Belichtungsausmaß für einzelne Bilder ändern möchten, wählen Sie [Gewichtet].

Gewichtet

Composite-Verfahren, bei dem die Helligkeit für das [Vordergrundbild] proportional festgelegt wird.

Aufhellen

Das Hintergrundbild wird mit dem [Vordergrundbild] verglichen, wobei nur hellere Abschnitte kombiniert werden.

Abdunkeln

Das Hintergrundbild wird mit dem [Vordergrundbild] verglichen, wobei nur dunklere Abschnitte kombiniert werden.

Erstellen von HDR-Bildern (Hoher Dynamikbereich)

Sie können Bilder mit einem breiten Dynamikbereich erstellen, bei dem Clipping-Effekte in hellen und dunklen Bereichen verringert wurden und Bilder wie Gemälde aussehen. Dies ist besonders für Stillleben und Landschaften geeignet. Diese Funktion ist am wirksamsten, wenn drei Bilder derselben Szene mit verschiedenen Belichtungen (negative Belichtung, Standardbelichtung, positive Belichtung) zum Erstellen eines HDR-Bildes verwendet werden. Sie können jedoch auch ein HDR-Bild aus zwei Bildern oder sogar nur einem Bild erstellen. Da das HDR-Bild als separates Bild gespeichert wird, hat dieser Vorgang auf die Originalbilder keine Auswirkungen. * HDR steht für High Dynamic Range (Hoher Dynamikbereich).

- Diese Funktion kann bei allen Bildtypen (S. 3) verwendet werden, die DPP unterstützt. Bilder mit über 6666 × 4444 Pixel werden nicht unterstützt.
 - Die Bildinformationen werden einem HDR-Bild nicht angehängt.

Wählen Sie im Hauptfenster ein Bild aus.







) Wählen Sie Menü [Extras] ▶ [HDR-Werkzeug starten].

103	
Schnellüberprüfungs-Werkzeug starten	Alt+Q
Bildausschnitt/Winkeleinstellung-Werkzeug starten	Alt+C
Stempel-Werkzeug starten	Alt+S
Compositing-Werkzeug starten	Alt+X
HDR-Werkzeug starten	Alt+Y
Umbenennen-Werkzeug starten	Alt+R
EOS Utility starten	Alt+0
Sync-Ordner mit EOS Utility	
Zu Photoshop übertragen	Alt+P
Einstellungen	Strg+K

- → Das Fenster [Bilder auswählen] wird angezeigt.
- Sie können auch das Fenster [Bilder auswählen] vom Bearbeitungs- oder Bildbearbeitungsfenster aus anzeigen.

Geben Sie die erforderlichen Einstellungen an, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [HDR starten].



- Um das ausgewählte Bild zu ändern oder ein weiteres Bild hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Durchsuchen], wählen Sie anschließend im Dialogfeld [Öffnen] die Bilddatei, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Öffnen].
- Wenn Sie zwei Bilder von derselben Größe auswählen, können Sie das Kontrollkästchen [Auto Bildabgleich] aktivieren, um einen automatischen Bildabgleich auszuführen. Der automatische Bildabgleich funktioniert möglicherweise bei sich wiederholenden Mustern (Gitter, Streifen usw.) oder flachen, eintönigen Bildern nicht richtig.
- Durch Klicken auf die Schaltfläche [HDR starten] wird das Fenster [Bild anpassen] angezeigt.

Nach dem automatischen Bildabgleich wird das Bild am Randbereich teilweise gelöscht.

I	
•	Inhalt auf einen Blick
	Grundlegende Bedienung
	Erweiterte Funktionen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
n en en	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index

Nehmen Sie zur Anpassung des Bildes die entsprechende Auswahl vor.



Schieberegler in [Bild anpassen]

[Ton/Farbe]

- [Helligkeit]: Passt die Gesamthelligkeit des Bildes an. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, wird das Bild heller; bewegen Sie ihn nach links, wird es dunkler.
- [Farbsättigung]: Passt die Gesamtfarbsättigung des Bildes an. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, wird die Farbe tiefer; bewegen Sie ihn nach links, wird die Farbe seichter.
- [Kontrast]: Passt den Gesamtkontrast des Bildes an. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, wird der Kontrast verstärkt; bewegen Sie ihn nach links, wird der Kontrast abgeschwächt.

[Detailoptimierung]

[Stärke]:	Passt den Gesamtkontrast und den Kontrast der Details zusammen an. Bewegen Sie den Schieberegler nach rechts um den Effekt zu verstärken
[Glätte]:	Passt die Gesamtglätte des Bildes an. Bewegen Sie den Schieberegler nach rechts, um einen
[Feinheit]:	glatten und natürlichen Eindruck zu erzielen. Passt die Detailklarheit an. Bewegen Sie den Schieberegler nach rechts, um einen schärferen Umriss zu erzielen.

[Voreinstellungen] und Veredelungseffekte

Unter [Voreinstellungen] stehen Ihnen die fünf folgenden, voreingestellten Veredelungseffekte im Pulldown-Menü zur Verfügung ([Natürlich] ist standardmäßig ausgewählt). So müssen Sie die Schieberegler nicht einzeln betätigen. Mit der Auswahl eines Veredelungseffekts wird jeder Schieberegler je nach Einstellung automatisch bewegt. Sie können die Schieberegler auch nach Auswahl eines Effekts manuell betätigen und anpassen.

- [Natürlich]: Bei Szenen mit hohem Kontrast wird die Anpassung in Bereichen korrigiert, in denen bei hellen oder dunklen Bereichen in der Regel der Clipping-Effekt auftritt. Das Ergebnis ist ein Bild mit verringertem Clipping-Effekt in hellen und dunklen Bereichen.
 [Standard]: Sorgt für ein eindrucksvolles, gemäldeartiges
- [Standard]: Sorgt für ein eindrucksvolles, gemäldeartiges Finish.
- [Gesättigt]: Für ein kräftigeres Aussehen als mit dem Effekt [Standard].
- [Markant]:Für ein kräftigeres Aussehen als mit dem Effekt
[Standard], wobei das Motiv hervorgehoben wird.[Prägung]:Reduziert die Schärfe eines Bildes mehr als der
Effekt [Standard] und sorgt so für ein
altmodisches Erscheinungsbild.

Einführung

Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Klicken Sie auf die S	Schaltfläche [Speichern unter
Feinheit:(0)	
Speichern unter	
Schließen	

→ Durch Klicken auf die Schaltfläche [Speichern unter] wird das Fenster [Konvertieren und Speichern] angezeigt (S. 42). Geben Sie die erforderlichen Einstellungen ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern].

Starten von Map Utility

→ Map Utility wird gestartet.

Map Utility ist eine Software, mit der Sie Bilder anzeigen können, die mit einer GPS-kompatiblen Canon-Kamera aufgenommen wurden, einschließlich des Motivorts und der Reiseroute. Nach der Installation von Map Utility auf Ihrem Computer können Sie die Software von DPP aus starten

Inhalt auf einen Blick Wählen Sie Menü [Extras] ▶ [Map Utility starten]. Grundlegende Bedienung Informationen zu Map Utility finden Sie in der Bedienungsanleitung oder der Hilfe für Map Utility. **Erweiterte** Funktionen Bearbeiten Sie keine Bilder mit DPP, während Sie gleichzeitig Map Erweiterte Utility verwenden. Die Ergebnisse der Bearbeitung werden unter Bildbearbeitungs- und Umständen nicht richtig gespeichert. Druckfunktionen Verarbeiten einer Map Utility Version 1.1.0 oder höher sind kompatibel. großen Anzahl von Map Utility ist nicht Bestandteil der EOS Solution Disk. Bildern [Map Utility starten] wird nicht im Menü [Extras] angezeigt, wenn Map Utility nicht auf Ihrem Computer installiert ist. Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Index

Referenz



Drucken mit Aufnahmeinformationen

Das Layout eines Bilds auf einem Papierbogen kann frei gestaltet und zusammen mit den Titeln, Aufnahmeinformationen usw. gedruckt werden.

Wählen Sie das zu druckende Bild aus.

- 2 Wählen Sie Menü [Datei] ▶ [Drucken mit detaillierter Einstellung].
- Geben Sie die erforderlichen Druckeinstellungen ein, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Drucken].

Wechseln der Registerkarte mit den Einstellungen



Druckvorschau

- Das Bild kann durch Ziehen mit der Maus verschoben werden.
- Um die Größe zu ändern, ziehen Sie mit der Maus an den vier Ecken des Bilds.
- Zum Einrichten der Aufnahmeinformationen klicken Sie im angezeigten Fenster auf der Registerkarte [Text] auf []], und wählen Sie die erforderlichen Optionen.



Die Einstellungen der einzelnen Registerkarten in Schritt 3 werden gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche [Anwenden] klicken (mit Ausnahme der Inhalte auf der Registerkarte [Text]). Die Einstellungen können beim Drucken auf ein anderes Bild angewandt werden.

 Sie haben die Möglichkeit, Druckerprofile einzurichten (S. 95).
 Wenn CMYK-Simulation eingestellt ist, wird das Bild in den eingestellten Farben gedruckt (S. 95).



Drucken einer Liste von Miniaturansichten (Kontaktabzug-Drucken)

Sie können Reihen mit mehreren Bildern auf einen Papierbogen drucken.

- Wählen Sie die Bilder aus, die in der Liste der Miniaturansichten gedruckt werden sollen.
- Wählen Sie Menü [Datei] ▶ [Kontaktabzug-Drucken].

Geben Sie die erforderlichen Druckeinstellungen ein, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Drucken]. Wechseln der Registerkarte mit den Einstellungen



Druckvorschau



Die Einstellungen der einzelnen Registerkarten in Schritt 3 werden gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche [Anwenden] klicken (mit Ausnahme der Inhalte auf der Registerkarte [Text]). Die Einstellungen können beim Drucken auf ein anderes Bild angewandt werden.

Sie haben die Möglichkeit, Druckerprofile einzurichten (S. 95).
 Wenn CMYK-Simulation eingestellt ist, wird das Bild in den eingestellten Farben gedruckt (S. 95).



Drucken von RAW-Bildern auf einem High-End-Drucker von Canon

Drucken mit einem High-End Inkjet Drucker von Canon

Mit DPP können Sie auch auf High-End Inkjet Druckern von Canon drucken, die mit den Druckprogrammen Easy-PhotoPrint Pro und Print Studio Pro kompatibel sind. Dazu wird eine einfache Prozedur verwendet, die folgende Funktionen bereitstellt:

- Einfaches Drucken von RAW-Bildern
- Drucken mit natürlichen Farben
- Qualitativ hochwertiges Drucken mit dem erweiterten Farbraum von Adobe RGB usw. und dem umfangreichen Farbwiedergabebereich eines High-End Inkjet Druckers von Canon

Um mit DPP und Easy-PhotoPrint Pro zu drucken, installieren Sie zunächst Easy-PhotoPrint Pro Version 1.3 oder höher auf Ihrem Computer.

Drucken mit DPP und Easy-PhotoPrint Pro

- Wählen Sie Menü [Datei] ▶ [Plug-in drucken] ▶ [Drucken mit Easy-PhotoPrint Pro].
 - → Easy-PhotoPrint Pro wird gestartet.

Abstimmen der Bildfarben auf dem Bildschirm und der gedruckten Bildfarben.

 Wählen Sie unter [Druckqualität] die Option [Benutzerdefiniert]. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellen], und ziehen Sie im eingeblendeten Fenster den Schieberegler auf [1] äußerst rechts. Klicken Sie dann auf [OK], um das Fenster zu schließen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Farbabstimmung], um das Fenster [Farbabstimmung] anzuzeigen, und wählen Sie die Registerkarte [Farbmanagement]. Stellen Sie den [Farbmodus] auf [ICC-Profil aktivieren] und das [Druckerprofil] auf [Automatisch]. Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Farbabstimmung] zu schließen.

Geben Sie alle erforderlichen Druckeinstellungen ein, und drucken Sie.

Zusatzinformationen

Gleichzeitiges Drucken von bis zu 1.000 Bildern

- In DPP können Sie bis zu 1.000 Bilder in einem Vorgang auswählen und drucken. Wenn Sie mehr als 1.000 Bilder drucken möchten, teilen Sie die Fotos in mehrere Druckaufträge auf.
- In DPP eingestellte Funktionen ohne Auswirkungen auf den Druck Die angegebene CMYK-Simulation (S. 95) wird nicht angewandt.

• Die Farbe des gedruckten Bilds entspricht nicht Ihren Erwartungen Klicken Sie im Fenster Easy-PhotoPrint Pro auf die Schaltfläche [Farbabstimmung], um die Registerkarte [Farbmanagement] anzuzeigen. Setzen Sie die [Farbanpassung] auf [Perzeptiv] (S. 147), und versuchen Sie zu drucken.

Vorteile beim Drucken mit Easy-PhotoPrint Pro

Drucken mit natürlichen Farben

Wenn ein Farbraum eingestellt ist (S. 79, S. 95), wird dieser Farbraum automatisch von DPP zu Easy-PhotoPrint Pro übertragen und ermöglicht dadurch den Druck natürlicher Farben.

Drucken mit erweiterter Farbwiedergabe

Beim Einstellen eines Farbraums (S. 79, S. 95), der umfangreicher als sRGB ist (z. B. Adobe RGB), wird das Bild mit einem größeren Farbraum als bei der Einstellung sRGB gedruckt, und insbesondere die Farben Grün und Blau werden kräftiger wiedergegeben. Erweiterte Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Grundlegende

Bedienung

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



Drucken mit DPP und Print Studio Pro

Wählen Sie Menü [Datei] ▶ [Plug-in drucken] ▶ [Drucken mit Print Studio Pro].

→ Print Studio Pro wird gestartet.

Geben Sie alle erforderlichen Druckeinstellungen zum Drucken von Bildern ein, und drucken Sie.

 In der Bedienungsanleitung von Print Studio Pro finden Sie weitere Einzelheiten zu den Einstellungen.

Zusatzinformationen

Gleichzeitiges Drucken von bis zu 1.000 Bildern

In DPP können Sie bis zu 1.000 Bilder in einem Vorgang auswählen und drucken. Wenn Sie mehr als 1.000 Bilder drucken möchten, teilen Sie die Fotos in mehrere Druckaufträge auf.

• In DPP eingestellte Funktionen ohne Auswirkungen auf den Druck Die angegebene CMYK-Simulation (S. 97) wird nicht angewandt.

Vorteile beim Drucken mit Print Studio Pro

Drucken mit natürlichen Farben

Wenn ein Farbraum eingestellt ist (S. 79, S. 95), wird dieser Farbraum automatisch von DPP zu Print Studio Pro übertragen, und ermöglicht dadurch den Druck natürlicher Farben.

Drucken mit erweiterter Farbwiedergabe

Beim Einstellen eines Farbraums (S. 79, S. 95), der umfangreicher als sRGB ist (z. B. Adobe RGB), wird das Bild mit einem größeren Farbraum als bei der Einstellung sRGB gedruckt, und insbesondere die Farben Grün und Blau werden kräftiger wiedergegeben. einen Blick

Inhalt auf

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index



Drucken mit einem Großformatdrucker von Canon

DPP eignet sich zum Drucken mit dem DPP-kompatiblen Großformatdrucker von Canon imagePROGRAF. Um mit DPP drucken zu können, installieren Sie zuerst imagePROGRAF Print Plug-In for Digital Photo Professional auf Ihrem Computer.

Wählen Sie Menü [Datei] ▶ [Plug-in drucken] ▶ Plug-In für den verwendeten Drucker.

→ Das Plug-In wird gestartet.

2 Geben Sie die erforderlichen Einstellungen zum Drucken von Bildern ein, und drucken Sie.

Zusatzinformationen

Nur ein Bild kann pro Vorgang gedruckt werden

In DPP können Sie ein einzelnes Bild auswählen und in einem Vorgang drucken. Wenn Sie mehrere Bilder drucken, müssen Sie den Druckvorgang für jedes Bild einzeln ausführen.

 In DPP eingestellte Funktionen ohne Auswirkungen auf den Druck Die angegebenen Werte f
ür Auflösung (S. 92) und CMYK-Simulation (S. 95) werden nicht angewandt.

Vorteile beim Drucken mit imagePROGRAF Print Plug-In

Drucken mit natürlichen Farben

Wenn ein Farbraum eingestellt ist (S. 79, S. 95), wird dieser Farbraum automatisch von DPP zum Plug-In übertragen und ermöglicht dadurch den Druck natürlicher Farben.

Drucken mit erweiterter Farbwiedergabe

Beim Einstellen eines Farbraums (S. 79, S. 95), der umfangreicher als sRGB ist (z.B. Adobe RGB), wird der Farbwiedergabebereich des Druckers imagePROGRAF voll ausgenutzt. Das Bild wird dann mit einem größeren Farbraum als bei der Einstellung sRGB gedruckt, und insbesondere die Farben Grün und Blau werden kräftiger wiedergegeben.

Festlegen von Einstellungen

Im Fenster [Einstellungen] können Sie die verschiedenen Funktionen von DPP ändern. Überprüfen Sie die Inhalte der einzelnen Registerkarten, und wählen Sie die Einstellungen aus. Beachten Sie dabei ggf. die detaillierten Erläuterungen sowie die einzelnen Fenster.

- Wählen Sie Menü [Extras] ▶ [Einstellungen].
- Das Fenster [Einstellungen] wird eingeblendet.
- Wählen Sie eine Registerkarte, legen Sie die Einstellungen fest, und klicken Sie anschließend auf [OK].

Allgemeine Einstellungen	Einstellungen Ansicht	Werkzeug-palette	Farbmanagement	Bildbearbeitungs-
Startordner				Druckfunktione
 Zuletzt angezeigter Or 	dner			
O Angegebener Ordner	CulPerutrasil020 1 002(Pilder			Vorarboiton oi
Durchsuchen	C; (bei luczer (050-1-005 (bilder			aroßen Anzahl
)				Bildern
	L. D. L. S.			
Meiag, beim Hinzurugei	n d. Datei			
Datei automatisch hinz	urugen			Bearbeiten v
Anzeigen und Speichern von	RAW-Bildern			JPEG/TIFF
O Hohe Qualität (empfoh	len)	RAW-Bilder in hoher Qualität anzeigen/sp	peichern	Bildern
C Hobe Geschwindiakeit		Moiré wird unterdrückt, und NR-Werkzeu werden	ugpalette kann verwendet	
			_	
IPEG-Bildqualität				Referenz
Block- und Moskitoraus	chen entfernen			
itandardauflösung für Ausga	be		i.	
350 dpi (1-60	000)			Index
				Index
Beim Starten von EOS Utility				
📃 Bildbearbeitungsfenste	r beim Starten von EOS Utility	aktivieren		

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Allgemeine Einstellungen

Sie können den Ordner festlegen, der beim Starten von DPP geöffnet wird, die Bildqualität der angezeigten und gespeicherten RAW-Bilder angeben usw.

Aligemeine Einstellungen	Einstellungen Ansicht	Werkzeug-palette	Farbmanagement
Startordner			
Ozuletzt angezeigter Oro	dner		
🔘 Angegebener Ordner			
Durchsuchen	C:\Benutzer\030-1-003\Bilde	r	
Rezept speichern			
Meldg. beim Hinzufüger	n d. Datei		
🔘 Datei automatisch hinzu	ıfügen		
Anzeigen und Speichern von I	RAW-Bildern		
Ohe Qualität (empfohl	en)	RAW-Bilder in hoher Qualität anze Moiré wird unterdrückt, und NR-W	igen/speichern /erkzeugnalette kann verwendel
🔘 Hohe Geschwindigkeit		werden	
1PEG-Bildoualität			
Block- und Moskitoraus	chen entfernen		
Standardauflösung für Ausga	be		
350 dpi (1-600	000)		
Beim Starten von EOS Utility			
🔲 Bildbearbeitungsfenste	r beim Starten von EOS Utility	aktivieren	

Anzeigen und Speichern von RAW-Bildern

Sie haben die Wahl zwischen zwei Bildqualitäten, die beim Anzeigen und Speichern von RAW-Bildern verwendet werden: hohe Bildqualität mit Falschfarben- und Rauschunterdrückung (S. 62) oder hohe Geschwindigkeit ohne Falschfarben- und Rauschunterdrückung.

[Hohe Qualität]

- Die Unterdrückung von Falschfarben erfolgt automatisch, und das Bild kann mit Falschfarbenunterdrückung und hoher Qualität angezeigt bzw. gespeichert werden. Darüber hinaus können Sie die Rauschunterdrückung anwenden (S. 62), um das Helligkeits- und Farbrauschen zu reduzieren.
- Die Auswirkungen der Falschfarben- und Rauschunterdrückungsfunktion sind schwer zu überprüfen, wenn der Anzeigemodus im Bearbeitungsfenster oder Bildbearbeitungsfenster auf [50 % Ansicht] oder [Fenster anpassen] eingestellt ist. Verwenden Sie daher zur Überprüfung die Einstellungen [100 % Ansicht] oder [200 % Ansicht].
- Für den Normalfall wird die Einstellung [Hohe Qualität] empfohlen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bildqualität und Anzeigegeschwindigkeit zu erzielen.

[Hohe Geschwindigkeit]

- Da keine Falschfarbenunterdrückung erfolgt, sind die Anzeigegeschwindigkeiten im Bearbeitungs- oder Bildbearbeitungsfenster und die Speichergeschwindigkeiten für RAW-Bilder höher als mit der Option [Hohe Qualität].
- Sie können die Rauschunterdrückungsfunktion (S. 62) nicht verwenden.
- Die Bilder werden ggf. mit Falschfarben oder Rauschen angezeigt bzw. gespeichert.
- Bei Bildern, die mit ISO-Bereichserweiterung aufgenommen wurden, ist der Unterschied bei der Bildqualität zwischen [Hohe Qualität] und [Hohe Geschwindigkeit] erkennbar. Um die Bildqualität von Bildern zu prüfen, die mit ISO-Bereichserweiterung aufgenommen wurden, stellen Sie [Hohe Qualität] ein, und überprüfen Sie die Bilder im Bearbeitungsfenster oder im Bildbearbeitungsfenster.

Einführung

Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



JPEG-Bildgualität

[Block- und Moskitorauschen entfernen]

- Sie können die Qualität eines JPEG-Bildes verbessern, indem Sie das für JPEG-Bilder typische Rauschen verringern. Diese Einstellung ist auch wirksam, wenn RAW-Bilder in JPEG-Bilder umgewandelt und gespeichert wurden (S. 42, S. 102) sowie für
 - JPEG-Bilder, die unter einem anderen Namen gespeichert wurden.

2 Ausmaß der Verbesserung durch Rauschunterdrückung

Je höher das Komprimierungsverhältnis des JPEG-Bilds ist, desto stärker wird das Rauschen unterdrückt. Bei geringer Komprimierung sind die Auswirkungen der Rauschunterdrückung möglicherweise nicht bemerkbar.

Standardauflösung für Ausgabe

Sie können die Auflösung für RAW-Bilder festlegen, die in JPEG- oder TIFF-Bilder konvertiert und als solche gespeichert werden (S. 42, S. 102).

Einstellungen Ansicht

Sie können die Einstellungen für die Anzeige festlegen.

llungen			— ×	
Allgemeine Einstellungen	Einstellungen Ansicht	Werkzeug-palette	Farbmanagement	
Raster-Teilung				Grundlegend
64 Pixel (8-256)				Bedienung
Bildauswahlstatus				
🔽 Die im Bearbeitungsfenste	er geöffneten Bilder bleiben im H	lauptfenster ausgewählt		Erweiterte
Vergrößerung im Bearbeitungsfe	enster			Funktionen
An Fenster anpassen	◎ 50%	◎ 100%	© 200%	
Vergrößern bei Doppelklicken au	uf Bearb/Bildbearbeitungsfenst	er		Erweiterte
	◎ 50%	100%	◎ 200%	Bildbearbeirungs- un Druckfunktionen
RAW und JPEG				
Bei gleichnamigen CR2- u	nd JPEG-Dateien nur CR2-Bilder	anzeigen		Verarbeiten eine
Sortierreihenfolge im Hauptfens	ster			Bildern
Sortierreihenfolge beibeh	alten			
Lichter/Schatten-Warnung				Bearbeiten vor
Lichter 255	(192-255)	1		JPEG/TIFF- Bildern
Schatten 0	(0-64)			Bildefi
		•		
Schneiluberprutungswerkzeug-	Anzeige 🖱 100 % (Moiré-Linterdrückung	1 aus)		Referenz
0.00		,,		
			OK Abbrachan	

Index

Einführung

Inhalt auf

Blick

Sortierreihenfolge im Hauptfenster

Sie können Festlegen, ob die Reihenfolge der im Hauptfenster neu angeordneten Bilder beibehalten oder nicht beibehalten werden soll (S. 21).

Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird die Reihenfolge der neu angeordneten Bilder beibehalten, auch wenn Sie DPP beenden oder in der Verzeichnisstruktur einen anderen Ordner auswählen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Reihenfolge der neu angeordneten Bilder nicht beibehalten. In diesem Fall wird die vorherige Reihenfolge wiederhergestellt, sobald Sie DPP beenden oder in der Verzeichnisstruktur einen anderen Ordner auswählen.

Lichter/Schatten-Warnung

Wenn in bestimmten Bildbereichen Lichter oder Schatten außerhalb der eingestellten Werte liegen, können diese Bildbereiche durch Warnanzeigen hervorgehoben werden (S. 55).

Werkzeugpalette

Hier können Sie die Einstellungen für die Werkzeugpalette festlegen.

illungen		×	emen blick
Allgemeine Einstellungen Einstellungen Ansicht	Werkzeug-palette	Farbmanagement	
Standardeinstellungen für die RGB-Werkzeugpalette			Grundlagand
Tonkurven-Modus Tonku	rven-Interpolationsmethode		Badiagena
RGB R G B	Kurve		Bealenung
Leuchtdichte R G B	Gerade		
Histogrammanzeige			
O Vor dem Einstellen			
Nach dem Einstellen			Erweiterte
Im Bildbearbeitungsfenster Werkzeugpalette anzeigen			Funktionen
Angedockte Anzeige			
🔘 Gleitende Anzeige			
Veränderte Bildarteinstellungen			Erweiterte
🖉 Die Einstellungen für jede Bildart beibehalten			Bildbearbeitungs- ur
Werkzeugpalette-Anzeigemodus			Drucklumktionen
🔲 Identisch für Hauptfenster und Bearbeitungsfenster			
Standard-Rauschunterdrückungseinstellungen			Verarbeiten eine
 Kameraeinstellungen anwenden 			groisen Anzani vo
O Als Standard einrichten			Bildern
RAW-Helligkeitsrauschunterdrückung:(0)	o ()	20	
RAW-Farbrauschunterdrückung:(0)	o ()	20	Bearbeiten vo
TIFF/JPEG-Helligkeitsrauschunterdrückung:(0)	0.0	20	JPEG/TIFF-
TIFF/JPEG-Farbrauschunterdrückung:(0)	0.0		Bildern
	0 0	20	
		OK Abbrechen	
			Deferenz
			Referenz

• Standardeinstellungen für die RGB-Werkzeugpalette

Die Änderung der Einstellungen nur dann angewandt, wenn Sie den Ordner erneut öffnen.

Änderungen werden nicht auf das bearbeitete Bild angewandt

Auch wenn Sie die Standardeinstellung ändern, wird die neue Standardeinstellung nicht für die bearbeiteten (mit der Werkzeugpalette eingestellten, beschnittenen, von Staub befreiten) Bilder wirksam. Die Einstellungen müssen einzeln geändert werden. Index

Einführung

Inhalt auf

Veränderte Bildstileinstellungen

Sie können auswählen, ob die Einstellungen für [Farbton], [Farbsättigung], [Kontrast], [Unschärfemaske] und [Schärfe] beim Ändern des Bildstils entsprechend geändert oder beibehalten werden.

- Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, werden die Einstellungen für [Farbton], [Farbsättigung], [Kontrast] und [Schärfe] geändert, damit sie beim Ändern des Bildstils mit den Voreinstellungen der Kamera übereinstimmen.
- Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, werden die Einstellungen für [Farbton], [Farbsättigung], [Kontrast] und [Schärfe] beibehalten - auch wenn Sie den Bildstil ändern.

Standard-Rauschunterdrückungseinstellungen

Sie können im Voraus eine Standardeinstellung für den Grad der Rauschunterdrückung einrichten.

RAW-Bilder

- Wenn [Kameraeinstellungen anwenden] ausgewählt ist, können Sie im Voraus einen Grad der Rauschunterdrückung als Standard einstellen, der den Kameraeinstellungen entspricht.
- Wenn [Als Standard einrichten] ausgewählt ist, können Sie eine gewünschte Standardeinstellung für den Grad der Rauschunterdrückung im Voraus einstellen.

JPEG/TIFF-Bilder

• Sie können im Voraus eine gewünschte Standardeinstellung für den Grad der Rauschunterdrückung einrichten.

Bei Bildern ohne Rezept wird der hier eingerichtete Standardgrad der Rauschunterdrückung angewandt. Wenn Sie Einstellungen auf Bilder im geöffneten Ordner anwenden möchten, müssen Sie den Ordner erneut öffnen, nachdem Sie hier die Einstellungen eingerichtet haben. Bei Bildern mit Rezept bleibt jedoch der Rauschpegel erhalten, der im Rezept aufgezeichnet ist. Der hier eingerichtete Standardgrad der Rauschunterdrückung wird dann nicht angewandt.

Vorteile bei Einrichtung einer Standard-Rauschunterdrückung

Wenn in mehreren Bildern derselbe Rauschpegel auftritt (z. B. bei Bildern, die mit hoher ISO-Empfindlichkeit aufgenommen wurden), können Sie die eingerichtete Standard-Rauschunterdrückung auf alle in DPP angezeigten Bilder gleichzeitig anwenden (mit Ausnahme von Bildern mit einem Rezept). In diesem Fall brauchen Sie die Rauschunterdrückung nicht auf jedes Bild einzeln anzuwenden. Wenn Sie immer unter den gleichen Bedingungen aufnehmen, ist es auch sinnvoll, wenn Sie für alle aufgenommenen Bilder denselben Grad der Rauschunterdrückung einstellen.

Hier können Sie die Einstellungen für das Farbmanagement festlegen, wie Inhalt auf z. B. den Arbeitsfarbraum, die Bedingungen für die Farbanpassung usw. einen Blick Einstellungen Einstellungen Ansicht Farbmanagemen Grundlegende Allgemeine Einstellungen Werkzeug-palette Standardeinstell, Arbeitsfarbraum Bedienung sRGB Apple RGB Adobe RGB ColorMatch RGP Wide Gamut RGB **Erweiterte** Einstellungen für den Farbabgleig Funktionen Für die Anzeige O CRCB Betriebssystem-Einstellungen verwender Monitorprofil Erweiterte Durchsuchen.. Bildbearbeitungs- und Druckprofil Druckfunktionen O Perzepti --- Kein --(@) Relativ farbmetrisch Verarbeiten einer CMVK-Simulationsprofi Perzentiv großen Anzahl von --- Kein Relativ farbmetrisch Bildern Farbanpassung bei der Verwendung von Easy-PhotoPrin O Perzeptiv Bearbeiten von Relativ farbmetrisch JPEG/TIFF-Bildern Referenz ОК Abbrechen

Farbmanagement



Index

Standardeinstellungen Arbeitsfarbraum

Sie können aus fünf verschiedenen Optionen einen Farbraum (S. 147) als Standardeinstellung für RAW-Bilder auswählen. Der festgelegte Farbraum wird beim Konvertieren und Speichern (S. 42, S. 102) oder beim Drucken (S. 43, S. 46, S. 49, S. 87 bis S. 91) von RAW-Bildern verwendet.

- Wenn Sie die Einstellung ändern, wird sie nach dem nächsten Neustart von DPP als Standard-Farbraum wirksam.
- Sie können die Auswirkungen des festgelegten Farbraums auf ein Bild im Hauptfenster (S. 127, S. 128), im Bearbeitungsfenster (S. 130), und im Bildbearbeitungsfenster (S. 136) überprüfen.

PÄnderungen werden nicht auf das bearbeitete Bild angewandt

Auch wenn Sie die Standardeinstellung ändern, wird die neue Standardeinstellung nicht für die bearbeiteten (mit der Werkzeugpalette eingestellten, beschnittenen, von Staub befreiten) Bilder wirksam. Eventuelle Änderungen müssen an den einzelnen Bildern vorgenommen werden.

Sie können für jedes einzelne Bild einen Farbraum festlegen, der sich von der Standardeinstellung unterscheidet (S. 79).

Anzeigeeinstellung (Farbeinstellung des Monitors)

Wenn für den verwendeten Monitor ein Profil (S. 146) eingerichtet ist, können Sie die Bilder durch Einstellen des Profils mit natürlicherer Farbwiedergabe anzeigen.

- Wenn Sie [Betriebssystem-Einstellungen verwenden] aktivieren, wird das in Windows eingestellte Farbprofil auch in DPP wirksam.
 Wenn Sie mehrere Monitore verwenden, wird nur das Profil des primären Monitors in DPP wirksam.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Monitorprofil], klicken Sie auf [Durchsuchen], und wählen Sie in dem daraufhin eingeblendeten Dialogfeld ein Profil für Ihren Monitor aus.

Präzise Farbgebung mit dem Monitor-Farbmessgerät eines Drittherstellers

Wenn Sie ein Profil verwenden, das mit dem Monitor-Farbmessgerät eines Drittherstellers erstellt wurde, können Sie die Farben sogar noch präziser darstellen.

• Einstellen des Druckprofils (Farbeinstellung des Druckers)

Wenn Sie für den Drucker, den Sie zum Drucken von Bildern verwenden, ein Profil einrichten, können Sie ein Bild ausdrucken und die angezeigten Farben durch Einstellen des Profils in DPP simulieren. Das eingerichtete Profil wird auf alle Druckvorgänge angewandt (S. 49, S. 87, S. 88) – ausgenommen sind Druckvorgänge mit Inkjet Druckern von Canon (S. 43, S. 46, S. 89 bis S. 91).



Automatische Einstellungen bei Verwendung von EPP EX, EPP und bei Plug-In-Druckvorgängen

Wenn Sie mit einem Inkjet Drucker von Canon (S. 43, S. 46) drucken oder Plug-in-Druckvorgänge (S. 89, S. 91) anwenden, wird automatisch ein Profil eingestellt, auch wenn die [Druckprofil]-Einstellung nicht ausgeführt wird. Auf diese Weise können Sie einfach mit natürlichen Farben drucken.



Einführung

Inhalt auf einen Blick

Festlegen von CMYK-Simulationsprofilen

Beim Drucken in der CMYK-Umgebung einer Druckmaschine usw. können Sie die Farben aus vier verschiedenen Profilarten (S. 147) auswählen und am Bildschirm simulieren.

- Wenn die CMYK-Simulation eingerichtet ist, wird der Schriftzug [CMYK] (S. 127, S. 128, S. 130, S. 136) im unteren Rahmen des Hauptfensters, Bearbeitungsfensters und Bildbearbeitungsfensters angezeigt, wo Sie die Farben auch überprüfen können.
- Um die CMYK-Simulation vorübergehend zu deaktivieren, drücken Sie die Tastenkombination <Strg> + <Y>.

• Farbanpassung bei der Verwendung von Easy-PhotoPrint

Sie können für Druckvorgänge mit Easy-PhotoPrint (S. 46) eine Farbanpassungsmethode (S. 147) einstellen.

- Die Farbanpassung ist standardmäßig auf [Relativ farbmetrisch] eingestellt.
- Wenn Ihnen die Farben mit [Relativ farbmetrisch] nicht zufriedenstellend erscheinen, wählen Sie die Option [Perzeptiv].



4 Praktische Funktionen für die gleichzeitige Verarbeitung zahlreicher RAW-Bilder



Für Benutzer, die RAW-Bilder in größerer Anzahl aufnehmen, sind in diesem Kapitel die praktischen Funktionen zur Batch-Verarbeitung von mehreren RAW-Bildern beschrieben.

Nutzung der Einstellungsinhalte (Rezepte)
Speichern von Rezepten als Datei 100
Laden und Einfügen von Rezepten 100
Kopieren eines Rezepts und Anwenden auf
ein anderes Bild 100
Batch-Anwendung des Weißabgleichs auf Bilder
(Persönlicher Weißabgleich) 101
Registrieren des persönlichen Weißabgleichs 101
Anwenden des persönlichen Weißabgleichs 101
Batch-Speichern als JPEG- und TIFF-Bilder
(Batch-Verarbeitung) 102
Batch-Übertragung von Bildern an ein
Bildbearbeitungsprogramm 103
Batch-Änderung der Dateinamen von Bildern 104
Ändern von Bilddateinamen in der im
Hauptfenster angezeigten Reihenfolge 104

einen Blick Grundlegende Bedienung Erweiterte Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen Verarbeiten einer großen Arzahl von Bildern Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern Referenz Index

Einführung

Inhalt auf



Nutzung der Einstellungsinhalte (Rezepte)

Alle Einstellungsinhalte (Rezept), die mit der Werkzeugpalette erstellt werden, können als Rezeptdatei (Erweiterung ".vrd") gespeichert, anschließend geladen und auf ein anderes Bild angewandt werden. Sie können die Bilder effizient bearbeiten, indem Sie zunächst ein Bild aus zahlreichen Bildern auswählen, die in der gleichen Aufnahmeumgebung aufgenommen wurden. Stellen Sie dieses Bild ein, und übertragen Sie die Einstellungen anschließend auf viele Bilder gleichzeitig.



ufnahmeumgebung nd übertragen Sie die tig.

formationen über die Bildverarbeitungsbedingunger

Die mit der Werkzeugpalette eingestellten Inhalte können einzeln als "Rezeptdatei" (Erweiterung ".vrd") verwaltet werden.

Zusatzinformationen

Zu den Rezeptdaten gehören die Einstellungen mit der Werkzeugpalette

Die Rezeptdaten enthalten die Einstellungen, die mit der Werkzeugpalette ([RAW], [RGB], [NR/ALO] und [Objektiv]) vorgenommen werden. Daher sind die anderen Bearbeitungsinhalte wie z. B. Ausschnitte oder Staublöschungsdaten (Stempelwerkzeug nicht in den Rezeptdaten enthalten.

Die mit der [RAW]-Werkzeugpalette erstellten Rezepte lassen sich nur auf RAW-Bilder anwenden

Die Einstellungen auf der [RAW]-Werkzeugpalette, die nur für RAW-Bilder erstellt werden, können nicht auf JPEG- oder TIFF-Bilder angewandt werden (auch nicht durch Einfügen).

	Inhalt auf einen Blick
e, I),	Grundlegende Bedienung
-	Erweiterte Funktionen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Arzahl von Bildern
	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index

Speichern von Rezepten als Datei

- Wählen Sie ein bearbeitetes Bild aus, und wählen Sie Menü [Bearbeiten] ▶ [Rezept in Datei speichern].
- → Das Dialogfeld [Rezept in Datei speichern] wird angezeigt.
- Wählen Sie den Zielordner aus, geben Sie den Dateinamen ein, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Sichern].

P Überprüfen der Inhalte einer Rezeptdatei durch Einfügen in ein Bild

Wenn Sie die Inhalte einer Rezeptdatei nicht kennen, fügen Sie diese in ein Bild ein, und überprüfen Sie die Einstellungen in der Werkzeugpalette. Wenn nur wenige Einstellungen enthalten sind, sollten Sie einen Dateinamen verwenden der die Inhalte beschreibt. Sie können die Informationen zu den Einstellungen auch separat als Text aufzeichnen.

Laden und Einfügen von

- Wählen Sie das Bild aus, das mit dem Rezept bearbeitet werden soll. Wählen Sie anschließend Menü
 [Bearbeiten] ▶ [Rezept lesen und einfügen aus Datei].
 → Das Dialogfeld [Öffnen] wird angezeigt.
- Wählen Sie ein Rezept aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Öffnen].
 - → Das Rezept wird auf das Bild angewandt.

Kopieren eines Rezepts und Anwenden auf ein anderes Bild

Sie können das Rezept eines bearbeiteten Bilds kopieren und anschließend auf ein anderes Bild anwenden.

- Wählen Sie das Bild aus, dessen Rezept kopiert werden soll. Wählen Sie anschließend Menü [Bearbeiten] ▶ [Rezept in Zwischenablage kopieren].
 → Das Rezept wird kopiert.
- Wählen Sie das Bild aus, das mit dem Rezept bearbeitet werden soll. Wählen Sie anschließend Menü [Bearbeiten] ▶ [Rezept in ausgewähltes Bild einfügen].
 → Das Rezept wird auf das Bild angewandt.



Batch-Anwendung des Weißabgleichs auf Bilder (Persönlicher Weißabgleich)

Die Weißabgleich-Einstellungen von RAW-Bildern, die in bestimmten Aufnahmeumgebungen fotografiert wurden, können als "persönlicher Weißabgleich" registriert werden. Anschließend können Sie den persönlichen Weißabgleich effizient auf zahlreiche RAW-Bilder übertragen, die in derselben Aufnahmeumgebung fotografiert wurden.

Registrieren des persönlichen Weißabgleichs

Passen Sie den Weißabgleich (S. 28, S. 56) an.

 Um den Weißabgleich einzustellen, wählen Sie aus dem Listenfeld [Einstellung Weißabgleich] (S. 28) eine andere Einstellung als [()] aus. Wenn Sie [()] auswählen, können Sie die Einstellungen nicht registrieren.

Klicken Sie in der [RAW]-Werkzeugpalette auf die Schaltfläche [Registrieren].

→ Das Dialogfeld [Persönlichen Weißabgleich registrieren] wird angezeigt.

Wählen Sie in der Liste die zu registrierende Nummer der Schaltfläche aus, und klicken Sie auf [OK].

Persönlichen Weißabgleich registrieren	x
Aktuelle Einstellung in persönlichem Weißabgleich registrieren	
Aktuelle Einst.: Weißabgleich klicken	
Importieren Exportieren OK Abbreche	1

So verwenden Sie den registrierten persönlichen Weißabgleich auf einem anderen Computer

- 1 Klicken Sie in Schritt 3 auf die Schaltfläche [Exportieren], um eine Datei zu erstellen.
- 2 Kopieren Sie die Datei auf den anderen Computer.
- 3 Rufen Sie auf dem anderen Computer in DPP das Fenster von Schritt 3 auf.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Importieren], und wählen Sie dann in dem eingeblendeten Fenster die kopierte Datei aus.

Sie können den Weißabgleich bei mit der Kamera aufgenommenen, mehrfach belichteten RAW-Bildern nicht ändern oder anpassen.

Anwenden des persönlichen Weißabgleichs

- Wählen Sie im Hauptfenster das Bild aus, auf das der Weißabgleich angewandt werden soll.
- Nicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche [Werkzeugpalette → Die Werkzeugpalette wird eingeblendet.
 - Klicken Sie auf die Nummer des anzuwendenden persönlichen Weißabgleich



der	Inhalt auf einen Blick
ette].	Grundlegende
eichs.	Bedienung
	Erweiterte Funktionen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Arzahl von Bildern
	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index
	\leq

Einführung

Der persönliche Weißabgleich wird auf alle ausgewählten Bilder angewandt.

Batch-Speichern als JPEG- und TIFF-Bilder (Batch-Verarbeitung)

Sie haben die Möglichkeit, mehrere bearbeitete RAW-Bilder in einem Batch-Verarbeitungsvorgang in das vielseitige JPEG- oder TIFF-Format zu konvertieren und in diesem Format zu speichern.

Die Bilder werden separat gespeichert, d. h. die RAW-Bilder bleiben unverändert erhalten.

- Wählen Sie im Hauptfenster mehrere zu konvertierende Bilder aus.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche [Batch-Verarbeitung] (S. 127).

Geben Sie die gewünschten Einstellungen ein, und

→ Das Fenster [Batch-Einstellungen] wird eingeblendet.

Ordner speichern		
E:\Benutzer\CANON\Bilder	Durch	nsuchen
Dateiformat		
Dateiart	Exif-JPEG	
Bildqualität		- 10
Einstellung Ausgabe		
Ausgabeauflösung 350	dpi 📝 ICC-Profil einbetten	
Einstellung Größenänderung		
🔲 Größenänderung	🔽 Sperre Seitenverhältnis	
Breite	Höhe Einheit	
×	Pixel	-
Dateiname		
C Aktueller Dateiname		
Zeichenkette		
Neuer Dateiname		
Zeichenkette	Sequenznummer	
DPP_	0001	
	Seq-Nr speichern	
z.B.: DPP_0001.JPG, DF	P_0002.JPG	
Einstellung Aufnahmeinformatione	n	
Alle Aufnahmeinformationen einen	inschließen	
🔘 Nur GPS-Informationen entfe	nen	
Aufnahmeinformationen entfe	rnen	
Einstellungen für die Bildübertrag	ing	
carbonarigen nar ale bildaben dagi	ang	

- Das Batch-Verarbeitungsdialogfeld wird angezeigt, und der Speichervorgang beginnt.
- Wenn alle Bilder gespeichert sind, wird im Batch-Verarbeitungsdialogfeld die Schaltfläche [Beenden] angezeigt.
 Klicken Sie im Verarbeitungsdialogfeld auf die Schaltfläche [Beenden].

Das Speichern von Bildern mit Rezept ist nicht möglich

In dem Fenster [Batch-Einstellungen] können Sie die Funktionen [Speichern] oder [Speichern unter] (S. 41, S. 122) nicht auf bearbeitete RAW-Bilder anwenden.

Speichern der Entwicklungs-/Bearbeitungsergebnisse für die Version, die Sie derzeit verwenden

Die DPP-Technologie zur Verarbeitung von RAW-Bildern wird stets weiter entwickelt und verbessert, so dass Sie die aktuellste Bildverarbeitung angemessen durchführen können.

Das bedeutet, dass sich die Verarbeitungsergebnisse bei zwei verschiedenen Versionen von DPP etwas voneinander unterscheiden können, selbst wenn die gleichen RAW-Bilddaten verwendet werden. Es kann auch vorkommen, dass die Ergebnisse einer erheblichen Bearbeitung von RAW-Bilddaten mit einem Rezept unterschiedlich sind. Wenn Sie die Entwicklungs- oder Bearbeitungsergebnisse der Version, die Sie derzeit verwenden, unverändert speichern möchten, sollten Sie Bilder als JPEG- oder TIFF-Bilder speichern.



 Während des Speichervorgangs können Sie in einem anderen Fenster weiterarbeiten

Da die Speicherfunktion unabhängig im Hintergrund arbeitet, können Sie während des Speichervorgangs in anderen Fenstern (z. B. im Haupt- oder Bearbeitungsfenster) Ihre Arbeit fortsetzen.

 Um alle Bilder zu konvertieren und zu speichern, wählen Sie im Hauptfenster kein Bild aus

Wenn Sie Schritt 1 nicht ausführen und Schritt 2 ausführen, ohne dass im Hauptfenster ein Bild ausgewählt ist, werden alle im Hauptfenster angezeigten Bilder konvertiert und gespeichert.

- Wenn die Meldung [Nicht genügend Speicher.] angezeigt wird, wurden zu viele Bilder gleichzeitig ausgewählt. Wählen Sie weniger Bilder aus.
- Wenn Sie im Abschnitt [Dateiname] die Option [Neuer Dateiname] auswählen, muss eine [Sequenznummer] eingegeben werden.
 - Durch den auf dieser Seite erläuterten Speichervorgang wird ein Ausschnitt (S. 38, S. 114) bzw. ein durch Staublöschung bearbeitetes Bild (S. 75 bis S. 79, S. 117 bis S. 121) als eigenständiges Bild gespeichert.
 - Die Liste der Funktionen im Dialogfeld [Batch-Einstellungen] finden Sie auf S. 144.

Inhalt auf einen Blick

Einführung

Grundlegende Bedienung

> Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Arzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



Batch-Übertragung von Bildern an ein Bildbearbeitungsprogramm

Sie können mehrere Bilder an ein Bildbearbeitungsprogramm übertragen. Im Gegensatz zu [Übertragen von RAW-Bildern zu Photoshop] (S. 79) übertragen Sie Bilder, die zunächst konvertiert und als separates Bild gespeichert wurden, so dass das übertragene Bild nach Verlassen der Zielsoftware nicht entfernt wird. Als Beispiel wird hier Adobe Photoshop CS verwendet.

- Wählen Sie im Hauptfenster mehrere zu übertragende Bilder aus.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche [Batch-Verarbeitung] (S. 127).
 - → Das Fenster [Batch-Einstellungen] wird eingeblendet.
- Wählen Sie die Einstellungen aus, die für die Bildübertragung erforderlich sind (z. B. Dateiformat).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Durchsuchen].

01.CR2	Ordner speichern			
MG_0002.CR2 MG_0003.CR2	E:\Benutzer\CANON\Bilder		Dun	chsuchen
)4.CR2)5.CR2	Dateiformat			
06.CR2	Dateiart		Exif-JPEG	-
08.CR2	Bildqualität		-	
_0009.CR2	Einstellung Ausgabe			
1.CR2 2.CR2	Ausgabeauflösung 350	dpi	📝 ICC-Profil einbetten	
3.CR2 4.CR2	Einstellung Größenänderung			
5.CR2	🔄 Größenänderung	V 9	õperre Seitenverhältnis	
	Breite	Höhe	Einheit	
	×		Pixel	-
	Dateiname			
	Aktueller Dateiname			
	Zeichenkette			
	Neuer Dateiname			
	Zeichenkette	Sequenzn	ummer	
	DPP_	0001		
		Seq-Nr	speichern	
	z.B.: DPP_0001.JPG,	DPP_0002.JP	G	
	Einstellung Aufnahmeinformatio	onen		
	Alle Aufnahmeinformatione	n einschließer	1	
	Nur GPS-Informationen entfernen			
	C Aufnahmeinformationen er	tfernen		
	Einstellungen für die Bildübertr	agung		
	Bild mit Software öffnen			
			Dun	chsuchen

→ Das Dialogfeld [Öffnen] wird angezeigt.



- Wählen Sie im Dialogfeld [Öffnen] das Programm Photoshop CS oder eine entsprechende Verknüpfung aus, und klicken Sie auf [Öffnen].
- Das Dialogfeld [Öffnen] wird geschlossen, und unter [Einstellungen für die Bildübertragung] im Fenster [Batch-Einstellungen] wird Photoshop CS festgelegt.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Bild mit Software öffnen].



Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ausführen].

- Das Verarbeitungsdialogfeld wird angezeigt, und die Batch-Übertragung beginnt.
- Sobald das erste Bild übertragen ist, wird Photoshop CS gestartet, und die übertragenen Bilder werden in der Reihenfolge ihrer Übertragung angezeigt.

	Inhalt auf einen Blick
	Grundlegende Bedienung
	Erweiterte Funktionen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Arzahl von Bildern
e	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index
er	

Wenn die Meldung [Nicht genügend Speicher.] angezeigt wird,
wurden zu viele Bilder gleichzeitig ausgewählt. Wählen Sie wenige
Bilder aus.

Batch-Änderung der Dateinamen von Bildern

Wählen Sie im Hauptfenster mehrere Bilder aus, deren Dateinamen Sie ändern möchten.

Wählen Sie Menü [Extras] ▶ [Umbenennen-Werkzeug starten]. → Das Umbenennungsfenster wird eingeblendet.

Geben Sie die erforderlichen Einstellungen ein (S. 145), und klicken Sie auf die Schaltfläche [Ausführen].

Jateiname		Erwe	iterung
DPP	 Aufn.datum/-zei 	it 👻 Sequenznummer 💌 Nich	t ändern 🔹
Grundeinstellungen Sortieren An Hauptfenster Dateiname Aufn.datum/-zeit Verselbe Dateinam Kopieren und Umber	anpassen : e f. RAW+JPEG-Bilder enennen Durchsu	Formateinstellungen Sequenznummer 0001 Seq-Nr speichern Aufn.datum/-zeit Jahr Monat Tag J3-MM-TT V Unterstr. einfg.	•
riginal-Dateiname		Geänderter Dateiname OPP_06-09-13_0001.CR2	
IMG_0001.CR2 IMG_0001.JPG IMG_0002.CR2		DPP_06-09-13_0001.JPG DPP_06-09-13_0002.CR2	
IMG_0001.CR2 IMG_0001.JPG IMG_0002.CR2 IMG_0002.JPG IMG_0003.JPG IMG_0003.JPG IMG_0004.CR2 IMG_0004.JPG		DPP_06-09-13_0001.PFG DPP_06-09-13_0002.CR2 DPP_06-09-13_0002.JPG DPP_06-09-13_0003.CR2 DPP_06-09-13_0003.JPG DPP_06-09-12_0004.CR2 DPP_06-09-12_0004.JPG	

→ Der Vorgang wird gestartet, und die Dateinamen werden geändert.

P Bei doppelten Dateinamen sind keine Änderungen möglich

Wenn unter [Geänderter Dateiname] roter Text angezeigt wird, ist der Dateiname dupliziert worden. Wenn auch nur ein Dateiname dupliziert wurde, können keine Änderungen stattfinden. Ändern Sie die Einstellungen, damit keine Duplikate erstellt werden.



Der Name der Movie-Dateien kann in DPP nicht geändert werden.

- Sie können das Umbenennen-Werkzeug nicht im Fenster [Sammlung] starten (S. 36, S. 128).
 - Die Liste der Funktionen im Umbenennungsfenster finden Sie auf S. 145.

Ändern von Bilddateinamen in der im Hauptfenster angezeigten Reihenfolge

Nach dem Ändern der Bildreihenfolge im Hauptfenster können Sie in einem einzigen Vorgang die Dateinamen der Bilder entsprechend dieser neuen Reihenfolge ändern.

- Ändern Sie die Reihenfolge der Bilder im Hauptfenster (S. 21).
- Wählen Sie im Hauptfenster mehrere Bilder aus, deren Dateinamen Sie ändern möchten.
- Wählen Sie Menü [Extras] > [Umbenennen-Werkzeug starten].
 - Wählen Sie [An Hauptfenster anpassen].



C Definieren Sie die erforderlichen Einstellungen (S. 145).

 Um ein Bild zu kopieren, aktivieren Sie die Option [Kopieren und Umbenennen].

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ausführen].

→ Die Dateinamen werden geändert, und die Reihenfolge der Bilder im Hauptfenster bleibt erhalten.



Wenn die Meldung [Nicht genügend Speicher.] angezeigt wird, wurden zu viele Bilder gleichzeitig ausgewählt. Wählen Sie weniger Bilder aus. Inhalt auf

einen Blick

Grundlegende

Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und

Druckfunktionen

Verarbeiten einer

großen Anzahl von

Bildern

Bearbeiten von

JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

5 **Bearbeiten von JPEG- und TIFF-Bildern**



Die DPP-Software ist für die erweiterte RAW-Bildbearbeitung konzipiert, bietet jedoch auch JPEG- und TIFF-Bildbearbeitungsfunktionen. In diesem Kapitel wird das Bearbeiten und Speichern von JPEG- und TIFF-Bildern erläutert.

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Bearbeiten von JPEG- und TIFF-Bildern 106 Info zur RGB-Werkzeugpalette 106	Grundlegende Bedienung
Automatisches Einstellen von Helligkeit und Farbe (Tonkurven-Unterstützung) 107 Einstellen von Helligkeit und Kontrast 108	Erweiterte Funktionen
Einstellen des Farbtons mit der Funktion Weißabgleich klicken	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
Einstellen des Dynamikbereichs	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
Beschneiden von Bildern und Einstellen von Bildwinkeln 114	Bearbeiten von JPEG/TIFF-
Automatische Staubentfernung 117 Kompatible Kameras 117 Automatische Staubentfernung im Hauptfenster 118 Manuelles Entfernen von Staub (Reparaturfunktion) 119	Referenz
Entfernen unerwünschter Teile aus einem Bild (Stempelwerkzeug-Funktion)	Index
Compositing und Honer Dynamikbereich	00
Anwenden von Bearbeitungsinhalten auf ein anderes Bild 122 Drucken	105
	100

Bearbeiten von JPEG- und TIFF-Bildern

In DPP können Sie JPEG- und TIFF-Bilder mit der [RGB]- und [NR/ALO]-Werkzeugpalette auf die gleiche Weise bearbeiten wie RAW-Bilder. Da sich beim Einstellen mit der Werkzeugpalette (Rezepte) nur die Bildverarbeitungsbedingungen ändern, bleiben die "ursprünglichen" Bilddaten unverändert. Aus diesem Grund treten auch keine Qualitätsverluste wie beim Bearbeiten auf, und Sie können Ihre Bilder beliebig oft neu einstellen.





eingestellten Inhalte können einzeln als "Rezeptdatei" (Erweiterung ".vrd") verwaltet werden (S. 99, S. 122).

In DPP werden alle mit der Werkzeugpalette erstellten Einstellungen (Daten zu den Bildverarbeitungsbedingungen) zusammen mit dem Bild als sogenanntes "Rezept" (S. 122) gespeichert. Diese Einstellungen können auch als separate Rezeptdatei (Erweiterung ".vrd") gespeichert, geladen und auf ein anderes Bild übertragen werden (S. 99, S. 122).

Info zur RGB-Werkzeugpalette

Mit den Funktionen der [RGB]-Werkzeugpalette können Sie JPEG- und TIFF-Bilder einstellen wie mit den Funktionen herkömmlicher Bildbearbeitungsprogramme.

Da jedoch der Einstellungsumfang der Funktionen auf der [RGB]-Werkzeugpalette größer ist als auf der [RAW]-Werkzeugpalette, komm es bei zu hohen Einstellungswerten vor, dass die Farben übersättigt sind oder die Bildqualität beeinträchtigt wird. Achten Sie deshalb daraur dass Sie die Bildeinstellungen sparsam vornehmen.

Sie können RAW-Bilder mit den Funktionen der [RGB]-Werkzeugpalette einstellen. Wenn Sie andere Funktionen als "Einstellen der Tonkurve" (S. 111) oder die automatische Einstellungsfunktion (S. 107)

verwenden, sollten Sie jedoch die RAW-Bilder mit den Funktionen der [RAW]-Werkzeugpalette einstellen.

e JPEG- und er	Inhalt auf einen Blick
RGB]- lette, kommt persättigt shalb darauf,	Grundlegende Bedienung
kzeugpalette Tonkurve"	Erweiterte Funktionen
ktionen der	Erweiterte Bildbearbeitungs- un Druckfunktionen
	Verarbeiten eine großen Anzahl vor Bildern
	Bearbeiten vor JPEC/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index
	\bigcirc

Automatisches Einstellen von Helligkeit und Farbe (Tonkurven-Unterstützung)

Um das gewünschte Standardbild zu erstellen, wählen Sie für die Tonkurve (S. 146) des Bilds die automatische Einstellung aus. Der Grad der automatischen Einstellung kann mit den Optionen "Standard" oder "Hoch" ausgewählt werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche mit der gewünschten automatischen Einstellung.

- Standard: Automatische Standardeinstellung. Für die meisten Bilder geeignet.
- Verwenden Sie diese Funktion, wenn der mit der Hoch: automatischen Standardeinstellung erreichte Effekt nicht stark genug ist.



Einstellungen der Tonkurve wieder her Hoch Standard

-ÌŴ-Bilder, die für die automatische Einstellung (Tonkurven-Unterstützung) ungeeignet sind

Bei den folgenden Bildtypen führt die automatische Einstellung (Tonkurve Unterstützung) möglicherweise nicht zu dem gewünschten Ergebnis:

- Bilder, die bei der Aufnahme ordnungsgemäß belichtet wurden
- Bilder mit unausgewogener Helligkeit
- · Bilder, die zu dunkel sind
- Bilder mit extremem Gegenlicht
- Wenn Sie auf die Schaltfläche [25] klicken, werden die Ton und die Einstellungen [Farbton] und [Farbsättigung] auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Gehen Sie sorgfältig vo wenn Sie [Farbton] und [Farbsättigung] einzeln einstellen (S.

en-	Inhalt auf einen Blick
	Grundlegende Bedienung
ıkurve	Erweiterte Funktionen
or, 110).	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index

Einführung

→ Die Tonkurve ändert sich entsprechend den Einstellungen.

Einstellen von Helligkeit und Kontrast

Sie können die Helligkeit und den Kontrast eines Bilds einstellen.



Schieberegler nach links oder rechts ziehen Zahlenwerte eingeben

Einführung Helligkeit: Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, wird das Bild heller; bewegen Sie ihn nach links, wird das Bild dunkler. Inhalt auf Kontrast: Mit der Kontrastfunktion können Sie die einen Blick Farbmodulation und den Farbkontrast einstellen. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, Grundlegende wird der Kontrast im Bild verstärkt; bewegen Sie ihn Bedienung nach links, wird der Kontrast abgeschwächt. **Erweiterte** Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern Referenz Index



Der Einstellbereich reicht von –100 bis +100 (bei der Eingabe von Zahlenwerten in 1er-Stufen).
Einstellen des Farbtons mit der Funktion Weißabgleich klicken

Sie können den Weißabgleich an einem ausgewählten Bildteil einstellen und als Standard für Weiß festlegen, um das Bild natürlicher erscheinen zu lassen. Die Funktion Weißabgleich klicken kann in Bildteilen wirkungsvoll eingesetzt werden, in denen sich der weiße Farbton unter dem Einfluss einer bestimmten Lichtquelle verändert hat.



Klicken Sie auf den Punkt, der als Standard für Weiß dienen soll.



Koordinaten der Cursorposition und RGB-Werte (8-Bit-Konvertierung)

- Alle Farben im Bild werden in Bezug auf den Standard f
 ür Weiß eingestellt, den Sie an dem Punkt ausgewählt haben.
- Wenn Sie auf einen anderen Punkt im Bild klicken, wird der Weißabgleich erneut eingestellt.

Wenn keine weißen Stellen im Bild vorhanden sind

Punkt im Bild klicken. Dadurch erhalten Sie dieselben

Einstellungsergebnisse wie mit einem weißen Punkt.

Wenn sich auf dem Bild keine weißen Bereiche befinden, können Sie den Weißabgleich einstellen, indem Sie in Schritt 2 auf einen grauen

 Um die Funktion "Weißabgleich klicken" zu beenden, drücken Sie auf die rechte Maustaste, oder klicken Sie erneut auf die Schaltfläche []]. einen Blick

Inhalt auf

Einführung

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index



 Das Bild wird aufgrund des Durchschnittswerts abgestimmt, der in dem Bereich 5 × 5 Pixel um den angeklickten Punkt vorliegt.
 Das Histogramm zeigt die Änderungen entsprechend den Einstellungen an. Sie haben auch die Möglichkeit, die Anzeige zu fixieren, so dass das ursprüngliche Histogramm ohne Ihre Einstellungen angezeigt wird (S. 94).

Einstellen von Farbton, Farbsättigung und Schärfe

Sie können den Farbton und die Farbsättigung anpassen und die gesamte Atmosphäre eines Bilds schärfer oder weicher erscheinen lassen.



Schieberegler nach links oder rechts ziehen

• Farbton: Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, werden die Farbtöne gelblicher; bewegen Sie ihn nach links, werden die Inhalt auf Farbtöne rötlicher. einen Blick • Farbsättigung: Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, wird die Farbe tiefer; bewegen Sie Grundlegende ihn nach links, wird die Farbe seichter. Bedienung Wenn Sie den Schieberegler nach rechts Schärfe: bewegen, wird das Bild schärfer; bewegen Sie ihn nach links, wird es weicher. **Erweiterte** Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern Referenz Index Schärfe erscheint unnatürlich Stellen Sie die Schärfe mit der [100 % Ansicht], [50 % Ansicht] oder [200 % Ansicht] ein. Wenn die Ansicht auf [Fenster anpassen] (Vollbild) eingestellt ist, erscheint die Schärfe unnatürlich. Der Einstellbereich für den Farbton reicht von -30 bis +30, für die Farbsättigung von 0 bis 200 und für die Schärfe von 0 bis 500 (bei

Eingabe eines Werts jeweils in 1er-Schritten).

Einstellen der Tonkurve

Durch Änderungen der Tonkurve können Sie Helligkeit, Kontrast und Farbe eines bestimmten Bereichs einstellen (S. 146).

Wählen Sie den Tonkurven-Modus und die Interpolationsmethode aus.



Zum Anzeigen des Menüs klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Grafik

Legen Sie die Einstellungen fest.



 Das Histogramm zeigt die Anderungen entsprechend den Einstellungen an. Sie haben auch die Möglichkeit, die Anzeige zu fixieren, so dass das ursprüngliche Histogramm ohne Ihre Einstellungen angezeigt wird (S. 94).

 Der Tonkurven-Modus und die Interpolationsmethode einer Tonkurve können auch unter [Einstellungen] geändert werden (S. 94).

Einstellen des Dynamikbereichs

Sie haben die Möglichkeit, den Dynamikbereich (Gradation), d. h. den Kontrastumfang zwischen der dunkelsten und hellsten Stelle eines Bilds einzustellen.



• Die waagerechte Achse zeigt den Eingangspegel, die senkrechte Achse den Ausgangspegel an.



Rauschunterdrückung

Sie haben die Möglichkeit, das Bildrauschen auf JPEG- und TIFF-Bildern zu unterdrücken, die bei Dunkelheit oder mit hoher ISO-Empfindlichkeit aufgenommen wurden.

Wählen Sie auf der Werkzeugpalette im Bearbeitungsfenster oder im Bildbearbeitungsfenster die Registerkarte [NR/ALO] aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [NR-Vorschau].

Rauschunterdrückung	Anwenden
	NR-Vorschau
RAW	

→ Das Fenster [NR-Vorschau] wird angezeigt.

Stellen Sie ein Bild ein.



NR-Überprüfungsfenster

 Sie können den Grad der Rauschunterdrückung im Bereich von 0 bis 20 einstellen.

Je größer der Wert, desto stärker der Effekt der Rauschunterdrückung.

- Die Wirkung der Rauschunterdrückung kann geprüft werden, wenn ein Bild in der 100 %-Ansicht im NR-Überprüfungsfenster angezeigt wird.
- Sie können die Anzeigeposition des NR-Überprüfungsfensters ändern, indem Sie die Position des vergrößerten Ausschnitts in das Navigatorfenster ziehen.

4 K

-)))(-

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Anwenden].

→ Das Bildrauschen wird unterdrückt, und das Bild wird erneut angezeigt.

So stellen Sie für mehrere Bilder denselben Grad der

einstellen, ohne das Fenster [NR-Vorschau] anzuzeigen, indem Sie den

 Wenn [Helligkeitsrauschunterdrückung] eingestellt ist, wird neben dem Rauschen möglicherweise auch die Auflösung reduziert.

 Im Fenster [Einstellungen] auf der Registerkarte [Werkzeugpalette] (S. 94) unter [Standard-Rauschunterdrückungseinstellungen] können

im Voraus einrichten. Dies ist besonders sinnvoll, wenn Sie die

Rauschunterdrückung gleichzeitig auf alle Bilder eines Ordners

Sie die Batch-Verarbeitungseinstellungen für Rauschunterdrückung

anwenden möchten (z. B. Batch-Rauschunterdrückung für Bilder mit

hoher ISO-Empfindlichkeit). Bei Bildern mit Rezept wird jedoch der

Nachdem Sie im Hauptfenster mehrere Bilder ausgewählt haben, können Sie für diese Bilder denselben Grad der Rauschunterdrückung

Grad der Rauschunterdrückung in der [NR/ALO]-Werkzeugpalette

und [Farbrauschunterdrückung] anpassen und dann auf die

(S. 132) mithilfe der Schieberegler [Helligkeitsrauschunterdrückung]

• Wenn [Farbrauschunterdrückung] eingestellt ist, kann als

Nebeneffekt ein "Ausbluten" von Farben auftreten.

Rauschunterdrückung ein

Schaltfläche [Anwenden] klicken.



Bildbearbeitungs- un Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index

- Rauschpegel angewandt, der im Rezept aufgezeichnet ist.
 Eine Liste der Funktionen im Fenster [NR-Vorschau] finden Sie auf S. 134.

Einführung

Inhalt auf einen Blick

Beschneiden von Bildern und Einstellen von Bildwinkeln

Sie können ein Bild auf den gewünschten Ausschnitt beschneiden oder die Bildkomposition vom aufgenommenen Querformat in das Hochformat ändern. Sie können auch den Winkel eines Bildes einstellen, bevor Sie es beschneiden. Wenn Sie für das [Seitenverhältnis] [Kreis] wählen, wird der Außenbereich des angegebenen Bereichs nur schwarz maskiert, und das Bild wird nicht zugeschnitten.

Wählen Sie das zu beschneidende Bild aus.

Öffnen Sie das Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster. • Klicken Sie auf die Schaltfläche [Bildausschnitt Winkel].



- → Das Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster wird geöffnet.
- Sie können mit dem Bearbeiten beginnen, sobald das Bild im Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster klar angezeigt wird.

Stellen Sie den Winkel des Bildes nach Bedarf ein. Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster



Ziehen* (0,01°-Schritte; einstellbarer Bereich: –45 bis +45 Grad)

Verwenden Sie die Maus (klicken Sie auf \blacktriangle/ ∇), um den Winkel einzustellen, oder geben Sie den Einstellungswinkel* direkt ein (0,01°-Schritte; einstellbarer Bereich: -45 bis +45 Grad)

- * Bei Bildern, die größer als 9999 x 6666 Pixel sind, können Sie den Winkel des Bildes nicht einstellen.
- Wenn Sie die Option [Am Bildschirm zentrieren] anklicken, wird der Ausschnitt in der Mitte des Fensters angezeigt.
- Wenn Sie auf die Schaltfläche [OK] klicken, nachdem Sie nur den Winkel des Bildes eingestellt haben, wird das Bild mit dem größtmöglichen Ausschnitt beschnitten.
- Wenn einem mit der Kamera EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS M2 oder EOS M aufgenommenen Bild Informationen zum Seitenverhältnis hinzugefügt wurden, wird auf Grundlage dieser Daten der entsprechende Ausschnitt angezeigt.

Einführung

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index



Wählen Sie ein Seitenverhältnis, und ziehen Sie den Ausschnitt.	🗧 Um zu dem Hauptfenster zurückzukehren, klicken
 1 1 EverseXANNPReversions.xxxxW00.000.000 Abbrechen Seitenverhältnis für Ausschnitt auswählen Ausschnitt auswählen Ausschnitt ziehen 	 Sie auf [OK]. Der Rahmen des Ausschnitts wird im beschnittenen Bild angezeigt (S. 129). Das beschnittene Bild wird im Bearbeitungs- oder Bildbearbeitungsfenster als Ausschnitt angezeigt.
 Sie können den Ausschnitt durch Ziehen des Cursors verschieben. Sie können den Ausschnitt durch Ziehen an den vier Ecken des Ausschnitts vergrößern oder verkleinern. (Nicht verfügbar, wenn [Kreis] gewählt wurde.) Liste der Seitenverhältnisse (Breite : Höhe) Veränderlich 1:1 3:2 2:3 4:3 3:4 5:4 4:5 Querformat Größe A Hochformat Letter Hochformat Letter Hochformat Letter Hochformat Letter Hochformat Letter Hochformat Letter	
Kreis	
[Veränderlich]: Sie können ein Bild – unabhängig von dem wählbaren Seitenverhältnis – auf beliebige Größe beschneiden. [Benutzerdefiniert]: Zum Beschneiden eines Bilds auf das	

angegebene Seitenverhältnis.

Der Außenbereich des angegebenen Bereichs wird schwarz maskiert. Das Bild wird nicht zugeschnitten.

[Kreis]:

Einführung Inhalt auf einen Blick Grundlegende Bedienung Erweiterte Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern Referenz Index

Info zu beschnittenen Bildern

Der Ausschnitt kann jederzeit in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt werden

Ein beschnittenes Bild wird als Ausschnitt angezeigt bzw. gedruckt. Da die ursprünglichen Bilddaten jedoch unverändert erhalten bleiben, können Sie das Originalbild jederzeit durch Klicken im Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster auf die Schaltfläche [Zurücksetzen] oder mit dem Verfahren "Neubearbeiten von Bildern" wiederherstellen (S. 123).

Anzeigen des beschnittenen Bilds in den jeweiligen Fenstern

- Hauptfenster: Der Rahmen des Ausschnitts wird auf dem Bild angezeigt (S. 129).
- Bearbeitungsfenster: Nur der Ausschnitt wird angezeigt.
- Bildbearbeitungsfenster: Die Miniaturansicht entspricht der Anzeige im Hauptfenster, und das vergrößerte Bild zeigt den im Bearbeitungsfenster angezeigten Ausschnitt.
- Drucken eines beschnittenen Bilds

Beim Drucken in DPP wird der Ausschnitt ausgedruckt.

Der Ausschnitt kann als eigenständiges Bild gespeichert werden Der JPEG- oder TIFF-Ausschnitt kann als eigenständiges Bild

gespeichert werden (S. 122).

Bilder mit festgelegtem Seitenverhältnis werden als Ausschnitte angezeigt

Wenn einem mit der Kamera EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS M2 oder EOS M aufgenommenen RAW-Bild Informationen zum Seitenverhältnis hinzugefügt wurden, wird auf Grundlage dieser Daten der entsprechende Ausschnitt angezeigt. Da das Bild nicht wirklich beschnitten ist, können Sie den Ausschnitt ändern oder den ursprünglichen Zustand vor dem Beschneiden wiederherstellen. Wenn jedoch ein JPEG-Bild im Seitenverhältnis von [4:3], [16:9] oder [1:1] aufgenommen wird, wobei diese Einstellung an der EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 70D, EOS 60D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS M2 oder EOS M vorgenommen wurde, kann der Ausschnitt nicht geändert und der ursprüngliche Zustand vor dem Beschneiden nicht wiederhergestellt werden, weil das Bild tatsächlich beschnitten und mit dem festgelegten Seitenverhältnis gespeichert wurde.*

Wenn Sie das Bild anhand der Informationen zum Seitenverhältnis (Zeitpunkt der Aufnahme) in den Zustand vor dem Beschneiden zurücksetzen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Zurücksetzen]. Wenn Sie die Einstellungen zu den allen Ausschnitten rückgängig machen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Aufheben] (S. 138).

* Wenn Sie mit der EOS 5D Mark III oder der EOS 7D Mark III JPEG-Bilder aufgenommen haben und in den Individualfunktionen [Schneidedaten hinzufügen] festgelegt wurde, wird nur das Seitenverhältnis festgelegt, ohne dass das Bild zugeschnitten wird.

Praktische Funktionen im Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster

Wechseln der Bildschirmanzeige mit der Tastatur

Um zwischen ganzem Bildschirm und normalem Bildschirm umzuschalten, drücken Sie die Tastenkombination <Alt> + <Eingabe> oder die <F11>-Taste.

Bedienung über das Menü

Sie können alle Vorgänge auch über das Kontextmenü ausführen, das eingeblendet wird, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken.

Anwenden des Ausschnitts auf ein anderes Bild

Sie können den Ausschnitt auf ein anderes Bild anwenden. Klicken Sie dazu auf [Kopieren], um den Ausschnitt zu kopieren. Zeigen Sie anschließend ein anderes Bild an, und klicken Sie auf [Einfügen]. Um den kopierten Ausschnitt auf mehrere Bilder gleichzeitig anzuwenden, wählen Sie im Hauptfenster das beschnittene Bild sowie alle Bilder aus, auf die der Ausschnitt angewandt werden soll, und rufen Sie das Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster auf. Während das beschnittene Bild angezeigt wird, klicken Sie auf [Kopieren], und klicken Sie anschließend auf [Alle anwenden]. Auf diese Weise wird der Ausschnitt (wenn das Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster eingeblendet ist) auf alle ausgewählten Bilder angewandt.

Bei Bildern, die mit ISO-Bereichserweiterung aufgenommen wurden, erschwert Rauschen möglicherweise das Anzeigen von Bildern im Detail im Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster. Das Verwenden dieser Funktion wird daher nicht empfohlen.

Die Liste der Funktionen im Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster finden Sie auf S. 138.

Inhalt auf einen Blick

Einführung

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index



Automatische Staubentfernung

Die Staublöschungsdaten, die den Bildern während der Aufnahme mit der Kamera angehängt werden (falls die Kamera über diese Funktion verfügt), können zur automatischen Entfernung der Staubflecken verwendet werden.

Kompatible Kameras

EOS-1D X	EOS-1D C	EOS-1D Mark IV
EOS-1Ds Mark III	EOS-1D Mark III	EOS 5D Mark III
EOS 5D Mark II	EOS 6D	EOS 7D Mark II
EOS 7D	EOS 70D	EOS 60D
EOS 50D	EOS 40D	EOS 700D
EOS 100D	EOS 650D	EOS 600D
EOS 550D	EOS 500D	EOS 450D
EOS 400D DIGITAL	EOS 1200D	EOS 1100D
EOS 1000D	EOS M2	EOS M

Wählen Sie im Hauptfenster ein Bild aus, dem Staublöschungsdaten angehängt sind.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Stempel].



→ Das Stempelwerkzeug-Fenster wird angezeigt.

Wenn das Bild vollständig aufgebaut ist, klicken Sie auf die Schaltfläche [Staublöschungsdaten anwenden].



→ Die Staubflecken werden in einem Vorgang gelöscht.

Um zu dem Hauptfenster zurückzukehren, klicken Sie auf [OK].

Die Bilder, von denen Staubflecken gelöscht wurden, werden m der Markierung [] (S. 129) gekennzeichnet.

auf	Einführung
	Inhalt auf einen Blick
	Grundlegende Bedienung
	Erweiterte Funktionen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
I	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
mit	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index
nat	
ngı,	${}^{\bigcirc}$

Staublöschungsdaten werden allerdings nicht an Bilder angehängt, deren Einstellungen während der RAW-Bildbearbeitung in der Kamera zur Korrektur der Verzeichnung, der chromatischen Aberration usw. geändert wurden. Deshalb kann für solche Bilder keine automatische Staubentfernung ausgeführt werden.

Einführung

Zusatzinformationen

 Ein Bild, das von Staub befreit wurde, kann jederzeit wieder in den Originalzustand zurückgesetzt werden

Ein Bild, das von Staub befreit wurde, wird als staubfreies Bild angezeigt oder gedruckt. Da die ursprünglichen Bilddaten jedoch unverändert erhalten bleiben, können Sie das Originalbild jederzeit im Stempelwerkzeug-Fenster durch Klicken auf die Schaltfläche [Rückgängig] oder durch "Neubearbeiten von Bildern" wiederherstellen (S. 123).

Überprüfen Sie die Staubentfernung im Stempelwerkzeug-Fenster

Überprüfen Sie die Staubentfernung im Stempelwerkzeug-Fenster. Die Bilder im Zustand vor der Staubentfernung werden in anderen Fenstern angezeigt und können daher nicht überprüft werden.

Drucken von Bildern, die von Staub befreit wurden

In DPP können Sie die Bilder als staubfreie Bilder ausdrucken.

 Klicken auf die Schaltfläche [Staublöschungsdaten anwenden] ist nicht möglich

Auch wenn die Kamera dem Bild Staublöschungsdaten hinzugefügt hat, ist die Schaltfläche [Staublöschungsdaten anwenden] deaktiviert, wenn keine Staubflecken vorhanden sind, die in DPP entfernt werden können.

 So entfernen Sie Staubflecken, die sich nicht mit der automatischen Staubentfernung löschen lassen

Bei der automatischen Staubentfernung werden die Staubflecken anhand der gespeicherten Staublöschungsdaten gelöscht. Je nach Art des Staubs lassen sich manche Staubflecken nicht auf diese Weise löschen. In diesem Fall löschen Sie die Staubflecken mit der Reparaturfunktion (S. 119) oder mit der Stempelwerkzeug-Funktion (S. 121).

Das von den Staubflecken befreite Bild kann als separates, staubfreies Bild gespeichert werden

Das von den Staubflecken befreite JPEG- oder TIFF-Bild kann als separates, staubfreies Bild gespeichert werden (S. 122).

- Nützliche Funktionen im Stempelwerkzeug-Fenster

Überprüfen der gelöschten Staubflecken

Nach Schritt 3 können Sie die gelöschten Staubflecken einzeln nacheinander anzeigen und überprüfen. Drücken Sie hierzu die Tastenkombination <Umschalt> + <F>. (Mit der Tastenkombination <Umschalt> + kehren Sie zu dem vorherigen Staubfleck zurück.)

Wiederherstellen eines gelöschten Staubflecks

Nach Schritt 3 können Sie mit der Tastenkombination <Umschalt> + <F> bzw. <Umschalt> + einzelne (gelöschte) Staubflecken anzeigen und mit der Tastenkombination <Umschalt> + <Entf> wiederherstellen.

 Umschalten zwischen ganzem Bildschirm und normalem Bildschirm mit Tastenkombinationen

Um zwischen ganzem Bildschirm und normalem Bildschirm umzuschalten, können Sie auch die Tastenkombination <Alt> + <Eingabe> drücken.

 Anwenden des Ergebnisses der Staubentfernung auf ein anderes Bild

Sie können die Ergebnisse der Staubentfernung auf dieselbe Stelle eines anderen Bilds anwenden. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche [Kopieren], um die Ergebnisse der Staubentfernung zu kopieren, zeigen Sie anschließend das andere Bild an (auf das Sie die Ergebnisse anwenden möchten), und klicken Sie auf [Einfügen].

Die Liste der Funktionen im Stempelwerkzeug-Fenster finden Sie auf S. 143.

Automatische Staubentfernung im Hauptfenster

Im Hauptfenster haben Sie auch die Möglichkeit, die Staubflecken auf mehreren Bildern mithilfe der angehängten Staublöschungsdaten automatisch zu löschen.

Wählen Sie die mit Staublöschungsdaten gespeicherten Bilder aus, und wählen Sie anschließend Menü [Einstellung] ▶ [Staublöschungsdaten anwenden].

Die Staubflecken werden in einem Vorgang von den ausgewählten Bildern gelöscht. Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index



Manuelles Entfernen von Staub (Reparaturfunktion)

Sie können die Staubflecken auf einem Bild einzeln auswählen und löschen.

- Wählen Sie im Hauptfenster das Bild aus, von dem Sie Staubflecken löschen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Stempel].



→ Das Stempelwerkzeug-Fenster wird angezeigt.

Wenn sich das Bild aufgebaut hat, doppelklicken Sie auf die Stelle, wo der Staub gelöscht werden soll.



- → Die Bildanzeige wird auf 100 %-Ansicht umgeschaltet.
- Die Anzeigeposition kann durch Ziehen mit der Maus geändert werden.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche, die den zu löschenden Staubflecken entspricht.
 - Wenn der Staubfleck eine dunkle Farbe hat, klicken Sie auf die Schaltfläche [...]; hat er eine helle Farbe, klicken Sie auf [...]

• Wenn Sie den Cursor über das Bild bewegen, wird der

Positionieren Sie den zu löschenden Staubfleck

Staubentfernungsbereich mit [O] hervorgehoben.



Einführung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von

Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index

- <complex-block>
- → Der Staubfleck innerhalb der Markierung [○] wird gelöscht.
- Klicken Sie auf einen anderen Teil des Bilds, um weitere Staubflecken zu entfernen.
- Um Staub von anderen Teilen des Bilds zu löschen, klicken Sie entweder mit der rechten Maustaste auf das Bild, oder klicken Sie erneut auf die in Schritt 4 verwendete Schaltfläche, um die Staubentfernungsprozedur abzubrechen und den Vorgang erneut von Schritt 3 zu beginnen.
- Wenn der Staubfleck nicht gelöscht werden kann, wird das Symbol [S] angezeigt.

Um zu dem Hauptfenster zurückzukehren, klicken Sie auf [OK].

→ Die Bilder, von denen Staubflecken gelöscht wurden, werden mit der Markierung [] (S. 129) gekennzeichnet.

Einführung

Zusatzinformationen

 Klicken Sie mehrfach, wenn die Staubflecken nicht vollständig gelöscht werden

Wenn unerwünschte Staubflecken nach einfacher Ausführung von Schritt 5 nicht gelöscht sind, können sie durch mehrfaches Klicken komplett gelöscht werden.

 Staubflecken lassen sich überwiegend mit der Reparaturfunktion löschen

Staubflecken können mit der Reparaturfunktion gelöscht werden. Striche lassen sich manchmal nicht löschen. In diesem Fall verwenden Sie die Stempelwerkzeug-Funktion (S. 121).

 Ein Bild, das von Staub befreit wurde, kann jederzeit wieder in den Originalzustand zurückgesetzt werden

Ein Bild, das von Staub befreit wurde, wird als staubfreies Bild angezeigt oder gedruckt. Da die ursprünglichen Bilddaten jedoch unverändert erhalten bleiben, können Sie das Originalbild jederzeit im Stempelwerkzeug-Fenster durch Klicken auf die Schaltfläche [Rückgängig] oder durch "Neubearbeiten von Bildern" wiederherstellen (S. 123).

- Überprüfen Sie die Staubentfernung im Stempelwerkzeug-Fenster Überprüfen Sie die Staubentfernung im Stempelwerkzeug-Fenster. Die Bilder im Zustand vor der Staubentfernung werden in anderen Fenstern angezeigt und können daher nicht überprüft werden.
- Drucken von Bildern, die von Staub befreit wurden In DPP können Sie die Bilder als staubfreie Bilder ausdrucken.

Das von den Staubflecken befreite Bild kann als separates, staubfreies Bild gespeichert werden

Das von den Staubflecken befreite JPEG- oder TIFF-Bild kann als separates, staubfreies Bild gespeichert werden (S. 122).

Nützliche Funktionen im Stempelwerkzeug-Fenster

Überprüfen der gelöschten Staubflecken

Nach Schritt 5 können Sie die gelöschten Staubflecken einzeln nacheinander anzeigen und überprüfen. Drücken Sie hierzu die Tastenkombination <Umschalt> + <F>. (Mit der Tastenkombination <Umschalt> + kehren Sie zu dem vorherigen Staubfleck zurück.)

Wiederherstellen eines gelöschten Staubflecks
 Nach Schritt 5 können Sie mit der Tastenkombination < Umschalt> + <F> bzw.

-Umschalt> + einzelne (gelöschte) Staubflecken anzeigen und mit der Tastenkombination <Umschalt> + <Entf> wiederherstellen.

 Umschalten zwischen ganzem Bildschirm und normalem Bildschirm mit Tastenkombinationen

Um zwischen ganzem Bildschirm und normalem Bildschirm umzuschalten, können Sie auch die Tastenkombination <Alt> + <Eingabe> drücken.

 Anwenden des Ergebnisses der Staubentfernung auf ein anderes Bild

Sie können die Ergebnisse der Staubentfernung auf dieselbe Stelle eines anderen Bilds anwenden. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche [Kopieren], um die Ergebnisse der Staubentfernung zu kopieren, zeigen Sie anschließend das andere Bild an (auf das Sie die Ergebnisse anwenden möchten), und klicken Sie auf [Einfügen]. Sie können die Ergebnisse der Staubentfernung auf dieselbe Stelle in mehreren anderen Bildern anwenden und Staubflecken löschen, indem Sie zunächst bei gedrückter <Strg>-Taste im Hauptfenster auf die Bilder klicken, oder mehrere Bilder auswählen, indem Sie auf das erste Bild klicken, die <Umschalt>-Taste gedrückt halten, dann auf das letzte Bild klicken und dann das Stempelwerkzeug-Fenster anzeigen.

Bei Bildern, die mit ISO-Bereichserweiterung aufgenommen wurden, erschwert Rauschen möglicherweise das Anzeigen von Staubflecken im Stempelwerkzeug-Fenster. Das Verwenden dieser Funktion wird daher nicht empfohlen.

Die Liste der Funktionen im Stempelwerkzeug-Fenster finden Sie auf S. 143.

Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index



Entfernen unerwünschter Teile aus einem Bild (Stempelwerkzeug-Funktion)

Sie können ein Bild korrigieren, indem Sie einen kopierten Bereich aus einem anderen Teil des Bilds in eine unerwünschte Stelle des Bilds einfügen.

Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 im Abschnitt "Manuelles Entfernen von Staub (Reparaturfunktion)" (S. 119).

Geben Sie den Ausschnitt an, der kopiert werden soll.

- Halten Sie die <Alt>-Taste gedrückt, und klicken Sie auf den Ausschnitt, der als Kopierquelle dient.
- Um einen anderen Ausschnitt als Kopierquelle auszuwählen, führen Sie den oben beschriebenen Vorgang erneut aus.
- Um die Position der Kopierquelle zu fixieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Fixieren Sie die Position der Quelldatei].

Korrigieren Sie das Bild.

- Klicken Sie auf den zu korrigierenden Ausschnitt des Bilds oder ziehen Sie ihn mit der Maus in Position. Die Markierung [+] im Fenster gibt die Kopierquelle an, und [O] gibt das Kopierziel an.
- Der kopierte Ausschnitt wird in der Position eingefügt, an die Sie ihn mit der Maus ziehen.
- Unter [Stifttyp] können Sie zwischen [Pinsel] (die eingefügten Bildgrenzen simulieren einen Pinselstrich) und [Stift] (die eingefügten Bildgrenzen sind scharf) wählen.

Um zu dem Hauptfenster zurückzukehren, klicken Sie auf [OK].

→ Auf dem korrigierten Bild wird die Markierung [] (S. 129) angezeigt.

Compositing und Hoher Dynamikbereich

JPEG- und TIFF-Bilder sind, wie unten beschrieben, ebenso wie RAW-Bilder für das Composite-Verfahren geeignet.

- Compositing von Bildern (S. 80)
- Erstellen von HDR-Bildern (Hoher Dynamikbereich) (S. 83)

Starten von Map Utility

Sie können Map Utility auf folgende Weise starten.

Starten von Map Utility (S. 86)



Speichern der Bearbeitungsergebnisse

Speichern von Bearbeitungsinhalten

Alle mit der Werkzeugpalette erstellten Inhalte Rezepte; (S. 106 bis S. 113) sowie Ausschnitt- (S. 114) und Staublöschungsdaten (S. 117 bis S. 121) können mit dem eingestellten JPEG- oder TIFF-Bild oder mit einem anderen JPEG- oder TIFF-Bild gespeichert werden.

Wählen Sie Menü [Datei] ▶ gewünschte Option.

D	ate	ei	

Öffnen im Bearbeitungsfenster	Strg+O
Öffnen im Bearbeitungsfenster (vergrößert)	
Speichern	Strg+S
Speichern unter	Strg+Umschalt+S
Miniaturbild zum Bild hinzufügen und speichern	Strg+Umschalt+T
Konvertieren und speichern	Strg+D
Batch-Verarbeitung	Strg+B
Neuen Ordner erstellen	
Drucken	Strg+P
Drucken mit detaillierter Einstellung	Strg+Alt+P
Kontaktabzug-Drucken	Strg+Umschalt+P
Plug-in drucken	+
Zur Sammlung hinzufügen	Strg+G
Aus der Sammlung entfernen	Strg+Umschalt+G
Sammlung löschen	
Löschen	Entf
Info	Strg+I
Beenden	Alt+F4

→ Ihre Einstellungen werden mit dem Bild gespeichert.

Speichern als separates Bild

Wenn ein JPEG- oder TIFF-Bild mit der Werkzeugpalette eingestellt (S. 106 bis S. 113) und anschließend wie ein RAW-Bild gespeichert wird (siehe unten), kann das Bild mit diesen Einstellungen (Rezepte) als separates Bild gespeichert werden.

Wenn Sie einen Ausschnitt (S. 114) oder ein von Staubflecken befreites Bild (S. 117 bis S. 121) auf dieselbe Weise speichern, wird daraus ein eigenständiges Bild.

Speichern als JPEG- oder TIFF-Bild (S. 42)

 Batch-Speichern als JPEG- und TIFF-Bilder (Batch-Verarbeitung) (S. 102)
 Durch das Speichern als separates JPEG- oder TIFF-Bild (wie oben erläutert) werden die mit der Werkzeugpalette ausgeführten
 Einstellungen wirksam. Hierbei wird die Bildqualität durch Bearbeiten/ Speichern geringfügig beeinträchtigt (wie bei der Bearbeitung mit einer

Speichern geringfügig beeinträchtigt (wie bei der Bearbeitung mit einem herkömmlichen Bildbearbeitungsprogramm).

Anwenden von Bearbeitungsinhalten auf ein anderes Bild

Sie können die mit der Werkzeugpalette einstellten Einstellungsinhalte (Rezepte) von JPEG- und TIFF-Bildern kopieren und mit den folgenden Verfahren auf andere Bilder anwenden - nach derselben Vorgehensweise wie bei RAW-Bildern.

Anwenden von Einstellungsinhalten auf ein anderes Bild (S. 41)

Nutzung der Einstellungsinhalte (Rezepte) (S. 99)

Drucken

Die bearbeiteten JPEG- und TIFF-Bilder können mit den folgenden Verfahren (wie RAW-Bilder) gedruckt werden:

- Drucken (S. 43)
- Drucken mit Aufnahmeinformationen (S. 87)
- Drucken einer Liste von Miniaturansichten (Kontaktabzug-Drucken) (S. 88)
- Drucken von RAW-Bildern auf einem High-End-Drucker von Canon (S. 89)



Einführung

Index



Neubearbeiten von Bildern

Beim Einstellen der Bilder mit der Werkzeugpalette (S. 106 bis S. 113) werden nur die Bildverarbeitungsbedingungen geändert. Die "ursprünglichen Bilddaten" bleiben unverändert erhalten. Auch die Ausschnitt- oder Staublöschungsdaten eines beschnittenen (S. 114) oder von Staub befreiten Bilds (S. 117 bis S. 121) werden einfach mit dem Bild gespeichert.

Deshalb können Sie jederzeit die mit dem Bild gespeicherten Einstellungen (S. 122), Ausschnitt- und Staublöschungsdaten rückgängig machen und den Zustand des Bilds nach dem letzten Speichern oder den Zustand der ursprünglichen Aufnahme wiederherstellen.

Wählen Sie das neu zu bearbeitende Bild aus.

Wählen Sie Menü [Einstellung] > gewünschte Option.



Das Bild wird in den Zustand der ausgewählten Option zurückgesetzt.



Referenz



Dieses Kapitel enthält Informationen, mit denen Sie Ihre Erfahrungen im Umgang mit DPP erweitern können.

Es enthält Lösungsvorschläge zur Störungsbeseitigung, Hinweise zum Entfernen von DPP von Ihrem Computer, Erläuterungen zu den verschiedenen Fenstern und ein Glossar mit Erklärungen zu den wichtigsten Begriffen. Am Ende des Kapitels befindet sich ein Index, in dem Sie die gesuchten Informationen leicht finden können.

Störungsbeseitigung 125
Entfernen der Software (Deinstallieren) 126
Liste der Funktionen im Hauptfenster (Ordner-Fenster) 127
Liste der Funktionen im Hauptfenster (Sammlung-Fenster) 128
Bildrahmen-Informationen im Hauptfenster und
im Bildbearbeitungsfenster 129
Liste der Funktionen im Bearbeitungsfenster 130
Liste der Funktionen auf der Werkzeugpalette 131
Liste der Funktionen im NR-Vorschaufenster 134
Liste der Funktionen im Schnellüberprüfungsfenster 135
Liste der Funktionen im Bildbearbeitungsfenster 136
Funktionen in dem Fenster zum Konvertieren und
Speichern von Einzeiblidern
Liste der Funktionen im Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster
Liste der Funktionen im Objektivienierkorrektur-Fenster 139
Liste der Funktionen im Fenster zur digitalen Objektivoptimierung 140
Liste der Funktionen im Composite-werkzeug-Fenster
Liste der Funktionen im HDR-Fenster (Bild einstellen)
Liste der Funktionen im Stempeiwerkzeug-Fenster
Funktionen im Fenster zum Konvertieren und Speichern mehrerer Bilder (Batch Verarbeitung) 144
Liste der Eunktionen im Umbenennungsfenster 145
Clossar 146
Glossal
Über diese Bedienungsanleitung
Markenrechte 152

Erweiterte Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Grundlegende Bedienung

Referenz

Index



124

Störungsbeseitigung

Bei Funktionsstörungen in DPP gehen Sie die folgenden Punkte durch.

Installation wurde nicht korrekt abgeschlossen

 Wählen Sie als Benutzereinstellung eine Administratorberechtigung ([Computeradministrator], [Administrator] usw.). Sie können keine Software installieren, wenn eine andere Benutzereinstellung als eine Administratorberechtigung ausgewählt ist. Nähere Informationen zur Auswahl der Administrator-Berechtigung finden Sie im Handbuch Ihres Computers.

DPP funktioniert nicht

- DPP wird nicht korrekt ausgeführt, wenn der verwendete Computer die Systemanforderungen nicht erfüllt. Verwenden Sie DPP auf einem Computer, der die Systemanforderungen erfüllt (S. 3).
- Auch wenn Ihr Computer über die Arbeitsspeichergröße verfügt, die in den Systemanforderungen (S. 3) beschrieben ist, reicht der Arbeitsspeicher möglicherweise nicht aus, wenn zeitgleich mit DPP andere Anwendungen ausgeführt werden. Beenden Sie außer DPP alle anderen Anwendungen.

Der Kartenleser erkennt die SD-Karte nicht

 Je nach verwendetem Kartenleser und Betriebssystem werden SDXC-Karten möglicherweise nicht richtig erkannt. Schließen Sie in diesem Fall Ihre Kamera über das mitgelieferte Schnittstellenkabel an den Computer an, und übertragen Sie die Bilder mit der mitgelieferten Software "EOS Utility" auf den Computer.

Bilder werden nicht ordnungsgemäß angezeigt

- Die nicht von DPP unterstützten Bildformate können nicht angezeigt werden. Verschiedene Arten von JPEG- und TIFF-Bildern werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. Dazu gehören z. B. JPEG-Bilder, die nicht dem Exif 2.2-, 2.21- oder 2.3-Standard entsprechen, und TIFF-Bilder, die nicht Exif-kompatibel sind (S. 3).
- Ein von Staub befreites Bild (S. 75 bis S. 79, S. 117 bis S. 121) wird in anderen Fenstern (außerhalb des Stempelwerkzeug-Fensters) so angezeigt, als wäre es nicht mit der Staubentfernungsfunktion bearbeitet worden. Überprüfen Sie die Bilder nach der Staublöschung im Stempelwerkzeug-Fenster.

Ein Bild konnte nicht eingestellt werden

- JPEG- und TIFF-Bilder können nicht mit der Bildeinstellungsfunktion der [RAW]-Werkzeugpalette eingestellt werden. Stellen Sie diese Bilder mit der [RGB]-Werkzeugpalette ein (S. 131).
- PowerShot Pro1 RAW-Bilder können nicht mit der Bildeinstellungsfunktion der [RAW]-Werkzeugpalette eingestellt werden. Stellen Sie diese Bilder mit der [RGB]-Werkzeugpalette ein (S. 131).

Ein Rezept konnte nicht auf ein anderes Bild eingefügt (angewandt) werden

- Die Bearbeitungsdaten für Drehen (S. 10, S. 25, S. 127, S. 135, S. 136), Beschneiden (S. 38, S. 114), Entfernen des Staubs (Stempelwerkzeug) (S. 75 bis S. 79, S. 117 bis S. 121) lassen sich nicht von einem Bild auf ein anderes Bild als Rezept einfügen (anwenden). Beschneiden Sie das Bild bzw. löschen Sie die Staubflecken mit der Kopieren/Einfügen-Funktion in den jeweiligen Fenstern, und drehen Sie die Bilder einzeln.
- Die Einstellungsinhalte (Rezepte) von RAW-Bildern, die mit der [RAW]-Werkzeugpalette eingestellt wurden, lassen sich nicht auf JPEG- und TIFF-Bilder anwenden (S. 131).
- Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) (S. 61) ist nur für RAW-Bilder verfügbar, die mit der Kamera EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 1200D, EOS 1100D, EOS M2 und EOS M aufgenommen wurden. Sie können die Einstellungsinhalte des Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) nicht auf RAW-Bilder anwenden, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden.

Die Farben eines Bilds erscheinen beim Anzeigen mit einer anderen Software schwach

RAW-Bilder, für die ein anderer Farbraum als sRGB eingestellt ist (S. 79, S. 95) und die anschließend als JPEG- oder TIFF-Bilder konvertiert und gespeichert werden, erscheinen in anderen Anzeigenprogrammen blass, die nur mit dem sRGB-Farbraum kompatibel sind. Wählen Sie in diesem Fall sRGB als Farbraum für das RAW-Bild aus, konvertieren und speichern Sie das Bild erneut im JPEG- oder TIFF-Format, und sehen Sie sich das Bild anschließend an.

Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index



Inhalt auf einen Blick

Grundlegende

Bedienung

Erweiterte

Die Farben des angezeigten Bilds und des gedruckten Fotos stimmen nicht überein

- Wenn die Farbe des Monitors, auf dem das Bild angezeigt wird, nicht korrekt eingestellt ist, oder wenn das Profil eines Druckers, mit dem die Bilder gedruckt werden, nicht eingerichtet wurde, können sich die Farben des angezeigten Bilds und des gedruckten Fotos wesentlich unterscheiden. Nach dem korrekten Einstellen der Monitorfarben (S. 95) und des Druckerprofils stimmen die Farben des angezeigten Bilds (S. 95) und des gedruckten Fotos genauer überein. Bei Druckvorgänge mit einem Canon-Drucker (S. 43, S. 46) und beim Plug-in-Druckvorgänge (S. 89, S. 91) werden die Druckerprofile automatisch eingerichtet, so dass Sie nur die Farbe des Monitors einstellen müssen, um die Farben einander anzunähern.
- Wenn Sie mit Easy-PhotoPrint und der automatischen Bildkorrekturfunktion von Easy-PhotoPrint drucken und die verschiedenen Bildeinstellungsfunktionen wirksam sind, werden die Farben nicht korrekt ausgedruckt. Deaktivieren Sie alle Bildeinstellungsfunktionen von Easy-PhotoPrint (S. 47).
- Auch wenn Sie ein Druckerprofil einstellen, werden die gedruckten Farben ggf. anders dargestellt als auf dem Bildschirm, sofern Sie die Farbeinstellungsfunktionen des Druckertreibers verwenden. Verwenden Sie nicht die Farbeinstellungsfunktionen des Druckertreibers.

Das Drucken von mehreren Bildern mit der Batch-Verarbeitungsfunktion ist nicht möglich

Wenn mehrere Bilder in einem Stapelverarbeitungsvorgang gedruckt werden, wird möglicherweise der Druckvorgang mittendrin angehalten, oder die Bilder werden überhaupt nicht gedruckt. Wählen Sie weniger Bilder für den Druck aus, oder erhöhen Sie den Arbeitsspeicher auf Ihrem Computer.

Eine Datei verbleibt nach dem Löschen von Bildern im Ordner

- Löschen Sie die Datei [CRW_JJJJ.THM] (Kamera-Indexbild), wenn sie nach dem Löschen von Bildern im Ordner verbleibt (S. 49).
 - * Anstelle der Zeichenkette [JJJJ] enthält der Dateiname Zahlen.

Die Bildinformationen werden nicht angezeigt

 Ein JPEG-Bild, das auf Adobe RGB eingestellt ist und mit der Kamera EOS 10D, EOS 300D DIGITAL oder PowerShot Pro1 aufgenommen wurde, zeigt möglicherweise keine Bildinformationen an (S. 10, S. 23).

Entfernen der Software (Deinstallieren)

- Beenden Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Software deinstallieren.
- Melden Sie sich zum Deinstallieren der Software mit einer Administratorberechtigung an.
- Um Computerstörungen zu vermeiden, starten Sie stets Ihren Computer nach der Deinstallation der Software neu. Die Neuinstallation der Software ohne vorherigen Neustart führt möglicherweise zu Fehlfunktionen des Computers.

Windows 7

Wählen Sie die Schaltfläche [
 Mählen Sie die Schaltfläche [
 Marken [Canon Utilities]
 [Digital Photo Professional – Deinstallieren].

Setzen Sie die Deinstallation entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm fort.

→ Das Programm wird deinstalliert.

Windows 8.1, Windows 8

Deinstallieren Sie die Software nach der Deinstallationsmethode f
ür Software des Betriebssystems.

	Inhalt auf einen Blick
_	Grundlegende Bedienung
]	Erweiterte Funktionen
	Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen
	Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern
	Bearbeiten von JPEG/TIFF- Bildern
	Referenz
	Index

Liste der Funktionen im Hauptfenster (Ordner-Fenster) (S. 10)



- *1 Um die Symbolleiste ein- oder auszublenden, wählen Sie Menü [Ansicht] ▶ [Symbolleiste].
- *2 Die im ausgewählten Ordner enthaltenen Bilder werden rechts als Miniaturansichten angezeigt.
- *3 Zeigt die Koordinaten der Cursorposition und die RGB-Werte (8-Bit-Konvertierung) an, wenn die Funktion "Weißabgleich klicken" mit der Werkzeugpalette ausgeführt wurde.
- *4 Das unter [Anzeigen und Speichern von RAW-Bildern] (S. 92) im Fenster [Einstellungen] ausgewählte Element wird angezeigt.
 *5 Sie können zwischen den Fenstern [Ordner] und [Sammlung] umschalten.

Liste der Funktionen im Hauptfenster (Sammlung-Fenster) (5. 36) Einführung Bildinformationen Auswahl für alle Bilder aufheben Zeigt das Schnellüberprüfungsfenster an Werkzeugpalette ein-/ausblenden Alle Bilder auswählen Zeigt das Stempelwerkzeug-Zeigt das Bildbearbeitungsfenster an Inhalt auf Fenster an einen Blick Digital Photo Profession I - Sammlung _ 🗆 🗙 Bearbeiten Ansicht Lesezeichen Etikett Einstellung Extras Fenster ? Symbolleiste Grundlegende Batch-Konvertieren/ i Bedienung Speichern Registerkarte [Sammlung]*1 Registerkarte [Ordner] Ordner Sammlung(14) Zeigt das Ausschnitt/ **Erweiterte** Winkeleinstellung-Funktionen Fenster an 141 (19 - 11 TOTAL and a star of a Erweiterte Bewertung Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen IMG 0002.CR2 IMG 0004.CR2 IMG 0006.CR2 IMG 0009.CR2 IMG 0012,CR2 IMG 0013.CR2 Bild drehen Verarbeiten einer (in 90°-Stufen) großen Anzahl von Bildern Häkchen Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern IMG_0015.CR2 Referenz Anzeige für Index Farbraum des Bilds CMYKsRGB / Adobe RGB Hohe Qualität Rezeptdaten: Ja Anzahl Bilder: 7 Anzahl ausgewählter Bilder: 1 СМУК und Arbeitsfarbraum*2 Simulation (S. 79, S. 96) -Anzeigemodus Anzahl ausgewählter Bilder Anzahl der angezeigten Bilder Rezeptstatus

- *1 Die Gesamtanzahl der Bilder, die zum Fenster [Sammlung] hinzugefügt wurden, wird in der Klammer () auf der Registerkarte [Sammlung] angezeigt. Wenn ein Bild hinzugefügt wird, das als Einzelbild angezeigt wird (S. 22), verdoppelt sich dementsprechend die angezeigte Gesamtzahl der angezeigten Bilder.
- *2 Zeigt die Koordinaten der Cursorposition und die RGB-Werte (8-Bit-Konvertierung) an, wenn die Funktion "Weißabgleich klicken" mit der Werkzeugpalette ausgeführt wurde.



- *1 Wird bei der Einstellung [Kleine Miniaturansicht] nicht angezeigt.
- *² Wird bei den als Einzelbild angezeigten RAW- und JPEG-Bildern eingeblendet (S. 22).
 - Bei RAW-Bildern wird [RAW] angezeigt.
 - (Bei [Kleine Miniaturansicht] (S. 10) wird [R] angezeigt.)
 - Bei PowerShot Pro1 RAW-Bildern wird [RAW] nicht angezeigt.
- *3 Wird bei der Einstellung [Mittlere Miniaturansicht] oder [Kleine Miniaturansicht] nicht angezeigt.

- *4 Wenn dem mit EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS M2 oder EOS M aufgenommenen Bild Informationen zum Seitenverhältnis hinzugefügt wurden, wird der entsprechende Ausschnitt angezeigt.
- *5 Wird bei Bildern angezeigt, die mit einer GPS-kompatiblen Canon-Kamera aufgenommen wurden.

Liste der Funktionen im Bearbeitungsfenster (S. 11, S. 25)

Pfadname und Dateiname des Bilds _ D X Digital Photo Professional - [E:\Users\CANON\Pictures\Foto\xxxx_xx_xx\IMG_0001.CR2] Datei Bearbeiten Ansicht Etikett Einstellung Extras Fenster ? RAW / Adobe RGB CMYK Hohe Qualität (1155, 1688): 42, 44, 28 Informationsanzeige*2 Anzeigemodus*4

Anzeige für CMYK-Simulation (S. 95)

IMG 0001.CR2 RAW RGB NR/ALO Objektiv 5 Einstellung Helligkeit 0,00 • Einstellung Weißabgleich Registrieren 1 1 2 3 ▼ Abstimmen... (Auto) 5 Bildart - Durchsuchen... (Standard) 10.0 -8.0 -4.0 -6.0 -2.0 0.0 2.0 40 Kontrast:(0) Lichter:(0) Schatten:(0) Linear Farbton: (0) Farbsättigung:(0) Unschärfemaske Stärke:(0) Feinheit:(0) Schwelle:(0)



*1 Um die Symbolleiste ein- oder auszublenden, wählen Sie Menü [Ansicht] > [Werkzeugpalette].

Farbraum des Bilds*3 und

Arbeitsfarbraum (S. 79, S. 95)

- *² Zeigt die Koordinaten der Cursorposition und die RGB-Werte (8-Bit-Konvertierung) an.
- *3 RAW-Bilder werden mit [RAW] angezeigt.
- *4 Das unter [Anzeigen und Speichern von RAW-Bildern] (S. 92) im Fenster [Einstellungen] ausgewählte Element wird angezeigt.

Liste der Funktionen auf der Werkzeugpalette



RAW-Werkzeugpalette (S. 25)

* Wenn das Bild vergrößert angezeigt wird, können Sie die Position des vergrößerten Ausschnitts durch Ziehen des Cursors verschieben. Die Position des vergrößerten Ausschnitts wird angezeigt, wenn [Angedockte Anzeige] (S. 94) eingestellt ist und das Bildbearbeitungsfenster (S. 136) vergrößert wurde.



NR/ALO-Werkzeugpalette

(Wenn ein RAW-Bild ausgewählt ist)



NR/ALO-Werkzeugpalette

* Wenn das Bild vergrößert angezeigt wird, können Sie die Position des vergrößerten Ausschnitts durch Ziehen des Cursors verschieben. Die Position des vergrößerten Ausschnitts wird angezeigt, wenn [Angedockte Anzeige] (S. 94) eingestellt ist und das Bildbearbeitungsfenster (S. 136) vergrößert wurde.

Objektiv-Werkzeugpalette

IMG_0	001.CR2	A state		
RAW	RGB	NR/ALO	Objektiv	
Digitale Objektivoptimierung			Abstimmen	
Ein	istellung			AUS
			0	bjektivdaten : Ja
				Aktualisieren
Objekt	ivfehlerk	orrektur		Abstimmen
Objekt Vig	ivfehlerk nettierun	orrektur Ig		Abstimmen
Objekt Vig Ch	ivfehlerko nettierun romatisch	orrektur Ig ne Aberrati	on	Abstimmen AUS AUS
Objekt Vig Ch Fai	ivfehlerko nettierun romatisch	orrektur Ig ne Aberrati	on	Abstimmen AUS AUS AUS

Schaltfläche zur Anpassung der digitalen Objektivoptimierung (S. 73)
 Ausmaß der digitalen Objektivoptimierung (S. 72)
 Objektivdatenstatus (S. 72)
 Schaltfläche zur Objektivdatenaktualisierung (S. 72)

—— Schaltfläche zur Anpassung der Objektivfehlerkorrektur (S. 65)

– Objektivfehlerkorrektur (S. 65)







JPEG- und TIFF-Bilder das Helligkeits- und Farbrauschen reduzieren.



- *1 Sie können 50 % Ansicht/100 % Ansicht (Moiré-Unterdrückung aus) auswählen, indem Sie im Menü [Extras] die Option [Einstellungen] wählen und auf der Registerkarte [Einstellungen Ansicht] die Option [Schnellüberprüfungswerkzeug-Anzeige] verwenden. Sie können die Anzeigeposition in der vergrößerten Anzeige auch durch Ziehen des Bildes mit dem Cursor verschieben.
- *² Um zum normalen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie die <Esc>-Taste.



- *1 RAW-Bilder werden mit [RAW] angezeigt.
- *2 Zeigt die Koordinaten der Cursorposition und die RGB-Werte (8-Bit-Konvertierung) an.
- *3 Zeigt die im Hauptfenster ausgewählten Bilder an. Das hier ausgewählte Bild wird auf der rechten Seite vergrößert angezeigt.
- *4 Sie können die Rasterweite in den [Einstellungen] unter [Raster-Teilung] festlegen (S. 93).
- *5 Das unter [Anzeigen und Speichern von RAW-Bildern] (S. 92) im Fenster [Einstellungen] ausgewählte Element wird angezeigt.

Funktionen in dem Fenster zum Konvertieren und Speichern von Einzelbildern (S. 42)



- *¹ Der Einstellbereich reicht von 1 bis 60.000 dpi.
- *² Die für ein Bild eingestellten Farbraum-Informationen (S. 79, S. 95) werden an ein ICC-Profil angehängt.

Wenn Sie das Kontrollkästchen bei Bildern deaktivieren, die auf den Farbraum "Apple RGB", "ColorMatch RGB" oder "Wide Gamut RGB" (S. 79, S. 95) eingestellt sind, werden die ICC-Profile dennoch automatisch eingebettet.

- *3 Der Einstellbereich reicht von 1 bis 10. Je höher der Zahlenwert, desto besser die Bildqualität.
- *4 Der größere der beiden unter [Breite] und [Höhe] eingegebenen Werte wird auf die längere Bildkante angewandt und ändert die Bildgröße.
- *⁵ Die Einstellung für Aufnahmeinformationen kann ausgewählt werden.



- *1 Wenn die Option [Veränderlich] im Listenfeld [Seitenverhältnis] ausgewählt ist, können Sie die Ränder des Ausschnitts mit der Maus ziehen, um den Bereich zu verändern.
- *2 Funktioniert nur, wenn mehrere Bilder ausgewählt sind und das Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster angezeigt wird.

Liste der Funktionen im Objektivfehlerkorrektur-Fenster (S. 65)

Einführung Wenn im Fenster [Objektivfehlerkorrektur] das Listenfeld zur Auswahl • Um die Verzeichnungsaberration von Bildern zu korrigieren, die mit einem Fisheve-Objektiv aufgenommen wurden, können vier Effekte aus dem Listenfeld des Telekonverters angezeigt wird, wählen Sie den Telekonverter aus, [Effekt] zusätzlich zu den normalerweise für die Verzeichnungskorrektur der zum Zeitpunkt der Aufnahme angeschlossen war. verwendeten [Aufnahmeeinstellungen] ausgewählt werden. Inhalt auf einen Blick Objektivfehlerkorrektur - [IMG 0001.CR2] Grundlegende Bedienung - Verarößerter Anzeigebereich*¹ **Erweiterte** Funktionen Erweiterte Setzt das Bild in den Zustand der Zurücksetzen Bildbearbeitungs- und Originalaufnahme zurück Druckfunktionen Motivabstand Motivabstand-Schieberegler*2 0 00 Verarbeiten einer -(S. 68) großen Anzahl von Vignettierung -Korrektur der Vignettierung Bildern Chromatische Aberration Chromat. Aberrationskorrektur 100 Bearbeiten von Korrigiert die chromatische JPEG/TIFF-Aberration für Blau Bildern Farbunschärfe -Korrektur der Farbunschärfe Verzeichnung Korrektur der Verzeichnung 100 Referenz Blendet Position des verarößerten Index -Bildbereichs ein/aus Navigator Raster Gitteranzeige OK Abbrechen

> Position des vergrößerten Ausschnitts (Navigatoranzeige)

*1 Der Bereich, auf den Sie im Bild geklickt haben (Position des vergrößerten Ausschnitts), wird auf 200 % vergrößert angezeigt. Korrigiert die chromatische Aberration für Rot

*2 Bei RAW-Bildern, die mit MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo oder EF50mm f/ 2.5 Compact Macro mit Life Size Converter EF aufgenommen wurden, wechselt die Schieberegler-Anzeige automatisch auf Zoomvergrößerung. Der Schieberegler wird nicht für Bilder angezeigt, die mit einem EF-M-Objektiv aufgenommen wurden.

Liste der Funktionen im Fenster zur digitalen Objektivoptimierung (5. 70) Einführung Wenn im Fenster [Digitale Objektivoptimierung] das Listenfeld zur Auswahl des Telekonverters angezeigt wird, wählen Sie den Telekonverter aus, der zum Zeitpunkt der Aufnahme angeschlossen war. Inhalt auf einen Blick X Digitale Objektivoptimierung - [IMG_9416_01.CR2] Grundlegende Bedienung **Erweiterte** Position des vergrößerten Ausschnitts Funktionen (Navigatoranzeige) Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen Verarbeiten einer Motivabstand großen Anzahl von Bildern Motivabstand-Schieberegler*2 (S. 74) 00 Anpassung der digitalen Einstellung : (100) Bearbeiten von Objektivoptimierung (S. 74) JPEG/TIFF-0 Bildern 0 100 Kontrollkästchen [Vorschau nicht schärfen] (S. 74) Vorschau nicht schärfen Referenz Speichern Abbrechen Index Vergrößerter Anzeigebereich*1



*1 Der Bereich, auf den Sie im vergrößerten Bild geklickt haben (Position des vergrößerten Ausschnitts), wird auf 100 % angezeigt.
 *2 Der Schieberegler wird im Fenster [Digitale Objektivoptimierung] für mit einem EF-M-Objektiv aufgenommene Bilder nicht angezeigt.

Liste der Funktionen im Composite-Werkzeug-Fenster (S. 80)





Liste der Funktionen im Stempelwerkzeug-Fenster (S. 75 bis S. 79, S. 117 bis S. 121)



^t Funktioniert nur, wenn mehrere Bilder ausgewählt sind und das Stempelwerkzeug-Fenster angezeigt wird.

143

Funktionen im Fenster zum Konvertieren und Speichern mehrerer Bilder (Batch-Verarbeitung) (S. 102)

Einführung



*¹ Der Einstellbereich reicht von 1 bis 60.000 dpi.

- *2 Die für ein Bild eingestellten Farbraum-Informationen (S. 79, S. 95) werden an ein ICC-Profil angehängt. Wenn Sie das Kontrollkästchen bei Bildern deaktivieren, die auf den Farbraum "Apple RGB", "ColorMatch RGB" oder "Wide Gamut RGB" (S. 79, S. 95) eingestellt sind, werden die ICC-Profile dennoch automatisch eingebettet.
- *³ Der Einstellbereich reicht von 1 bis 10. Je höher der Zahlenwert, desto besser die Bildqualität.
- *4 Der größere der beiden unter [Breite] und [Höhe] eingegebenen Werte wird auf die längere Bildkante angewandt und ändert die Bildgröße.
 *5 Wird angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche [Batch-Verarbeitung] klicken (S. 127, S. 136), ohne dass im Hauptfenster oder Bildbearbeitungsfenster ein Bild ausgewählt ist. Wenn Sie ausschließlich RAW-Bilder konvertieren möchten, klicken Sie auf diese Schaltfläche (anstatt auf [Ausführen]).



*6 Die Einstellung f
ür Aufnahmeinformationen kann ausgewählt werden.


Referenz

Glossar RAW-Bild

Die mit EOS-Kameras aufgenommenen RAW-Bilder werden in einem nicht komprimierten 14-Bit- oder 12-Bit-Format aufgezeichnet.

Da sich die RAW-Bilder in einem "unentwickelten" Rohdatenformat befinden, benötigen Sie spezielle Software mit Verarbeitungsfunktionen zum Entwickeln (z. B. DPP), um die Bilder anzuzeigen. Der Vorteil der unentwickelten RAW-Bilder besteht darin, dass die verschiedenen Einstellungen nahezu ohne Beeinträchtigung der Bildqualität vorgenommen werden können.

* "RAW" bedeutet "im Rohzustand" bzw. "nicht verarbeitet oder verfeinert".

JPEG-Bild

Der am meisten verbreitete Bildtyp im nicht reversiblen, komprimierten 8-Bit-Format.

Der Vorteil dieses Bildformats liegt darin, dass die Bilddatei beim Speichern mit hohem Komprimierungsverhältnis auch bei einer großen Pixelzahl eine geringe Dateigröße besitzt. Da die Daten beim Speichern und Komprimieren ausgedünnt werden, um eine geringe Dateigröße zu erzielen, verschlechtert sich die Bildqualität bei jedem Bearbeitungsoder Speichervorgang.

In DPP werden auch bei wiederholtem Bearbeiten/Speichern nur die Rezeptdaten verändert. Das Originalbild wird nicht beeinträchtigt, da keine Komprimierung stattfindet und keine Bilddaten überschrieben werden.

* JPEG ist die Abkürzung für "Joint Photographic Experts Group".

TIFF-Bild

Bitmap-Bild, das in einem nicht komprimierten 8-Bit/16-Bit-Format aufgezeichnet wird.

Da die TIFF-Bilder nicht komprimiert werden, bleibt die hohe Bildqualität des Originalbilds beim Speichern unverändert erhalten.

* TIFF ist die Abkürzung für "Tagged Image File Format".

Rezept

In DPP werden die "Informationen über die

Bildverarbeitungsbedingungen" für RAW-Bilder, die in DPP bearbeitet werden können, als "Rezept" bezeichnet.

Darüber hinaus können Sie in DPP ebenso wie RAW-Bilder auch JPEGund TIFF-Bilder mit Rezepten bearbeiten.

Bit-Zahl

Binäre Einheit für den Informationsgehalt in der Farbe eines Bilds. Die Zahl gibt die Anzahl der Bits pro Pixel an.

Je größer die Bit-Zahl ist, desto größer die Anzahl der Farben und desto weicher die Abstufungen. Ein 1-Bit-Bild ist ein Schwarzweißbild.

Farbmanagementsystem (Farbabgleich)

Digitalkameras, die Bilder aufnehmen, Monitore, die Bilder anzeigen, und Drucker, die Bilder drucken, erzeugen jeweils die Farbe auf unterschiedliche Weise. Daher können Unterschiede zwischen der Farbe eines auf dem Monitor angezeigten Bilds und der Farbe des gedruckten Bilds auftreten.

Das Farbmanagementsystem hat die Aufgabe, diese Farben zu verwalten und aufeinander abzustimmen. Mit DPP können Sie die Farben anhand der ICC-Profile zwischen verschiedenen Geräten aneinander angleichen.

ICC-Profile

ICC-Profile sind Dateien, die Farbinformationen enthalten. Sie beschreiben die Farbeigenschaften und Farbräume verschiedener Geräte nach einer Norm, die vom ICC (International Color Consortium) aufgestellt wurde. Die meisten Geräte, z. B. der Monitor, der zum Anzeigen der Bilder verwendet wird, oder der Drucker, mit dem die Bilder ausgedruckt werden, können mit diesen ICC-Profilen verwaltet werden (Farbmanagement). Dadurch wird die Farbwiedergabe der einzelnen Geräte aufeinander abgestimmt.

Beim Farbmanagement von DPP werden diese ICC-Profile verwendet.

Tonkurve

Eine Tonkurve zeigt die Werte vor dem Einstellen (Eingabe) auf der horizontalen Achse und die Werte nach dem Einstellen (Ausgabe) auf der vertikalen Achse des Diagramms an. Da vor dem Einstellen die Werte für Eingabe und Ausgabe identisch sind, ist die Tonkurve eine Gerade, die von links unten nach rechts oben verläuft. Durch Ändern dieser Tonkurve können Sie Helligkeit, Kontrast und Farbe eines Bilds detailliert einstellen. Je mehr Sie sich auf der horizontalen Achse nach rechts bewegen und je mehr Sie sich auf der vertikalen Achse aufwärts bewegen, desto positiver wird der Wert. Einführung

Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

> Erweiterte Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz



Farbraum

Ein Farbraum ist der reproduzierbare Farbbereich eines Bilds (Eigenschaften der Farbskala). DPP unterstützt die folgenden fünf Arten von Farbräumen:

sRGB:	Standardfarbraum für Windows. Weitverbreiteter Standardfarbraum für Monitore, Digitalkameras und Scanner.
Adobe RGB:	Noch umfangreicherer Farbraum als sRGB. Wird hauptsächlich für professionelle Druckanwendungen eingesetzt.
Apple RGB:	Standardfarbraum für Macintosh. Etwas umfangreicherer Farbraum als sRGB.
ColorMatch RGB:	Etwas umfangreicherer Farbraum als sRGB. Wird hauptsächlich für professionelle Druckanwendungen eingesetzt.

Wide Gamut RGB: Noch umfangreicherer Farbraum als Adobe RGB. Die Bereiche der einzelnen Farbräume sind in dem folgenden Farbdiagramm dargestellt.

Farbdiagramm der mit DPP kompatiblen Farbräume



Ein Profil, das beim Drucken in einer CMYK-Umgebung (Druckmaschine usw.) die Farben simuliert. In DPP können Sie die Farben mit vier Arten von Profilen simulieren.

Euro Standard:	Profil, das üblicherweise in Europa für den Buchdruck verwendet wird und das für die
	Simulation europäischer Standarddrucke
	geeignet ist. Profil das üblicherweise in Japan für den
SIMP A.	Buchdruck usw. verwendet wird und das für
	die Simulation der Standardfarben von
	Zeitschriftenwerbung geeignet ist.
U.S.Web Coated:	Profil, das normalerweise in Nordamerika für
	den Buchdruck verwendet wird und das für
	die Simulation nordamerikanischer
	Standarddrucke geeignet ist.
JapanColor2001 type3:	Profil, das sich in der japanischen
	Druckindustrie zum Standard entwickelt und
	für die Simulation von JapanColor-
	Standarddrucken geeignet ist.

Rendering Intent (Farbanpassungsmethode)

Rendering Intents sind Methoden zum Umrechnen der einzelnen Farben eines Bilds für den Druck. Die Umrechnungsmethoden der einzelnen Farbanpassungen sind im Folgenden erläutert.

Vor und nach der Konvertierung werden alle Perzeptiv: Farben umgerechnet, um die Verhältnisse zwischen den Farben beizubehalten. Auch bei leicht veränderten Farben können Sie ein natürlich aussehendes Bild drucken, bei dem die Harmonie der Farben erhalten bleibt. Je nach Bild kann sich insgesamt die Farbsättigung ändern. Relativ farbmetrisch: Farben, die sich vor und nach der Konvertierung gleichen, werden kaum konvertiert, Farben, die voneinander abweichen, werden entsprechend konvertiert. Da bei ähnlichen Farben, die den Hauptteil des Bilds ausmachen, nur geringfügige Änderungen stattfinden, können Sie auch natürlich aussehende Bilder drucken, bei denen sich die Farbsättigung im Wesentlichen nicht ändert. Jedoch kann sich bei manchen Bildern der gesamte Farbton ändern, wenn sich nicht identische Farben und Lichter ändern.

Erweiterte Funktionen Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Einführung

Inhalt auf

einen Blick

Grundlegende Bedienung

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Index



0.8 Adobe RGR Apple RGB ColorMatch RGB Vide Gamut RGB 0.6 Mit dem menschlichen Auge sichtbarer Farbbereich 0.4 0.2 0.4 0.6 0.8 ٥ 02

	Gammawert	Weißpunkt (Farbtemperatur)
 sRGB	2,2	6500 K (D65)
 Adobe RGB	2,2	6500 K (D65)
 Apple RGB	1,8	6500 K (D65)
 ColorMatch RGB	1,8	5000 K (D50)
 Wide Gamut RGB	2,2	5000 K (D50)

Index

Α
Adobe RGB 147
Allgemeine Einstellungen (Einstellungen)
Ändern von Bilddateinamen in der im Hauptfenster angezeigten
Reihenfolge 104
Annassen (JPEG- oder TIEE-Bilder)
Automatisches Einstellen (Tenkunven Unterstützung) 107
Dynamikbereich
Finstellen der Tonkurve 111
Farbsättigung 110
Farbton 110
Helligkeit
Kontrast 108
RGB-Werkzeugpalette 131
Schärfe 110
Weißabgleich klicken 109
Anpassen (RAW-Bilder)
Anpassungen anwenden 100
Anpassungen kopieren 100
Anpassungen speichern 100
Automatisches Einstellen (Tonkurven-Unterstützung) 33
Bildstil
Bildstildatei
Dynamikbereich
Einstellen der Tonkurve
Farbkreis
Farbtomporatur 50
Farbton 30
Filtereffekt 31
Helligkeit 26
Helligkeit von Lichtern
Helligkeit von Schatten
Kontrast
Monochrom 30
Persönlicher Weißabgleich 101
RAW-Werkzeugpalette 131
Tonungseffekt 31
Weißabgleich
Weißabgleich klicken
Werkzeugpalette 131, 132

Anzeige

8
Anzeige der Aufnahmeinformationen 10, 23
Bearbeitungsfenster synchronisieren54
Einzelbildanzeige
Miniaturansicht (Hauptfenster) 10, 127
Miniaturansicht und Vergrößerte Anzeige
(Bildbearbeitungsfenster)
Vergrößerte Anzeige (Bearbeitungsfenster) 11, 130
Vergrößerte Anzeige (Schnellüberprüfungsfenster) 16, 135
Vorher/Nachher-Vergleichsanzeige
Anzeige der Aufnahmeinformationen 10, 23
Anzeige der Bildaufnahmeinformationen 10, 23
Apple RGB 147
Arbeitsfarbraum
Ausschnitt/Winkeleinstellung-Fenster
Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) 61
Automatische Staubentfernung
Automatisches Einstellen (Tonkurven-Unterstützung) 33 107
В
Batch-Änderung der Dateinamen von Bildern 104
Batch-Anwendung des Weißabgleichs auf Bilder (Persönlicher
Weißabgleich) 101
Fenster 102 103 144
Patch Konvertioren/ Speichern von Pildern (Patch Vererheitung) 102
Datch-Kunvertieren/-Speichern von Dildern (Datch-Verälbeitung) 102
Batch-Ubertragung von Bildern 103
Batch-Ubertragung von Bildern an ein Bildbearbeitungsprogramm 103

D	
Batch-Änderung der Dateinamen von Bildern 104	
Batch-Anwendung des Weißabgleichs auf Bilder (Persönlicher	
Weißabgleich) 101	
Fenster 102, 103, 144	
Batch-Konvertieren/-Speichern von Bildern (Batch-Verarbeitung) 102	
Batch-Übertragung von Bildern 103	
Batch-Übertragung von Bildern an ein Bildbearbeitungsprogramm 103	
Batch-Verarbeitung (Batch-Speichern von	
JPEG- und TIFF-Bildern) 102, 144	
Batch-Verarbeitung mehrerer Bilder	
Dateinamen ändern 104	
Konvertieren/Speichern (Batch-Verarbeitung) 102, 144	
Personlicher Weilsabgleich 101	
Libertragung 103	
Bearbeiten→Einstellen	
Bearbeitungsfenster	
Bearbeitungsfenster synchronisieren	
Beenden von DPP	
Beschneiden von Bildern und Einstellen von Bildwinkeln	

148

8

Einführung

Inhalt auf einen Blick

Grundlegende Bedienung

Erweiterte

Funktionen

Erweiterte Bildbearbeitungs- und Druckfunktionen

Verarbeiten einer großen Anzahl von Bildern

Bearbeiten von JPEG/TIFF-Bildern

Referenz

Powertung 19 10 125
Deweitung
Blidbearbeitungstenster
Bilder anordnen
Bilder auswählen 10, 16, 34
Bilder drehen 10, 25, 127, 128, 135, 136
Bilder korrigieren (Stempelwerkzeug-Funktion) 79, 121
Bilder löschen 49
Bilder organisieren 49
Bilder synchronisieren
Bilder verschieben oder kopieren 50
Bildmarkierungen (Bildrahmen-Informationen) 129
Bildqualität
Falschfarbenunterdrückung
Qualität eines Bilds verbessern (Hauptfenster) 23
Rauschunterdrückung eines JPÈG-Bilds
(Helligkeits-, Farbrauschunterdrückung) 113
Rauschunterdrückung eines RAW-Bilds
(Helligkeits-, Farbrauschunterdrückung) 62
RAW-Bilder anzeigen und speichern
Standard-Rauschunterdruckungseinstellungen
Bildranmen-Informationen (Bildmarkierungen)
Bildstil
Bildstildatei
Bit-Zahl 146
С
Chromat. Aberrationskorrektur

Chromat. Aberrationskorrektur	
CMYK-Simulation	. 95, 97, 147
ColorMatch RGB	147
Compositing von Bildern	80

D

Dateinamen ändern 10	04
Digitale Objektivoptimierung	70
Drucken	
Drucken einer Liste von Miniaturansichten	

(Kontaktabzug-Drucken)	88
Drucken eines Papierbogens 14.	. 49
Drucken mit anderen Druckern – keine Drucker von Canon	49

	Einführung
Drucken mit Aufnahmeinformationen	Ū
(Drucken mit detaillierter Einstellung)	
Drucken mit Easy-PhotoPrint	Inholt ouf
Drucken mit Easy-PhotoPrint EX	einen Blick
Drucken mit einem Greßfermetdrucker von Canon	
Drucken mit einem High-End-Drucker von Canon 89	
Drucken mit Inkiet Druckern von Canon 43 46	Grundlegende
Drucken mit Print Studio Pro	Bedienung
Farbanpassung bei der Verwendung von Easy-PhotoPrint 95, 97	
Drucken einer Liste von Miniaturansichten (Kontaktabzug-Drucken) 88	
Drucken eines Papierbogens 14, 49	Erweiterte
Drucken mit anderen Druckern – keine Drucker von Canon	Funktionen
Drucken mit Aufnahmeinformationen	
(Drucken mit detaillierter Einstellung)	Erweiterte
Drucken mit detaillierter Einstellung	Bildbearbeitungs- und
(Drucken mit Aufnahmeinformationen)	Drucktunktionen
Drucken mit Easy-PhotoPrint	
Drucken mit Easy-PhotoPrint EX	Verarbeiten einer
Drucken mit Easy-PhotoPrint Pro	Bildern
Drucken mit einem Großformatdrucker von Canon	
Drucken mit einem High-End-Drucker von Canon	Bearbeiten von
Drucken mit Inkjet Druckern von Canon 43, 46	JPEG/TIFF-
Drucken mit Print Studio Pro	Bildern
Dynamikbereich	
F	Poforonz
Einstellen der Tonkunve 58 111	Referenz
Finstellungen 01	
Allgemeine Einstellungen	
Finstellungen Ansicht 93	Index
Farbmanagement	
Werkzeugpalette	
Einstellungen Ansicht (Einstellungen)	
Einstellungsinhalte (Rezept)	
Einzelbildanzeige22	
Einzelbildanzeige von RAW- und JPEG-Bildern 22	
EOS Utility	
Erstellen von Ordnern 50	

F

Falschfarbenunterdrückung	92
Farbanpassung (Anpassungsmethode)	147
Farbanpassung bei der Verwendung von Easy-PhotoPrint.	. 95, 97
Farbanpassung bei der Verwendung von Easy-PhotoPrint	95, 97
Farbdiagramm	147
Farbeinstellung des Druckers (Profile)	. 95, 96
Farbeinstellung des Monitors (Profile)	. 95, 96
Farbkreis	56
Farbmanagement (Einstellungen)	95
Farbmanagement (Farbabgleich)	146
Farbeinstellung des Druckers (Profile)	. 95, 96
Farbeinstellung des Monitors (Profile)	. 95, 96
Farbraum	147
ICC-Profile	146
Farbraum	147
Adobe RGB	147
Apple RGB	147
ColorMalcri RGD Farbraumeinstellung für jedes Rild	147 70
sRGB	
Standardeinstellung des Farbraums	95.96
Wide Gamut RGB	147
Farbraumeinstellung für jedes Bild	79
Farbrauschunterdrückung (JPEG-, TIFF-Bilder)	113
Farbrauschunterdrückung (RAW-Bilder)	62
Farbsättigung	30, 110
Farbtemperatur	56
Farbton	30, 110
Fenster umbenennen	104, 145
Fenster zum Konvertieren und Speichern von Einzelbildern	42, 137
Filtereffekt	
H	
Hakchen	129, 135

Hauptfenster 10, 127

Helligkeitsrauschunterdrückung (JPEG-, TIFF-Bilder)...... 113

Helligkeiterauschunterdrückung (PAW Bilder) 62	Einführung
Herupterladen von Bildern	
Herunterladen von Bildern auf Ibren Computer	
Herunterleden von Bildern von einem Kartenleger	Inhalt auf
Herunterladen von Bildern von einer Kamera	einen Blick
Herunterladen von Bildern von einem Kartenleser	
Herunterladen von Bildern von einer Kamera	Grundlegende
Hilfe Deckblatt	Bedienung
I ICC Drofile 146	
166-P10IIIe	Erweiterte
J	Funktionen
JPEG-Bild 146	
JPEG-Bilder einstellen 106	Erweiterte
К	Bildbearbeitungs- und
Kompatible Kameras mit der Obiektivfehlerkorrektur-Funktion	Drucklunktionen
Kompatible Objektive mit der Objektivfehlerkorrektur-Funktion	North effect of the
Kontaktabzug-Drucken (Drucken einer Liste von Miniaturansichten) 88	aroßen Anzahl von
Kontrast 29, 108	Bildern
Kopieren und Einfügen (Anwenden) von Rezepten	
Korrektur der Farbunschärfe	Bearbeiten von
Korrektur der Verzeichnung	JPEG/TIFF-
1	Bildern
L Laden und Einfügen (Anwenden) von Dezenten 100	
	Referenz
Lesezeichen Marganzaiga	
Lincal	
Bilder löschen 40	Index
Löschen der Software 126	
Löschen von DPP (Deinstallieren)	
N	
IVI Manualla Staubantformung (Deparaturfunktion) 77, 110	
Miniaturansicht (Hauntfenster) 40,427	
Anzeige ändern 40	
Miniaturansicht und Vergrößerte Anzeige (Bildbearbeitungsfenster) 34	

Miniaturansicht von Bildern (Hauptfenster)1	10
Anzeige ändern 1	10
Monochrom	30
Filtereffekt	31
Tonungseffekt	31
N	
Neubearbeiten von Bildern 43, 12	23
Neueinstellen von Bildern 43, 12	23
NR/ALO-Werkzeugpalette 13	32
NR-Vorschaufenster 62, 113, 13	34

0

Objektivfehlerkorrektur
Objektivfehlerkorrektur-Fenster
Objektiv-Werkzeugpalette
Fenster
Ordner als Lesezeichen registrieren 51
Ordner verschieben oder kopieren 51
Organisieren von Bildern
Bilder löschen
Bilder verschieben oder kopieren 50
Ordner als Lesezeichen registrieren 51
Ordner erstellen 50
Ordner verschieben oder kopieren 51
P

Persönlicher Weißabgleich	10)^

Q

Qualität eines Bilds verbessern (Hauptfenster)	23
R	
Rauschunterdrückung (JPEG-, TIFF-Bild) 1	13
Rauschunterdrückung (RAW-Bild)	62
Rauschunterdrückung eines JPEG-Bilds	

(Helligkeits-, Farbrauschunterdrückung)	113
Rauschunterdrückung eines RAW-Bilds	
(Helligkeits-, Farbrauschunterdrückung)	. 62
RAW-Bild	146
RAW-Bilder einstellen	. 25
RAW-Werkzeugpalette	131

	Einführung
Reparatur (Manuelle Staubentfernung)	
Rezept	
Rezeptdatei	Inhalt auf
RGB-Werkzeugpalette 131	einen Blick
S	
Fenster	
Schärfe	Bedienung
Schattenbereich-Warnanzeige 55	Douionang
Schnellüberprüfungsfenster	
Sortieren von Bildern	Erweiterte
Häkchen	Funktionen
Speichern	
Batch-Konvertieren/-Speichern von Bildern	Erweiterte
(Batch-Verarbeitung) 102 144	Bildbearbeitungs- und
JPEG- oder TIFF-Bild als separates Bild speichern	Diuckiuliktionen
RAW-Bilder anzeigen und speichern	
Speichern	Verarbeiten einer
Speichern unter	Bildern
Zu JPEG- oder TIFF-Bild konvertieren und speichern 42, 137	
Speichern unter 41, 122	Beerheiten von
Speichern von Rezepten 100	.IPEG/TIFE-
sRGB	Bildern
Standardeinstellung des Farbraums	
Standard-Rauschunterdrückungseinstellungen	
Starten von DPP	Referenz
Staubentfernung	
Automatische Staubentfernung 75 117	
Bildkorrektur (Stempelwerkzeug-Funktion)	
Manuelle Staubentfernung (Reparaturfunktion)	Index
Staublöschungsdaten	
Stempelwerkzeug (Bildkorrektur)	
Stempelwerkzeug-Fenster	
Synchronisierung (Bearbeitungsfenster)	
Systemanforderungen	
T	\sim
I Testankombinationan	
146 IIFF-BIID	

TIFF-Bilder einstellen 106
Tonkurve
Tonkurven-Unterstützung (Automatisches Einstellen) 33 107
U
Übertragen von Bildern zu Photoshop 79
Übertragung
Batch-Übertragung von Bildern an ein
Bildbearbeitungsprogramm 103
Übertragen von Bildern zu Photoshop 79
Unschärfemaske 32
Unterstützte Bildformate 3
V
V
Vergioiserte Anzeige (Bearbeitungsteinstein)
Vergroiserte Anzeige (Schnelluberprutungstenster)
Vignettierungs-Korrektur
von 33
Vorher/Nachher-Vergleichsanzeige 53
W
Weißshaleich 28
Earbkrois 56
Falbhiels
Persönlicher Weißabgleich 101
Weißabgleich klicken 28, 100
Weißabgleich klicken 28, 100
Werkzeugnalette
NR/ALO-Werkzeugnalette 133
Ohiektiv-Werkzeugnalette

	IS
RAW-Werkzeugpalette	. 13
RGB-Werkzeugpalette	. 13
Werkzeugpalette (Einstellungen)	9
Wide Gamut RGB	. 14

Ζ

Zu JPEG- oder TIFF-Bild konvertieren und speichern 42, 102, 137, 144

Über diese Bedienungsanleitung

- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf weder im Ganzen noch auszugsweise reproduziert werden, sofern keine besondere Genehmigung vorliegt.
- Canon ist berechtigt, die Softwarespezifikationen und den Inhalt dieser Bedienungsanleitung jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
- Die in dieser Bedienungsanleitung abgedruckten Programmbildschirme und -anzeigen können von der Benutzeroberfläche des Programms leicht abweichen.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist gründlich überprüft worden. Sollten Sie dennoch Fehler oder Auslassungen entdecken, wenden Sie sich bitte an den Canon Kundendienst.
- Ungeachtet der genannten Hinweise übernimmt Canon keinerlei Verantwortung für die Folgen, die aus dem Betrieb der Software entstehen.

Markenrechte

- Microsoft und Windows sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Adobe und Photoshop sind eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder in anderen Ländern.
- Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Einführung