



Software zum Erstellen von Bildstildateien

Picture Style Editor

Ver. 1.24

Bedienungsanleitung

- Inhalt dieser Bedienungsanleitung
 - PSE steht f
 ür Picture Style Editor.
 - ▶ zeigt den Auswahlvorgang für das Menü an. (Beispiel: Menü [Picture Style Editor] ▶ [Picture Style Editor beenden].)
 - Eckige Klammern werden zur Darstellung von Elementen wie den auf dem Bildschirm angezeigten Namen von Fenstern und Schaltflächen verwendet.
 - Text innerhalb von < > weist auf eine Taste auf der Tastatur hin.
 - S.** weist auf eine Referenzseite hin.
 Durch Anklicken wechseln Sie zur relevanten Seite.
 - Kennzeichnet Informationen, die Sie vor der Verwendung lesen sollten.
 - Kennzeichnet zusätzliche, möglicherweise hilfreiche Informationen.

- Wechseln zwischen Seiten
 - Klicken Sie auf die Pfeile in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
 - : nächste Seite
 - : vorherige Seite
 - s zu einer zuvor angezeigten Seite zurückkehren
 - Klicken Sie auf die Überschriften auf der rechten Seite des Bildschirms, um die Inhaltsseite dieser Überschrift anzuzeigen. Klicken Sie auf das gewünschte Element im Inhaltsverzeichnis, um zur entsprechenden Seite zu gelangen.

DEUTSCH

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen



Einleitung

Picture Style Editor (im Folgenden PSE) ist eine Software, mit der Sie einen Bildstil entsprechend Ihrer eindeutigen Bildeigenschaften bearbeiten und die bearbeiteten Ergebnisse als ursprüngliche Bildstildateien speichern können.

Was ist eine Bildstildatei?

Eine Bildstildatei (Dateierweiterung ".PF2" oder ".PF3") ist eine erweiterte Funktion eines Bildstils. Sie unterscheidet sich von den acht voreingestellten Bildstilen (Auto, Standard, Porträt, Landschaft, Feindetail, Neutral, Natürlich und Monochrom) und bietet Bildeigenschaften, die in einer sehr begrenzten Anzahl von Bildern vorliegen.

Sie können Ihren Fotoausdruck weiter erweitern, indem Sie eine Bildstildatei für ein bestimmtes Bild verwenden.

Hauptfunktionen von PSE

Mit PSE können Sie die folgenden Funktionen dafür verwenden, Bildstile entsprechend Ihrer eindeutigen Bildeigenschaften zu bearbeiten und die bearbeiteten Ergebnisse als ursprüngliche Bildstildateien (Dateierweiterung ".PF2" oder ".PF3") zu speichern.

- Einen Bildstil auswählen, der als Grundlage für Ihre Bilder verwendet werden soll
- [Schärfe], [Kontrast], [Farbsättigung] und [Farbton] einstellen
- Anpassungen einer bestimmten Farbe vornehmen
- Helligkeit und Kontrast anpassen (Gamma-Eigenschaften) Darüber hinaus können Sie Ihre gespeicherten ursprünglichen Bildstildateien auf einer Kamera mit Bildstil-Funktion registrieren und anschließend diese Styles auf Aufnahmen anwenden. Sie können auch mithilfe von Digital Photo Professional (im Folgenden "DPP") Stile auf RAW-Bilder anwenden.

Farbverwaltung

Verwenden Sie PSE in einer Computerumgebung mit Farbverwaltung.

Legen Sie auch das Profil des verwendeten Monitors und den Farbraum des Beispielbilds fest, das zur Durchführung der Anpassungen usw. im Voreinstellungsfenster verwendet werden soll (S. 21).

Systemvoraussetzungen

BS (Betriebssystem)	macOS 10.12 bis 10.15
Modell	PC, auf dem eines der oben genannten Betriebssysteme vorinstalliert ist (Computer mit Betriebssystem-Upgrades werden nicht unterstützt)
CPU	Bilder, die mit der EOS-1D X Mark III aufgenommen wurden: Intel Core-i-Serie (empfohlen Intel Core i7 oder höher) Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden: Core 2 Duo 2,0 GHz oder schneller (Prozessor der Core-i-Serie wird empfohlen)
RAM (Arbeitsspeicher)	Bilder, die mit der EOS-1D X Mark III aufgenommen wurden: 4,0 GB oder mehr RAM (8,0 GB oder mehr wird empfohlen) Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden: 2,0 GB oder mehr RAM (4,0 GB oder mehr wird empfohlen)

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen





Beispielbilder zur Anpassung

Mithilfe von PSE können Sie mit EOS-Kameras* (mit Ausnahme von EOS DCS1 und EOS DCS3), PowerShot G7 X Mark II, PowerShot G9 X Mark II, PowerShot G1 X Mark III, PowerShot G5 X Mark II und PowerShot G7 X Mark III aufgenommene RAW-Bilder als Beispielbilder für die Anpassung verwenden. Sie können dann die abgeschlossenen Anpassungen als ursprüngliche Bildstildateien speichern.

* Kompatibel mit RAW-Bildern, die mit EOS D2000 aufgenommen bzw. mithilfe von CR2 Converter in RAW-Bilder konvertiert wurden und die Dateierweiterung ".CR2" haben. Informationen zu CR2 Converter finden Sie auf der Website von Canon.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen





Inhalt

Einleitung2		
Systemvoraussetzungen2		
Beispielbilder zur Anpassung3		
Vorbereiten von Beispielbildern 5		
Starten von PSE5		
Öffnen eines Beispielbilds5		
Wichtigste Fenster6		
Hauptfenster 6		
Vergrößern eines bestimmten Bildausschnitts 7		
Anpassen beim Vergleichen mit dem		
ursprünglichen Bild		
Navigationsfenster8		
Einstellen der Warnanzeigen8		
Werkzeugpalette9		
Voranpassen der Bilder10		
Anpassen der Helligkeit10		
Anpassen des Weißabgleichs 10		
Grundeinstellungen an Bildeigenschaften		
vornehmen 11		
Auswählen eines Bildstils, der als Grundlage		
verwendet werden soll 11		
Verwenden einer heruntergeladenen		
Bildstildatei für das Bild11		
Einstellen von Schärfe, Kontrast, Farbsättigung		
und Farbton 12		
Gamma-Eigenschaften für RGB anpassen 12		
Farbe anpassen		

Vornehmen von Feinanpassungen der Farbe	14
Direktes Festlegen der Farbe	. 17
Festlegen der Farbe am Farbrad	. 17
Festlegen der Farbe durch Eingeben des	
Farbwerts	. 17
Anzeigen der Liste der angepassten Farben	
und ihrer Funktionen	. 17
Überlappender Wirkungsbereich von	
angepassten Farben	17
Löschen einer angepassten Farbe	17
Farbanzeigemodus	18
Gamma-Eigenschaften für Leuchtdichte anpassen	. 18
Speichern der Anpassungen als Bildstildatei	19
Verwenden einer Bildstildatei	20
Speichern einer Bildstildatei auf der Kamera	
Verwenden einer Bildstildatei mit DPP	20
Einstellungen	21
Beenden von PSE	
Referenzmaterial	
Fehlerbehebung	
Löschen der Software (Deinstallieren)	
Losonon der Gollware (Deinstallieren)	

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen



Vorbereiten von Beispielbildern

PSE nimmt anhand eines Beispielbilds die verschiedenen Anpassungen vor und speichert die angepassten Ergebnisse als ursprüngliche Bildstildatei. Aus diesem Grund muss ein Beispielbild (S. 3), das zu diesem Zweck verwendet werden soll, im Voraus vorbereitet und auf Ihrem Computer gespeichert werden.

Die in PSE vorgenommenen Einstellungen werden als Bildstildatei (S. 19) unabhängig vom Beispielbild gespeichert. Das zur Durchführung der Anpassungen verwendete Beispielbild wird davon überhaupt nicht beeinflusst.

Starten von PSE

Klicken Sie im Dock auf das Symbol [Picture Style Editor].


→ Das Hauptfenster (Beschreibung auf der rechten Seite) wird angezeigt, wenn PSE gestartet wird.

Öffnen eines Beispielbilds

Öffnen Sie ein Beispielbild, und führen Sie als Grundlage verschiedene Anpassungen mit diesem Bild aus.

Möglicherweise wird von PSE, das in EOS Solution Disk Ver. 26 oder höher enthalten ist, Rauschunterdrückung auf die Beispielbilder angewendet.

Ziehen Sie per Drag & Drop ein Beispielbild in das Hauptfenster.



Drag & Drop

- → Das Beispielbild wird im Hauptfenster mit den bei der Aufnahme angewendeten Kameraeinstellungen angezeigt.
- → Die [Werkzeugpalette] wird angezeigt.



- Wenn Sie mit PSE ein Bild als Beispielbild öffnen, werden die Aufnahmeeinstellungen der Kamera im Bild angezeigt. Die Einstellungen des Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) sind jedoch nicht zu sehen.
- Wenn Sie ein RAW-Bild in DPP anpassen und es anschließend als Beispielbild mit PSE öffnen, werden die in DPP vorgenommenen Anpassungen nicht im Bild angezeigt.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

> Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen






Wichtigste Fenster

Hauptfenster

Sie können die Anzeigevergrößerung und die Anzeigemethode usw. des Beispielbilds auswählen.



Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen






Vergrößern eines bestimmten Bildausschnitts

Sie können einen bestimmten Bildausschnitt im Hauptfenster auf 100 % vergrößern.

Doppelklicken Sie im Hauptfenster auf den Bildausschnitt, der vergrößert werden soll.



- → Der entsprechende Bildausschnitt wird auf 100 % vergrößert (tatsächliche Pixelgröße). Wenn Sie etwas warten, wird der Bildausschnitt schärfer angezeigt.
- Zum Ändern der Anzeigeposition ziehen Sie das Bild, oder ziehen Sie die Anzeigeposition des vergrößerten Bilds (S. 8) im Fenster [Navigator].
- Doppelklicken Sie erneut, um zur Vollbildanzeige zurückzukehren.

Anpassen beim Vergleichen mit dem ursprünglichen Bild

Sie können Versionen eines angepassten Bilds vor und nach der Anpassung in demselben Fenster anzeigen und Anpassungen vornehmen, während Sie die Anpassungsergebnisse überprüfen.

Wählen Sie [] oder [] aus.



→ Die Bilder werden geteilt angezeigt (oben und unten oder links und rechts).

Anzeige (oben/unten geteilt)



 Das Bild vor der Anpassung wird oben und das Bild nach der Anpassung unten angezeigt. [] Anzeige (links/rechts geteilt)



 Das Bild vor der Anpassung wird links und das Bild nach der Anpassung rechts angezeigt. Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

> Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen






Navigationsfenster

Die Anzeigeposition eines Bilds beim Vergrößern im Hauptfenster und das Bildhistogramm können im Navigationsfenster angezeigt werden. Sie können auch Warnanzeigen einstellen, um übermäßige Einstellungen zu vermeiden.

Zeigen Sie das Fenster [Navigator] an.


● Wählen Sie im Menü [Darstellung] ▶ [Navigator] aus.



Einstellen der Warnanzeigen

Sie können Warnanzeigen für die Werte Leuchtdichte (Y) und Farbe (RGB) einstellen, was sinnvoll ist, um übermäßige Einstellungen zu vermeiden. Werte für Leuchtdichte und Farbe, die außerhalb des eingestellten Bereichs liegen, werden als Warnanzeigen blinkend in Bildern im Hauptfenster angezeigt.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Warnung auf Bildern anzeigen], und wählen Sie [Y] or [RGB] aus.



- Geben Sie die oberen und unteren Grenzwerte für den Warnbereich ein.
 - → Werte, die außerhalb des oberen und unteren Grenzbereichs liegen, werden im Bild im Hauptfenster blinkend angezeigt.
 - Zum Beenden der Warnanzeigen deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Warnung auf Bildern anzeigen].

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen





Werkzeugpalette


Sie können die Bildeigenschaften der Bildstildatei mithilfe der verschiedenen Funktionen der [Werkzeugpalette] anpassen.

Die mithilfe der [Werkzeugpalette] vorgenommenen Einstellungen werden sofort auf das Bild im Hauptfenster angewendet, sodass Sie die Ergebnisse beim Arbeiten überprüfen können.


Wir empfehlen, die Anpassungen in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen:

- (1) Anpassungen auf der Registerkarte [Grundeinstellung] (S. 11)
- (2) Anpassungen auf der Registerkarte [Sechs Farbachsen] (S. 13)
- (3) Anpassungen auf der Registerkarte [Spezifische Farben] (S. 14)


Registerkarte [Grundeinstellung] Nehmen Sie die Grundeinstellungen an den Eigenschaften des Bilds vor.



Registerkarte [Sechs Farbachsen] Nehmen Sie die Farbeinstellungen an den Eigenschaften des Bilds vor.



Registerkarte [Spezifische Farben] Nehmen Sie Feinanpassungen einer bestimmten Farbskala vor.



Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften


Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial









Sie können im Menü [Ansicht] ▶ [Werkzeugpalette] auswählen, um die [Werkzeugpalette] ein- bzw. auszublenden.


Voranpassen der Bilder

Für die Anpassung (S. 3) verwendete Beispielbilder, die nicht über die richtige Belichtung bzw. den richtigen Weißabgleich verfügen, können im Fenster [Vorläufige Anpassung] angepasst werden, um deren Helligkeit oder Weißabgleich zu korrigieren.

Beachten Sie jedoch, dass die im Fenster [Vorläufige Anpassung] vorgenommenen Anpassungen lediglich Voranpassungen für die Anpassungen mit der [Werkzeugpalette] (S. 9) sind. Aus diesem Grund werden im Fenster [Vorläufige Anpassung] vorgenommene Anpassungen nicht in der von Ihnen erstellten Bildstildatei gespeichert. Wenn das Beispielbild für die Anpassungen über die richtige Belichtung und den richtigen Weißabgleich verfügt, müssen Sie keine Anpassungen im Fenster [Vorläufige Anpassung] vornehmen.

Anpassen der Helligkeit

- Wählen Sie im Menü [Extras] ▶ [Vorläufige Anpassung] aus.
 - → Das Fenster [Vorläufige Anpassung] wird angezeigt.
 - Wenn das Fenster [Vorläufige Anpassung] angezeigt wird, wechselt die Anzeige selbst dann zur normalen Anzeige, wenn die Hauptfensteranzeige den Vergleich von Bildern vor und nach der Anpassung zeigt (S. 7).
 - Passen Sie die Helligkeit des Bilds an.




Zum Anpassen nach links oder rechts ziehen

→ Die Anpassungen werden auf das Bild angewendet.

Anpassen des Weißabgleichs

Passen Sie den Weißabgleich an.



Den Weißabgleich auswählen

→ Die Anpassungen werden auf das Bild angewendet.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen






Grundeinstellungen an Bildeigenschaften vornehmen

Nehmen Sie Grundeinstellungen an den Bildeigenschaften über die Registerkarte [Grundeinstellung] in der [Werkzeugpalette] vor.

Wählen Sie in der [Werkzeugpalette] die Registerkarte [Grundeinstellung] aus.

Eine Bildstildatei laden (diese Seite)



→ Die Registerkarte [Grundeinstellung] wird geöffnet.

Auswählen eines Bildstils, der als Grundlage verwendet werden soll

Wählen Sie den Bildstil aus, der Grundlage der Anpassungen der voreingestellten Bildstile (mit Ausnahme von Auto oder Monochrom) werden soll.

Sie können auch eine Bildstildatei für das Bild, das Sie von der Website von Canon heruntergeladen haben, speichern und verwenden.

Wählen Sie einen Bildstil.



→ Der ausgewählte Bildstil wird auf das Bild angewendet.

Verwenden einer heruntergeladenen Bildstildatei für das Bild

- Klicken Sie auf die Schaltfläche [
 - → Das Fenster [Bildstildatei öffnen] wird angezeigt.
- Wählen Sie eine Bildstildatei aus, die gespeichert werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Öffnen].
 - → Die ausgewählte Bildstildatei wird auf das Bild angewendet.



- Ursprüngliche mit PSE erstellte Bildstildateien (S. 19) können entsprechend der oben beschriebenen Vorgehensweise gespeichert und verwendet werden.
- Bildstildateien, die mit PSE kompatibel sind, haben die Dateierweiterung ".PF2" oder ".PF3".
- Für Bilder, die mit einer Kamera aufgenommen wurden, die nicht über [Feindetail] als voreingestellten Bildstil verfügt, können Sie unter [Basis-Bildart] nicht [Feindetail] auswählen.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen





Einstellen von Schärfe, Kontrast, Farbsättigung und Farbton Ziehen Sie jeden Schieberegler.



→ Die Einstellungen werden auf das Bild angewendet.


[Feinheit] oder [Schwelle] in [Schärfe] kann nicht für Bilder eingestellt werden, die mit einer Kamera aufgenommen wurden, die nicht über [Feindetail] als voreingestellten Bildstil verfügt.

Gamma-Eigenschaften für RGB anpassen

Sie können die Helligkeit und den Kontrast mit der Farbtonkurve unter RGB anpassen.

Verwenden Sie die Farbtonkurve in dieser Registerkarte, bevor Sie Anpassungen mit der Registerkarte [Sechs Farbachsen] oder [Spezifische Farben] vornehmen.

Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.



- → Die Helligkeit und der Kontrast des Bilds ändern sich.
- Die horizontale Achse zeigt die Eingabestufe, und die vertikale Achse zeigt die Ausgabestufe.
- Die maximale Anzahl von [□] ist 10.
- Um [□] zu löschen, wählen Sie [□] aus, und drücken Sie entweder die <Entf>-Taste auf der Tastatur, oder doppelklicken Sie auf [□].

Beachten Sie, dass bei Anpassen der Farbtonkurve auf der Registerkarte [Grundeinstellung] nach Vornehmen von Anpassungen mit der Registerkarte [Sechs Farbachsen] oder [Spezifische Farben] die Farbeigenschaft weiter angepasst wird und die gewünschten Bildeigenschaften möglicherweise nicht erzielt werden. Um Helligkeit und Kontrast nach Anpassen der Registerkarte [Sechs Farbachsen] oder [Spezifische Farben] weiter anzupassen, verwenden Sie die Farbtonkurve zum Anpassen der Leuchtdichte auf der Registerkarte [Spezifische Farben].

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

> Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen






Farbe anpassen

Sie können den ausgewählten Farbbereich mit Farbton, Farbsättigung und Leuchtdichte anpassen.

Wählen Sie in der [Werkzeugpalette] die Registerkarte [Sechs Farbachsen] aus.



→ Die Registerkarte [Sechs Farbachsen] wird geöffnet.


Beachten Sie, dass bei Anpassung einer Farbe mit der Registerkarte [Grundeinstellung] nach Vornehmen von Anpassungen mit der Registerkarte [Sechs Farbachsen] die Farbeinstellungen weiter angepasst und möglicherweise nicht die gewünschten Bildeigenschaften erzielt werden. Wir empfehlen, die Anpassungen in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen:

(1) Anpassungen auf der Registerkarte [Grundeinstellung], (2) Anpassungen auf der Registerkarte [Sechs Farbachsen], (3) Anpassungen auf der Registerkarte [Spezifische Farben].

Wählen Sie den Farbbereich aus, den Sie anpassen möchten.



- Wählen Sie den Farbbereich, den Sie anpassen möchten, aus dem Farbrad für die Anpassung aus.
 Sie können den Farbbereich auch durch Klicken auf die Auswahlschaltfläche eines Farbtonbereichs auswählen
- Passen Sie die obere und untere Farbtongrenze für den ausgewählten Bereich an.



 Sie können die obere und untere Farbtongrenze für den ausgewählten Bereich anpassen, indem Sie die Grenzlinien für jeden Farbton in Richtung des Umfangs ziehen. Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften


Speichern

Einstellungen





Passen Sie die Farbe an.




- Ziehen Sie die Schieberegler, um die Farbe anzupassen. Sie können zum Anpassen auch direkt Werte eingeben.
 - H: Farbton anpassen.
 - S: Farbsättigung anpassen.
 - L: Leuchtdichte anpassen.

Vornehmen von Feinanpassungen der Farbe

Sie können Feinanpassungen einer von Ihnen angegebenen Farbe mithilfe der Farbton-, Farbsättigungs- und Leuchtdichtefunktionen vornehmen, um die gewünschte Farbe zu erhalten. Sie können auch den Wirkungsbereich auf die Umgebungsfarben festlegen, was eintritt, wenn Sie die von Ihnen angegebenen Farben anpassen.

Wählen Sie in der [Werkzeugpalette] die Registerkarte [Spezifische Farben] aus.



→ Die Registerkarte [Spezifische Farben] wird angezeigt.



Beachten Sie, dass bei Anpassung einer Farbe mit der Registerkarte [Sechs Farbachsen] oder [Grundeinstellung] nach Vornehmen von Anpassungen mit der Registerkarte [Spezifische Farben] die Farbeigenschaft weiter angepasst wird und die gewünschten Bildeigenschaften möglicherweise nicht erzielt werden. Wir empfehlen, die Anpassungen in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen: (1) Anpassungen auf der Registerkarte [Grundeinstellung], (2) Anpassungen auf der Registerkarte [Sechs Farbachsen], (3) Anpassungen auf der Registerkarte [Spezifische Farben].

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen






Geben Sie die Farbe an, die Sie anpassen möchten.

 Klicken Sie auf die Schaltfläche [] und anschließend auf die Farbe, die Sie im Bild anpassen möchten.






→ Die ausgewählte Farbe wird als Anpassungspunkt [] am Farbrad angezeigt.

Legen Sie den Wirkungsbereich der Farbe fest, die Sie anpassen möchten.

Innerhalb des Rahmens befindet sich der Wirkungsbereich

Farbe des unter Schritt 2 ausgewählten Anpassungspunkts



Bereich der oberen und unteren Grenze des Farbtons Zum Verschieben entlang des Umfangs ziehen

 Der Wirkungsbereich für Farbton, Farbsättigung und Leuchtdichte kann innerhalb der Grenzen unten eingestellt werden.

Einstellung	Bereich
Farbton	30 - 180 Grad
Farbsättigung	30 - 100
Leuchtdichte	30 - 100

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen


Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen



Passen Sie die Farbe an.



Zum Anpassen nach links oder rechts ziehen

- → Die Farbe wird auf den in Schritt 3 angegebenen Bereich angepasst, und die Farbe des Bilds ändert sich.
- Beim Ziehen des Schiebereglers wird der Punkt vor der Anpassung [] und der Punkt nach der Anpassung [] am Farbrad angezeigt.

Aktivieren Sie den Anwendungsbereich.

 Wenn Sie die Option [Betroffenen Bereich auf Bildern anzeigen] aktivieren, blinkt der Anwendungsbereich der angepassten Farbe im Bild.



- 6 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um mehrere Farben anzupassen.
 - Sie können Farben für bis zu 100 Bildpunkte auswählen und einstellen.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial



16

angezeigt, und Sie können den Anwendungsbereich angepasster Farben nicht aktivieren.
Sie können auch die Farbe festlegen, die mit der anderen Methode im Vergleich zu der unter Schritt 2 (S. 17) beschriebenen angepasst werden soll.

Bei der Verwendung der Remote Livebild-Funktion von EOS Utility mit PSE für die Bearbeitung von Bildstilen wird das

Kontrollkästchen [Betroffenen Bereich auf Bildern anzeigen] nicht

Direktes Festlegen der Farbe

Zusätzlich zum Festlegen des Anpassungspunkts durch Klicken auf die Farbe im Bild (S. 15) können Sie die Farbe auch direkt am Farbrad oder durch Eingeben des Farbwerts festlegen.

Festlegen der Farbe am Farbrad


- Klicken Sie auf die Farbe, die Sie am Farbrad anpassen möchten.
 - → Die ausgewählte Farbe wird als Anpassungspunkt [] am Farbrad angezeigt.

Festlegen der Farbe durch Eingeben des Farbwerts

- Wählen Sie im Menü [Bearbeiten] ▶ [Geben Sie die numerischen Werte für die Farbabstimmung an] aus.
 - → Das Fenster [Geben Sie die numerischen Werte für die Farbabstimmung an] wird angezeigt.
 - Geben Sie den Farbwert ein.
 - → Der eingegebene Farbwert wird als Anpassungspunkt [] auf dem Farbrad angezeigt.

Anzeigen der Liste der angepassten Farben und ihrer Funktionen

Außer den Farben vor und nach der Anpassung wird in der Anpassungsfarbliste (S. 9) auch der überlappende Wirkungsbereich von angepassten Farben angezeigt. Außerdem befindet sich hier ein Kontrollkästchen, mit dessen Hilfe angegeben wird, ob die angepassten Farben angewendet werden sollen.



Zeigt überlappenden Wirkungsbereich von angepassten Farben an Kontrollkästchen deaktivieren, um Anpassung zu deaktivieren

Überlappender Wirkungsbereich von angepassten Farben

Wenn Sie eine angepasste Farbe aus der Liste auswählen und [] angezeigt wird, überlappt der Wirkungsbereich (S. 15) der angepassten Farbe mit dem Wirkungsbereich anderer angepasster Farben.

Zudem werden die überlappenden Bereiche im Farbrad grau dargestellt, und eine Anpassung, die die ursprünglichen Anpassungen kombiniert, wird angewendet.

Um eine Überlappung der Wirkungsbereiche zu vermeiden, wählen Sie die Objektfarbe mit [] aus, und passen Sie diese erneut so an, dass der Wirkungsbereich von Farbton und Farbsättigung nicht mehr überlappt.

Löschen einer angepassten Farbe

Denken Sie daran, dass Sie keine gelöschten Farben wiederherstellen können.

Wählen Sie aus der Liste die angepasste Farbe aus, die gelöscht werden soll, und drücken Sie anschließend die <Entf>-Taste auf der Tastatur.

→ Die ausgewählte angepasste Farbe wird gelöscht.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern


Einstellungen





Farbanzeigemodus

Sie können den Farbanzeigemodus, der Grundlage der Farbanpassung ist, aus drei Optionen (HSL, Lab oder RGB) auswählen sowie die Werte für angepasste Farben überprüfen.




 Wenn "HSL" für den Farbanzeigemodus ausgewählt wird, können Sie nur durch Eingeben einer Zahl den Farbwert vor der Anpassung ändern.

- HSL ist ein Farbmodus, der durch die drei Elemente Farbton (H - hue), Farbsättigung (S - saturation) und Leuchtdichte (L - luminosity) ausgedrückt wird.
- Lab ist ein von CIE (Commission Internationale d'Eclairage) entwickelter Farbton. Dabei steht "L" für Helligkeit/Leuchtstärke (lightness), "a" für Farbelemente von Grün bis Magenta und "b" für Farbelemente von Blau bis Gelb.
- RGB ist ein Farbmodus, der durch die drei Primärfarben (Additivfarben) Rot (R), Grün (G) und Blau (B) des sichtbaren Lichtspektrums ausgedrückt wird.

Gamma-Eigenschaften für Leuchtdichte anpassen

Sie können Helligkeit und Kontrast für die Leuchtdichte des gesamten Bilds mit der Farbtonkurve anpassen. Um Kontrast und Helligkeit nach Anpassung von Bildeigenschaften mit der Registerkarte [Sechs Farbachsen] oder [Spezifische Farben] weiter anzupassen, verwenden Sie die Farbtonkurve in der Registerkarte [Spezifische Farben].

Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.



- → Die Helligkeit und der Kontrast des Bilds ändern sich.
- Die horizontale Achse zeigt die Eingabestufe, und die vertikale Achse zeigt die Ausgabestufe.
- Die maximale Anzahl von [□] ist 10.
- Um [□] zu löschen, wählen Sie [□] aus, und drücken Sie entweder die <Entf>-Taste auf der Tastatur, oder doppelklicken Sie auf [□].

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen





Speichern der Anpassungen als Bildstildatei

In der [Werkzeugpalette] (S. 11 bis S. 18) vorgenommene Anpassungen werden auf Ihrem Computer als ursprüngliche Bildstildatei (Dateierweiterung ".PF2" oder ".PF3") gespeichert.

Die Anpassungen werden als Bildstildatei unabhängig vom Beispielbild gespeichert. Das zur Durchführung der Anpassungen verwendete Beispielbild wird davon überhaupt nicht beeinflusst.

- ✓ Klicken Sie auf die Schaltfläche [□□].
 - → Das Fenster [Bildstildatei speichern] wird angezeigt.
- Legen Sie den Namen und das Zielverzeichnis fest, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Sichern].
 - In die Felder [Sichern unter], [Titelzeile] und [Copyright] können nur Single-Byte-Zeichen eingegeben werden.
 - Wenn Sie die in PSE vorgenommenen Einstellungen nicht anzeigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Nachbearbeitung deaktivieren], und speichern Sie, damit die Datei in PSE nicht erneut geöffnet werden kann.



→ Die Datei wird im angegebenen Zielverzeichnis als Bildstildatei gespeichert.

- Beim Speichern im Dateiformat PF2 werden die Ergebnisse der folgenden Anpassungen nicht gespeichert. Achten Sie darauf, die Ergebnisse im Dateiformat PF3 zu speichern.
 - Anpassungen, die in der Registerkarte [Grundeinstellung] mit [Feinheit] oder [Schwelle] für [Schärfe] vorgenommen wurden
 - Anpassungen, die in der Registerkarte [Grundeinstellung] mit der Farbtonkurve vorgenommen wurden
 - Anpassungen, die in der Registerkarte [Sechs Farbachsen] vorgenommen wurden

Selbst wenn Sie das Kontrollkästchen [Nachbearbeitung deaktivieren] aktivieren und speichern, können Sie die Bildstildatei (S. 20) ohne Aktivieren des Kontrollkästchens und Speicherung genauso verwenden. Jedoch können Sie die Bildstildatei nicht mehr in PSE öffnen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, dass Sie die Bildstildatei vorher separat speichern, ohne das Kontrollkästchen [Nachbearbeitung deaktivieren] zu aktivieren.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

> Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen





Verwenden einer Bildstildatei

Gespeicherte Bildstildateien können in der Kamera gespeichert und auf Aufnahmen angewendet werden. Sie können mit DPP auch auf RAW-Bilder angewendet werden.

Speichern einer Bildstildatei auf der Kamera

Auf Ihrem Computer gespeicherte Bildstildateien können mittels EOS Utility auf der "Kamera mit Bildstil-Funktionseinstellungen" (Informationen darüber, ob Ihre Kamera mit der Bildstil-Funktion ausgestattet ist, finden Sie in der Bedienungsanleitung.) gespeichert und auf Aufnahmen angewendet werden.

Detaillierte Informationen zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt "Anwenden von Bildstildateien auf die Kamera" in der "EOS Utility Bedienungsanleitung" (PDF-Datei).



Bildstildateien, die mit der Einstellung [Feindetail] für [Basis-Bildart] erstellt wurden, können nicht auf Kameras registriert werden, die nicht über [Feindetail] als voreingestellten Bildstil verfügen.

Verwenden einer Bildstildatei mit DPP

Auf Ihrem Computer gespeicherte Bildstildateien können mittels DPP auf RAW-Bilder angewendet werden.

Detaillierte Informationen zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt "Verwenden einer Bildstildatei" in der "Digital Photo Professional Bedienungsanleitung" (PDF-Datei).

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

> Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen





Einstellungen

Sie können Einstellungen für die Farbverwaltung vornehmen. Beispielsweise können Sie den Arbeitsfarbraum für das im Hauptfenster angezeigte Beispielbild oder das Profil für den Monitor festlegen.

- Wählen Sie im Menü [Picture Style Editor] ▶ [Einstellungen] aus.
 - → Das Fenster [Einstellungen] wird angezeigt.
- Legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [OK].



→ Die Einstellungen werden angewendet.

Beenden von PSE

Wählen Sie im Hauptfenster im Menü [Picture Style Editor] ▶ [Picture Style Editor beenden] aus.

→ PSE wird beendet.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen

Referenzmaterial







Wenn Sie während der Anpassung den Arbeitsfarbraum geändert haben, verschiebt sich der Anpassungspunkt auf dem Farbrad manchmal zusammen mit dem ausgewählten Arbeitsfarbraum.

Referenzmaterial

Fehlerbehebung

Wenn PSE nicht ordnungsgemäß funktioniert, beachten Sie die folgenden Punkte.

Installation konnte nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden

Sie können Software nur dann installieren, wenn Sie bei einem Konto mit Administratorrechten angemeldet sind. Melden Sie sich erneut bei einem Konto mit Administratorrechten an. Informationen zum Anmelden und Festlegen von Administratorrechten finden Sie im Benutzerhandbuch des von Ihnen verwendeten Macintosh-Computers oder im Handbuch für macOS X.

PSE funktioniert nicht

- PSE funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn ein Computer nicht über die erforderlichen Systemanforderungen verfügt. Verwenden Sie PSE nur auf einem Computer mit kompatiblen Systemanforderungen (S. 2).
- Auch wenn Ihr Computer über den in den Systemvoraussetzungen beschriebenen Arbeitsspeicher (RAM) (S. 2) verfügt, steht möglicherweise nicht genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung, wenn neben PSE auch noch andere Anwendungen ausgeführt werden. Beenden Sie alle Anwendungen außer PSE.

Bild wird nicht ordnungsgemäß angezeigt

 Beispielbilder, die von PSE nicht unterstützt werden (S. 2), werden nicht angezeigt.

Löschen der Software (Deinstallieren)

- Beenden Sie vor dem Deinstallieren der Software alle Anwendungen.
- Um die Software zu deinstallieren, melden Sie sich mit Administratorrechten an.
- Starten Sie nach der Deinstallation der Software den Computer stets neu, um eine Fehlfunktion des Computers zu vermeiden. Bei einer erneuten Installation der Software ohne vorherigen Neustart des Computers ist eine Fehlfunktion des Computers sehr wahrscheinlich.
- Zeigen Sie den Ordner an, in dem die Software gespeichert ist.

→ Öffnen Sie den Ordner [Canon Utilities].



- Ziehen Sie den Ordner [Picture Style Editor] in den Papierkorb.
- > Wählen Sie auf dem Schreibtisch das Menü [Finder]▶ [Papierkorb entleeren] aus.
 - → Die Software wird gelöscht.
- Starten Sie den Computer neu.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels


> Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen







- 1
- Sie können Daten, die sich im Papierkorb befinden und gelöscht sind, nicht wieder aufrufen. Sie sollten daher beim Löschen von Daten besonders vorsichtig sein.
- Sie können die Software nicht erneut installieren, wenn Sie den Ordner [Picture Style Editor] soeben in den Papierkorb verschoben haben. Wählen Sie unbedingt das Menü [Finder] ▶ [Papierkorb entleeren] aus.

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

- Die gesamte oder teilweise Reproduktion des Inhalts dieser Bedienungsanleitung ist ohne Genehmigung verboten.
- Unangekündigte Änderungen der Softwarespezifikationen und des Inhalts dieser Bedienungsanleitung durch Canon sind vorbehalten.
- Die in dieser Bedienungsanleitung abgebildeten Softwarefenster können geringfügig von der eigentlichen Software abweichen.
- Ungeachtet der oben stehenden Ausführungen übernimmt Canon keinerlei Verantwortung für die durch die Verwendung der Software erzielten Ergebnisse.

Hinweise zu Marken

- Macintosh ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.
- Weitere, oben nicht genannte Namen und Produkte können eingetragene Marken oder Marken der entsprechenden Firmen sein.

Einleitung

Inhalt

Vorbereiten eines Beispiels

Wichtigste Fenster

Voranpassungen

Bildeigenschaften

Speichern

Einstellungen



