

RAW 画像現像／閲覧／編集用ソフトウェア

Digital Photo Professional

Ver.4.10

使用説明書

● 本使用説明書上のおことわり

- 名称の Digital Photo Professional を DPP と表記しています。
- 基本となる操作例に Windows 8.1、Windows 10 の画面を使用して説明しています。
- ▶ の手順は、メニューの選択順序を示しています。
- [] 内の語句は、パソコン画面上に表示されるメニューやボタン、画面の名称を示しています。
- < > 内の語句は、キーボードのキー名称を示しています。
- p.** の ** は、参照ページを示しています。また、クリックすると参照ページが表示されます。
- **応用** は、画像編集用ソフトウェアの扱いに慣れた方を対象とした機能です。
- **?** : 困ったときの手助けになる事項が書かれています。

- : 上手に使うためのヒントが書かれています。
- : 注意事項です。
- : 補足説明です。

● ページの移動

- 画面右下のマークをクリックします。
 - ▶ : 次ページ
 - ◀ : 前ページ
 - : ひとつ前に表示していたページに戻る
- 画面右端に配置された章見出しをクリックすると、章目次のページが表示されます。さらに、目次の読みたい項目をクリックするとそのページが表示されます。

はじめに／目次

画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

6 大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

8 動画の再生と静止画保存

9 HDR PQ モード

10 環境設定



DPP できること

パソコンに取り込んだ画像に対し、主に次のことができます。

* **JPEG/TIFF** マークは、RAW 画像の他に JPEG/TIFF 画像でも可能な処理を示します。

- **画像の閲覧／整理** **JPEG/TIFF**
- **動画の再生と静止画保存**
- **画像の調整**
 - オリジナルの状態を残したままの各種画像調整 **JPEG/TIFF**
 - ピクチャースタイルを自由に選んで画像に適用
 - 調整前／調整後の同一画面表示 **JPEG/TIFF**
- **画像の角度調整と切り抜き（トリミング）** **JPEG/TIFF**
- **画像サイズの変更** **JPEG/TIFF**
- **レンズ収差補正**
- **デジタルレンズオプティマイザ**
- **自動／手動ゴミ消し処理** **JPEG/TIFF**
- **RAW 画像から JPEG 画像、TIFF 画像への変換／保存**
 - 大量の RAW 画像を一括画像処理（バッチ処理）
 - 画像編集用ソフトウェアへの画像転送
- **画像の印刷** **JPEG/TIFF**
- **EOS Utility と連携してのリモート撮影** **JPEG/TIFF**
- **カラーマネージメント対応**
 - 商用印刷用 CMYK シミュレーション

 Ver.4.8.20 以上の DPP では、メニューの【ヘルプ】の【アップデートの確認】をクリックすると、サーバー上のアップデートの有無確認とアップデートがある場合は、ダウンロードを行うことができます。当機能を使うには、インターネットに接続できる環境（プロバイダーとの契約や各種回線接続が完了済み）が必要です。プロバイダーとの接続料金、およびプロバイダーのアクセスポイントへの通信料金が、別途かかります。

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定





動作環境

OS (オペレーティングシステム)	Windows 10 (Version 1607 以降) *、Windows 8.1*、Windows 7*
機種	上記の日本語版 OS がプリインストールされているパソコン (アップグレード機は動作保証外)
CPU (シーピーユー)	Core 2 Duo 2.0GHz 以上 (推奨 Core i シリーズ以上)
RAM (メモリー)	RAM 2.0GB 以上 (推奨 RAM 4.0GB 以上)
ハードディスク容量	インストール時：300MB 以上の空き容量 動作時：600MB 以上の空き容量
ディスプレイ	解像度：XGA (1024x720) 以上 (推奨 1600x1200 以上) 色数：16bit カラー (65536 色) 以上

- OS が 32bit 版のパソコンにもインストールして使用できますが、動作上の制約が発生します。32bit 版 OS の場合は、【ヘルプ】の【バージョン情報】に (32bit) が表示されますので、ご確認ください。また、制約内容については、使用説明書上の **32bit** の記載をご確認ください。
- 対応カメラで撮影した MOV 形式動画、または MP4 形式動画について、DPP 上で動画の再生と静止画保存を行うためには、OS が Windows 8.1 以降の 64bit 版である必要があります。

* Microsoft .NET Framework 4.7.1 以上がインストールされていること。

- HDR PQ モードの動作環境 (対応画像を含む) については、「HDR PQ モードの動作環境」(p.149) をご参照ください。
- 深度合成の対象画像については、「深度合成を行う」▶「対象画像」(p.115) をご参照ください。

対応カメラ

EOS-1D X Mark II、EOS-1D X、EOS-1D C、EOS-1D Mark IV、EOS-1Ds Mark III、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1Ds Mark II、EOS-1D Mark II、EOS-1D、EOS-1Ds、EOS 5DS/EOS 5DS R、EOS 5D Mark IV、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 6D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 90D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D/EOS 60Da、EOS 50D、EOS 40D、EOS 30D、EOS 20D/EOS 20Da、EOS 10D、EOS D2000、EOS D6000、EOS D30、EOS D60、EOS 9000D、EOS 8000D、EOS Kiss X9i、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X10、EOS Kiss X9、EOS Kiss X7、EOS Kiss X90、EOS Kiss X80、EOS Kiss X70、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss F、EOS Kiss X50、EOS Kiss Digital X、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digital、EOS R、EOS RP、EOS M6 Mark II、EOS M6、EOS M5、EOS M3、EOS M2、EOS M、EOS M10、EOS M100、EOS Kiss M、PowerShot G3 X*¹、PowerShot G1 X Mark II*¹、PowerShot G7 X*¹、PowerShot G9 X*¹、PowerShot SX60 HS*¹、PowerShot G5 X*¹、PowerShot G7 X Mark II*¹、PowerShot G16*¹、PowerShot S120*¹、PowerShot G1 X*¹、PowerShot G15*¹、PowerShot S110*¹、PowerShot S100*¹、PowerShot G9 X Mark II*¹、PowerShot G1 X Mark III*¹、PowerShot G9*¹*²、PowerShot G10*¹*²、PowerShot G11*¹*²、PowerShot G12*¹*²、PowerShot S90*¹*²、PowerShot S95*¹*²、PowerShot SX1 IS*¹*²、PowerShot SX50 HS*¹*²、PowerShot SX70 HS*¹*²、PowerShot G5 X Mark II*¹、PowerShot G7 X Mark III*¹

*¹ RAW 画像に対して、カメラに搭載されていない機能 (オートライティングオブティマイザなど) やデジタルレンズオブティマイザなどの機能は使用できません。ただし、ピクチャースタイルはカメラに搭載されていなくても、一部の機能を除いて使用することができます。

*² 次の機能を使用することができません。

- 基本調整ツールパレット：
 - ホワイトバランスの [微調整]
 - [ガンマ調整] の一部
 - 階調と輝度の自動調整
 - ミッドポイントの調整
 - 入力側ホワイトポイントの拡張
- ゴミ消し/コピースタンプツールパレット
- 多重合成ツール
- HDR ツール



対応画像

画像データ

ファイルの種類		拡張子
静止画	RAW 画像	対応カメラで撮影したキヤノン独自の RAW フォーマット画像* .CR3 .CR2 .TIF .CRW
	JPEG 画像	Exif 2.2、2.21、2.3 に準拠した JPEG 画像 .JPG/.JPEG
	TIFF 画像	Exif 規格に準拠した TIFF 画像 .TIF/.TIFF
動画	対応カメラで撮影した動画	.MOV .MP4

* EOS D6000、EOS D2000 で撮影した RAW 画像は、CR2 Converter で「.CR2」の拡張子が付いた RAW 画像に変換した画像に対応。

目次

はじめに	2	3 画像の整理と分類	30
DPP ができること	2	画像を効率よくチェック／分類する	31
動作環境	3	画像を分類する	33
対応カメラ	3	メイン画面で画像を分類する	34
対応画像	4	メイン画面の画像を並べ替える	36
1 パソコンに画像を取り込む	9	RAW 画像と JPEG 画像を 1 枚の画像として表示する	37
DPP を立ち上げる	10	画像情報を確認する	38
パソコンに画像を取り込む	11	画像を整理する	39
ソフトウェア「EOS Utility」を使用して画像を取り込む	11	不要な画像を削除する	39
カードリーダーで取り込む	11	画像を移す	39
2 画像を見る	12	画像をフォルダー単位で移す	40
メイン画面（サムネイルレイアウト）で画像を見る	13	よく使うフォルダーを登録する（ブックマーク登録）	40
サムネイルの表示を変える	14	4 画像を編集する	41
プレビュー画面で画像を拡大して見る	18	RAW 画像について	44
特定の箇所を拡大して見る	19	RAW 画像とは	44
応用 画像を詳細に確認する	20	RAW 現像とは	44
メイン画面（マルチレイアウト）を表示する	20	RAW 現像が行われるタイミング	44
プレビュー制御パネルを使って画像を確認する	21	RAW 画像のメリット	44
多機能プレビューで画像を確認する	25	JPEG 画像、TIFF 画像の編集について	45
セカンドウィンドウで画像を確認する	26	ツールパレットについて	46
画面のパネル（ペイン）を開閉する	27	JPEG/TIFF 基本調整ツールパレットを使った編集	48
パレットの表示方法と表示順序の変更	28	明るさを調整する	48
パレットの表示方法（ドッキング／フローティング）を変更する	28	ピクチャースタイルを変える	49
パレットの並べ替え	28	応用 ピクチャースタイルファイルを使う	51
DPP を終了する	29	ホワイトバランスを変えて色あいを調整する	51
		クリックホワイトバランスで色あいを調整する	52
		応用 ホワイトバランスを色温度で調整する	53
		応用 ホワイトバランスを微調整する	53

はじめに
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10
環境設定



コントラスト（明暗差）を調整する.....	54	デジタルレンズオプティマイザについて.....	77
応用 シャドウ部分／ハイライト部分の明るさを調整する.....	54	デジタルレンズオプティマイザを使用する.....	78
色あい、色の濃さを変える.....	55	画像の鮮鋭度を調整する.....	80
応用 ダイナミックレンジ（階調表現幅）を調整する.....	56	JPEG/TIFF 応用 部分調整ツールパレットを使った編集.....	81
階調と輝度の自動調整.....	57	画像の部分調整を行う（[明るさ] [コントラスト] [色相] [彩度]）.....	81
オートライティングオプティマイザを使用する.....	58	画像の部分調整を行う（[色モアレ低減]）.....	83
画像の鮮鋭度を調整する.....	59	調整グループについて.....	84
JPEG/TIFF トーン調整ツールパレットを使った編集.....	61	JPEG/TIFF ゴミ消し／コピースタンプツールパレットを使った編集.....	85
明るさ、コントラスト（明暗差）を調整する.....	61	自動ゴミ消し処理をする.....	85
クリックホワイトバランスで色あいを調整する.....	62	メイン画面での自動ゴミ消し処理.....	86
応用 トーンカーブ調整.....	63	手動でゴミ消し処理をする（リペア機能）.....	87
応用 ダイナミックレンジ（階調表現幅）を調整する.....	65	画像の不要な箇所を消す（コピースタンプ機能）.....	89
オートライティングオプティマイザを使用する.....	65	作業用色空間を設定する.....	90
JPEG/TIFF 色調整ツールパレットを使った編集.....	66	ソフトプルーフ機能を使う.....	91
応用 色調整ツールパレットを使った編集を行う.....	66	RAW 画像を開くときのサイズを設定する.....	92
JPEG/TIFF デティール調整ツールパレットを使った編集.....	68	JPEG/TIFF 編集結果を保存する.....	93
ノイズを緩和する.....	68	編集内容を画像に保存する.....	93
画像の鮮鋭度を調整する.....	69	別画像として保存する.....	93
画像の色モアレを低減させる.....	69	JPEG/TIFF 編集をやり直す.....	95
JPEG/TIFF トリミング（切り抜き）／角度調整ツールパレットを使った編集.....	70	JPEG/TIFF 調整した内容（レシピ）を活用する.....	96
レンズ補正ツールパレットを使った編集.....	73	レシピをコピーして別の画像に適用する.....	97
レンズの収差を補正する.....	73	レシピをファイルとして保存する.....	97
補正する.....	74	レシピを読み込んで適用する.....	98
撮影距離スライダーについて.....	76	JPEG/TIFF 複数の画像を比較しながら調整する.....	99
複数画像の一括補正.....	77	JPEG/TIFF 効率よく編集する.....	100
		セレクト編集画面で編集する.....	100

画像の
取り込み2
閲覧3
整理と分類4
編集5
印刷大量の RAW
画像処理7
リモート撮影動画の再生と
静止画保存HDR PQ
モード10
環境設定

サムネイル表示の位置を横配置にする	101	6 大量の RAW 画像処理に役立つ機能.....	131
画像をコレクション画面に集めて編集する.....	102	一括してホワイトバランスを適用する（カスタム ホワイトバランス）.....	132
JPEG/TIFF 画像を合成する.....	104	登録する	132
合成方法について	107	適用する	133
JPEG/TIFF HDR（ハイダイナミックレンジ）画像を 生成する	108	一括して JPEG 画像、TIFF 画像で保存する（バッチ 処理）.....	134
応用 デュアルピクセル RAW オプティマイザを 使う	111	一括して別の画像編集用ソフトウェアに転送する	136
被写体の奥行き情報に基づく解像感の微調整.....	111	一括して画像のファイル名を変える.....	137
カメラの撮影視点の微調整.....	112	メイン画面の並び順で画像のファイル名を変える	137
ゴーストの低減	113	7 リモート撮影	138
JPEG/TIFF 応用 深度合成を行う.....	115	リモート撮影をする.....	139
対象画像.....	115	クリックホワイトバランスのカメラ登録	142
深度合成ツールを使う	115	8 動画の再生と静止画保存.....	144
深度合成編集ツールを使う	117	動画の再生と静止画保存.....	145
応用 RAW バースト画像ツールを使う.....	120	9 HDR PQ モードを使用する.....	148
RAW バースト画像ツールを立ち上げる	120	HDR PQ モードとは.....	149
ロールの代表画像を変更する.....	122	HDR PQ モードの動作環境.....	149
ロール内画像の 1 枚保存.....	122	HDR PQ モードで画像を表示する	150
ロールを任意の範囲にカットして保存する.....	123	HDR PQ モード使用時の注意事項	152
応用 Photoshop に RAW 画像を転送する.....	124	HDR PQ モードで表示された画像を JPEG 形式 / TIFF 形式で保存する	154
応用 メイン画面のツールバーをカスタマイズする.....	125	HDR PQ モードで表示された画像を HEIF 形式で 保存する	155
5 印刷.....	126		
印刷する	127		
撮影情報を付けて印刷する	128		
一覧印刷（コンタクトシート印刷）.....	129		
プラグイン印刷.....	130		

画像の
取り込み

2 覧

整理と分類

4 集

5 刷

大量の RAW
画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と
静止画保存HDR PQ
モード

10 環境設定



10 環境設定.....	156
環境設定	157
基本設定.....	157
画像処理.....	158
カラーマネージメント	160
表示設定.....	161
プロパティの表示設定	162
使用状況調査.....	162
資料.....	163
こんなときは.....	164
ソフトウェアを削除する（アンインストール）.....	165
メイン画面、セレクト編集画面の画像枠表示内容.....	166
用語集	167
索引.....	169
この使用説明書について.....	173
商標について.....	173
EOS DIGITAL 用ソフトウェアに関するご相談 窓口	173

画像の
取り込み

2 覧

3 整理と分類

4 集

5 刷

大量の RAW
画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と
静止画保存HDR PQ
モード

10 環境設定


* **JPEG/TIFF** **JPEG/TIFF** は、「4. 画像を編集する」において、RAW 画像のほかに、JPEG/TIFF 画像でも使用可能な項目を示します。

JPEG/TIFF : すべての機能を JPEG/TIFF 画像で使用できる項目

JPEG/TIFF : 一部の機能を JPEG/TIFF 画像で使用できる項目



1 パソコンに画像を取り込む



DPP を立ち上げる	10
パソコンに画像を取り込む	11
ソフトウェア「EOS Utility」を使用して画像を取り込む	11
カードリーダーで取り込む	11

はじめに /
目次

1
画像の
取り込み

2
覧

3
整理と分類

4
集

5
刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



DPP を立ち上げる

デスクトップのアイコンをダブルクリック




ダブルクリック

→ 立ち上がるとメイン画面（サムネイルレイアウト）が表示されます。



メイン画面（サムネイルレイアウト）



DPP の対象画像ファイルをデスクトップのアイコンにドロップすると、DPP を立ち上げて、その画像ファイルがあるフォルダを表示することができます。

はじめに/
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



パソコンに画像を取り込む

カメラ内のメモリーカードに保存された画像をパソコンに取り込みます。

ソフトウェア「EOS Utility」を使用して画像を取り込む


カメラとの通信用ソフトウェア「EOS Utility」を使用して画像を取り込むことができます。

取り込み方法については、「EOS Utility 使用説明書」（PDF形式の電子マニュアル）を参照してください。

カードリーダーで取り込む

市販のカードリーダーをお持ちの方は、カードリーダーを使ってパソコンへ画像を取り込むこともできます。

- 1 メモリーカードをカードリーダーに差し込む
 - あらかじめ、DPP を立ち上げておきます。
- 2 [マイ コンピュータ] ▶ [EOS_DIGITAL] の順に開き、[DCIM] フォルダを [デスクトップ] にドラッグする



- [DCIM] フォルダがパソコンへコピーされます。
- [DCIM] フォルダには、すべての撮影画像がフォルダ単位で保存されています。
- メモリーカードに大量の撮影画像が保存されているときは、パソコンへのコピーには時間がかかります。

はじめに/
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



2 画像を見る



メイン画面（サムネイルレイアウト）で画像を見る	13
サムネイルの表示を変える	14
応用 サムネイル制御パネルを使う	15
応用 サムネイル表示のフィルター／ソート機能を使う	16
応用 ヒストグラムパレットを表示する	17
プレビュー画面で画像を拡大して見る	18
特定の箇所を拡大して見る	19
応用 ナビゲーターパレットを表示する	19
応用 画像を詳細に確認する	20
メイン画面（マルチレイアウト）を表示する	20
プレビュー制御パネルを使って画像を確認する	21
倍率を変更する	21
ピン設定画像との比較表示をする	21
複数の画像を同時に表示する	22
グリッド線を表示する	22
AF フレームを表示する	22
設定範囲を超えた領域を警告表示する（ハイライト／シャドウ警告）	23
編集前後比較（1枚表示）をする	23
編集前後比較（2画面表示／2分割表示）をする	24
画像のプロパティを表示する	24
多機能プレビューで画像を確認する	25
セカンドウィンドウで画像を確認する	26
画面のパネル（ペイン）を開閉する	27
パレットの表示方法と表示順序の変更	28
パレットの表示方法（ドッキング／フローティング）を変更する	28
パレットの並べ替え	28
DPP を終了する	29

はじめに／
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

大量のRAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存


HDR PQ
モード

10
環境設定



メイン画面（サムネイルレイアウト）で画像を見る

パソコンに取り込んだ画像は、メイン画面（サムネイルレイアウト）にサムネイル画像として一覧表示されます。また、画像をダブルクリックするとレビュー画面が立ち上がり、画像を大きく表示することができます。



チェックマーク (p.33、p.34)

レーティング (p.33、p.34)

画像送り

画像の回転

- サムネイルの枠上に表示されるアイコンについては、「メイン画面、セレクト編集画面の画像枠表示内容」(p.166)をご参照ください。

! **32bit** OSが32bitの環境では、1フォルダー1000枚までしか画像表示ができません。1001枚目以降は、非対応画像と同じ扱いとなりますので、1フォルダーの画像は1000枚以内にしてください。

- 動画ファイルについては、動画の再生と静止画保存 (p.145) をご確認ください。
- EOS 5D Mark II以外の対応カメラで撮影した画像に、アスペクト比情報が付いているときは、切り抜いた画像として表示されます。(p.70)
- メイン画面は、当画面（サムネイルレイアウト）のほかに、マルチレイアウトを選ぶことができます。マルチレイアウトでは、画像を詳細に確認することができます。(p.20)

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量のRAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定





サムネイルの表示を変える

メイン画面に表示されるサムネイル画像の大きさや、サムネイルに表示される情報を選択することができます。

メニューの【サムネイル】 ▶ 目的の項目を選ぶ




→ 選んだ項目の表示に切り替わります。

サムネイル制御パネルを使う

サムネイル制御パネルは、メイン画面で表示されるサムネイル表示についての各種設定をまとめたパネルです。当パネルを使用することにより、効率よくサムネイルの表示や設定を行うことができます。

サムネイル制御パネル機能一覧



- (1) サムネイルの大きさを変える
- (2) サムネイルをファイル名なしで表示する
- (3) サムネイルを通常表示する
- (4) サムネイルを情報付きで表示する
- (5) サムネイルをリストで表示する
- (6) プロパティの表示設定を行う (p.162)
- (7) RAW 画像と JPEG 画像を 1 枚の画像として表示する
- 同時撮影した RAW 画像と JPEG 画像を 1 枚の画像として表示します。この設定にした場合、表示と編集については、次のようになります。
- 表示される画像：すべての画面で RAW 画像のみが表示されます。
 - 編集される画像：DPP の各種機能（ツールパレットなど）で編集した内容は RAW 画像のみに適用されます。ただし、次の機能を使った時は、RAW 画像と JPEG 画像の両画像が適用の対象となります。
 - 画像の削除 (p.39)
 - 画像の移動またはコピー (p.39)
 - チェックマーク (p.33、p.34)
 - レーティング (p.33、p.34)
 - 画像の回転 (p.13)
- (8) 分割された動画ファイルを 1 本の動画として表示、再生する
- 分割された動画ファイルを DPP で再生するとき、先頭からすべての動画ファイルを連続再生する設定です。
- 初期設定では ON になっています。
 - 先頭動画ファイルのサムネイルのみ表示されます。
 - 次回起動時以降も設定が継続されます。
 - 次の機能を使った時は、先頭動画ファイルだけではなく、残りの分割動画ファイルすべてが適用の対象となります。
 - 【コピー】、【切り取り】、【削除】、【コレクションに追加】、【リネームツール】
 - サムネイルのフィルター/ソート機能 (p.16) を使った時は、先頭動画ファイルのみが適用の対象となります。
- (9) 全サムネイルを選択する
- (10) サムネイルの選択を全て解除する
- サムネイル制御パネルは、初期設定ではメイン画面上に表示されるように設定されていますが、画面の設定変更などで、表示されない場合は、メニューの【サムネイル】から【サムネイル制御パネル】を選択して表示してください。
 - マルチレイアウト（サムネイル縦位置、p.20）では、サムネイル表示の設定（サムネイルを通常表示する）のみが可能です。



応用

サムネイル表示のフィルター／ソート機能を使う

メイン画面上で、指定した絞り込み条件に合ったサムネイルだけを表示したり、条件を指定してサムネイルをソート（並べ替え）する機能です。

1 メイン画面の【フィルター／ソートパネル】の、【フィルター】のボタンを【ON】にする



2 設定を行う



(1) フィルターメニュー
 (2) フィルターメニューリスト
 (3) ドラッグするとフィルターメニューリスト表示領域を上下に調節可能
 (4) フィルターメニューリスト
 (5) フィルターメニューリスト

●【フィルター／ソートパネル】の下端をドラッグすることで、フィルターメニューリストの表示領域を上下に調節することができます。

- (1) サムネイル表示フィルターの ON / OFF
 【ON】にすると (2) 絞り込み条件メニューで指定した絞り込み条件に合ったサムネイルのみが表示されます。

- (2) 絞り込み条件メニュー

サムネイル表示フィルターの絞り込み条件の指定を行います。

- ・フィルターメニュー横の【▼】を押して表示される画面で絞り込み項目を選択すると、フィルターメニューリストに選択項目が表示されるので、項目選択を行います。
- ・フィルターメニューリストの項目は、複数選択が可能です。（<Shift> キー + マウスの左ボタンクリックで連続選択。<Ctrl> キー + マウスの左ボタンクリックで個別選択。）
- ・フィルターメニュー／フィルターメニューリストの優先順位は、左→右となっています。絞り込み条件を左から右へ設定することで、より細かく条件を絞り込むことができます。

- (3) ソート（並び替え）項目の指定

サムネイルをソート（並び替え）する項目を指定します。ファイル追加を行った場合は、項目名の後ろに「*」が一時的に表示されます。なお、ユーザーが任意でサムネイルの並び替えをした場合には【ユーザーカスタム】が表示されます。

- (4) ソート（並び替え）順序の選択

サムネイルをソート（並び替え）する順序（昇順／降順）を選択します。

- (5) フィルターロックボタン

フィルターロックボタンを押すと、フォルダーの切り替え時、または次回起動時以降にもフィルター設定が継続して適用されます。フィルターロックボタンが押されていない状態では、フォルダーの切り替え時、または次回起動時にフィルター設定が自動的に【OFF】へと切り替わります。



- 当機能はサムネイル表示だけではなく、マルチレイアウト表示でも使用することができます。
- 【フィルター／ソートパネル】上部右の【▼】ボタンをクリックするとパネルの開閉を行うことができます。




応用

ヒストグラムパレットを表示する

ヒストグラムパレットは、選択した画像のヒストグラムを表示します。ツールパレットを開かなくてもヒストグラムを迅速に確認することができます。

メニューの【表示】▶【ヒストグラムパレット】を選ぶ


→ヒストグラムパレットが表示されます。



- 右クリックで表示されるメニューから、次の4種類のヒストグラムを選ぶことができます。
【輝度のみ】、【RGB 個別】、【YRGB 個別】、【RGB 重ねて】
- メイン画面右下の【】ボタンを押すと、【ヒストグラム】パレットの表示/非表示を切り替えることができます。



プレビュー画面で画像を拡大して見る



ダブルクリック


→ プレビュー画面が表示されます。

- プレビュー画面は、同時に最大 36 画面表示することができます。
(32bit OS が 32bit の環境では、同時に最大 4 画面表示。)

プレビュー画面



ツールパレット



- プレビュー画面を終了するとき、プレビュー画面右上の [X] を押します。



プレビュー画面では、メニューの【プレビュー】▶【AF フレーム】を選ぶと、撮影時にカメラで選択した AF フレームを表示することができます。ただし、画像サイズを変更の上、変換して保存 (p.93) した画像や魚眼レンズの歪曲収差補正で【撮影時設定】以外の効果を選んだ画像、カメラ本体での RAW 現像処理時に歪曲補正、色収差補正の設定を行った画像では、AF フレームは表示されません。

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存


9
HDR PQ
モード

10
環境設定



特定の箇所を拡大して見る

拡大したい箇所をクリックする



- クリックした箇所を中心に、100%（ピクセル等倍）の拡大表示になります。
- 再度クリックすると、全体表示に戻ります。
- 表示位置を変えるときは、画像上をドラッグします。



100%以外の拡大率で表示する

メニューの【プレビュー】から、任意の拡大率を選びます。



プレビュー画面でも、メニューの【プレビュー】▶【プレビュー制御パネル】を選択することでさまざまなプレビュー機能を使うことができます。詳しくは「プレビュー制御パネルを使って画像を確認する」(p.21)を参照してください。


応用

ナビゲーターパレットを表示する


ナビゲーターパレットは、選択した画像の拡大位置を表示するパレットです。

メニューの【表示】▶【ナビゲーターパレット】を選ぶ

→ ナビゲーターパレットが表示されます。



- プレビュー画面などで拡大表示を行ったときは、ナビゲーターパレット上に拡大表示位置が表示されます。この拡大表示位置をドラッグすることで拡大画面の表示位置を変えることもできます。



- メイン画面右下の【】ボタンを押すと、【ナビゲーター】パレットの表示／非表示を切り替えることができます。

画像を詳細に確認する

メイン画面（マルチレイアウト）を表示する

メイン画面を（マルチレイアウト）にすると、プレビュー制御パネルを使って画像を詳細に確認することができます。

メイン画面（サムネイルレイアウト）の下部のレイアウト変更ボタンを押す


→メイン画面（マルチレイアウト）が表示されます。

- メイン画面（マルチレイアウト）はサムネイル横位置とサムネイル縦位置の2つのレイアウトを選択することができます。
- プレビュー表示エリアに表示された画像の拡大したい箇所をクリックすると、等倍（100%）表示になります。再度クリックすると、全体表示に戻ります。

メイン画面（サムネイルレイアウト）



マルチレイアウト（サムネイル横位置）




—プレビュー表示
エリア

—サムネイル表示
エリア

マルチレイアウト（サムネイル縦位置）



レイアウト変更ボタン



サムネイル横位置

サムネイル縦位置

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量のRAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



プレビュー制御パネルを使って画像を確認する

プレビュー制御パネルを使用すると画像を詳細に確認することができます。このパネルは、メイン画面（マルチレイアウト）、セレクト編集画面で使用できます。プレビュー制御パネルが表示されていないときは、メニューの【プレビュー】から【プレビュー制御パネル】を選択して、表示してください。また、初期設定では【】ボタン、【】ボタンが選択された状態になっています。なお、動画選択時には、表示内容が変更されます。動画選択時の表示については動画の再生と静止画保存 (p.145) をご確認ください。

倍率を変更する



 画像を等倍（100%）で表示します。

  ボタンを押して表示される画面で設定された倍率で画像表示を行います。なお、 ボタンで画像の拡大／縮小表示をしたときは、当ボタンの設定倍率も連動して変化します*。
* 等倍（100%）を除く

 画像の拡大／縮小表示を行います。


 拡大倍率を変えた画像を全体表示に戻します。

ピン設定画像との比較表示をする

画面を2分割し、左側の画像を固定（ピン設定）して、右側の画像を送りながら比較することで、画像のセレクトを効率よく行うことができます。



画像を選び、 ボタンを押す



ピン設定（固定）された画像

- 画面が左右に2分割表示され、選択した画像がピン設定されます。
- ピン設定をして画像送りをすると、左側の画像（ピン設定された画像）は固定され、右側の画像のみが送られるため、画像のセレクトに便利です。
- ピン設定をしない場合は、画像を選び、右クリックで表示されるメニューから【ピンを設定】を選択します。
- ピン設定後は、 ボタンを押すたびに、画面の分割が上下と左右に切り替わります。

複数の画像を同時に表示する



複数の画像を選び、**[]** ボタンを押す

- 選択した画像が表示されます。
- 最大 8 画像まで表示することができます。

! **32bit** OS が 32bit の環境では、当機能を使用することはできません。(**[]** ボタンは表示されません。)

グリッド線を表示する



1 **[]** ボタン横の **[]** ボタンを押し、表示されるメニュー上でグリッド線の間隔を設定する

- 間隔の設定は、数値入力 (8 ~ 256 単位は pixel) か、スライダーを操作して行います。
- 設定が完了したら、**[閉じる]** ボタンを押して画面を閉じます。

2 画像を選んで、**[]** ボタンを押す

- グリッド線の表示された画像が表示されます。

AF フレームを表示する



1 **[]** ボタン横の **[]** ボタンを押し、表示されるメニュー上で画面に表示する項目を選ぶ

- **[合焦フレームのみ表示]**、**[全てのフレームを表示]** のいずれかを選択します。

2 画像を選んで、**[]** ボタンを押す

- 手順 1 で選択した AF フレームの表示された画像が表示されます。

! 画像サイズを変更の上、変換して保存 (p.93) した画像や魚眼レンズの歪曲収差補正で **[撮影時設定]** 以外の効果を選んだ画像、カメラ本体での RAW 現像処理時に歪曲補正、色収差補正の設定を行った画像では、AF フレームは表示されません。

設定範囲を超えた領域を警告表示する（ハイライト／シャドウ警告）

画像の白とびや黒つぶれの確認、過度な調整防止に有効な警告表示を、ハイライト部、シャドウ部でそれぞれ設定し、この設定範囲を超えた画像上の領域を、ハイライト部は赤色に、シャドウ部は青色に表示させることができます。



1 [警告] ボタン横の [設定] ボタンを押し、表示されるメニュー上で設定を行う



- **[ハイライト警告表示をする]** チェックボックス、**[シャドウ警告表示をする]** チェックボックスにチェックを入れ、警告する値を入力します。
[...] ボタンをクリックして開く画面から、異なる警告色を選ぶこともできます。
- 設定が完了したら、**[閉じる]** ボタンを押して画面を閉じます。

2 画像を選んで [警告] ボタンを押す

- 開いた画像上に、手順 1 で入力した値を超える領域があるときは、その領域がハイライト部は赤く、シャドウ部は青く表示されます。異なる警告色を選んだ場合は指定された色で表示されます。

編集前後比較（1枚表示）をする



編集前の画像を選び、[比較] ボタンを押す

- 編集前の画像と、現在（編集）の画像が、ボタンを押すたびに切り替わり表示されます。



編集前後比較（2画面表示／2分割表示）をする

調整前と調整後の画像を同一画面に表示して、調整結果を確認することができます。

元画像と編集中の画像を見比べながら、画像を調整できる機能です。



1 編集中の画像を選び、[比較] ボタンを押す



→ 画像が左右2画面表示されます。

● 左側が編集前、右側が現在（編集）中）です。

2 表示のしかたを変える

- [比較] ボタンを押すたびに、以下の順序で表示が切り替わります。
2画面表示（左右）→ 2画面表示（上下）→ 2分割表示（左右）→ 2分割表示（上下）


画像のプロパティを表示する

画像の撮影情報や、レシピ情報を画面上に表示します。表示する項目を選ぶことができます。



- 1 [i] ボタン横の [プロパティ] ボタンを押す
→ [プロパティの表示設定] 画面が表示されます。

2 表示設定を行う



- 1 [表示するプロパティの設定] プルダウンメニューから【プレビュープロパティの表示設定】を選びます。
- 2 [追加 >>] ボタン、[<< 削除] ボタンで表示項目を設定します。左側のリストボックスが選択可能な項目、右側のリストボックスが実際に表示される項目です。また、[上へ] ボタン、[下へ] ボタンで表示順序を変更することもできます。設定が完了したら [OK] ボタンを押します。



- 【プレビュープロパティのフォント】項目でプレビュー画面の情報表示に使われるフォントについて設定することができます。

3 画像を選んで [i] ボタンを押す

- 画像と手順 2 で選択したプロパティ項目が画面に表示されます。
- 編集前後比較 (2 画面表示 / 2 分割表示) 画面で編集中の画像のレスピ表示を行うと、編集した項目が赤字で表示されます。


多機能プレビューで画像を確認する

プレビュー画面では、通常、マウスカーソル位置の座標と作業用色空間のみが表示されますが、多機能プレビューにすることで、メイン画面（マルチレイアウト）と同様に、画像を詳細に確認することができます。

1 メニューの【ツール】▶【プレビュー画面表示の設定】を選び、表示される画面から【多機能プレビュー】を選ぶ

2 プレビュー画面を開く (p.18)

→ 画面下部に各種表示が行われた多機能プレビューが表示されます。



- 表示されている各種機能の使い方については、「メイン画面（サムネイルレイアウト）で画像を見る」(p.13)、「プレビュー制御パネルを使って画像を確認する」(p.21 ~ p.25) を参照してください。


 ウィンドウ、プレビュー画面、サムネイルサイズの組み合わせによっては、プロパティ内容がすべて表示されないことがあります。



セカンドウィンドウで画像を確認する

セカンドウィンドウは、サムネイル画像や、画像のプレビュー表示に対して、追加で開くことができるプレビューウィンドウです。1 画像につき最大 4 枚まで表示することができ、画像の各部のピントチェックなどに使用します。

画像を選び、右クリックで表示されるメニューから、**【セカンドウィンドウの表示】**を選択する



- セカンドウィンドウが表示されます。
- セカンドウィンドウを追加表示する場合は同じ手順を繰り返します。
- セカンドウィンドウのサイズは任意に変えることができます。
- 表示画像をクリックするたびに、等倍（100%表示）表示と全体表示が切り替わります。
- セカンドウィンドウの拡大表示は、画像上で右クリックをした位置を中心に行われます。

! **32bit** OS が 32bit の環境では、セカンドウィンドウを表示することはできません。

画面のパネル（ペイン）を開閉する

操作内容に合わせて、各画面の左右と上下にあるパネル（ペイン）の開閉ができます。

最適なレイアウトで DPP を使用することができます。

パネルの [▲] をクリックして、パネルの開閉を行う

例：メイン画面（サムネイルレイアウト）



- パネルが閉じている場合は、[▲] にマウスを合わせると、一時的にパネルが開きます。

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷


6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



パレットの表示方法と表示順序の変更

各種パレット（ツールパレット、ナビゲーターパレット、ヒストグラムパレット、クイックチェックパレット、カメラコントロールパレット）の表示方法（ドッキング／フローティング）や、ドッキング表示された複数パレットの表示順序を変更することができます。

パレットの表示方法（ドッキング／フローティング）を変更する

パレットのタイトルバー（名称表示部）を右クリックして表示される画面の【ドッキング／フローティングの切り替え】をクリックする

- ドッキング表示されていたパレットがフローティング表示に、フローティング表示されていたパレットがドッキング表示に変更されます。
- 元の表示方法に戻す場合は、もう一度同じ操作を繰り返します。

パレットの並べ替え

複数のパレットがドッキング表示されているときは、パレットの表示の上下順序を変更することができます。

パレットのタイトルバー（名称表示部）を右クリックして表示される画面の【1つ上に移動】、または【1つ下に移動】をクリックする

- パレットの表示順序が変更されます。

はじめに／
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量のRAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存


9
HDR PQ
モード

10
環境設定



DPP を終了する

メイン画面のメニューの【ファイル】 ▶ 【終了】 を選ぶ



→ DPP が終了します。

! Digital Photo Professional 使用状況調査プログラムについて

本プログラムでは、お客様がお使いのキヤノン製品に関連する情報を、インターネットを通じてキヤノンへ（中国国内でキヤノン製品をお使いの場合には、適法な許可証を有する調査会社へ）送信することを願っています。

キヤノンでは、これらの情報を、お客様のニーズに合わせたより良い製品の企画、開発を行うために使用します。

また一度ご同意いただいた後でも、【環境設定】の【使用状況調査】タブ画面 (p.162) から送信設定をいつでも変更できます。

 調整した画像を保存せずに DPP を終了しようとする時、保存に関する確認画面が表示されます。【すべてはい】 ボタンを押すと、調整したすべての画像に調整内容（レシピ）が保存されます。

はじめに / 目次

画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷


大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と静止画保存

HDR PQ モード

10 環境設定



3 画像の整理と分類



画像を効率よくチェック／分類する	31
画像进行分类する	33
チェックマークを付ける	33
レーティング設定をする	33
メイン画面で画像进行分类する	34
メイン画面でチェックマークを付ける	34
メイン画面でレーティング設定をする	34
メイン画面の画像を並べ替える	36
種類別に並べ替える	36
自由に並べ替える	36
RAW 画像と JPEG 画像を 1 枚の画像として表示 する	37
画像情報を確認する	38
画像を整理する	39
不要な画像を削除する	39
画像を移す	39
画像をフォルダー単位で移す	40
よく使うフォルダーを登録する（ブックマーク登録）.....	40
ブックマークを削除する	40

はじめに /
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定




画像を効率よくチェック／分類する

メイン画面で表示されている画像を大きく表示して、写り具合を効率よくチェックすることができます。また、画像を分類することができます。
なお、動画ファイルは当機能の対象外です。

1 メイン画面で確認したい画像を複数選ぶ

2 クイックチェック画面を表示する

- [クイックチェック] ボタンを押します。



→ クイックチェック画面が表示されます。

3 [←] または [→] ボタンを押して、チェックする画像を切り替える

クイックチェック画面



- メイン画面に表示されたすべての画像をクイックチェック画面でチェックすることができます。
- [←] ボタンを押すと最初の画像を、[→] ボタンを押すと最後の画像を表示します。
- メイン画面に戻るときは、[↩] ボタンを押します。

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷


大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10
環境設定



4 拡大したい箇所をクリックする



クリック

- クリックした箇所を中心に、100%（ピクセル等倍）表示になります。
- 表示位置を変えるときは、画像をドラッグします。
- **[50%]** ボタンを押すと、画像を50%で表示することができます。
- 再度クリックすると、全体表示に戻ります。
- 終了するときには、**[↵]** ボタンを押します。



- 画面の表示は、100%、50%のほか、12.5%、25%、200%、300%、400%で表示することもできます。画面の **[50%]** ボタン横の **[▼]** ボタンを押して、表示される画面から希望する倍率を選択します。
- **[50%]** ボタン（ボタン上は選択した倍率を表示）を押すと、画像が選択された倍率で表示されます。ただし、クイックチェック画面を終了すると、元の50%表示の設定に戻ります。
- **[AF フレーム]** をチェックすると、撮影時にカメラで選択したAFフレームを表示することができます。ただし、画像サイズを変更の上、変換して保存 (p.93) した画像や、カメラ本体でのRAW現像処理時に歪曲補正、色収差補正の設定を行った画像、合成した画像、HDR（ハイダイナミックレンジ）生成画像では、AFフレームは表示されません。

💡 クイックチェック画面の便利な機能

- **画像を選んでチェックしたいときは**
メイン画面に表示された画像から、任意に複数の画像を選んで手順1の操作を行うと、選んだ画像だけをクイックチェック画面でチェックすることができます。
- **キーボードの操作で画像を切り替える**
〈→〉キーまたは〈←〉キーを押して、表示する画像を切り替えることもできます。
- **キーボードの操作で画面を切り替える**
〈Alt〉+ 〈Enter〉キーを押して、全画面表示／通常画面表示を切り替えることもできます。
- **メニューで操作する**
画像上でマウスの右ボタンをクリックして表示されるメニューでも、各種の操作を行うことができます。

はじめに / 目次

画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

大量のRAW画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と静止画保存

HDR PQモード

10 環境設定



画像を分類する

被写体やテーマごとにチェックマークを付けたり、レーティング（[★] マークで表示）を設定して、画像を分類することができます。


チェックマークを付ける

チェックマークを付けたい画像を表示し、[✓1] ~ [✓5] のいずれかをクリックする



→ 選んだチェックマークが画面左上に表示されます。

チェックマーク



● チェックマークを外すときは、[解除] ボタンを押します。

- DPP Ver.4 よりも前のバージョンで画像に付けたチェックマークの値は引き継がれません。
- メイン画面の画像上で、マウスの右ボタンをクリックして表示されるメニューでも、チェックマークを付けることができます。

レーティング設定をする


レーティングを設定したい画像を表示し、いずれかの [★] をクリックする



→ レーティングが設定され、選んだ [★] に対応したアイコンが画面左上に表示されます。（画面は [★] 3つのレーティング設定例）

● [除外] を設定するときには、[除外] ボタンを押します。再度 [除外] ボタンを押すと解除されます。

レーティングアイコン



● レーティング設定を解除するときには、画面右側にある、設定したときと同じ位置の [★] をクリックします。

⚠ 画像にレーティングの設定をすると、画像データのファイル構造が変わるため、他社のアプリケーションソフトでは、画像情報が確認できなくなることがあります。




メイン画面で画像を分類する


メイン画面でも、被写体やテーマごとにチェックマークを付けたり、レーティング（【★】マークで表示）を設定して、画像を分類することができます。

メイン画面でチェックマークを付ける

チェックマークを付けたい画像を選び、【1】～【5】のいずれかをクリックする




→ 選んだチェックマークが画像枠の左上に表示されます。



● チェックマークを外すときは、チェックマークを再度クリックします。


メイン画面でレーティング設定をする

レーティングを設定したい画像を選び、いずれかの【○】をクリックする



クリック（【○】をクリックすると【★】に変わります）

→ レーティングが設定され、選んだ【★】に対応したアイコンが、画像枠に表示されます。（画面は【★】3つのレーティング設定例）



- レーティング設定を解除するときは、設定したときと同じ位置の【★】をクリックします。
- 【除外】の設定は、メニューの【ラベル】か、クイックチェック画面（p.31）で行ってください。



メイン画面で複数の画像を選ぶには

〈Ctrl〉キーを押したまま画像をクリックします。また、連続した複数の画像を選ぶときは、最初の画像をクリックし、〈Shift〉キーを押したまま最後の画像をクリックします。



- メニューの【ラベル】でも、チェックマークを付けたりレーティング設定を行うことができます。
- DPPで設定したレーティングは、他のEOS用ソフトウェアや、EOS-1D Mark IV、EOS-1Ds Mark III、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1Ds Mark II、EOS-1D Mark II、EOS-1D、EOS-1Ds、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 50D、EOS 40D、EOS 30D、EOS 20D/EOS 20Da、EOS 10D、EOS D2000、EOS D6000、EOS D30、EOS D60、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss F、EOS Kiss Digital X、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digitalを除く対応EOS DIGITALカメラ本体（EOS 7Dはファームウェア Ver.2.0.0以上）でも、表示や設定変更を行うことができます。
 - ・EOS Utility Ver.2.9以降：
 - DPPで設定したレーティングを表示します。ただし【除外】は表示されません。また、レーティングの設定変更をすることはできません。
 - ・EOS-1D Mark IV、EOS-1Ds Mark III、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1Ds Mark II、EOS-1D Mark II、EOS-1D、EOS-1Ds、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 50D、EOS 40D、EOS 30D、EOS 20D/EOS 20Da、EOS 10D、EOS D2000、EOS D6000、EOS D30、EOS D60、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss F、EOS Kiss Digital X、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digitalを除く対応カメラ本体（EOS 7Dはファームウェア Ver.2.0.0以上）：
 - DPPで設定したレーティングが再生画面に表示されます。レーティングの設定変更も可能ですが、【除外】については、表示も設定変更もすることができません。



- EOS-1D Mark IV、EOS-1Ds Mark III、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1Ds Mark II、EOS-1D Mark II、EOS-1D、EOS-1Ds、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 50D、EOS 40D、EOS 30D、EOS 20D/EOS 20Da、EOS 10D、EOS D2000、EOS D6000、EOS D30、EOS D60、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss F、EOS Kiss Digital X、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digitalを除く対応EOS DIGITALカメラ本体（EOS 7Dはファームウェア Ver.2.0.0以上）で画像に設定したレーティングは、DPP上で表示や設定変更を行うことができます。



メイン画面の画像を並べ替える

画像に付けたチェックマークの種類や、撮影日時順に画像を並べ替えたり、画像を1枚ずつ移動して自由に並べ替えることができます。

種類別に並べ替える

メニューの【サムネイル】▶【並び順】▶目的の項目を選ぶ

→選んだ項目順に画像が並び替わります。


主な整列項目	内容
ファイル名 昇順	ファイル名が0～9→a～zの順に並びます。
拡張子 昇順	RAW 画像→JPEG 画像→TIFF 画像→MOV 形式動画→MP4 形式動画の順に並びます。
撮影日時 昇順	撮影日時の早い順に並びます。
チェックマーク 昇順	チェックマークの付いた画像が優先され、番号順に並びます。
レーティング 昇順	レーティングの【★】が少ない順に並びます。
カメラ機種名 昇順	カメラ機種名に用いられる数字が少ない順に並びます。(例：EOS-1D X→EOS 6D)
レンズ 昇順	撮影レンズの焦点距離が短い順に並びます。
ISO 感度 昇順	感度の数値が小さい順に並びます。
シャッター速度 昇順	シャッター速度が速い順に並びます。
絞り数値 昇順	絞り数値の少ない順に並びます。
焦点距離 昇順	撮影レンズの設定焦点距離が短い順に並びます。

* 【画像サイズ】、【RAWの種類】、【レシピア変更の有無】の条件でも並び替えができます。

* 降順では、すべて昇順と逆の順序で並びます。

自由に並べ替える

画像をドラッグして移動先で放す



→放した箇所に画像が移動します。

- 複数の画像を選んで (p.35)、移動することもできます。
- 並び変えた画像の並び順は、DPP を終了したり、フォルダーエリアで別のフォルダーを選ぶまで、【フィルター/ソートパネル】に【ユーザーカスタム】として一時登録され、保持されます。
- メニューの【サムネイル】▶【並び順】▶【ファイル名】と【昇順】を選ぶと、並べ替える前の並び順に戻ります。

💡 並べ替えた画像の並び順を保持するには

DPP を終了したり、フォルダーエリアで別のフォルダーを選んだときでも、並べ替えた画像の並び順を保持することができます。

●画像のファイル名を変えずに並び順を保持する

【環境設定】の【表示設定】タブ画面で、画像のファイル名を変えずに、画像の並び順を保持することができます。(p.161)

●画像のファイル名を変えて並び順を保持する

リネーム機能を使うと、並べ替えた順に画像のファイル名が一括して変わり、画像の並び順を保持することができます。(p.137)



RAW 画像と JPEG 画像を 1 枚の画像として表示する

同時撮影した RAW 画像と JPEG 画像を 1 枚の画像として表示し、取り扱うことができます。特にメイン画面上の表示画像数を半分にすることができ、同時撮影した大量画像を効率よくチェックすることができます。

メニューの [サムネイル] ▶ [RAW+JPG を重ねて表示] を選ぶ

→ メイン画面の表示が更新されて、同時撮影された RAW 画像と JPEG 画像が [R+J] マーク (p.166) の付いた 1 枚の画像として表示されます。

? 1 枚表示にできるのは、拡張子が「.CR2」「.CR3」の RAW 画像

1 枚表示にできるのは、拡張子が「.CR2」「.CR3」の RAW 画像と JPEG 画像が同時撮影されるカメラの画像です。RAW 画像の拡張子が「.CRW」や「.TIF」で撮影されるカメラで同時撮影した画像は、1 枚表示になりません。



1 枚表示にしたときは？

● 表示される画像

すべての画面で RAW 画像が表示されます。

● 編集される画像

DPP の各種機能（ツールパレットなど）で調整した内容は、RAW 画像にのみ適用されます。

ただし、下記の機能を使ったときは、RAW 画像と JPEG 画像の両画像が適用の対象となります。

- ・ 画像の削除 (p.39)
- ・ 画像の移動またはコピー (p.39)
- ・ チェックマーク (p.33、p.34)
- ・ レーティング (p.33、p.34)
- ・ 画像の回転 (p.13)

● [コレクション] 画面に追加される画像

1 枚表示された RAW 画像と JPEG 画像を [コレクション] 画面に追加すると、[R+J] マークの付いた 1 枚の画像が表示されますが、実際には、RAW 画像と JPEG 画像が個別に追加されているため、[コレクション] タブには、2 枚分の画像枚数が表示されます。



[RAW+JPG を重ねて表示] の選択を解除すると、RAW 画像と JPEG 画像は、それぞれ別の画像として表示されます。



画像情報を確認する

1 画像情報を見たい画像を選ぶ

2 メニューの【表示】▶【画像情報】を選ぶ → 画像情報画面が表示されます。

3 タブを選んで情報を確認する

画像情報画面

【Exif 情報】タブ画面

【XMP/IPTC 情報】タブ画面

【レシピ】タブ画面



- 【Exif 情報】タブ画面には、撮影情報が表示され、【XMP/IPTC 情報】タブ画面には、撮影後、画像に付加された IPTC* 情報が表示されます。IPTC* 情報は、キャプションやクレジット、撮影場所などのコメント情報で、【XMP/IPTC 情報】タブ画面のリストボックスから、【説明】、【IPTC 連絡先】、【IPTC イメージ】、【IPTC コンテンツ】、【IPTC ステータス】の5項目に分類された情報を選んで表示することができます。

* International Press Telecommunications Council :
国際新聞通信委員会

- 【Exif 情報】タブ画面に表示される内容は、機種によって異なります。
- 【レシピ】タブ画面には、画像に適用されているレシピの内容が表示されます。

💡 メイン画面での便利な使いかた

● 表示の切り替え

画像情報画面を表示している状態で、メイン画面に表示されている別の画像を選ぶと、選んだ画像の画像情報に表示が切り替わります。

● 撮影情報付きサムネイルとの使いわけ

画像情報画面には、画像ごとの詳細な撮影情報が表示されます。ただし、主要な撮影情報だけを確認したいときは、メニューの【サムネイル】▶【撮影情報付き】(p.14)で各画像の撮影情報を確認することもできます。

画像を整理する


不要な画像の削除、画像の移動やコピーなど、画像の整理方法を説明します。

不要な画像を削除する

削除した画像は復元できませんので、十分注意してください。

1 メイン画面で不要な画像を選ぶ

2 メニューの【ファイル】 ▶ 【ごみ箱に入れる】を選ぶ



→ 画像が【ごみ箱】へ移動し、DPP上から削除されます。


- デスクトップの【ごみ箱】で【ごみ箱を空にする】操作を行うと、画像がパソコン上から完全に削除されます。

画像を移す

画像を別のフォルダーに移動またはコピーして、撮影日やテーマごとに画像を分類することができます。

移動またはコピーする画像をドラッグする

- 移動： 画像をドラッグして、移動先のフォルダーで放します。
- コピー： <Ctrl> キーを押したまま画像をドラッグして、コピー先のフォルダーで放します。



→ 移動先のフォルダーに画像が移動またはコピーされます。

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷


大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10
環境設定






画像をフォルダー単位で移す

画像の入ったフォルダーを移動またはコピーして、フォルダー単位で画像を分類することができます。

移動またはコピーするフォルダーをドラッグする

- **移動**： フォルダーをドラッグして、移動先のフォルダーで放します。
- **コピー**： <Ctrl> キーを押したままフォルダーをドラッグして、コピー先のフォルダーで放します。




→ 移動先にフォルダーが移動またはコピーされます。

よく使うフォルダーを登録する（ブックマーク登録）

よく使うフォルダーをブックマークに登録することができます。登録したフォルダーは、メイン画面の【ブックマーク】タブに表示されます。

1 ブックマークに登録するフォルダーを選ぶ



2 メニューの【ファイル】 ▶ 【ブックマークに追加】を選ぶ

→ 手順 1 で選んだフォルダーが、メイン画面の【ブックマーク】タブに登録されます。

ブックマークを削除する

【ブックマーク】に登録されたフォルダーを削除することができます。

メニューの【ファイル】 ▶ 【ブックマークからはずす】を選ぶ

→ 選んだフォルダーがブックマークから削除されます。

4 画像を編集する

RAW 画像について.....	44
RAW 画像とは.....	44
RAW 現像とは.....	44
RAW 現像が行われるタイミング.....	44
RAW 画像のメリット.....	44
JPEG 画像、TIFF 画像の編集について.....	45
ツールパレットについて.....	46
JPEG/TIFF 基本調整ツールパレットを使った編集.....	48
明るさを調整する.....	48
ピクチャースタイルを変える.....	49
応用 ピクチャースタイルファイルを使う.....	51
ホワイトバランスを変えて色あいを調整する.....	51
クリックホワイトバランスで色あいを調整する.....	52
応用 ホワイトバランスを色温度で調整する.....	53
応用 ホワイトバランスを微調整する.....	53
コントラスト（明暗差）を調整する.....	54
応用 シャドウ部分／ハイライト部分の明るさを調整する.....	54
色あい、色の濃さを変える.....	55
モノクロのときの調整.....	55
応用 ダイナミックレンジ（階調表現幅）を調整する.....	56
階調と輝度の自動調整.....	57
オートライティングオプティマイザを使用する.....	58
画像の鮮鋭度を調整する.....	59
画像の鮮鋭度を詳細に設定する.....	60
JPEG/TIFF トーン調整ツールパレットを使った編集.....	61
明るさ、コントラスト（明暗差）を調整する.....	61
クリックホワイトバランスで色あいを調整する.....	62

応用 トーンカーブ調整.....	63
トーンカーブの操作例.....	64
応用 ダイナミックレンジ（階調表現幅）を調整する.....	65
オートライティングオプティマイザを使用する.....	65
JPEG/TIFF 色調整ツールパレットを使った編集.....	66
応用 色調整ツールパレットを使った編集を行う.....	66
特定の色域を調整する.....	66
画像全体の色相と彩度を調整する.....	67
モノクロ調整を行う.....	67
JPEG/TIFF ディテール調整ツールパレットを使った編集.....	68
ノイズを緩和する.....	68
画像の鮮鋭度を調整する.....	69
画像の色モアレを低減させる.....	69
JPEG/TIFF トリミング（切り抜き）／角度調整ツールパレットを使った編集.....	70
レンズ補正ツールパレットを使った編集.....	73
レンズの収差を補正する.....	73
補正する.....	74
魚眼レンズの歪曲収差補正の効果について.....	75
撮影距離スライダーについて.....	76
複数画像の一括補正.....	77
デジタルレンズオプティマイザについて.....	77
デジタルレンズオプティマイザを使用する.....	78
画像の鮮鋭度を調整する.....	80
JPEG/TIFF 応用 部分調整ツールパレットを使った編集.....	81
画像の部分調整を行う（[明るさ] [コントラスト] [色相] [彩度]）.....	81

はじめに／
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定





画像の部分調整を行う（[色モアレ低減]）.....	83
調整グループについて.....	84

JPEG/TIFF ゴミ消し／コピースタンプツールパレット

を使った編集.....	85
自動ゴミ消し処理をする.....	85
メイン画面での自動ゴミ消し処理.....	86
手動でゴミ消し処理をする（リペア機能）.....	87
画像の不要な箇所を消す（コピースタンプ機能）.....	89

作業用色空間を設定する.....	90
------------------	----

ソフトプルーフ機能を使う.....	91
-------------------	----

RAW 画像を開くときのサイズを設定する.....	92
---------------------------	----

JPEG/TIFF 編集結果を保存する

編集内容を画像に保存する.....	93
別画像として保存する.....	93

JPEG/TIFF 編集をやり直す**JPEG/TIFF** 調整した内容（レシピ）を活用する

レシピをコピーして別の画像に適用する.....	97
レシピをファイルとして保存する.....	97
レシピを読み込んで適用する.....	98

JPEG/TIFF 複数の画像を比較しながら調整する**JPEG/TIFF** 効率よく編集する

セレクト編集画面で編集する.....	100
サムネイル表示の位置を横配置にする.....	101
画像をコレクション画面に集めて編集する.....	102

JPEG/TIFF 画像を合成する

合成方法について.....	107
---------------	-----

JPEG/TIFF HDR（ハイダイナミックレンジ）画像を生成する

応用 デュアルピクセル RAW オプティマイザを使う.....	111
被写体の奥行き情報に基づく解像感の微調整.....	111
カメラの撮影視点の微調整.....	112
ゴーストの低減.....	113

JPEG/TIFF **応用** 深度合成を行う

対象画像.....	115
深度合成ツールを使う.....	115
深度合成編集ツールを使う.....	117

応用 RAW バースト画像ツールを使う

RAW バースト画像ツールを立ち上げる.....	120
ロールの代表画像を変更する.....	122
ロール内画像の 1 枚保存.....	122
ロールを任意の範囲にカットして保存する.....	123

応用 Photoshop に RAW 画像を転送する**応用** メイン画面のツールバーをカスタマイズする

.....	124
.....	125

はじめに /
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



* **JPEG/TIFF** **JPEG/TIFF** は、「4. 画像を編集する」において、RAW 画像のほかに、JPEG/TIFF 画像でも使用可能な項目を示します。

JPEG/TIFF : すべての機能を JPEG/TIFF 画像で使用できる項目

JPEG/TIFF : 一部の機能を JPEG/TIFF 画像で使用できる項目

RAW 画像について

RAW 画像とは

RAW 画像は、撮像素子の出力をそのまま記録した画像データです。撮影時にカメラ内部での画像処理は行わず、「RAW 画像データ + 撮影時の画像処理条件の情報」という特殊な形で記録されているため、画像を見たり編集するには専用のソフトウェアが必要です。

※「RAW」とは「生の」や「そのまま」の意味です。

RAW 現像とは

RAW 画像は、フィルムでいえば撮影済で未現像状態（潜像）のような概念になります。

フィルムは、現像してはじめて画像が現れますが、この RAW 画像もその後の画像信号処理を行わないと、パソコン上で画像として見ることができません。

そこで、この処理のことをデジタルでも「現像」と呼びます。

RAW 現像が行われるタイミング

DPP では、RAW 画像を DPP 上で表示するとき、この「現像」処理を自動で行います。

そのため、DPP で表示されている RAW 画像は、すべて現像処理が完了した画像です。

DPP では、特に現像処理を意識することなく、RAW 画像の閲覧、編集、印刷を行うことができます。

RAW 画像のメリット

RAW 画像は、「RAW 画像データ + 撮影時の画像処理条件の情報」という形で記録されています。DPP で RAW 画像を開くと自動的に現像が行われ、撮影時の画像処理条件の情報が適用された画像として見ることができます。

また、開いた画像に対してさまざまな調整（そのつど、自動現像処理）を行っても、画像処理条件（現像条件）を変えているだけなので、「オリジナル画像データそのもの」はまったく変わりません。したがって、劣化をまったく気にすることなく、撮影後にじっくりと画像を創り上げる「作品派」ユーザーにぴったりの画像データであると言えます。

DPP では、調整できる「画像処理条件の情報」を「レシピ」と呼んでいます。(p.96)



画像処理条件の情報



ツールパレットで調整した内容は、レシピファイル（拡張子「.dr4」）として単独で扱うことができます。(p.96、p.97)

また、ツールパレットで調整したすべての内容（画像処理条件の情報）は、DPP では、「レシピ」ファイルとして画像に保存したり (p.97)、あるいは画像とは別のレシピファイル（拡張子「.dr4」）として保存し、読み込んで別の画像に適用することができます。(p.98) ただし、RAW 画像の調整内容を保存したレシピファイルは、JPEG 画像や TIFF 画像に適用することはできません。

はじめに
目次

画像の
取り込み

2
覧

3
整理と分類

4
集

5
刷

大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10
環境設定



JPEG 画像、TIFF 画像の編集について

DPP では、JPEG 画像や TIFF 画像も、以下のツールパレットで RAW 画像と同じように画像を調整することができます。

- ・ トーン調整ツールパレット
- ・ 色調整ツールパレット
- ・ ディテール調整ツールパレット
- ・ トリミング（切り抜き）／角度調整ツールパレット
- ・ 部分調整ツールパレット
- ・ ゴミ消し／コピースタンプツールパレット
- ・ 設定ツールパレット

これらのツールパレットで調整した内容（レシピ）は、画像処理条件を変えているだけなので、「オリジナル画像データそのもの」はまったく変わりません。そのため、RAW 画像と同じように編集にともなう画像劣化を一切気にすることなく、何度でも調整をやり直すことができます。



画像処理条件の情報



ツールパレットで調整した内容は、レシピファイル（拡張子「.dr4」）として単独で扱うことができます。
(p.96、p.97)

また、ツールパレットで調整したすべての内容（画像処理条件の情報）は、DPP では、「レシピ」ファイルとして画像に保存したり (p.97)、あるいは画像とは別のレシピファイル（拡張子「.dr4」）として保存し、読み込んで別の画像に適用することができます。(p.98) ただし、JPEG 画像や TIFF 画像の調整内容を保存したレシピデータは、RAW 画像に適用することはできません。

はじめに / 目次

1 画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

6 大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

8 動画の再生と静止画保存


9 HDR PQ モード

10 環境設定



ツールパレットについて

DPPでは編集目的に応じて、さまざまなツールパレット画面を切り替えて画像の調整を行うことができます。ツールパレットで調整した内容は、画像処理条件を変えているだけなので、「オリジナル画像データそのもの」は変わりません。そのため、編集にともなう画像劣化を気にすることなく、何度でも調整をやり直すことができます。ツールパレットの各機能は、各項目で詳しく説明します。



● 基本調整ツールパレット

RAW 画像の基本的な画像調整を行います。(p.48)

● トーン調整ツールパレット

トーンカーブの調整やオートライティング最適化の適用を行います。(p.61)

● 色調整ツールパレット

特定色域の色相、彩度、輝度の調整を行います。画像全体の色相と彩度の調整もできます。(p.66)

● デテール調整ツールパレット

ノイズ緩和と画像の鮮鋭度の調整を行います。(p.68)

● トリミング (切り抜き) / 角度調整ツールパレット

画像のトリミング (切り抜き) や角度調整を行います。(p.70)

● レンズ補正ツールパレット

画像のレンズ収差の補正 (p.73) や、デジタルレンズ最適化の適用を行います。(p.78)

● 部分調整ツールパレット

画像の選択された領域に対して調整を行います。(p.81)

● ゴミ消し / コピースタンプツールパレット

画像のゴミ消しと画像の部分コピーによる修正を行います。(p.85)

● 設定ツールパレット

作業用色空間の設定を行います。(p.90)

はじめに / 目次

1 画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と静止画保存

HDR PQ モード

10 環境設定



 ツールパレットの使い分け

RAW 画像の調整は、基本調整ツールパレットで行うことをおすすめします。ただし、基本調整ツールパレットでは調整幅が足りないときや、トーン調整ツールパレット (p.61) 固有の機能を使いたいときは、基本調整ツールパレットで初期調整を終えたあと、トーン調整ツールパレットで必要最小限の調整をするという使いかたをおすすめします。

なお、ノイズの緩和 (p.68) や、レンズの収差補正 (p.74) を行いたいときは、基本調整ツールパレットや、トーン調整ツールパレットで必要な調整をしたあと、ディテール調整ツールパレット (p.68) や、レンズ補正ツールパレット (p.73) で調整してください。

- メイン画面右下の  ボタンを押すと、[ツールパレット] の表示／非表示を切り替えることができます。



基本調整ツールパレットを使った編集

基本調整ツールパレットでは、RAW 画像の基本調整を行います。このツールパレットでは、画像の明るさ調整、ピクチャースタイル設定、ホワイトバランス調整、コントラスト（明暗差）の調整、色あいの調整、色の濃さの調整、ダイナミックレンジ（階調表現幅）の調整、オートライティング最適化の適用、画像の鮮鋭度の調整を行うことができます。

なお、JPEG/TIFF 画像で調整可能な項目は、オートライティング最適化の適用とシャープネスの設定のみです。


1 メイン画面などで画像を選ぶ

2 基本調整ツールパレットを表示する



明るさを調整する

画像の明るさを調整することができます。スライダーを右に動かすと画像が明るくなり、左に動かすと画像が暗くなります。



左右に動かす

調整前に戻す

数値を入力

はじめに /
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード


10
環境設定



 調整範囲は、 $-3.0 \sim +3.0$ （数値入力では 0.01 単位）です。

ピクチャースタイルを変える

画像が撮影時のイメージと違うときは、ピクチャースタイルを変えることで、撮影時のイメージに近づけることができます。なお、**【モノクロ】** (p.55) を選んで保存 (p.93) しても、再度 **【モノクロ】** 以外のピクチャースタイルを選べば、いつでも、選んだピクチャースタイルにすることができます。



ピクチャースタイル	内容
 ()	撮影時にカメラで設定されたピクチャースタイルです。カメラで応用撮影ゾーンを選択した場合は、() 内に設定されたピクチャースタイルが表示されます。また、カメラでかんたん撮影ゾーンを選択した場合は、() 内に 【撮影時設定】 と表示され、選択した撮影モードに応じた画像特性となります。
スタンダード	鮮やかな画像になります。通常はこの設定でほとんどの画像に対応できます。
オート	撮影シーンに応じて色あいが調整されます。とくに自然や屋外シーン、夕景シーンでは、青空、緑、夕景が色鮮やかな写真になります。
ポートレート	肌がきれいな画像になります。女性や子どもをアップで撮影した画像などに効果的です。また、 【色あい】 で肌色を調整することができます。(p.55)
風景	青空や緑の色が鮮やかな画像になります。印象的な風景としたい画像などに効果的です。
ディテール重視	被写体の細部の輪郭や繊細な質感の描写に適しています。やや鮮やかな写真になります。
ニュートラル	自然な色あいで、メリハリの少ない控えめな画像になります。調整用の元画像として有効です。
忠実設定	5200K 程度の環境光下で撮影した画像が、測色的に被写体の色とほぼ同じになるよう色調整されます。調整用の元画像として有効です。
モノクロ	白黒画像になります。また、 【フィルター効果】 と 【調色】 を調整することができます。(p.55)
(カメラに登録したピクチャースタイルファイル)	カメラに登録したピクチャースタイルファイルで撮影した画像を選んだときに表示されます。リストには、ピクチャースタイルファイル名が、() 付きで表示されます。
[DPPで適用したピクチャースタイルファイル]	DPP で適用したピクチャースタイルファイル名が、[] 付きで表示されます。



- ピクチャースタイルを変えても「色あい」、「色の濃さ」、「コントラスト」、「アンシャープマスク」、「シャープネス」の値が変わらないようにすることができます。
- **【オート】** は、EOS-1D Mark IV、EOS-1Ds Mark III、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1Ds Mark II、EOS-1D Mark II、EOS-1D、EOS-1Ds、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 7D、EOS 60D/EOS 60Da、EOS 50D、EOS 40D、EOS 30D、EOS 20D/EOS 20Da、EOS 10D、EOS D2000、EOS D6000、EOS D30、EOS D60、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss F、EOS Kiss X50、EOS Kiss Digital X、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digital、PowerShot G3 X、PowerShot G1 X Mark II、PowerShot G7 X、PowerShot G9 X、PowerShot SX60 HS、PowerShot G5 X、PowerShot G16、PowerShot S120、PowerShot G1 X、PowerShot G15、PowerShot S110、PowerShot S100、PowerShot G9、PowerShot G10、PowerShot G11、PowerShot G12、PowerShot S90、PowerShot S95、PowerShot SX1 IS、PowerShot SX50 HS、PowerShot SX70 HS で撮影した画像には適用されません。なお、複数の画像を選んでピクチャースタイルを変えるときに、上記以外の対応カメラで撮影した画像が含まれていると、**【オート】** を選ぶことはできませんが、上記カメラで撮影した画像には **【オート】** は適用されません。



- **【ディテール重視】** は、PowerShot G3 X、PowerShot G1 X Mark II、PowerShot G7 X、PowerShot G9 X、PowerShot SX60 HS、PowerShot G5 X、PowerShot G16、PowerShot S120、PowerShot G1 X、PowerShot G15、PowerShot S110、PowerShot S100、PowerShot G9、PowerShot G10、PowerShot G11、PowerShot G12、PowerShot S90、PowerShot S95、PowerShot SX1 IS、PowerShot SX50 HS を除く、すべての対応機種 of 撮影画像に適用することができます。
- カメラ本体で生成した多重露出 RAW 画像では、**【オート】** を選ぶことはできません。



応用

ピクチャースタイルファイルを使う

ピクチャースタイルファイルとは、ピクチャースタイルの拡張ファイルです。DPP では、キヤノンホームページよりダウンロードした目的別のピクチャースタイルファイルや、「Picture Style Editor」で作成したピクチャースタイルファイルを、RAW 画像に適用することができます。なお、ピクチャースタイルファイルは、事前にパソコンへ保存しておきます。

1 【ピクチャースタイル】項目の【参照】ボタンを押す



→【開く】画面が表示されます。

2 パソコン上に保存してあるピクチャースタイルファイルを選び、【開く】ボタンを押す


→選んだピクチャースタイルファイルが画像に適用されます。

- 別のピクチャースタイルファイルを適用するときは、手順 2 からの操作を再度行ってください。

画像に適用できるピクチャースタイルファイルは、拡張子が「.PF2」「.PF3」のファイルです。

ホワイトバランスを変えて色あいを調整する

撮影した画像が自然な色あいになっていないときは、ホワイトバランスを変えて、自然な色あいにすることができます。淡い色の花などは、撮影時の光源に設定すると自然な色あいにすることができます。



- () は、撮影時にカメラで設定されたホワイトバランスです。
 - ・カメラで応用撮影ゾーンを選択した場合は、() 内に設定されたホワイトバランスが表示されます。
 - ・カメラでかんたん撮影ゾーンを選択した場合は、() 内に【撮影時設定】と表示され、選択した撮影モードに応じた画像特性となります。

? ホワイトバランスを変えても自然な色あいにならない

ホワイトバランスの設定を変えても自然な色あいにならないときは、クリックホワイトバランス (p.52) でホワイトバランスを調整してください。

💡 色あいで微調整


ホワイトバランスを調整したあと、さらに微小な色あいを調整するには、【色あい】(p.55) を使って調整すると、よりイメージに近づけることができます。

- ❗ リストボックスで【 () 】を選んだときは、調整結果をカスタムホワイトバランス (p.132) として登録することはできません。
- カメラ本体で生成した多重露出 RAW 画像では、ホワイトバランスを変更、調整することはできません。

ホワイトバランスの各項目内容については、カメラの使用説明書を参照してください。

クリックホワイトバランスで色あいを調整する

選んだ箇所を白の基準としてホワイトバランスを調整し、自然な色あいにすることができます。光源の影響で、白の色あいが変わっている部分にクリックホワイトバランスを行うと効果的です。



2 白の基準とする箇所をクリックする



- 選んだ箇所を白の基準として画像の色が調整されます。
- 続けて別の箇所をクリックすると、再度調整されます。
- 終了するときは、マウスの右ボタンをクリックするか、**[Click]** ボタンを再度押します。

? 画像に白い箇所がないときは

画像上に白い箇所がないときは、画像上の灰色の箇所を手順 2 の操作でクリックしても、白い部分を選んだときと同じように、ホワイトバランスを調整することができます。

カメラ本体で生成した多重露出 RAW 画像では、ホワイトバランスを変更、調整することはできません。



応用

ホワイトバランスを色温度で調整する

色温度の数値を設定することで、ホワイトバランスを調整することができます。

1 【ホワイトバランス調整】のリストボックスから【色温度】を選ぶ

2 色温度を設定する




応用

ホワイトバランスを微調整する

ホワイトバランスを微調整する機能です。この機能を使うと、市販の色温度変換フィルターや、色補正用フィルターと同じような効果を得ることができます。補正幅は各色±10段です。特に色温度変換フィルターや、色補正用フィルターの役割と効果を理解された、上級者向けの機能です。

【微調整】項目の調整画面上のポイントをドラッグして微調整する。



- Bはブルー、Aはアンバー、Mはマゼンタ、Gはグリーンの意味です。移動方向寄りの色に補正されます。
- スライダーを使用したり、設定値を入力して微調整を行うこともできます。


- ⚠ ● 調整結果をカスタムホワイトバランス (p.132) として登録するときは、【ホワイトバランス調整】リストボックスで【📷 ()】以外を選んでから、微調整してください。リストボックスで【📷 ()】を選んで微調整したときは、調整結果をカスタムホワイトバランスとして登録することはできません。
- カメラ本体で生成した多重露出 RAW 画像では、ホワイトバランスを変更、調整することはできません。

調整範囲は、2000～10000K (10K単位) です。

色あいの調整範囲は、-10～+10 (数値入力では0.1単位) です。

コントラスト（明暗差）を調整する


色のメリハリやコントラスト（明暗差の強弱）を調整することができます。スライダーを右に動かすとコントラストが強くなり、左に動かすとコントラストが弱くなります。



応用

シャドウ部分 / ハイライト部分の明るさを調整する

画像のシャドウ部分、ハイライト部分の明るさ調整を行うことができます。画像のシャドウ部分やハイライト部分に限定した明るさ調整を行うことで、シャドウ部分の黒つぶれや、ハイライト部分の白とびを緩和することができます。



⚠ ハイライト部分 / シャドウ部分を大きく調整すると、不自然な画像になることがあります。その場合は、調整量を少なくしてください。





色あい、色の濃さを変える

色あいや全体的な色の濃さを調整することができます。

なお、ピクチャースタイル (p.49) で【モノクロ】を選んだときは、【色あい】が【フィルター効果】、【色の濃さ】が【調色】に変わります。(本ページ)




- **色あい**： スライダーを右に動かすと黄色めになり、左に動かすと赤色めになります。
- **色の濃さ**： 画像の全体的な色の濃さを調整します。スライダーを右に動かすと色が濃くなり、左に動かすと色が薄くなります。

モノクロのときの調整

ピクチャースタイル (p.49) で【モノクロ】を選んだときは、モノクロ写真にフィルターをかけたような効果を出したり、単色カラー写真のような仕上がりにすることができます。

1 【ピクチャースタイル】 リストボックスで【モノクロ】を選ぶ





- **フィルター効果**：白い雲や木々の緑を強調したモノクロ写真にすることができます。

フィルター	効果例
なし	フィルター効果なしの通常の白黒画像になります。
黄	青空がより自然に再現され、白い雲がはっきりと浮かび上がります。
オレンジ	青空が少し暗くなります。夕日の輝きがもっと増えます。
赤	青空がかなり暗くなります。紅葉の葉がはっきりと明るくなります。
緑	人物の肌色や唇が落ち着いた感じになります。木々の緑の葉がはっきりと明るくなります。

- **調色**：色の付いた単色カラーのモノクロ写真にすることができます。
【なし】、【セピア】、【青】、【紫】、【緑】 から選ぶことができます。

💡 【コントラスト】を上げて、フィルター効果を強調する

フィルター効果を強調するときには、「コントラスト（明暗差）」の 슬라이ダーを右寄りに設定します。

応用

ダイナミックレンジ（階調表現幅）を調整する

暗部から明部にかけてのダイナミックレンジ（階調表現幅）を調整することができます。

- 横軸は入力レベル、縦軸は出力レベルを示しています。
- **【ミッドポイントを連動して移動する】** チェックボックスにチェックすると、入力側ホワイトポイントや入力側ブラックポイントの調整に対して、ミッドポイントが連動します。

💡 【コントラスト】を上げて、フィルター効果を強調する

フィルター効果を強調するときには、「コントラスト（明暗差）」の 슬라이ダーを右寄りに設定します。



【リニア】は高度な調整をするときの機能

【リニア】は、高度な編集機能を装備した画像編集用ソフトウェアで別途調整するとき 사용됩니다。なお、【リニア】をチェックすると薄暗い画像になるので注意してください。



【リニア】をチェックすると、【コントラスト】、【ハイライト】、【シャドウ】、【オートライティングオプティマイザ】(p.58) は機能しません。

階調と輝度の自動調整

画像が好ましい階調と輝度になるように、適切なダイナミックレンジを自動で調整します。

【自動】ボタンを押す



→ 画像が好ましい階調と輝度になるように、ダイナミックレンジの自動調整が行われます。

- 【ガンマ調整】項目のホワイトポイント、ミッドポイント、ブラックポイントと、【詳細設定】項目の【ハイライト】、【シャドウ】が自動調整されます。
 - この調整を行ったときにリセットされる設定と、リセットされない設定は次のとおりです。
 - リセットされる設定
 - ・オートライティングオプティマイザ
 - ・【詳細設定】項目の【コントラスト】
 - リセットされない設定
 - ・明るさ調整
 - ・ホワイトバランス調整
 - ・リニア*
- * ホワイトポイント、ブラックポイントの自動調整が行われます。



自動調整の結果が不自然な画像になることがあります。その場合は、シャドウ・ハイライトの調整量を少なくしてください。



オートライティングオプティマイザを使用する

撮影結果が暗いときや、コントラストが低いときは、オートライティングオプティマイザを使用することで、明るさやコントラストを自動補正して好ましい画像にすることができます。

また、カメラのオートライティングオプティマイザ機能を使用して撮影した画像の設定を、変更することもできます。

当機能は、RAW 画像だけでなく、JPEG/TIFF 画像でも使用することが可能です。

※ ALO とは、Auto Lighting Optimizer（オート ライティング オプティマイザ）の略です。

1 【オートライティングオプティマイザ】のチェックボックスをチェックする



- カメラのオートライティングオプティマイザ機能を使用して撮影した画像は、あらかじめ、チェックボックスがチェックされています。

2 好みに応じて設定を変更する



- 設定に応じた自動補正が、画像に行われます。
- カメラのオートライティングオプティマイザ機能を使用して撮影した画像は、撮影時の設定が初期値として反映されています。
- オートライティングオプティマイザを解除するときは、チェックボックスのチェックを外します。



- EOS-1D Mark IV、EOS 5D Mark II 以外の対応 EOS DIGITAL カメラで、[高輝度側・階調優先] を [する] に設定したときは、RAW 画像ではオートライティングオプティマイザを使用することはできません。
- カメラ本体で生成した多重露出 RAW 画像では、オートライティングオプティマイザを使用することはできません。
- 同時撮影した RAW 画像と JPEG 画像にオートライティングオプティマイザを使用したときは、補正結果が異なる場合があります。

画像の鮮鋭度を調整する

画像全体の雰囲気を使い（シャープな）感じにしたり、柔らかい（ねむい）感じにすることができます。調整方法は、**【シャープネス】**、**【アンシャープマスク】** の2つのモードから選ぶことができます。

【シャープネス】： 画像の輪郭線を強調する度合いを調整することで、画像の鮮鋭度をコントロールします。**【シャープネス】** スライダーを右に動かす（設定値が大きい）ほど、輪郭線が強調されてよりシャープな画像になります。

【アンシャープマスク】： 画像の鮮鋭度をより詳細に調整します。

【強さ】： 画像の輪郭線を強調する度合いを示します。スライダーを右に動かす（設定値が大きい）ほど、画像の輪郭線が強調されてよりシャープな画像になります。

【細かさ】： 強調する輪郭線の細かさを示します。スライダーを左に動かす（設定値が小さい）ほど、より細部が強調されやすくなります。

【しきい値】： 「周囲に比べ、どの程度のコントラスト差があれば、輪郭線を強調するのか」の設定をします。

リストボックスから **【シャープネス】** を選び、設定する


The screenshot shows the camera's image adjustment menu. At the top, there is a 'ピクチャースタイル' (Picture Style) section with a dropdown menu set to '(スタンダード)' and a '参照...' (Reference) button. Below this is the 'ガンマ調整' (Gamma Adjustment) section, with '自動' (Auto) selected and 'リニア' (Linear) as an option. A histogram is visible in the background. The '詳細設定' (Detailed Settings) section is expanded, showing sliders for 'コントラスト' (Contrast), 'シャドウ' (Shadows), 'ハイライト' (Highlights), '色あい' (Color Balance), and '色の濃さ' (Color Saturation), all set to 0.0. The 'シャープネス' (Sharpness) option is checked. Below it, the 'シャープネス' (Sharpness) dropdown menu is highlighted with a red box, and the '強さ' (Strength) slider is also highlighted with a red box, with its value set to 4.0. A red box around the '戻る' (Back) button at the top right is labeled '調整前に戻す' (Return to adjustment before). A red box around the 'シャープネス' dropdown is labeled '【シャープネス】 を選ぶ' (Select Sharpness). A red box around the '強さ' slider is labeled '設定値を入力 (0.1 単位)' (Enter setting value (0.1 units)). A red box around the slider handle is labeled '左右に動かす' (Move left and right).

 **【アンシャープマスク】** は RAW 画像以外の画像に使用することはできません。

 調整範囲は、0～10です。

画像の鮮鋭度を詳細に設定する

リストボックスから【アンシャープマスク】を選び、設定する



【アンシャープマスク】を選ぶ

設定値を入力 (0.1 単位)

左右に動かす

 画像の鮮鋭度は、画面の拡大率を【400%】、【200%】、【100%】のいずれかの表示で調整してください。なお、画面の拡大率が【画面に合わせる】表示（全体表示）では、調整の結果を正しく確認できない場合があります。




トーン調整ツールパレットを使った編集

トーン調整ツールパレットは、一般的な画像編集用ソフトウェアと同じような機能で画像を調整することができます。


1 メイン画面などで画像を選ぶ

2 トーン調整ツールパレットを表示する



明るさ、コントラスト（明暗差）を調整する

画像の明るさとコントラスト（明暗差）を調整することができます。基本調整ツールパレットの同機能より調整幅が広いので、過度に調整すると、画像の色が飽和したり、画質が低下することがありますので、特に注意してください。

はじめに/
目次画像の
取り込み

2 覧

3 整理と分類

4 集

5 刷

大量の RAW
画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と
静止画保存HDR PQ
モード

10 環境設定




- **明るさ** : スライダーを右に動かすと画像が明るくなり、左に動かすと暗くなります。
- **コントラスト** : 色のメリハリや明暗差の強弱（コントラスト）を調整するときに使います。スライダーを右に動かすとコントラストが強くなり、左に動かすと弱くなります。

クリックホワイトバランスで色あいを調整する

選んだ箇所を白の基準としてホワイトバランスを調整し、自然な色あいにすることができます。光源の影響で、白の色あいが変わっている部分にクリックホワイトバランスを行うと効果的です。

1 【】 ボタンを押す



 調整範囲は、- 100 ~ + 100（数値入力では 0.1 単位）です。

はじめに /
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影


8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



2 白の基準とする箇所をクリックする



カーソルの座標位置と RGB 値 (8bit 換算)

- 選んだ箇所を白の基準として画像の色が調整されます。
- 続けて別の箇所をクリックすると、再度、調整されます。
- 終了するときは、マウスの右ボタンをクリックするか、[] ボタンを再度押します。

? 画像に白い箇所がないときは

画像上に白い箇所がないときは、画像上の灰色の箇所を手順 2 の操作でクリックしても、白い部分を選んだときと同じように、ホワイトバランスを調整することができます。


 ヒストグラム表示は、調整に応じて変化しますが、調整前のヒストグラム表示を表示することができます。

応用

トーンカーブ調整

トーンカーブ (p.167) を変えることで、特定領域の明るさ、コントラスト、色を調整することができます。

1 トーンカーブの種類と結び方を選ぶ



はじめに/
目次

画像の
取り込み

2 覧

3 整理と分類

4 集

5 刷

大量の RAW
画像処理

7 リモート撮影


動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10 環境設定



2 調整する



RGB : RGB を一括して調整
R、G、B: 個別のチャンネルで調整


編集前と編集後のヒストグラムの表示が可能

【□】の座標（複数設定行っている場合は最後に設定した【□】の座標）


- 横軸は入力レベル、縦軸は出力レベルを示しています。
- 【□】 の数は最大 8 個です。
- 【□】 を消すときは キーを押すか、ダブルクリックします。

トーンカーブの操作例


中間調を明るくする




中間調を暗くする



硬調にする



軟調にする



はじめに / 目次

1 画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

6 大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

8 動画の再生と静止画保存

9 HDR PQ モード

10 環境設定



応用

ダイナミックレンジ（階調表現幅）を調整する

暗部から明部にかけてのダイナミックレンジ（階調表現幅）を調整することができます。

下に動かす
出力側ホワイトポイント

調整前の状態に戻す

右に動かす
入力側ブラックポイント

左に動かす
入力側ホワイトポイント

入力側ブラックポイント数値

出力側ブラックポイント数値

入力側ホワイトポイント数値

出力側ホワイトポイント数値

上に動かす
出力側ブラックポイント

● 横軸は入力レベル、縦軸は出力レベルを示しています。



- ブラックポイントの設定範囲は、0 ~ 247（数値入力では 1 単位）です。
- ホワイトポイントの設定範囲は、8 ~ 255（数値入力では 1 単位）です。
- 編集前と編集後のヒストグラムの表示が可能です。（p.64）

オートライティング最適化を使用する

オートライティング最適化の使用方法については、『基本調整ツールパレットを使った編集』の『オートライティング最適化を使用する』（p.58）を参照してください。

色調整ツールパレットを使った編集

色調整ツールパレットでは、8つの色域（レッド／オレンジ／イエロー／グリーン／アクア／ブルー／パープル／マゼンタ）に対して、特定の色域に色相、彩度、輝度の調整を行うことができます。その他にも、画像全体の色相と彩度の調整、モノクロ調整を行うこともできます。

1 メイン画面などで画像を選ぶ

2 色調整ツールパレットを表示する



応用

色調整ツールパレットを使った編集を行う

特定の色域を調整する

スライダーを操作して、調整を行います。数値を直接入力することで調整することもできます。

H：色相（Hue）を調整します。

S：彩度（Saturation）を調整します。

L：明度（Luminosity）を調整します。



調整範囲は以下のとおりです。

H：-20 ~ +20

S：-10 ~ +10

L：-10 ~ +10

はじめに/
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード


10
環境設定



画像全体の色相と彩度を調整する

スライダーを操作して、調整を行います。数値を直接入力することで調整することもできます。

- 色相：スライダーを右に動かすと黄色めになり、左に動かすと赤色めになります。
- 彩度：画像の全体的な色の濃さを調整します。スライダーを右に動かすと色が濃くなり、左に動かすと色が薄くなります。



モノクロ調整を行う

【モノクロ】 ボタンを押すと、8つの色域すべての彩度が最小 (-10) となり、モノクロ画像になります。画像をモノクロにした後に、各色域のH、Lのスライダーを使用して、色相、明るさを調整することで、モノクロ画像の調子を整えることができます。



ディテール調整ツールパレットを使った編集

ディテール調整ツールパレットでは、夜景や高 ISO 感度で撮影した画像に発生したノイズを緩和することができます。また、画像の鮮鋭度の調整機能を併用することもできます。なお、当ツールパレットの機能は、RAW 画像だけでなく、JPEG/TIFF 画像でも使用することができます。

1 メイン画面などで画像を選ぶ

2 ディテール調整ツールパレットを表示する



ノイズを緩和する

夜景や高 ISO 感度で撮影した画像に発生する、ノイズを緩和することができます。

※ NR とは Noise reduction (ノイズ低減) の略です。

調整する



- ノイズ緩和レベルを 0 ~ 20 の設定範囲から選ぶことができます。数字が大きいほど、ノイズ緩和効果が大きくなります。
- ノイズ緩和レベルの効果は確認画面でも確認することができます。

はじめに / 目次

画像の取り込み

閲覧

整理と分類

編集

印刷

大量の RAW 画像処理

リモート撮影

動画の再生と静止画保存

HDR PQ モード

環境設定





💡 複数枚の画像に同じノイズ緩和レベルを設定するときは

メイン画面で複数枚の画像を選んだあと、**【輝度ノイズ緩和】** スライダー、**【色ノイズ緩和】** スライダーを操作してノイズ緩和レベルを調整すると、複数枚の画像に同じノイズ緩和レベルを設定することができます。

- **【輝度ノイズ緩和】** を設定したときは、ノイズの緩和にともなって、解像度が低下することがあります。
- **【色ノイズ緩和】** を設定したときは、ノイズの緩和にともなって、色にじみがおきることがあります。

画像の鮮鋭度を調整する


当パレットでも画像の鮮鋭度を調整することができます。調整方法については、「基本調整ツールパレットを使った編集」の「画像の鮮鋭度を調整する」(p.59) をご参照ください。

画像の色モアレを低減させる

画像に発生した色モアレ*を低減させることができます。

* 色モアレ：本来はない色が画像にあらわれる現象。特に格子模様などを撮影した場合に発生しがちです。

【色モアレ低減】 チェックボックスにチェックを入れて、スライダーで調整を行う



- ⚠ ● 被写体によっては、色モアレを完全に消すことができない場合があります。
- 当機能を使用すると、被写体によっては色合いが変化する場合があります。色合いの変化が著しい場合は調整量を弱めてください。

トリミング（切り抜き）／角度調整ツールパレットを使った編集

必要な部分だけを切り抜いたり、横位置撮影の画像を縦位置撮影したように構図変更することができます。また、画像の切り抜きに先立って角度調整を行うこともできます。

1 切り抜く画像を選ぶ

2 トリミング／角度調整ツールパレットを表示する

- サムネイル表示のみの画面では、トリミング／角度調整ツールパレットでの調整はできません。

3 必要に応じて画像の角度調整を行う

トリミング／角度調整画面



動かす（0.01度単位。調整可能範囲は-45度～+45度）

マウス操作（【▲】／【▼】を押す）で角度調整、または調整角度を直接入力（0.01度単位。調整可能範囲は-45度～+45度）

- 【中心に表示】を押すと、切り抜く範囲を画面の中心に表示することができます。
- レンズの収差を補正するときは、画像の角度調整の前に補正を行うことをおすすめします。
- 画像の角度調整のみを行った状態では、切り抜き可能な最大範囲で切り抜きが行われます。

4 比率を選んで切り抜く範囲をドラッグする



切り抜く範囲をドラッグ

- 切り抜き範囲は、ドラッグして移動することができます。
- 切り抜き範囲の四隅をドラッグすると、拡大／縮小することができます。

はじめに／目次

1 画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

大量のRAW画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と静止画保存


HDR PQモード

10 環境設定

EOS 5D Mark II 以外の対応カメラで撮影した画像にアスペクト比情報が付いているときは、アスペクト比情報に基づいた切り抜き範囲が表示されます。



● 比率（横：縦）の一覧



【フリー】：比率に関係なく自由に切り抜くことができます。

【カスタム】：指定した比率で切り抜くことができます。

5 メイン画面に戻る

→ 切り抜いた画像には、切り抜き範囲を示す枠線が表示されます。
(p.166)

→ 切り抜いた画像をプレビュー画面やセレクト編集画面に表示したときは、切り抜いた状態で表示されます。

? 切り抜いた画像について

● 切り抜いた範囲はいつでも元に戻せる

切り抜いた画像は、切り抜かれた画像として表示され、印刷することもできます。ただし、実際に画像を切り抜いてはいないため、トリミング/角度調整画面で【】ボタンを押すか、「編集をやり直す」(p.95) の操作を行うと、いつでも元の状態に戻すことができます。

● 切り抜いた画像の各画面での表示

- ・メイン画面： 画像に切り抜き範囲を示す枠線が表示されます。
(p.166)
- ・プレビュー画面： 切り抜いた状態の画像が表示されます。
- ・セレクト編集画面： サムネイル画像はメイン画面の表示と同じで、拡大画像はプレビュー画面と同じです。

● 切り抜いた画像の印刷

切り抜いた画像を DPP で印刷すると、切り抜かれた画像として印刷されます。

● 変換して保存すると切り抜かれた画像になる

切り抜いた RAW 画像を、JPEG 画像または TIFF 画像に変換して保存 (p.93) すると、実際に切り抜かれた画像になります。

● アスペクト比を設定した画像は切り抜いた画像として表示される

EOS 5D Mark II 以外の対応カメラで撮影した RAW 画像に、アスペクト比やクロップについての情報が付いているときは、その情報に基づいた切り抜き範囲が設定された状態で表示されます。また、画像は実際に切り抜かれていないため、切り抜き範囲を変えたり、切り抜く前の状態に戻すこともできます。

ただし、アスペクト比情報対応カメラでアスペクト比を設定して撮影した JPEG 画像や、EOS 5DS/EOS 5DS R でクロップに設定して撮影した JPEG 画像は、実際に切り抜かれているため、切り抜き範囲を変えたり、切り抜く前の状態に戻すことはできません。*

なお、撮影時のアスペクト比情報に基づいた切り抜き範囲に戻す（撮影時の状態に戻す）ときは、【】ボタンを押します。また、すべての切り抜き範囲を取り消すときは、【クリア】ボタンを押します。

* EOS 5DS/EOS 5DS R、EOS 5D Mark IV、EOS 5D Mark III、EOS R/RP（[1.6倍（クローズ）]設定時以外）、EOS 7D Mark IIでカスタム機能の[トリミング情報の付加]を設定して撮影すると、JPEG画像でも、アスペクト比情報が設定されるだけで、実際の画像は切り抜かれません。

●メニューで操作する

画像上でマウスの右ボタンをクリックすると表示されるメニューでも、各種の操作を行うことができます。

●切り抜いた範囲を別の画像に適用する

[コピー] ボタンを押して切り抜いた範囲をコピーし、適用したい別の画像を表示して [ペースト] ボタンを押すと、切り抜いた範囲を別の画像に適用することができます。

また、コピーした切り抜き範囲を複数の画像にまとめて適用するときは、メイン画面で切り抜きした画像と、切り抜いた範囲を適用したい複数の画像を選び、トリミング/角度調整ツールパレットを表示します。切り抜きした画像を表示している状態で [コピー] ボタンを押したあと、[ペースト] ボタンを押すと、トリミング/角度調整画面を表示するときに選んでいた、すべての画像に切り抜き範囲が適用されます。

なお、メイン画面で複数の画像を選ぶときは、〈Ctrl〉キーを押したまま画像をクリックします。連続した複数の画像を選ぶときは、最初の画像をクリックし、〈Shift〉キーを押したまま最後の画像をクリックします。

! ISO感度拡張を設定して撮影した画像は、ノイズが目立ち、トリミング/角度調整画面での画像細部の確認が難しくなります。

はじめに /
目次

1
画像の
取り込み

2
覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量のRAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



レンズ補正ツールパレットを使った編集

レンズ補正ツールパレットでは、レンズ収差補正機能やデジタルレンズオプティマイザを使用して、画像のレンズ収差の補正や、解像感を上げることができます。また、画像の鮮鋭度の調整機能を併用することもできます。

なお、レンズ収差補正機能とデジタルレンズオプティマイザを使用できるのは、RAW 画像のみです。

1 メイン画面などで画像を選ぶ

2 レンズ補正ツールパレットを表示する



レンズの収差を補正する

レンズの物理特性や、わずかな残存収差の影響で生じる、周辺光量の低下や画像の歪み、色にじみなどを簡単に補正することができます。

収差補正ができる画像は、対象レンズで撮影された RAW 画像のみです。JPEG 画像および TIFF 画像の補正はできません。

なお、対応 EOS DIGITAL カメラでも、EOS 20D/20Da、EOS 10D、EOS D2000、EOS D6000、EOS D30、EOS D60、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digital はレンズ収差補正の対象外となります。また、EOS 5D についてはファームウェアバージョン 1.1.1、および EOS 30D についてはファームウェアバージョン 1.0.6 がレンズ収差補正の対象となります。

! 当機能を使用するには、Ver.1.4.20 以上の EOS Lens Registration Tool がインストールされている必要があります。

- 当機能の対象レンズは、**【レンズデータの追加と削除】**画面 (p.79) で表示されるレンズです。
- 対象レンズにエクステンダーを装着して撮影した RAW 画像も、補正することができます。
- EF50mm F2.5 コンパクトマクロに、ライフサイズコンバーター EF を装着して撮影した RAW 画像も、補正することができます。
- 対象レンズ以外で撮影された画像は、収差補正機能の対象外となるため、非表示となり使用できません。
- カメラ本体で生成した多重露出 RAW 画像はレンズ収差補正機能の対象外となります。
- EF シネマレンズ (CN-E レンズ) は対象外となります。

はじめに / 目次

1 画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

6 大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

8 動画の再生と静止画保存

9 HDR PQ モード

10 環境設定






補正する

次の5種の要素について、単独あるいは複数同時に補正することができます。

- 周辺光量
- 色収差 (画像周辺部に発生する色ズレ)
- 色にじみ (画像の高輝度部のエッジに発生することがある青色や赤色のにじみ)
- 歪曲 ● 回折

1 メイン画面で画像を選ぶ

2 レンズ補正ツールパレットを表示し、補正する項目をチェックする



- 画像が補正されて再表示されます。
- メイン画面では、レンズ収差補正を示す  マークが画像に表示されます。(p.166)

- 周辺光量、歪曲の補正結果は、全画面表示で確認します。
- 色収差、色にじみの補正結果は、画像上の確認したい個所をクリックし、上部の拡大表示部で確認します。拡大表示部の表示倍率は1:1 ~ 1:4の4段階から選ぶことができます。
- 補正項目のスライダーを左に動かすと補正効果を弱めることができます。
- **【色収差】**の**【R】**、**【B】**スライダーは、赤色の収差を**【R】**で、青色の収差を**【B】**で個別に補正することができます。
- 魚眼レンズ (EF8-15mm F4L USM Fisheye、EF15mm F2.8 Fisheye) で撮影された画像の歪曲収差補正は、**【効果】**のリストボックスから、通常歪曲補正である**【撮影時設定】**のほかに4つの効果を選ぶことができます。また、効果の利き具合は、**【歪曲】**項目下の調整スライダーで調整することができます。なお、各効果の詳細については、「魚眼レンズの歪曲収差補正の効果について」(p.75)を参照してください。
- EF8-15mm F4L USM Fisheye で撮影された画像では、**【効果】**のリストボックスから**【直線を重視】**を選ぶと、微調整スライダーが表示されます。調整スライダーで調整し、調整結果が不十分なときは、微調整スライダーで調整してください。
- エクステンダーを選ぶリストボックスが表示されたときは、リストボックスから撮影時に装着したエクステンダーを選んでください。
- **【回折補正】**は、カメラ本体に回折補正機能があるカメラで撮影した画像のみ補正を行うことができます。項目にチェックすると、カメラ本体の回折補正機能に準じた回折補正が行われます。なお、当機能は、デジタルレンズオプティマイザと同時に使用することはできません。
- 歪曲補正の調整範囲は、撮影したカメラの機種によって [0 ~ +100]、[-20 ~ +120] のいずれかとなります。なお、魚眼レンズを装着して撮影した画像は、撮影したカメラの機種にかかわらず [0 ~ +100] になります。



魚眼レンズの歪曲収差補正の効果について

● 撮影時設定

この項目を選ぶと、光学的な歪みを補正する歪曲収差補正のみを行います。



● 直線を重視

一般的なレンズの射影方式である、『中心射影』風に変換を行います。中心射影は、魚眼レンズとは異なり、直線を直線として写すことができます。この項目を選ぶと、視野の広いパノラマのような画像が得られますが、周辺部は引き伸ばされるため、解像感が低下します。



● 距離を重視

距離の関係を保存する射影方式である『等距離射影』風に変換を行います。等距離射影は、中心部と周辺部の同じ距離を、同じ距離のまま写すことができます。特に、天体のような天球を撮影するとき、水平線からの高さ(赤緯)が等間隔になるように撮影できるので、天体撮影(星図、太陽位置図など)などに利用されています。



● 周辺部を重視

周辺部が強調される射影方式である『立体射影』風に変換を行います。立体射影は、球面上の位置関係、例えば地図上の東西南北の関係を正しく写すことができるため、世界地図や監視カメラなどに利用されています。この項目を選ぶと、周辺部は引き伸ばされるため、解像感が低下する可能性があります。





● 中心部を重視

中心部がより強調される射影方式である『正射影』風に変換を行います。正射影は、同じ明るさの被写体を画像上の同じ面積として写すことができるので、天体輝度の分布撮影や、中心部を強調した動物撮影にも用いられます。この項目を選ぶと、中心部は引き伸ばされるため、解像感が低下する可能性があります。



⚠️ **[直線を重視]**、**[距離を重視]**、**[周辺部を重視]**、**[中心部を重視]** の項目を選ぶと、選択結果はそれぞれの射影方式に類似した結果になるものの、厳密な意味での射影方式の変換にはなっていません。したがって、学術用途などの目的には適しませんのでご注意ください。

撮影距離スライダーについて

- RAW 画像に補正を行うと、画像に撮影距離情報が保存されているときは、撮影距離情報に応じて、スライダーが自動設定されます。ただし、画像に撮影距離情報がないときは、右端の無限遠位置に自動設定されるとともに、スライダーの上部に、**[∞!∞]** が表示されます。撮影距離が無限遠でない画像のときは、画面を見ながらスライダーを操作して、撮影距離を微調整することができます。
- 下表のカメラで撮影した RAW 画像を補正したときは、右端の無限遠位置に自動設定されます。撮影距離が無限遠でない画像のときは、画面を見ながらスライダーを操作して微調整することができます。

EOS-1D Mark II N	EOS-1Ds Mark II	EOS-1D Mark II
EOS-1D	EOS-1Ds	EOS 5D
EOS 30D	EOS Kiss Digital X	

- MP-E65mm F2.8 1-5x マクロフォト、EF50mm F2.5 コンパクトマクロ+ライフサイズコンバーター EF で撮影した RAW 画像は、スライダーの指標が **[撮影倍率]** に変わります。
- **[撮影距離]** スライダーは、チェックされた補正項目すべてに適用されます。
- **[撮影距離]** スライダーで調整する必要がないレンズの場合は、**[撮影距離]** スライダーの操作はできません。



複数画像の一括補正

メイン画面で補正する複数の画像を選び、この状態で補正操作 (p.74) を行うと、メイン画面で選んだすべての画像に、同じ内容の補正を一括適用することができます。

また、補正した画像のレシピをコピーし、適用したい複数の画像に貼り付けることで、補正内容を一括適用することもできます。(p.97)

? こんなときは

●【周辺光量】補正を行ったら画像周辺部にノイズが発生した

ノイズ緩和機能 (p.68) で輝度ノイズ緩和、色ノイズ緩和を行うと、発生したノイズを緩和することができます。ただし、夜景や高 ISO で撮影した画像に、【周辺光量】補正の補正量を多く設定すると、ノイズを緩和できないことがあります。

●【歪曲】補正を行ったら画像の解像感が下がった

鮮鋭度調整 (p.69) でシャープネスを強めると、補正前の画像に近づけることができます。

●【色にじみ】補正を行ったら画像の彩度が下がった

色の濃さ調整 (p.55) や彩度調整 (p.67) で彩度を上げると、補正前の画像に近づけることができます。

●【色にじみ】補正を行っても効果がわからない

【色にじみ】補正は、画像の高輝度部のエッジに発生する、青色や赤色のにじみの補正に有効です。条件にあわないときは補正効果はありません。

! 【歪曲】補正を行うと、画像の周辺部が一部削除されることがあります。

デジタルレンズオプティマイザについて

レンズの収差補正 (p.73) では補正できない、結像性能に関わる残収差や物理現象である回折現象による解像劣化を、それぞれのレンズの設計値を用いて除去して、画像の解像感を上げる機能です。対象となる画像は、対象レンズで撮影された RAW 画像です。JPEG 画像、TIFF 画像、S-RAW 画像、M-RAW 画像の補正はできません。また、当機能を使用するためには、あらかじめ、画像を撮影したレンズの【レンズデータ】をパソコンにダウンロードしておく必要があります。なお、デジタルレンズオプティマイザを使用する前は、画像の【シャープネス】または【アンシャープマスク】の【強さ】を 0 に設定することをおすすめします。

なお、対応 EOS DIGITAL カメラでも、EOS 20D/20Da、EOS 10D、EOS D2000、EOS D6000、EOS D30、EOS D60、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digital はデジタルレンズオプティマイザの対象外となります。また、EOS 5D についてはファームウェアバージョン 1.1.1、および EOS 30D についてはファームウェアバージョン 1.0.6 がデジタルレンズオプティマイザの対象となります。

- ! ● 当機能を使用するには、Ver.1.4.20 以上の EOS Lens Registration Tool がインストールされている必要があります。
- 対象レンズにエクステンダーを装着して撮影した画像も、デジタルレンズオプティマイザを使用することができます。
- カメラ本体で生成した多重露出 RAW 画像は、デジタルレンズオプティマイザを使用することはできません。
- EF シネマレンズ (CN-E レンズ) は対象外となります。
- デジタルレンズオプティマイザと同時に、【回折補正】を使用することはできません。



デジタルレンズオプティマイザを使用する

1 【デジタルレンズオプティマイザ】の【レンズデータ】の状態を確認する



- **【非対応】** が表示されている場合は、対象外のカメラやレンズで撮影された画像、または JPEG 画像、TIFF 画像、S-RAW 画像、M-RAW 画像などの非対応画像です。当機能を使用することはできません。
- **【なし】** が表示されている場合は、手順 2 に進んでください。当機能を使用するためには、画像を撮影したレンズのレンズデータをパソコンにダウンロードする必要があります。あらかじめ、画像の撮影レンズを確認しておくことをおすすめします。撮影レンズは、画像情報表示や撮影情報表示で確認することができます。また、画像上でマウスの右ボタンをクリックすると表示されるメニューでも確認することができます。
- **【あり】** が表示されている場合は、手順 4 に進んでください。

2 【】ボタンを押す




→ **【レンズデータの追加と削除】** 画面が表示されます。

! この機能を使うには、インターネットに接続できる環境（プロバイダーとの契約や各種回線接続が完了済み）が必要です。プロバイダーとの接続料金、およびプロバイダーのアクセスポイントへの通信料金が、別途かかります。

! 手順 2 で **【】** ボタンを押すまでは、非対応画像も **【非対応】** と表示されずに、レンズデータ **【なし】** と表示される場合があります。




3 画像を撮影したレンズのチェックボックスにチェックして、**【開始】** ボタンを押す



- レンズデータがパソコンにダウンロードされます。
- レンズデータのダウンロードが完了すると、レンズデータの表示が**【あり】** になります。
- 当機能の対象レンズは、**【レンズデータの追加と削除】** 画面で表示されるレンズです。
- ダウンロード済のレンズ名のチェックを外して **【開始】** ボタンを押すと、レンズデータがパソコンから削除されます。

- **!** お使いのパソコンで動作しているソフトウェアの種類、動作状況などにより、レンズデータのダウンロードに失敗することがあります。その場合は、しばらく時間をおいてから、ダウンロードを再度行ってください。
- レンズデータ保存先を変更する際に、すでにダウンロードしたレンズデータがある場合は、レンズデータを元のフォルダーから変更先フォルダーへ手動で移動してください。

4 **【デジタルレンズオプティマイザ】** チェックボックスにチェックを入れて調整を行う



- **!** DPP Ver.3.x でダウンロードしたレンズデータは、DPP Ver.4.x とは互換性がないため、ダウンロードし直す必要があります。

- **!** デジタルレンズオプティマイザを適用すると、**【シャープネス】** または **【アンシャープマスク】** が強くかかり過ぎることがあります。あらかじめ、画像の **【シャープネス】** または **【アンシャープマスク】** の強さを 0 にしてから、デジタルレンズオプティマイザを使用することをおすすめします。
【シャープネス】 または **【アンシャープマスク】** の調整は、画像にデジタルレンズオプティマイザを適用した後にあらためて行ってください。

- デジタルレンズオプティマイザの効果は、スライダーで調整します。
 - 画像に撮影距離情報がないときは、右端の無限遠位置に自動設定されるとともに、撮影距離スライダーの上部に、【∞】が表示されます。
 - 【撮影距離】スライダーで調整する必要がないレンズの場合は、【撮影距離】スライダーの操作はできません。
 - デジタルレンズオプティマイザを適用した画像は、レンズ補正ツールパレットで【色収差】の補正を行うことができません。
- メイン画面では、デジタルレンズオプティマイザが適用されていることを示すマーク【】が画像に表示されます。(p.166)

画像の鮮鋭度を調整する

当パレットでも画像の鮮鋭度を調整することができます。調整方法については、「基本調整ツールパレットを使った編集」の「画像の鮮鋭度を調整する」(p.59) をご参照ください。

はじめに /
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



部分調整ツールパレットを使った編集

部分調整ツールパレットは、画像の選択された領域に対して調整を行います。

明るさ、コントラスト、色相、彩度の調整と色モアレを低減することができます。

対象の画像フォーマットは CR2、CR3、TIFF、JPG です。

! 32bit OS が 32bit の環境では、当機能を使用することはできません。

画像の部分調整を行う（【明るさ】【コントラスト】【色相】【彩度】）

1 メイン画面などで画像を選ぶ

2 部分調整ツールパレットを表示する



3 【調整グループ】を選択する



- 【調整グループ】を【1】【2】【3】【4】【5】から選択します。
 （初期設定では【1】が選択されています。）
 なお、調整グループについての詳細は、「調整グループについて」
 (p.84) をご確認ください。


4 【調整領域を指定する】ボタンを押す



→ 画面上に円形カーソルが表示されます。



7 【調整項目】を必要に応じて、スライダーで調整する



円形カーソル

5 円形カーソルの【サイズ】、【ぼかし量】をスライダーで調整する



- 【ぼかし量】は、選択領域の境界のぼかし具合の調整を行う項目です。

6 画像上で円形カーソルをクリック、またはドラッグし、画像の調整したい領域を選択する



→手順6で選択した領域に調整内容が反映されます。

- 【調整項目】下の【←】【←】【→】【→】ボタンで、円形カーソルで選択した位置をさかのぼって確認することができます。ボタンは左から【修正前の状態に戻す】【1つ前の状態に戻す】【1つ先の状態に戻す】【最後の状態に戻す】の順に並んでいます。



画像の部分調整を行う（[色モアレ低減]）

画像の色モアレを部分的に低減させる機能です。

色モアレの低減については「画像の色モアレを低減させる」(p.69) をあらかじめご確認ください。

1 メイン画面などで画像を選ぶ

2 部分調整ツールパレットを表示する

3 [調整グループ] の [色モアレ低減] ボタンを押す

→ [色モアレ低減] の設定用の画面が表示されます。

4 [調整領域を指定する] ボタンを押し、円形カーソルの [サイズ]、[ぼかし量] をスライダーで調整する

5 画像上で円形カーソルをクリック、またはドラッグし、画像の調整したい領域を選択する

6 [調整項目] の [色モアレ低減] のスライダーで設定する

→ 手順 5 で選択した領域に調整内容が反映されます。

- [調整項目] 下の [] [] [] [] ボタンで、円形カーソルで選択した位置をさかのぼって確認することができます。ボタンは左から [修正前の状態に戻す] [1つ前の状態に戻す] [1つ先の状態に戻す] [最後の状態に戻す] の順に並んでいます。

- 当機能で編集した内容は、以下の画像には表示されません。
 - ・ サムネイル画像
 - ・ ナビゲーター画像
 - ・ HDR の [画像選択画面] の画像 (p.108、手順 3 参照)
 - ・ 一覧印刷の [コンタクトシート] 画面の画像 (p.129、手順 3 参照)ただし、4 枚以内の画像 (JPEG/TIFF 画像) 選択時は、編集内容が反映されます。
- 当機能で編集した内容は、DPP のヒストグラム表示には反映されません。



調整グループについて



- 部分調整ツールパレットは【明るさ】【コントラスト】【色相】【彩度】を調整項目として設定する 5 つの調整グループと、【色モアレ低減】を調整項目として設定する 1 つの調整グループで構成されています。
 - ・ 各調整グループは、グループごとに別の調整領域を選択することができます。
 - ・ 調整グループ【1】【2】【3】【4】【5】は、同じ調整項目であっても、グループごとに別の値を設定することができます。
- 初期設定では、画像に全ての調整グループの調整内容が反映されるようになっていますが、【】ボタンを押すことで、各調整グループの調整内容を画像に反映させる / しないの選択をすることができます。
- 【調整項目】下の【】【】ボタンで確認可能な円形カーソルの選択位置は、調整グループごととなります。
- 画像に調整内容が反映される調整グループの順番は、①【色モアレ低減】②【1】③【2】④【3】⑤【4】⑥【5】となります。

- 当機能で編集した内容は、以下の画像には表示されません。
 - ・ サムネイル画像
 - ・ ナビゲーター画像
 - ・ HDR の【画像選択画面】の画像 (p.108、手順3 参照)
 - ・ 一覧印刷の【コンタクトシート】画面の画像 (p.129、手順3 参照)
 ただし、4 枚以内の画像 (JPEG/TIFF 画像) 選択時は、編集内容が反映されます。
- 当機能で編集した内容は、DPP のヒストグラム表示には反映されません。

ゴミ消し／コピースタンプツールパレットを使った編集

このツールパレットでは、撮影した画像に付いたゴミやホコリを消したり、画像の不要な箇所を別の部分からコピーした画像を張り付けることで修正をすることができます。

なお、当ツールパレットの機能は、RAW 画像だけでなく、JPEG/TIFF 画像でも使用することができます。

ゴミ消し／コピースタンプツールパレット



自動ゴミ消し処理をする

撮影した画像にダストデリートデータが付いているときは、そのデータを使ってゴミやホコリを自動的に消すことができます。

- 1 メイン画面などでダストデリートデータの付いた画像を選ぶ
- 2 ゴミ消し／コピースタンプツールパレットを表示する
 - サムネイル表示のみの画面では、ゴミ消し／コピースタンプツールパレットでの調整はできません。
- 3 画像が鮮明な表示になったら、**[ダストデリートデータ適用]** ボタンを押す



→ ゴミやホコリが一括して消されます。

- 4 メイン画面に戻る

! **32bit** OS が 32bit の環境で、手動でゴミ消し処理をする（リペア機能）（p.87）、画像の不要な箇所を消す（コピースタンプ機能）（p.89）の各機能で処理した結果は、処理を行った画面、印刷結果、変換保存後の画像でのみ確認することができます。

はじめに／目次

画像の取り込み

閲覧

整理と分類

編集

印刷

大量の RAW 画像処理

リモート撮影

動画の再生と静止画保存

HDR PQ モード

環境設定





? こんなときは

● ゴミ消し画像はいつでも元に戻せる

ゴミ消した画像は、ゴミ消した画像として表示され、印刷することもできます。ただし、実際に画像上のゴミを消してはいないため、ゴミ消し／コピースタンプツールパレットで【】ボタンを押すか、「編集をやり直す」(p.95) の操作を行うと、いつでもゴミ消し前の状態に戻すことができます。

● ゴミ消し画像の印刷

ゴミ消した画像を DPP で印刷すると、ゴミが消された画像として印刷されます。

● 自動ゴミ消し処理では消えないゴミを消すには

自動ゴミ消し処理は、ダストデリートデータに保存されているゴミやホコリに関する情報を元にゴミが消されます。そのため、画像に写り込んだゴミやホコリの種類によっては消せないことがあります。そのときは、リペア機能 (p.87) やコピースタンプ機能 (p.89) を使ってゴミやホコリを個別に消してください。

● 変換して保存するとゴミ消した画像になる

ゴミ消した RAW 画像を、JPEG 画像または TIFF 画像に変換して保存 (p.93) すると、実際にゴミが消された画像になります。

● ゴミ消し結果を別の画像にも適用する

【コピー】ボタンを押してゴミ消し結果をコピーし、適用したい別の画像を表示して【ペースト】ボタンを押すと、別の画像の同じ位置のゴミを消すことができます。

メイン画面での自動ゴミ消し処理

ダストデリートデータが付いた複数の画像の自動ゴミ消しを、メイン画面で行うことができます。

ダストデリートデータの付いた複数の画像を選んで、メニューの【調整】▶【ダストデリートデータ適用】を選ぶ

→ 選んだすべての画像のゴミやホコリが一括して消されます。

手動でゴミ消し処理をする (リペア機能)

画像に写り込んだ点状のゴミやホコリを、1箇所ずつ選んで消すことができます。

1 メイン画面でゴミを消したい画像を選ぶ

2 ゴミ消し/コピースタンプツールパレットを表示する

3 画像のゴミ消したい箇所をクリックする




→ 100% 表示になります。

- ドラッグすると表示位置を変えることができます。

4 消したいゴミに合ったボタンを押す

- 黒っぽいゴミのときは【**修復(暗)**】ボタンを、白っぽいゴミのときは【**修復(明)**】ボタンを押します。
- 画像上にカーソルを移動すると、ゴミ消しする範囲が【○】で表示されます。

5 消したいゴミを【○】の中に入れてクリックする



→ 【○】内のゴミが消されます。

- 表示されている別の箇所をクリックすると、続けてゴミ消しすることができます。
- 別の箇所のゴミを消すときは、マウスの右ボタンをクリックするか、手順4で押したボタンを再度押してゴミ消し処理を一旦解除し、手順3からの操作を再度行ってください。
- ゴミ消しできないときは、【**⊗**】が表示されます。

6 メイン画面に戻る





? こんなときは

●きれいに消えないときは、何度かクリックする

手順 5 の操作を 1 度行ってもきれいにゴミが消えないときは、何度かクリックするときれいに消えることがあります。

●リペア機能で消せるのは、主に点状のゴミやホコリ

リペア機能でゴミ消しできるのは、点状のゴミやホコリです。線状のゴミやホコリは消せないことがありますので、そのときはコピースタンプ機能 (p.89) で消してください。

●ゴミ消し画像はいつでも元に戻せる

ゴミ消した画像は、ゴミ消した画像として表示され、印刷することもできます。ただし、実際に画像上のゴミを消してはいないため、ゴミ消し / コピースタンプツールパレットで  ボタンを押すか、「編集をやり直す」 (p.95) の操作を行うと、いつでもゴミ消し前の状態に戻すことができます。

●ゴミ消し画像の印刷

ゴミ消した画像を DPP で印刷すると、ゴミが消された画像として印刷されます。

●変換して保存するとゴミ消した画像になる

ゴミ消した RAW 画像を、JPEG 画像または TIFF 画像に変換して保存 (p.93) すると、実際にゴミが消された画像になります。

💡 コピースタンプ画面の便利な機能

●全画面表示 / 通常画面表示をショートカットキーで切り替える

〈Alt〉 + 〈Enter〉 キーを押して、全画面表示 / 通常画面表示を切り替えることもできます。

! ISO 感度拡張を設定して撮影した画像は、ノイズが目立ち、コピースタンプ画面でのゴミやホコリの確認が難しいので、当機能の使用はおすすめしません。

画像の不要な箇所を消す（コピースタンプ機能）

画像上の不要な箇所に、別の部分からコピーした画像を貼り付けて修正することができます。

1 「手動でゴミ消し処理をする（リペア機能）」(p.87) の手順 2 までの操作をする

2 コピーする箇所を指定する

- 【コピー元を指定する】 ボタンを押してから、画像上のコピー元となる箇所をクリックします。
- コピー元となる箇所を変更するときは、再度上記の操作を行ってください。
- コピー元の位置を固定したいときは、【コピー元の位置を固定する】をチェックします。

3 画像を修正する

- 画像上の修正したい箇所をクリックまたはドラッグします。画面上の【+】がコピー元、【○】がコピー先になります。
→コピー元の画像がドラッグした位置に貼り付けられます。
- 【スタンプの種類】 は、【ブラシ】（境界線がブラシ状にぼかされて処理されます）と【鉛筆】（境界線がはっきりと処理されます）から選ぶことができます。

4 メイン画面に戻る



作業用色空間を設定する

初期設定 (p.160) とは別の作業用色空間 (p.168) を、画像ごとに設定することができます。

設定ツールパレットを表示する ▶ 設定する色空間の項目を選ぶ

設定ツールパレット



? 個別に設定した色空間は、初期設定を変えても変わらない

初期設定とは別の色空間を画像に設定すると、初期設定の色空間 (p.160) を変えても適用されず、個別に設定した色空間が保持されます。

💡 RAW 画像の色空間は何度でも自由に換えられる

RAW 画像の色空間を変えても、画像処理条件の情報に変更されるだけなので、いつでも必要な色空間へ変えることができます。

はじめに / 目次

1 画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

6 大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

8 動画の再生と静止画保存

9 HDR PQ モード


10 環境設定



ソフトプルーフ機能を使う


ソフトプルーフ機能を使うと、選択している印刷用プロファイル、もしくは、CMYK シミュレーション用プロファイルを表示画像に適用することができます。なお、ソフトプルーフ機能の信頼性はモニターの品質、モニターとプリンターのプロファイル、作業環境における周囲の照明状態によって左右されます。

1 【設定】 ボタンを押す




→ 環境設定の【カラーマネージメント】タブ画面が表示されます。

2 【印刷用プロファイル】 のリストボックス、または【CMYK シミュレーション用プロファイル】 のリストボックスから、適用するプロファイルを選び、【OK】 ボタンを押す



→ 環境設定の【カラーマネージメント】タブ画面が閉じます。

3 手順 2 で選択したプロファイルに合わせて【印刷用プロファイルを使用】、【CMYK シミュレーション用プロファイルを使用】 のいずれかを選択の上、【ソフトプルーフをする】 チェックボックスにチェックを入れる



→ 手順 2 で選択したプロファイルが、サムネイルを含む表示画像に適用されます。

なお、クイックチェック画面の表示画像には適用されません。

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2 覧

整理と分類

4 集

5 刷

大量の RAW
画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10 環境設定



RAW 画像を開くときのサイズを設定する

カメラで【cRAW】を設定して撮影した拡張子が「.CR3」のRAW 画像のみ対象となります。

選択した RAW 画像を DPP 上で開くときのサイズを設定する機能です。また、選択した RAW 画像を JPEG 画像や TIFF 画像に変換して保存するときも、同じサイズで保存されます。なお、カメラで DPRAW 機能を設定して撮影した画像は、当機能を使用することはできません。

RAW 画像を選択する ▶ 設定ツールパレットを表示する

▶ RAW 画像を DPP 上で開くときのサイズを選ぶ

設定ツールパレット



- RAW 画像を DPP 上で開くときのサイズが設定されます。
- 初期設定は、【環境設定】の【画像処理 2】タブ画面の【RAW 画像を開くときのサイズの初期値】で設定されているサイズが表示されます。
- 設定内容は画像ごとにレシピとして保存されます。

はじめに / 目次

1 画像の
取り込み

2 覧

3 整理と分類

4 集

5 刷

大量の RAW
画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10 環境設定




編集結果を保存する

編集内容を画像に保存する

ツールパレットで調整したすべての内容（レシピ）を画像に保存または、別の画像として保存することができます。

メニューの【ファイル】 ▶ 目的の項目を選ぶ



→ 調整した内容が画像に保存されます。

別画像として保存する


DPP 以外のソフトウェアで RAW 画像を見たり、編集、印刷などをするときは、汎用性の高い JPEG 画像または、TIFF 画像に変換して保存します。

また、JPEG 画像、TIFF 画像を下記の操作で保存すると、実際に調整内容（レシピ）を反映した別画像として保存することができます。

なお、別画像として保存するため、元画像はそのまま残ります。

1 変換する画像を選ぶ

2 メニューの【ファイル】 ▶ 【変換して保存】を選ぶ



→ 【変換して保存】画面が表示されます。

はじめに / 目次

画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と静止画保存

HDR PQ モード


10 環境設定





3 必要な設定を行い【保存】ボタンを押す

- 初期設定では、画像サイズを変えずに、最も高画質な状態で JPEG 画像に変換して保存します。必要に応じて設定を変えてください。



- RAW 画像を変換した JPEG 画像または TIFF 画像が、指定した保存先に新しい画像として保存されます。

💡 現在使用しているバージョンの現像／編集結果を保存するには

DPP の RAW 画像現像処理技術は、より適切な最新の画像現像処理を行うことができるよう、改良・改善が続けられています。そのため、バージョンが異なる DPP 間では、同じ RAW 画像データであっても、現像結果が微妙に異なったり、大幅に編集を行ったレシピ付 RAW 画像データの編集効果が異なることがあります。現在使用しているバージョンの現像／編集結果を、そのまま保存したいときは、別画像として保存する (p.93) ことをおすすめします。

- 上記の手順で JPEG 画像、TIFF 画像を別画像として保存すると、一般の画像編集用ソフトウェア同様、編集／保存にともなって画像が多少劣化します。
- 切り抜いた画像 (p.70) や、ゴミ消しした画像 (p.85 ~ p.89) を上記の手順で保存すると、実際に切り抜かれた画像、ゴミ消しした画像になります。
- 複数の画像を一括して変換／保存することもできます。(p.134)

編集をやり直す

ツールパレットで調整 (p.45 ~ p.90) した画像は、画像処理条件を変えているだけなので、「オリジナル画像データそのもの」はまったく変わりません。(切り抜いた画像 (p.70) やゴミ消した画像 (p.85 ~ p.89) も、切り抜いた範囲の情報やゴミ消した情報が画像に保存されているだけです。)

そのため、画像に保存 (p.93) した調整内容や切り抜き範囲、ゴミ消した情報をすべて取り消して、最後に保存した状態または、撮影時の状態にいつでも戻すことができます。

1 編集をやり直す画像を選ぶ

2 メニューの【調整】▶ 目的の項目を選ぶ



→ 選んだ項目の状態に画像が戻ります。

はじめに/
目次画像の
取り込み閲
覧

整理と分類

編
集印
刷大量の RAW
画像処理

リモート撮影

動画の再生と
静止画保存HDR PQ
モード


環境設定



調整した内容（レシピ）を活用する

ツールパレットで調整したすべての調整内容（レシピ）は、画像とは別のレシピファイル（拡張子「.dr4」）として保存し、読み込んで別の画像に適用することができます。

同一環境で撮影した画像の中から 1 枚の画像を選んで調整し、この調整結果を大量の画像に一括適用することで、効率的な画像編集を行うことができます。



ツールパレットで調整した内容は、
レシピファイル（拡張子「.dr4」）
として単独で扱うことができます。



- RAW 画像でしか調整できない内容のレシピファイルを JPEG 画像や TIFF 画像に適用しても反映されません。
- DPP Ver.4.x と Ver.1.x ~ 3.x のレシピには互換性がありません。DPP Ver.1.x ~ 3.x のレシピファイル付き画像は、DPP Ver.4.x では撮影時設定で表示されます。DPP Ver.4.x のレシピファイル付き画像も、DPP Ver.1.x ~ 3.x では撮影時設定で表示が行われません。

はじめに / 目次

1 画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

6 大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

8 動画の再生と静止画保存

9 HDR PQ モード

10 環境設定





レシピをコピーして別の画像に適用する

編集した画像のレシピをコピーして、別の画像に適用することができます。

1 レシピをコピーする画像を選ぶ

2 レシピの項目をすべてコピーする場合は、メニューの【編集】 ▶ 【レシピをすべてコピー】、選択したレシピのみコピーする場合は、メニューの【編集】 ▶ 【レシピを選択してコピー】を選ぶ

→ レシピがコピーされます。

- レシピの項目選択は、メニューの【編集】 ▶ 【レシピを選択してコピーの設定】を選んで表示される画面で行います。設定を完了したら【OK】ボタンを押して画面を閉じます。

3 レシピを適用する画像を選び、メニューの【編集】 ▶ 【レシピを貼り付け】を選ぶ

→ レシピが画像に適用されます。

 画像のレシピをコピーして、向きの異なる画像に適用すると、画像の向きも変わりますが、メニューの【編集】 ▶ 【レシピを選択してコピーの設定】を選んで表示される画面の【左回転・右回転：0度】チェックボックスのチェックを外すことで、画像の向きが変わることを避けることができます。

レシピをファイルとして保存する

1 編集した画像を選び、メニューの【編集】 ▶ 【レシピをファイルに保存】を選ぶ

→ 【レシピをファイルに保存】画面が表示されます。

- レシピをすべて保存する場合は、表示された画面の【レシピをすべて保存】項目を選択します。
- レシピを選んで保存する場合は、表示された画面の【選択したレシピを保存】項目を選んだ上で【レシピの内容設定】ボタンを押し、表示された画面から保存するレシピにチェックを入れて【OK】ボタンを押します。

2 保存先を選び、ファイル名を入力して【保存】ボタンを押す

レシピを読み込んで適用する

- 1 レシピを適用する画像を選び、メニューの【編集】▶【レシピをファイルから貼り付け】を選ぶ
→【開く】画面が表示されます。
- 2 レシピを選んで【開く】ボタンを押す
→レシピが画像に適用されます。

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



複数の画像を比較しながら調整する

複数のプレビュー画面の表示位置を同期させ、比較しながら調整することができます。

1 比較したい複数の画像をプレビュー画面で表示する

2 画像を整列させる

- メニューの【ウィンドウ】▶【上下に並べて表示】または、【左右に並べて表示】を選びます。
- プレビュー画面が整列します。

3 ●メニューの【プレビュー】▶【プレビュー画像の表示位置を同期】と【プレビュー画像の表示倍率を同期】を選ぶ

4 画像を拡大する

- いずれかのプレビュー画面を拡大表示にします。



→他のプレビュー画面も同じ表示位置／拡大率になります。

5 表示位置を移動する

- いずれかのプレビュー画面で拡大表示位置を移動すると、他のプレビュー画面もすべて連動して拡大表示位置が移動します。
- 同期を解除するには、再度メニューの【プレビュー】▶【プレビュー画像の表示位置を同期】と【プレビュー画像の表示倍率を同期】を選びます。

はじめに / 目次

画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

大量のRAW画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と静止画保存

9 HDR PQモード

10 環境設定




同期するのは拡大表示位置と拡大率のみで、画像への調整内容は同期しません。

セレクト編集画面で編集する

サムネイル表示とプレビュー画面を組み合わせた画面で、編集する画像を素早く切り替えながら効率よく編集することができます。編集する画像はあらかじめメイン画面で選んでおきます。

1 メイン画面で編集したい複数の画像を選ぶ

2 セレクト編集画面に切り替える




クリック

→メイン画面からセレクト編集画面に切り替わります。

セレクト編集画面



3 編集する



表示倍率を変える

編集する画像を選ぶ
選んだ画像が画面中央に拡大表示

- サムネイルの枠上に表示されるアイコンについては、「メイン画面、セレクト編集画面の画像枠表示内容」(p.166)をご参照ください。
- ツールパレット、ナビゲーターパレット、ヒストグラムパレットが表示され、画像を編集することができます。
- ツールパレットで行った操作を1つ前の状態に戻りたいときは、メニューの【編集】▶【元に戻す】を選ぶか、<Ctrl> + <Z> キーを押します。

はじめに/
目次画像の
取り込み

2 閲

整理と分類

4 集

5 刷

大量の RAW
画像処理

7 リモート撮影


動画の再生と
静止画保存HDR PQ
モード

10 環境設定





4 拡大したい箇所をクリックする



- クリックした箇所を中心に、100%（ピクセル等倍）の拡大表示になります。
- 表示位置を変えるときは、画像上をドラッグするか、ナビゲーターパレットの拡大表示位置（p.19）をドラッグします。
- 再度クリックすると、全体表示（**[画面に合わせる]**）に戻ります。
- メイン画面に戻るときは、**[B]** ボタンを押します。



セレクト編集画面は、画像をひとつのフォルダーからしか選ぶことができません。複数のフォルダーから画像を集めて編集を行いたいときは、「画像をコレクション画面に集めて編集する」（p.102）を参照してください。

サムネイル表示の位置を横配置にする

メニューの**[表示] ▶ [サムネイル横位置]**を選ぶ




- **[サムネイル縦位置]** を選ぶと、サムネイル表示が縦位置配置に戻ります。

画像をコレクション画面に集めて編集する

任意に選んだ画像をコレクションフォルダーに集め、表示、比較、編集をすることができます。

一つのフォルダーだけではなく、複数のフォルダーから画像を集めることができるので、効率よく作業することができます。

1 メイン画面の【コレクション】エリアの【+ コレクションの追加】をクリックする



→ 【コレクション】エリアに新しいコレクションフォルダーが作成されます。


- コレクションフォルダーに名前を入力します。
- コレクションフォルダーを追加作成するときは、同じ手順を繰り返します。最大 20 フォルダーまで作成可能です。

2 メニューの【ファイル】▶【コレクションの指定】を選び、表示されるコレクションフォルダー名から、画像を追加するコレクションフォルダーを選ぶ

3 メイン画面で、画像や画像が入っているフォルダーを選択し、メニューの【ファイル】▶【コレクションに追加】を選ぶ

- 選択したコレクションフォルダーに画像が追加され、コレクションフォルダーに選んだ画像の枚数が表示されます。1 枚表示 (p.23) にした画像を追加したときは、2 枚分の画像枚数が表示されます。
- 画像やフォルダーを選び、マウスの右ボタンをクリックして表示されるメニューから【コレクションに追加】を選んでも、画像をコレクションフォルダーに追加することができます。


4 【コレクション】エリアに表示されたコレクションフォルダーを選ぶ



→ 選択したコレクションフォルダー内の画像が表示されます。



5 表示された画像を確認する



6 編集する

- 表示された画像の編集を行います。
- 表示画像は、DPP を終了してもコレクションフォルダー内に保持されます。

! **32bit** OS が 32bit の環境では、コレクションフォルダー 1 フォルダにつき、1000 枚までしか画像表示ができません。1001 枚目以降は、非対応画像と同じ扱いとなりますので、1 フォルダの画像は 1000 枚以内にしてください。

💡 コレクションフォルダーから画像を外すには

- **任意に選んだ画像を外す**
コレクションフォルダー内の画像を選び、メニューの【ファイル】▶【コレクションからはずす】を選びます（画像を選び、マウスの右ボタンをクリックして表示されるメニューで【コレクションからはずす】を選んでも、画像をコレクションフォルダーから外すことができます）。なお、コレクションフォルダーから画像を外しても、オリジナル画像はそのまま残ります。
- **すべての画像を外す**
メニューの【ファイル】▶【コレクションのクリア】を選びます。なお、コレクションフォルダーから画像をすべて外しても、オリジナル画像はそのまま残ります。
- **コレクションフォルダーを削除する**
コレクションエリアに表示されているコレクションフォルダーを選択して、右クリックで表示されるメニューから【コレクションの削除】を選びます。なお、コレクションフォルダーを削除しても、オリジナル画像はそのまま残ります。

! **画像に行った操作はオリジナル画像に適用される**
コレクションフォルダー内の画像に行った操作は、すべてオリジナル画像に適用されます。

画像を合成する


2枚の画像を合成して1枚の画像にすることができます。また、合成した画像に、新たに別の画像を続けて合成することもできます。

なお、合成画像は別画像として保存されるため、オリジナル画像はそのまま残ります。

! **32bit** OSが32bitの環境では、当機能を使用することはできません。


- 対応画像は、DPPが対応しているすべての種類の画像 (p.4) です。
- 合成した画像の色空間は、背景画像の色空間を引き継ぎます。
- 合成した画像に画像情報は付加されません。

1 メイン画面から背景画像を選ぶ



- セレクト編集画面、【コレクション】画面から背景画像を選ぶこともできます。

2 メニューの【ツール】▶【多重合成ツールを起動】を選ぶ → 多重合成ツール画面が表示されます。

はじめに/
目次画像の
取り込み

2 閲

3 整理と分類

4 集

5 刷

大量のRAW
画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と
静止画保存HDR PQ
モード

10 環境設定



3 合成する画像を選ぶ

- 【合成する画像】 リストボックスから、合成する画像を選びます。



- 【合成する画像】のサムネイル表示に、選択した画像が表示されます。
- 合成結果プレビュー表示に、背景画像と【合成する画像】が、合成された状態でプレビュー表示されます。
- 合成できる画像は、次のとおりです。
 - ・メイン画面で背景画像を選択時：背景画像と同じフォルダー内の画像
 - ・【コレクション】画面で背景画像を選択時：【コレクション】画面内にある画像
 - ・セレクト編集画面で背景画像を選択時：サムネイル表示エリアに表示されている画像
- 異なるサイズの画像を合成することもできます。

4 合成方法を選ぶ


- 【合成方法】 リストボックスから、合成方法を選びます。



- 合成結果プレビュー表示に選択された合成方法が反映されます。
- 合成方法は、加算、加算平均、加重平均、比較（明）、比較（暗）の5種類から選択することができます。各合成方法の内容については、合成方法について (p.107) をご確認ください。
- 【加重平均】を選択したときは、合成する画像の割合を設定することができます。割合の設定は【合成方法】リストボックスの下にある【ウェイト】スライダー、または数値の直接入力で行います。
- 【100%表示】ボタンを押すと、100%（ピクセル等倍）の拡大表示になります。



5 位置合わせを行う



大きく (50 ピクセル) 動かす

少し (1 ピクセル) 動かす

画像の中心を合わせる

【合成する画像】 の座標位置を直接入力することで位置合わせを行うことも可能

● 初期設定では、背景画像と **【合成する画像】** の中心合わせが行われた状態で表示されます。

● **【RAW で合成する】**

必要に応じて、**【RAW で合成する】** チェックボックスをチェックします。



● **【RAW で合成する】** は、次の条件の時に設定することができます。背景画像と **【合成する画像】** が共に RAW 画像で、さらに下記の条件をすべて満たしているとき。

- ・ 撮影機種が同じとき
- ・ 撮影時の ISO 感度設定が同じとき
- ・ 撮影時の高輝度階調優先の設定が同じとき
- ・ 画像サイズ (元サイズ) が同じとき



● **【RAW で合成する】** に設定して合成した画像は、次の機能が使用できません。

- ・ オートライティング最適マイザ (p.58)
- ・ ピクチャスタイルオート (自動的にスタンダードに設定されま
す。) (p.49)



6 【名前を付けて保存】 ボタンを押す



- 表示される画面で必要な設定を行い【保存】 ボタンを押します。
- 【続けて合成】 ボタンを押すと、画像が合成されて新たな背景画像となり、別画像を続けて合成することができます。
- 終了するときは【閉じる】 ボタンを押します。

合成方法について

- 加算
背景画像と【合成する画像】を加算して重ね合わせます。
- 加算平均
背景画像と【合成する画像】を 50%ずつの割合で合成します。
【合成する画像】の割合を変えたいときは【加重平均】を選びます。
- 加重平均
【合成する画像】の割合を設定して、背景画像と【合成する画像】を合成します。
- 比較（明）
背景画像と【合成する画像】を比較して、【合成する画像】の明るい部分だけを合成します。
- 比較（暗）
背景画像と【合成する画像】を比較して、【合成する画像】の暗い部分だけを合成します。

 当機能をメイン画面のツールバーに機能ボタンとして表示することができます。(p.125)

HDR（ハイダイナミックレンジ）画像を生成する

白とびや黒つぶれを緩和した広いダイナミックレンジの画像や、絵画のような画像を生成することができます。風景などの静物画像に適しています。当機能の効果を最大限に生かすためには、露出の異なる3枚（露出アンダー、適正露出、露出オーバー）の同一シーンの画像から生成することをおすすめしますが、2枚の画像、または1枚の画像から生成することもできます。


なお、HDR画像は別画像として保存されるため、オリジナル画像はそのまま残ります。

※ HDRは、High Dynamic Range（ハイダイナミックレンジ）の略です。

! 32bit OSが32bitの環境では、当機能を使用することはできません。

- 対応画像は、DPPが対応しているすべての種類の画像（p.4）です。
- HDR画像に画像情報は付加されません。

1 メイン画面で画像を選択する




2 メニューの【ツール】▶【HDRツールを起動】を選ぶ

→【画像選択画面】が表示されます。

- 編集画面、セレクト編集画面から【画像選択画面】を表示することもできます。

3 必要な設定を行い、【HDR開始】ボタンを押す



- 選択した画像の変更や、画像の追加を行うときは、【参照】ボタンを押すと表示される【開く】画面で画像データを選び、【開く】ボタンを押します。
 - 同じサイズの画像を2枚以上選んだ場合は、【自動位置合わせを行う】チェックボックスにチェックすることで、自動位置合わせを行うことができます。ただし、格子模様、ストライプ模様のような繰り返しパターンや、画面全体が平坦で単調なときは、自動位置合わせが正常に行われないことがあります。
- 【HDR開始】ボタンを押すと、【調整画面】が表示されます。

! 自動位置合わせを行った場合は、画像の周辺部が一部削除されます。

はじめに/
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量のRAW
画像処理

7
リモート撮影


8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



4 必要な選択、調整を行う



●【調整画面】の各スライダーについて

【トーン/カラー】

【明るさ】： 画像全体の明るさを調整します。スライダーを右に動かすと明るくなり、左に動かすと暗くなります。

【彩度】： 画像全体の色の濃さを調整します。スライダーを右に動かすと色が濃くなり、左に動かすと色が薄くなります。

【コントラスト】： 画像全体の明暗差を調整します。スライダーを右に動かすとコントラストが強くなり、左に動かすとコントラストが弱くなります。

【細部強調】

【強さ】： 画像の全体と細部のコントラストを同時に調整します。スライダーを右に動かすと効果が強くなります。

【滑らかさ】： 画像全体の滑らかさを調整します。スライダーを右に動かすと、滑らかで自然な印象になります。

【鮮明さ】： 画像細部の鮮明さを調整します。スライダーを右に動かすと輪郭がはっきりします。

●【プリセット】と仕上がり効果について

【プリセット】では、各スライダーを個別に操作する代わりに、【プリセット】のプルダウンメニューから、あらかじめ用意された下記の5種類の仕上がり効果を選ぶことができます（初期設定では【ナチュラル】が選ばれています）。仕上がり効果を選ぶと、各スライダーがその設定に応じた位置に移動します。その後、各スライダーを操作して調整することもできます。

【ナチュラル】： 明暗差の大きいシーンで、通常は白とびしてしまう部分や、黒くつぶれてしまう部分の描写が補正され、白とびや黒つぶれが緩和されたような仕上がりになります。

【絵画調標準】： 絵画のような階調で、印象的な仕上がりになります。

【グラフィック調】：


【絵画調標準】よりも、鮮やかな仕上がりになります。

【油彩調】： 【絵画調標準】よりも、鮮やかで、被写体の立体感を強調する仕上がりになります。

【ビンテージ調】： 【絵画調標準】よりも鮮やかさを抑えることにより、古めかしい感じの仕上がりになります。



5 【名前を付けて保存】 ボタンを押す



→ 【名前を付けて保存】 ボタンを押して表示される画面で必要な設定を行い【保存】 ボタンを押します。

 当機能をメイン画面のツールバーに機能ボタンとして表示することができます。(p.125)

デュアルピクセル RAW オプティマイザを使う

DPRAW 対応カメラにおいて、DPRAW 機能を設定して RAW 画像を撮影すると、撮像素子からのデュアルピクセル情報が付加された「特別な RAW 画像 (DPRAW 画像)」として記録されます。これを DPRAW 撮影といいます。DPRAW 画像に当機能、【デュアルピクセル RAW オプティマイザ】を使うと、DPRAW 画像に記録されたデュアルピクセル情報を活用して、「被写体の奥行き情報に基づく解像感の微調整」、「カメラの撮影視点の微調整」、「ゴーストの低減」を行うことができます。

! DPRAW 撮影時の注意事項

DPRAW 撮影時は以下の点にご注意ください。

- すべての機能共通の注意事項
 - ・ レンズの絞り数値が F5.6 以下のときに効果が得られやすくなります。
 - ・ 縦位置撮影と横位置撮影では効果が変わる場合があります。
 - ・ ISO1600 以下の ISO 感度で使用することをおすすめします。
- 「被写体の奥行き情報に基づく解像感の微調整」機能特有の注意事項
 - ・ レンズの焦点距離は、50mm 以上で使用することをおすすめします。
 - ・ 被写体との距離が離れている場合に使用することをおすすめします。※
 - ※被写体との距離は焦点距離に応じて以下が目安となります。
 - レンズの焦点距離 50mm の場合、被写体との距離は 1m ~ 10m 程度
 - レンズの焦点距離 100mm の場合、被写体との距離は 2m ~ 20m 程度
 - レンズの焦点距離 200mm の場合、被写体との距離は 4m ~ 40m 程度


 当機能をメイン画面のツールバーに機能ボタンとして表示することができます。(p.125)

被写体の奥行き情報に基づく解像感の微調整

DPRAW 画像に記録されたデュアルピクセル情報を活用して、被写体の奥行き情報に基づく解像感の微調整を行います。

- 1 メイン画面またはセレクト編集画面で、調整をかけたい DPRAW 画像を選び、メニューの【ツール】から、【デュアルピクセル RAW オプティマイザを起動】を選択する

→デュアルピクセル RAW オプティマイザ画面が立ち上がります。



- 2 【解像感補正】のチェックボックスにチェックを入れる

はじめに
目次画像の
取り込み閲
覧

整理と分類

編
集印
刷大量の RAW
画像処理

リモート撮影


動画の再生と
静止画保存HDR PQ
モード

環境設定





3 調整を行う



- スライダーで奥行き情報に基づく解像感と強さの調整を行います。


4 [OK] ボタンを押す

- 調整結果が画像に反映されます。
調整結果を画像に保存する方法は「編集結果を保存する (p.93)」をご参照ください。

カメラの撮影視点の微調整

DPRAW 画像に記録されたデュアルピクセル情報を利用して、カメラの撮影視点の微調整を行います。


- 1 メイン画面またはセレクト編集画面で、調整をかけたい DPRAW 画像を選び、メニューの【ツール】から、【デュアルピクセル RAW オプティマイザを起動】を選択する
→ デュアルピクセル RAW オプティマイザ画面が立ち上がります。
- 2 【ボケシフト】のチェックボックスにチェックを入れる
- 3 調整をかける領域を設定する



- 【領域を選択】ボタンを押し、画面をドラッグすることで、調整をかける領域を設定し、右クリックで設定を確定させます。
また【境界線を表示する】チェックボックスを外すことで、境界線を非表示にすることができます。

- 被写体の輪郭やボケ具合が不自然になる場合や、ノイズの増加、色合いや明るさの変化が著しい場合は、調整量を弱めてください。
- 「カメラの撮影視点の微調整」、「ゴーストの低減」の各機能と同時に使用することはできません。

4 調整を行う



- スライダーで視点の調整を行います。

5 [OK] ボタンを押す


- 調整結果が画像に反映されます。
調整結果を画像に保存する方法は「編集結果を保存する (p.93)」をご参照ください。

- 被写体の輪郭やボケ具合が不自然になる場合や、ノイズの増加、色合いや明るさの変化が著しい場合は、調整量を弱めてください。
- 調整量に応じて解像感が奥行き方向に広がる場合があります。
- 画像の選択領域の境界が不自然になる場合は調整量を弱めてください。
- 「被写体の奥行き情報に基づく解像感の微調整」、「ゴーストの低減」の各機能と同時に使用することはできません。

ゴーストの低減

DPRAW 画像に記録されたデュアルピクセル情報を利用して、ゴーストやフレアの低減を行います。

- 1 メイン画面またはセレクト編集画面で、調整をかけたい DPRAW 画像を選び、メニューの【ツール】から、【デュアルピクセル RAW オプティマイザを起動】を選択する
→ デュアルピクセル RAW オプティマイザ画面が立ち上がります。
- 2 【ゴースト低減】のチェックボックスにチェックを入れ、領域を設定する



- 【領域を選択】 ボタンを押し、画面をドラッグすることで調整をかける領域を設定し、右クリックで設定を確定させます。
また【境界線を表示する】チェックボックスを外すことで、境界線を非表示にすることができます。
→ 設定した領域のゴーストやフレアの低減が行われます。





3 [OK] ボタンを押す

- 調整結果が画像に反映されます。
調整結果を画像に保存する方法は「編集結果を保存する (p.93)」をご参照ください。

- ! ● 被写体の輪郭やボケ具合が不自然になる場合や、ノイズが増加したり、色合いや明るさが変化する場合があります。
- 画像の選択領域の境界が不自然になる場合があります。
- 「被写体の奥行き情報に基づく解像感の微調整」、「カメラの撮影視点の微調整」の各機能と同時に使用することはできません。

深度合成を行う

深度合成は、複数の画像から広い範囲にピントの合った画像を生成する機能です。当機能は深度合成ツールで合成を行い、合成結果を深度合成画像として出力しますが、この画像に対して深度合成編集ツールを用いて修正を行うこともできます。

なお、当機能はカメラのフォーカスブラケット機能を使用せずに撮影した画像も対象になります。

当機能に関する注意は、「深度合成用画像撮影時の注意」(p.116)、「深度合成使用時の注意」(p.117)をご確認ください。

! 32bit OS が 32bit の環境では、当機能を使用することはできません。

対象画像

撮影カメラ	EOS 5D Mark IV、EOS R、EOS RP、EOS 90D、EOS M6 Mark II、PowerShot G5 X Mark II、PowerShot G7 X Mark III
撮影レンズ	RF、EF、EF-S レンズ群 (TS-E レンズ、魚眼レンズ除く)
対象フォーマット	CR2、CR3、JPG、TIFF ^{*1}
撮影条件	撮影カメラ、撮影レンズ、シャッター速度、絞り数値、焦点距離、画像フォーマット、画像サイズが同一であること

^{*1} DPP 上で変換保存された TIFF 画像

- 上表の条件を満たしていても、以下の画像は、深度合成の対象外となります。
 - ・ 多重露出撮影で生成された RAW 画像
 - ・ 撮影情報がない画像
 - ・ HDR PQ モード表示画像を保存した画像
 - ・ 画素数が 1600 × 1600 以下、または 9999 × 6666 以上の画像


深度合成ツールを使う

1 メイン画面などから、画像を複数枚選ぶ

- カメラのフォーカスブラケット機能を使用して撮影した画像は、1枚のみ選択した場合でも深度合成を行うことができます。

2 メニューの [ツール] ▶ [深度合成] ▶ [深度合成ツールを起動] を選ぶ

→ 深度合成ツール画面が表示されます。

はじめに
目次画像の
取り込み

2 覧

整理と分類

4 集

5 刷

大量の RAW
画像処理

7 リモート撮影


動画の再生と
静止画保存HDR PQ
モード

10 環境設定





3 必要に応じて、項目の調整、設定を行い、【実行】ボタンを押す



→ 合成が行われ、深度合成画像が出力されます。

- 深度合成画像と同じフォルダに、素材フォルダ（フォルダ名称：DPP_DC_...）が出力されます。
素材フォルダは、【深度合成編集ツール】で深度合成画像を修正する際に使用します。
- 深度合成画像の出力先や、フォーマットを変更する場合は、【参照】ボタンを押して表示される画面で設定を行います。
- 【自動明るさ補正】は、深度合成用の画像間に微細な明るさの差異がある場合に、自動補正を行うことで画像間の明るさの変化を抑える機能です。

当機能をメイン画面のツールバーに機能ボタンとして表示することができます。(p.125)

深度合成用画像撮影時の注意

- 深度合成を行うと、合成結果が撮影時より狭い画角になることがあります。フォーカスブラケット撮影を行う際は、目的とする画角より広めに撮影することをおすすめします。深度合成を行った後、必要に応じてトリミングしてください。
- 絞り数値を、F5.6 ~ F11 の範囲に設定して撮影することをおすすめします。
- 必ず三脚を使用し、カメラをしっかり固定した上で撮影してください。
- 格子模様、ストライプ模様のような繰り返しパターンや、画面全体が平坦で単調な画像は、合成に失敗することがあります。
- 複数枚の画像を撮影する際、ピント合わせは手前から奥へ向かって順に行ってください。
- 複数枚の画像を撮影する際に、ピントの移動幅を大きくしすぎると、合成した画像にムラが発生したり、合成が失敗したりすることがあります。
- 深度合成は、静止した被写体の画像の合成を前提としています。そのため、動いている被写体を撮影した画像ではうまく合成できないことがあります。
- 画面内に複数の被写体がある場合、被写体間の距離が離れているなど、被写体の配置状態によっては合成が失敗することがあります。
- 以下レンズのご使用をおすすめします。
RF35mm F1.8 MACRO IS STM、RF50mm F1.2 L USM、RF28-70mm F2 L USM、RF24-105mm F4 L IS USM
EF16-35mm F4L IS USM、EF24-70mm F4L IS USM、EF100mm F2.8L MACRO IS USM、EF180mm F3.5L MACRO USM
EF-S35mm F2.8 MACRO IS STM、EF-S60mm F2.8 MACRO USM、EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM
EF-M28mm F3.5 MACRO IS STM、EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM、EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM



深度合成使用時の注意

- 深度合成ツール起動時に、フォーカスが当たっている画像に付加されたレシピ内容が、深度合成画像に反映されます。(以下の項目を除く)
 - ・ コピースタンプ
 - ・ ダストデリートデータ
 - ・ 色モアレ低減 (部分調整ツールパレット)
 - ・ 角度調整 (トリミング / 角度調整ツールパレット)
 - ・ 選択した RAW 画像を DPP で開くときのサイズ設定 (p.92)
 - ・ 特定の色域の色調整 (【モノクロ】含む)
 - ・ デュアルピクセル RAW オプティマイザ
 - ・ オートライティングオプティマイザ
 - ・ シャドウ / ハイライト
- フォーカスが当たっている画像が対象外の場合は、深度合成ツールは起動しません。


深度合成編集ツールを使う

深度合成ツールの合成結果が意図どおりではない場合に、画像の修正したい部分を素材画像から深度合成画像 (当ツールでは【編集画像】) へコピーを行う機能です。

1 メイン画面などから、深度合成画像を選ぶ

2 メニューの【ツール】 ▶ 【深度合成】 ▶ 【深度合成編集ツールを起動】を選ぶ


→ 深度合成編集ツール画面が表示されます。



- 画面下部に素材画像のサムネイルが自動表示されます。ただし、深度合成画像や素材フォルダの名前を変更したり、格納場所を移動した場合は素材画像のサムネイルは自動表示されません。深度合成画像の出力時に、同時出力された素材フォルダを手動で選択してください。




3 素材画像を選択の上、必要に応じて修正を行う



円形カーソル

- 画面下部に表示されている素材画像のサムネイルから素材画像を選びます。
- 【素材画像】と【編集画像】で、画像の写っている領域が異なる場合は、【素材画像】の周囲に黒枠が表示されることがあります。
- 【調整領域を指定する】ボタンを押すと円形カーソルが表示されます。円形カーソルで【編集画像】の修正したい部分をクリック、またはドラッグすると【素材画像】の同部分がコピーされます。
- 【半径】で調整領域の大きさ、【ぼかし量】で調整領域の境界のぼかし具合を設定します。
- 【←】 【←→】 【→→】 【→】 ボタンで、行った修正をさかのぼることができます。ボタンは左から【修正前の状態に戻す】【1つ前の状態に戻す】【1つ先の状態に戻す】【最後の状態に戻す】の順に並んでいます。ただし、素材画像を切り換えた場合は、切り換え前の素材画像を使用して行った修正をさかのぼることはできません。
- 深度合成画像に付加されたレシピは、当機能の【編集画像】に反映されません。また、当機能で保存した画像ファイルにも、深度合成画像のレシピは付加されません。

4 保存する



- **【名前を付けて保存】** ボタンを押して表示される画面で、必要な設定を行い保存します。
- 終了するときは、**【閉じる】** ボタンを押します。

 当機能をメイン画面のツールバーに機能ボタンとして表示することができます。(p.125)

はじめに/
目次

画像の
取り込み

閲
覧

整理と分類

編
集

印
刷

大量の RAW
画像処理

リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

環境設定



RAW バースト画像ツールを使う

キヤノン製デジタルカメラのRAW バーストモードで撮影したロール（連写画像ファイル）を扱う機能です。

DPP 上でロールは、1 枚の RAW 画像として編集、保存、印刷などを行うことができますが、その対象として「代表画像」* が自動選択されます。

RAW バーストモードの詳細については、RAW バーストモード対応のカメラ本体使用説明書をご確認ください。

なお、当ツールでは以下のことを行うことができます。

- ・ ロールの代表画像の変更
- ・ ロール内画像の 1 枚保存
- ・ ロールを任意の範囲にカットして保存

* 代表画像：ロール内の全画像を代表して、サムネイル上などに表示される画像


RAW バースト画像ツールを立ち上げる

1 メイン画面などから、ロールを選ぶ

- キヤノン製デジタルカメラの RAW バーストモードで撮影したロールのみが対象となります。
(サムネイルのアイコンは、)

2 メニューの【ツール】▶【RAW バースト画像ツールを起動】を選ぶ

- RAW バースト画像ツール画面が表示されます。
- 終了するときは【閉じる】ボタンを押します。



 当機能をメイン画面のツールバーに機能ボタンとして表示することができます。(p.125)

はじめに/
目次画像の
取り込み閲
覧

整理と分類

編
集印
刷大量の RAW
画像処理

リモート撮影

動画の再生と
静止画保存HDR PQ
モード

環境設定



RAW バースト画像ツール画面 機能一覧

画像表示部

画像の表示倍率を設定する

画像を等倍表示する

画像を画面に合わせて表示する

先頭画像マーカー (p.123)

スライダー (p.122、p.123)

カット後のロールの先頭画像を設定する (p.123)

前の画像へ移動 (p.122、p.123)

表示画像の番号
表示画像の番号 / ロール内全画像数が表示されます

ロール内の代表画像の位置

代表画像マーク
代表画像表示時に表示されます

表示画像を代表画像に設定する (p.122)

代表画像へ移動
撮影時の状態に戻す
当ツールで行った編集を破棄して撮影時の状態に戻します

ロールを任意の範囲にカットして保存 (p.123)

ロール内画像の 1 枚保存 (p.122)

カット後のロールの末尾画像を設定する (p.123)

後ろの画像へ移動 (p.122、p.123)

末尾画像マーカー (p.123)

閉じる




ロールの代表画像を変更する

代表画像をロール内の任意の画像に変更することができます。

1 RAW バースト画像ツール画面を表示させる


- 「RAW バースト画像ツールを立ち上げる (p.120)」の手順 1 ~ 2 を行います。
- RAW バースト画像ツール画面が表示されます。

2 代表画像にしたい画像を表示する



- スライダー操作や、[] ボタン、[] ボタンを使用して、代表画像にしたい画像を画像表示部に表示させます。
- スライダー上部には、現在の代表画像の位置が [] マークで表示されています。

3 代表画像を変更する



- [表示画像を代表画像に設定] ボタンを押します。
- 代表画像が表示中の画像に変更されます。
- 撮影時の状態に戻すときは、[] ボタンを押します。
- 終了するときには、[閉じる] ボタンを押します。

ロール内画像の 1 枚保存

ロール内の任意の画像を 1 枚切りだして保存することができます。

1 RAW バースト画像ツール画面を表示させる

- 「RAW バースト画像ツールを立ち上げる (p.120)」の手順 1 ~ 2 を行います。
- RAW バースト画像ツール画面が表示されます。

2 1 枚保存を行いたい画像を表示する



- スライダー操作や、[] ボタン、[] ボタンを使用して、一枚保存を行いたい画像を画像表示部に表示させます。

3 保存する



- [] ボタンを押して表示される画面で必要な設定を行い保存します。
- 設定を撮影時の状態に戻すときは、[] ボタンを押します。
- 終了するときには、[閉じる] ボタンを押します。

ロールを任意の範囲にカットして保存する

ロールを任意の範囲にカットして、別のロールとして保存することができます。

1 RAW バースト画像ツール画面を表示させる

- 「RAW バースト画像ツールを立ち上げる (p.120)」の手順 1 ~ 2 を行います。
- RAW バースト画像ツール画面が表示されます。

2 先頭画像を設定する




- スライダー操作や、[▶] ボタン、[▶▶] ボタンを使用して、先頭画像に設定したい画像が画像表示部に表示されたら、[▶] ボタンを押す。
- 先頭画像マーカー (▶) が移動し、ロールの先頭画像が設定されます。

3 末尾画像を設定する



- スライダー操作や、[▶▶] ボタン、[▶▶▶] ボタンを使用して、末尾画像に設定したい画像が画像表示部に表示されたら、[▶▶] ボタンを押す。
- 末尾画像マーカー (▶▶) が移動し、ロールの末尾画像が設定されます。

4 保存する



- [▶▶▶] ボタンを押して表示される画面で必要な設定を行い保存します。
- 設定を撮影時の状態に戻すときは、[◀] ボタンを押します。
- 終了するときには、[閉じる] ボタンを押します。

Photoshop に RAW 画像を転送する

RAW 画像を TIFF 画像（16bit）に変換して、Adobe Photoshop に転送することができます。

メニューの **【ツール】 ▶ 【Photoshop へ転送】** を選ぶ

→ Photoshop が立ち上がり、転送された画像が表示されます。

? 1 度に転送できるのは 1 枚の画像

1 度に転送できる画像は 1 枚です。複数の画像を同時に転送するときは [p.136](#) を参照してください。

- 当機能で行った編集は、「レシピをコピーして別の画像に適用する (p.97)」「レシピをファイルとして保存する (p.97)」「レシピを読み込んで適用する (p.98)」の各機能には対応していません。
- 当機能で行った編集は、メニューの **【調整】** タブの **【撮影時の状態に戻す】**、**【最後に保存した状態に戻す】** を選択しても、それぞれの状態に戻すことはできません。ただし、当機能の **【↩】** ボタンを押すことで撮影時の状態に戻すことができます。
- 当機能でロールの代表画像を変更した場合でも、メイン画面などで表示されるロールの撮影情報は、撮影時の代表画像の撮影情報です。
- メイン画面などでロールを調整した内容（レシピ）は、当機能の画面上には反映されません。（90 度ごとの画像回転表示は除く）

- 対応する Photoshop のバージョンは 7.0 以降です。
- 転送した画像は、自動的に TIFF 画像（16bit）に変換され、ICC プロファイル (p.167) が付加されます。ICC プロファイルには、**【環境設定】** (p.160) または、画像ごとに設定した作業用色空間 (p.90) の情報が記載され、適切な色情報が Photoshop に伝達されます。
- Photoshop を終了すると、オリジナルの RAW 画像のみが残り、転送した画像は消えてしまいます。転送した画像は Photoshop 上で、新たに別の画像として保存することをおすすめします。

はじめに / 目次

画像の
取り込み2
覧3
整理と分類4
集5
刷大量の RAW
画像処理7
リモート撮影動画の再生と
静止画保存HDR PQ
モード10
環境設定

メイン画面のツールバーをカスタマイズする


よく使う機能をメイン画面のツールバーに機能ボタンとして表示することができます。

また、ボタンの表示順序を変更することもできます。

1 メニューの【ツール】 ▶ 【ツールバーのカスタマイズ】を選ぶ


→ [ツールバーの設定] 画面が表示されます。

2 ツールバーに表示する機能を選ぶ



- 表示順序を変更したい場合は、変更したい機能を選択し、【上へ】または【下へ】ボタンを押して順序を変更します。
 - 設定が完了したら、【閉じる】ボタンを押して画面を閉じます。
- 設定内容がメイン画面のツールバーに反映されます。

はじめに/
目次画像の
取り込み観
2整理と分類
3編
4印
5大量のRAW
画像処理リモート撮影
7動画の再生と
静止画保存HDR PQ
モード環境設定
10



印刷する.....	127
撮影情報を付けて印刷する.....	128
一覧印刷（コンタクトシート印刷）.....	129
プラグイン印刷.....	130

はじめに /
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定




印刷する

画像をプリンターで印刷することができます。ここでは、例として1枚の画像を1枚の用紙に印刷する方法を説明します。

1 印刷する画像を選ぶ

2 メニューの【ファイル】 ▶ 【印刷】 を選ぶ



→ プリンターの印刷設定画面が表示されます。

3 印刷する

● 表示されたプリンターの印刷設定画面で、写真印刷に最適な設定にして【OK】ボタンを押します。

→ 印刷が開始されます。

はじめに / 目次

1 画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

6 大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

8 動画の再生と静止画保存

9 HDR PQ モード

10 環境設定



撮影情報を付けて印刷する

1枚の用紙に1つの画像を自由にレイアウトして、入力したタイトルや撮影情報などを一緒に印刷することができます。

1 印刷する1枚の画像を選ぶ

2 メニューの【ファイル】 ▶ 【詳細指定印刷】 を選ぶ

3 必要な設定を行い【印刷】 ボタンを押す



印刷イメージ

- 画像はドラッグ操作で移動することができます。
- 画像の四隅をドラッグすると、大きさを変えることができます。
- 撮影情報は、【文字】タブ画面の【】を押すと表示される画面で必要な項目を選びます。

💡 設定内容を保持するには

手順3で設定した各タブ画面の内容は、印刷するか、【適用】ボタンを押すと記憶され、別の画像を印刷するときに適用することができます。

記憶される内容は、【プリンタ】、【用紙】、【用紙方向】、【トンボ】、【ヘッダー】、【フッター】、【画像情報】のチェック項目、【設定】タブの設定内容です。

- プリンターのプロファイルを設定することができます。(p.161)
- CMYKシミュレーションを設定したときは、設定した色味で印刷されます。

はじめに / 目次

1 画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

大量のRAW画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と静止画保存

9 HDR PQモード

10 環境設定




一覧印刷（コンタクトシート印刷）

1枚の用紙に複数の画像を並べて印刷することができます。

1 一覧印刷する画像を選ぶ

2 メニューの【ファイル】 ▶ 【コンタクトシート印刷】 を選ぶ

3 必要な設定を行い【印刷】 ボタンを押す



設定タブ画面の切り換え

印刷イメージ

💡 設定内容を保持するには

手順3で設定した各タブ画面の内容は、印刷するか、【適用】ボタンを押すと記憶され、別の画像を印刷するときにも適用することができます。

記憶される内容は、【プリンタ】、【用紙】、【用紙方向】、【画像】タブおよび、【設定】タブの設定内容です。

- プリンターのプロファイルを設定することができます。(p.161)
- CMYK シミュレーションを設定したときは、設定した色味で印刷されます。(p.160)
- セレクト編集画面で、当機能を使用すると、選択されている画像だけでなく、画面の画像すべてが一覧印刷されます。

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

8
HDR PQ
モード

10
環境設定



プラグイン印刷

1 メニューの【ファイル】 ▶ 【プラグイン印刷】 ▶ 印刷するプリンターの Plug-In を選ぶ

→ Plug-In が立ち上がります。

2 写真印刷に必要な設定をして印刷する

はじめに / 目次

画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と静止画保存

HDR PQ モード

10 環境設定



6 大量の RAW 画像処理に役立つ機能



一括してホワイトバランスを適用する（カスタム ホワイトバランス）	132
登録する	132
適用する	133
一括して JPEG 画像、TIFF 画像で保存する（バッチ 処理）	134
一括して別の画像編集用ソフトウェアに転送する	136
一括して画像のファイル名を変える	137
メイン画面の並び順で画像のファイル名を変える	137

はじめに /
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10
環境設定



一括してホワイトバランスを適用する（カスタムホワイトバランス）

特定環境で撮影した RAW 画像のホワイトバランス調整結果を、カスタムホワイトバランスとして登録することができます。このカスタムホワイトバランスを、同一の特定環境で撮影した大量の RAW 画像に適用すれば、効率的なホワイトバランス調整を行うことができます。

なお、DPP Ver.4 よりも前のバージョンのカスタムホワイトバランスデータを、適用することはできません。

登録する


1 ホワイトバランスを調整する (p.52、p.53)

- ホワイトバランスを調整するときは、【ホワイトバランス調整】リストボックス (p.51) で [] 以外を選んでください。
[] を選ぶと、登録ができなくなります。

2 基本調整ツールパレットの【登録】ボタンを押す

→ 【カスタムホワイトバランス登録】画面が表示されます。

3 リストから登録するボタン番号を選び、【OK】ボタンを押す



? 登録したカスタムホワイトバランスを別のパソコンで使うには

- 1 手順 3 で【保存】ボタンを押し、ファイルとして書き出す
- 2 ファイルを別のパソコンにコピーする
- 3 別のパソコン上の DPP で、手順 3 の画面を表示する
- 4 【読み込み】ボタンを押し、表示される画面でコピーしたファイルを選ぶ

! カメラ本体で生成した多重露出 RAW 画像では、ホワイトバランスを変更、調整することはできません。

はじめに / 目次

画像の
取り込み

2 覧

3 整理と分類

4 集

5 刷

大量の RAW
画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10 環境設定





適用する

- 1 メイン画面で適用する画像を選ぶ
- 2 メニューの【表示】▶【ツールパレット】を選ぶ
→ ツールパレットが表示されます。
- 3 適用するカスタムホワイトバランスの番号ボタンを押す



→ 選んだすべての画像にカスタムホワイトバランスが適用されます。

一括して JPEG 画像、TIFF 画像で保存する (バッチ処理)

編集した RAW 画像を、汎用性の高い JPEG 画像や TIFF 画像に一括変換して保存することができます。

別画像として保存するため、RAW 画像はそのまま残ります。

1 変換する複数の画像をメイン画面で選ぶ

2 メニューの【ファイル】▶【一括保存】を選ぶ

→【一括保存設定】画面が表示されます。

3 必要な設定を行い【実行】ボタンを押す



→ 処理画面が表示され、保存が開始されます。

→ すべての画像が保存されると、処理画面に【終了】ボタンが表示されます。

4 処理画面の【終了】ボタンを押す



- 【ファイル名】で【新しいファイル名】を選んだときは、【連番】を設定します。
- 切り抜いた画像 (p.70)、ゴミ消した画像 (p.85 ~ p.89) を上記の手順で保存すると、実際に切り抜かれた画像、ゴミ消した画像になります。
- セレクト編集画面でも当機能を使用することができます。ただし、選択されている画像だけではなく、画面の画像すべてが変換して保存されます。

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定





? レシピを付けて保存はできない

【一括保存設定】画面では、編集した RAW 画像を【上書き保存】や【別名で保存】(p.93) することはできません。

💡 現在使用しているバージョンの現像／編集結果を保存するには

DPP の RAW 画像現像処理技術は、より適切な最新の画像現像処理を行うことができるよう、改良・改善が続けられています。

そのため、バージョンが異なる DPP 間では、同じ RAW 画像データであっても、現像結果が微妙に異なったり、大幅に編集を行ったレシピ付 RAW 画像データの編集効果が異なることがあります。

現在使用しているバージョンの現像／編集結果を、そのまま保存したいときは、JPEG 画像、TIFF 画像に変換して保存することをおすすめします。

💡 上手な一括保存方法

● 保存しているときは、別の画面が操作できる

保存機能は単独で動作するため、保存中はメイン画面やプレビュー画面など、他の画面での操作を並行して行うことができます。

● すべての画像を変換して保存するときは、メイン画面で画像を選ばない

手順 1 の操作を行わず、メイン画面で 1 枚の画像も選んでいない状態で手順 2 の操作を行うと、メイン画面に表示されたすべての画像を変換して保存する対象にすることができます。

一括して別の画像編集用ソフトウェアに転送する

複数の画像を画像編集用ソフトウェアに転送することができます。「PhotoshopにRAW画像を転送する」(p.124)とは異なり、別画像として変換保存した上で転送するため、転送先のソフトウェアを終了しても、転送した画像は消えません。ここでは、Adobe Photoshopを例にしています。


1 転送する複数の画像をメイン画面で選ぶ

2 メニューの【ファイル】▶【一括保存】を選ぶ

→【一括保存設定】画面が表示されます。

3 ファイル形式など転送に必要な設定を行う

4 【ソフトウェアを使用して画像を開く】をチェックする



→【開く】画面が表示されます。

5 Photoshop を選ぶ

●【開く】画面で Photoshop の実行ファイル、またはショートカットを選び、【開く】ボタンを押します。

→【開く】画面が終了し、【一括保存設定】画面の【画像転送設定】に Photoshop が設定されます。

6 【実行】ボタンを押す

→処理画面が表示され、一括転送が開始されます。

→1枚目の画像が転送されると Photoshop が立ち上がり、転送した順に画像が表示されます。



●転送先を別のソフトウェアに設定しなおすときは、【画像転送設定】の【参照】ボタンを押し、表示された【開く】画面でソフトウェアを選択し、【開く】ボタンを押します。

●セレクト編集画面でも当機能を使用することができます。ただし、選択されている画像だけではなく、画面の画像すべてが転送されます。

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量のRAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存


HDR PQ
モード

10
環境設定



一括して画像のファイル名を変える

- 1 メイン画面でファイル名を変更する複数の画像を選ぶ
- 2 メニューの【ツール】 ▶ 【リネームツールを起動】 を選ぶ
→ リネーム画面が表示されます。
- 3 必要な設定を行い【実行】 ボタンを押す



→ 処理が開始され、ファイル名が変更されます。

? ファイル名が重複するときは変更できない


【変更後のファイル名】に赤字のファイル名が表示されたときは、ファイル名が重複しています。1 つでもファイル名が重複していると変更はできません。重複しないよう、各種の設定を変えてください。

- メイン画面において、サムネイルを1枚選択の上、右クリックで表示されるメニューから、【名前の変更】を選択すると、該当する画像1枚のみファイル名を変更することができます。
- 【コレクション】画面 (p.102) では、リネームツールを起動させることはできません。また、1枚画像のファイル名を変更することもできません。

メイン画面の並び順で画像のファイル名を変える

メイン画面の画像の並び順を変えたときは、並べ替えた順序で、画像のファイル名を一括して変更することができます。

- 1 メイン画面の画像を並べ替える (p.36)
- 2 メイン画面でファイル名を変更する複数の画像を選ぶ
- 3 メニューの【ツール】 ▶ 【リネームツールを起動】 を選ぶ
- 4 【メイン画面に合わせる】 を選ぶ



5 必要な設定を行う

- 画像をコピーするときは、【コピーしてリネーム】をチェックします。

6 【実行】 ボタンを押す

- メイン画面の並び順を保持したまま、ファイル名が変更されます。

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量のRAW
画像処理

7
リモート撮影


動画の再生と
静止画保存

8
HDR PQ
モード

9
環境設定



7 リモート撮影



リモート撮影をする	139
クリックホワイトバランスのカメラ登録	142

はじめに /
目次

画像の
取り込み

2 覧

3 整理と分類

4 集

5 刷

大量の RAW
画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10 環境設定




リモート撮影をする

カメラとの通信用ソフトウェア「EOS Utility」と連携してリモート撮影をすることができます。


リモート撮影をするためには、「EOS Utility Ver.3.x」がパソコンにインストールされている必要があります。「EOS Utility Ver.3.x」の対応カメラについては、「EOS Utility Ver.3.x 使用説明書」(PDF形式の電子マニュアル)をご確認ください。なお、EOS Kiss M 以外の EOS M シリーズカメラ、PowerShot カメラは当機能を使用することはできません。

1 メイン画面のツールバーの【リモート撮影】ボタンをクリックする



→ リモート撮影設定画面が表示されます。

2 リモート撮影設定画面で【保存先】を設定する。



- 現在選択中のフォルダーに保存する場合は、【現在選択中のフォルダー】を選びます。
 - 新しいフォルダーを作って保存する場合は、【以下のフォルダー】を選び、【選択】ボタンを押して、保存先を選択の上、【保存フォルダー】名の入力を行います。
 - 設定が完了したら【OK】ボタンを押します。
- リモート撮影画面が表示されます。

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10
環境設定





リモート撮影設定画面から、リモート撮影の【保存ファイル名】を変更することができます。

(【変更しない】が選ばれているときは、カメラで設定したファイル名で画像が保存されます。)

1 【設定】 ボタンを押して、撮影画像のファイル名称設定画面を表示します。



2 画像のファイル名の命名規則をリストボックスから選びます。

【カスタマイズ】 ボタンを押すことで、ファイル名の命名規則をカスタマイズすることもできます。


- ファイル名の接頭文字、連番の数字桁数、開始数字を個別に設定することができます。

- 撮影画像のファイル名称設定画面では、ファイル名に撮影日付を使う場合の形式 (年月日の表示順序や書式)、区切り文字を設定することができます。

3 設定が完了したら【OK】 ボタンを押します。

→ 撮影画像のファイル名称設定画面が閉じます。

- 【リモート撮影】 ボタンをクリックした後、メイン画面右下の【】 ボタンを押すと、【カメラコントロール】パレットの表示/非表示を切り替えることができます。



- 画面をマルチレイアウトにすると、画像を確認しながら撮影を行うことができます。


3 カメラとパソコンを接続して、カメラの電源を入れる

4 【ライブビュー】 ボタンを押す



→ 「EOS Utility」のライブビュー画面が表示されます。

5 必要な設定を行う



- 設定方法については、「EOS Utility 使用説明書」(PDF 形式の電子マニュアル) を参照してください。

6 【撮影設定】 ボタンを押す




→ 「EOS Utility」のキャプチャー画面が表示されます。

7 必要な設定を行う



- 設定方法については、「EOS Utility 使用説明書」(PDF 形式の電子マニュアル) を参照してください。

8 撮影する





クリックホワイトバランスのカメラ登録

リモート撮影中に、接続カメラにクリックホワイトバランスを登録することができます。当機能を使用するためには、Ver.3.4.20 以降の「EOS Utility Ver.3. x」がパソコンにインストールされている必要があります。

EOS Kiss M 以外の EOS M シリーズカメラ、PowerShot カメラは当機能を使用することはできません。

1 ホワイトバランスの基準にしたい撮影画像を表示する




- 当機能は拡張子が「.CR2」「.CR3」の RAW 画像のみが対象となります。

2 クリックホワイトバランスの登録先を選択する。



- **【登録先】** のリストボックスから、ホワイトバランスの登録先を選びます。カメラの機種によってリストボックスの内容は異なります。



- 撮影画像が表示されます。
- 撮影した画像は手順 2 で生成したフォルダーに保存されます。
- サムネイル表示エリアには上記のフォルダー内の画像が表示されます。上記のフォルダー内に、サブフォルダーを生成して画像を保存することもできます。サブフォルダーは、リモート撮影画面の**【サブフォルダーの作成】** ボタンを押して表示される画面で**【フォルダー名】** を入力し、**【OK】** ボタンを押すと、生成されます。
- **【サムネイル表示】** ボタンを押すと、DPP と EOS Utility の画面が整列表示されます。
 - ・EOS Utility は Ver.3.8 以降のバージョンが対象となります。
 - ・マルチモニターをお使いの場合、DPP のメイン画面と EOS Utility のリモート画面が、同じモニター上にある場合のみ整列表示を行うことができます。

! リモート撮影の設定中や撮影中に、「EOS Utility」を終了させないでください。

- 以下の場合は EOS Utility から撮影を行ってください。
 - ・EOS Utility の撮影ボタンでオートフォーカスをしたとき
 - ・連続撮影をしたとき
- ピン設定 (p.21) をすると、ピン設定した画像と比較しながら撮影を行うことができるので、画像のセレクトに便利です。

3 撮影画像から、ホワイトバランスの基準にしたい部分を選び、ホワイトバランスをカメラに登録する。



- 【】 ボタンを押し、手順 1 で表示した画像から、ホワイトバランスの基準にしたい部分をマウスのカーソルでクリックします。
- 手順 2 で選択された登録先にホワイトバランスが登録され、表示されている画像に対して、そのホワイトバランスが適用されます。
- 再度、【】 を押し、当機能が終了します。

はじめに /
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影


8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



8 動画の再生と静止画保存



動画の再生と静止画保存..... 145

はじめに /
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



動画の再生と静止画保存

Windows 8.1 以降の 64bit 動作環境で、対応カメラで撮影した MOV 形式動画、または MP4 形式動画を DPP 上で再生したり、JPEG/TIFF 形式の静止画として保存することができます。

当機能を使用するためには、【環境設定】の【基本設定】タブの【動画ファイルの再生】が、【Digital Photo Professional 4 で再生する】に設定されている必要があります。

なお、DPP では動画の編集を行うことはできません。

1 メイン画面（サムネイルレイアウト）で動画のサムネイルをダブルクリックする



→ プレビュー画面が表示されます。

● プレビュー制御パネルが表示されない場合は、メニューの【プレビュー】▶【プレビュー制御パネル】を選択してください。

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影


8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



2 プレビュー制御パネルで各種操作を行う



- (1) **再生 / 一時停止**
選択した動画の再生と一時停止を行います。
- (2) **コマ送り**
1 フレーム進めます。動画再生中のときは、一時停止後、1 フレーム進めます。
- (3) **コマ戻し**
1 フレーム戻します。動画再生中のときは、一時停止後、1 フレーム戻します。
- (4) **再生時間表示**
再生時間を表示します。
- (5) **フレーム位置スライダー**
左右にドラッグすると、動画再生中、または一時停止中に再生位置を移動することができます。
- (6) **フレーム番号 / 全フレーム数**
現在再生、もしくは表示されている動画のフレームの番号と全フレーム数を表示します。
- (7) **音声出力の ON/OFF**
音声出力の ON/OFF を切り換えます。
- (8) **音声スライダー**
左右にドラッグすると、動画再生時の音量を調整できます。
- (9) **Viewing LUT 適用の ON/OFF**
Canon LOG を設定して撮影した動画に、Viewing LUT 適用の ON/OFF 切り換えを行います。動画再生中も切り換えを行うことができます。
- (10) **静止画保存**
現在表示されている動画のフレームを静止画として保存することができます。
ボタンを押すと、**[変換して保存]** 画面 (p.94) が表示されるので、必要な設定を行い **[保存]** ボタンを押して保存してください。
なお、動画再生中は静止画保存をすることはできません。一時停止をした上で、静止画保存を行ってください。

● プレビュー制御パネルが表示されない場合は、メニューの **[プレビュー]** ▶ **[プレビュー制御パネル]** を選択してください。



はじめに /
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



 一部の対象カメラでは、動画撮影時に動画ファイルと共に「.THM」ファイルが生成、保存されます。「.THM」ファイルは動画ファイルと同じ画像番号を持ち、撮影情報などが記録されているファイルで、DPP 上で動画を再生する際には、動画ファイルと「.THM」ファイルが同じフォルダー内に格納されている必要があります。

 ● 以下の画面でも動画の再生をすることができます。

- ・メイン画面（マルチレイアウト表示）
- ・セレクト編集画面
- ・リモート撮影画面（マルチレイアウト表示）
- ・多機能プレビュー画面

● 動画再生を行うソフトウェアを、環境設定でパソコンの OS の設定に従った動画再生ソフトや、EOS MOVIE Utility に変更することができます。(p.157)

なお、EOS MOVIE Utility については EOS MOVIE Utility 使用説明書を参照してください。

9 HDR PQ モードを使用する



HDR PQ モードとは	149
HDR PQ モードの動作環境.....	149
HDR PQ モードで画像を表示する	150
HDR PQ モード使用時の注意事項	152
HDR PQ モードで表示された画像を JPEG 形式 / TIFF 形式で保存する.....	154
HDR PQ モードで表示された画像を HEIF 形式で 保存する.....	155

はじめに /
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



HDR PQ モードとは

HDR とは、High Dynamic Range (ハイダイナミックレンジ) の略で、従来に比べて「より広い明るさの幅」を表現できる技術のことを呼びます。なお、従来の明るさの幅は、この HDR に対して SDR [Standard Dynamic Range (スタンダードダイナミックレンジ)] = 「標準的な明るさの幅」と呼ばれます。

当機能名である HDR PQ の PQ は Perceptual Quantization の略で、HDR 画像を表示するための入力信号のガンマカーブのことを指します。最大 10,000cd/m² の輝度に対応し、人間の視覚に近い特性を持っています。HDR PQ モードは、対象カメラで撮影した RAW 画像を、HDR の規格に対応した HDR ディスプレイ上に HDR PQ (10bit) で表示します。(実際に表示される画像は、モニター性能に依存します。)

画像の編集、保存を行うことも可能です。

また、DPP は、「HDR (ハイダイナミックレンジ) 画像を生成する (p.108)」という機能も搭載していますが、この機能は、従来の SDR ディスプレイでの表示を前提に、露出ブラケット撮影した画像を合成 (HDR 合成) して、シャドウからハイライトまで幅広い階調を活かす画像表現を目指すもので、HDR PQ モードとは異なりますのでご注意ください。

 **32bit** OS が 32bit の環境では、当機能を使用することはできません。

HDR PQ モードの動作環境

動作環境

OS (オペレーティングシステム)	Windows 10 (Version 1607 以降) /8.1/7 (すべて 64bit 版) *
CPU (シーピーユー)	Core i シリーズ 3.4GHz 以上
RAM (メモリー)	RAM 4.0GB 以上 (推奨 RAM 8.0GB 以上)
対応画像	EOS R で撮影した RAW、CRAW、DPRAW 画像 EOS 5D Mark IV で撮影した RAW、DPRAW 画像 DPP で保存した HEIF 形式画像

* Windows 8.1/7 では HDR PQ での表示ができないため、HDR PQ 表示になるべく似た印象になるようにディスプレイの特性に合わせて SDR で表示されます。

画像を HDR PQ で正確に表示する環境

OS (オペレーティングシステム)	Windows 10 (64bit 版) Version 1709 以降
GPU (ビデオカード)	ビデオカード : NVIDIA GeForce GTX 10 シリーズ、AMD Polaris アーキテクチャーなど (推奨 ビデオメモリー 4GB 以上)
ディスプレイ	HDR10 規格に対応した製品 *
ケーブル	HDMI 2.0a/b

* ディスプレイの性能によっては、正しく表示されない場合があります。

はじめに / 目次

1 画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

6 大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

8 動画の再生と静止画保存

9 HDR PQ モード


10 環境設定



HDR PQ モードで画像を表示する

動作環境が、前ページの「画像を HDR PQ で正確に表示する環境」となっている前提で説明を行います。また、Windows のディスプレイ設定についても、HDR 項目の設定を行う必要があります。

1 【環境設定】 ▶ 【表示設定】 タブ ▶ 【HDR 表示設定】 のチェックボックスにチェックが入っていることを確認する



- チェックが入っていない場合は、チェックを入れた上で【OK】ボタンを押した後、DPP を再起動します。

2 メイン画面などで画像を選び、設定ツールパレットを開いて【HDR PQ】の【ON】を選ぶ



- 画像が HDR PQ で表示されます。
- 画像が HDR PQ で表示されるのは、メイン画面、セレクト編集画面、プレビュー画面、セカンドウィンドウ、拡大表示の確認画面のみです。それ以外の画面では、HDR PQ 表示になるべく似た印象になるようにディスプレイの特性に合わせて SDR で表示されます。
- HDR PQ モードで表示を行っている画像は、プレビュー画面とサムネイル枠に次のアイコンが表示されます。
 - ・ サムネイル枠：
 - ・ プレビュー画面（HDR ディスプレイ接続時）：
 - ・ プレビュー画面（SDR ディスプレイ接続時、パソコンの OS が Windows 8.1/7 のとき）：

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2 覧

整理と分類

4 集

5 刷

大量の RAW
画像処理

リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10 環境設定





● SDR ディスプレイ接続時の HDR PQ モード表示について

SDR ディスプレイ接続時も HDR PQ モードで使用することができます。

SDR ディスプレイ接続時は、HDR ディスプレイ上の HDR PQ の画像表示となるべく似た印象になるよう、SDR ディスプレイの特性に合わせて表示を行います。

ただし、HDR ディスプレイと SDR ディスプレイが表現できる領域に大きな差があるため、色や階調の雰囲気は異なります。

● パソコンの OS が Windows 8.1/7 の HDR PQ モード表示について

パソコンの OS が Windows 8.1/7 の場合は、HDR ディスプレイ上の HDR PQ の画像表示となるべく似た印象になるようにディスプレイの特性に合わせて SDR で表示されます。ただし、HDR PQ と SDR では表現できる領域に大きな差があるため、色や階調の雰囲気は異なります。

● HDR PQ モード表示画像と SDR 表示画像が混在するときの推奨ディスプレイ環境

HDR PQ モード表示画像と SDR 表示画像が混在するときには、SDR ディスプレイと、HDR ディスプレイの 2 つを用意し、SDR ディスプレイには DPP のサムネイル画面やツールパレット、SDR 画像を表示し、HDR ディスプレイには HDR 画像のみを表示するというマルチモニタ環境をおすすめします。

HDR PQ モード使用時の注意事項

	項目	制限内容
表示機能	クイックチェック画面 (p.31)	HDR PQ の画像表示となるべく似た印象になるよう、ディスプレイの特性に合わせて SDR で表示される
	AF フレームを表示する (p.22)	表示不可*
	グリッド線を表示する (p.22)	
	ハイライト/シャドウ警告 (p.23)	表示不可
	プレビュー画像のプロパティ表示 (p.24)	表示不可*
基本調整ツールパレット	オートライティング最適化 (p.58)	使用不可
	ピクチャースタイルを変える (p.49)	次のピクチャースタイルが使用可能 ・[スタンダード]・[ポートレート]・[風景]・[ディティール重視]・[ニュートラル]・[忠実設定]・[モノクロ]
	ピクチャースタイルファイルを使う (p.51)	使用不可
	リニア (p.57)	
	階調と輝度の自動調整 (p.57)	
ディテール調整ツールパレット	画像の色モアレを低減させる (p.69)	使用不可
部分調整ツールパレット	色モアレ低減 (p.83)	使用不可
設定ツールパレット	作業用色空間を設定する (p.90)	選択不可
	RAW 画像を開くときのサイズを設定する (p.92)	使用不可
ツール	画像を合成する (p.104)	使用不可
	HDR (ハイダイナミックレンジ) 画像を生成する (p.108)	
シミュレーション機能	ソフトプルーフ機能を使う (p.91)	使用不可*
	カラーマッチング設定 (モニターの色味設定) (p.161)	

* SDR モニター使用時は、使用可能です。

● HDR PQ が ON のときに画像に付加されたレシピと、OFF のときに画像に付加されたレシピには互換性がありません。そのため、互いに適用することはできません。

はじめに / 目次

1 画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と静止画保存

HDR PQ モード

10 環境設定





HDR と SDR のモードを切り替えると、以下のレシピがクリアされます。

基本調整ツールパレット	オートライティングオプティマイザ / リニア / ピクチャースタイル* / ガンマ調整
トーン調整ツールパレット	トーンカーブ調整 (RGB)、明るさ、コントラスト
設定ツールパレット	作業用色空間、RAW 画像を開くときのサイズ
色調整ツールパレット	画像全体の色相と彩度の調整、特定の色域の色調整
ディテール調整ツールパレット	色モアレ低減
部分調整ツールパレット	部分調整、色モアレ低減
ゴミ消し / コピースタンプ ツールパレット	コピースタンプ
	ダストデリートデータ

* ・ [スタンダード] ・ [ポートレート] ・ [風景] ・ [ディテール重視] ・ [ニュートラル] ・ [忠実設定] ・ [モノクロ] 以外のピクチャースタイルに設定しているとレシピがクリアされます。

 Digital Photo Professional 4.10.40 から、HDR PQ モード時の画質を改善しました。従来の調整結果を維持する場合は、[\[環境設定の画像処理 2\]](#)にある [\[HDR PQ の画質設定*\]](#) のチェックを ON にしてください。

HDR PQ モードで表示された画像を JPEG 形式 / TIFF 形式で保存する

HDR PQ モードで表示された画像も、SDR 画像同様、編集結果を保存することができます。

- 保存方法については、「編集結果を保存する」(p.93) をご参照ください。
- HDR PQ モードで表示された画像を別画像 (JPEG、TIFF 画像) として保存するときは、SDR 画像として保存されます。その際、HDR ディスプレイ上の HDR PQ の画像表示となるべく似た印象になるように処理が行われます。ただし、HDR PQ と SDR では表現できる領域に大きな差があるため、色や階調の雰囲気は異なります。
- HEIF 形式での保存については、「HDR PQ モードで表示された画像を HEIF 形式で保存する」(p.155) をご確認ください。

 HDR PQ モードで表示された画像を別画像 (JPEG、TIFF 画像) として保存したとき、保存画像の作業用色空間は、すべて sRGB に固定されます。

はじめに /
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



HDR PQ モードで表示された画像を HEIF 形式で保存する

Canon HEVC Codec がインストールされている場合のみ、HDR PQ モードで表示された画像を HEIF 形式（拡張子 .heic）で保存することができます。HEIF は、High Efficiency Image File Format（高効率な画像ファイルフォーマット）の略です。HEIF 形式で保存を行うと、HDR PQ の広いダイナミックレンジを維持したまま、画像を保存することができます。

- Canon HEVC Codec は、キヤノンのホームページからダウンロードをすることができます。
- 保存方法については、「編集結果を保存する」▶「別画像として保存する」（p.93）をご参照ください。手順 3 の画像の種類を選ぶ際、【ファイルの種類】から【HEIF（*.HEIC）】を選択の上、保存を行ってください。
- HEIF 形式で、保存する際の画質や圧縮率は選択できません。
- HEIF 形式画像を【上書き保存】、【別名で保存】、【変換して保存】、【一括保存】をすることができます。
- HEIF 形式画像を、JPEG 画像、TIFF 画像として保存することもできます。（SDR 画像として保存されます。）
その際、HDR ディスプレイ上の HDR PQ の画像表示となるべく似た印象になるように処理が行われますが、HDR PQ と SDR では表現できる領域に大きな差があるため、色や階調の雰囲気は異なります。
JPEG 画像、TIFF 画像としての保存方法については、「編集結果を保存する」（p.93）をご参照ください。

- ❗ ● HEIF 形式画像を JPEG、TIFF 画像として保存したときは、保存画像の作業用色空間は、すべて sRGB に固定されます。
- DPP 以外で生成した HEIF 形式ファイルと、DPP で保存した HEIF 形式ファイル（いずれも拡張子は .heic）に互換性はありません。DPP に読み込むことができるのは、DPP で保存した HEIF 形式ファイルのみです。
- HEIF 形式で保存された画像は、キヤノン インクジェットプリンタ用ソフトウェア Print Studio Pro で印刷することはできません。

はじめに/
目次

1
画像の
取り込み

2
覧

3
整理と分類

4
集

5
刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



10 環境設定



環境設定.....	157
基本設定.....	157
画像処理.....	158
カラーマネージメント.....	160
表示設定.....	161
プロパティの表示設定.....	162
使用状況調査.....	162

はじめに /
目次

1
画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

6
大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

8
動画の再生と
静止画保存

9
HDR PQ
モード

10
環境設定



環境設定

DPP の各種機能を【環境設定】画面で変更することができます。各画面の表示内容を確認して設定してください。

また、項目によっては詳細な説明を記載していますので、画面とあわせて参照してください。

1 メニューの【ツール】▶【環境設定】を選ぶ


→【環境設定】画面が表示されます。

2 設定するタブを選び、各項目を設定して【OK】ボタンを押す



基本設定

DPP を立ち上げたときに開くフォルダーの指定、レシピの保存などの設定を行うことができます。



●動画ファイルの再生

動画ファイルの再生ソフトを選択します。DPP、EOS MOVIE Utility で再生できない動画は、パソコンの OS の設定に従った動画再生ソフトで再生が行われます。なお、EOS MOVIE Utility については EOS MOVIE Utility 使用説明書を参照してください。

- **!** 動画ファイルの再生ソフトを EOS MOVIE Utility に変更後、EOS MOVIE Utility が起動しても再生が始まらない場合は、EOS MOVIE Utility の使用説明書で対応機種をご確認ください。
- パソコンの OS の設定に従った動画再生ソフトが EOS MOVIE Utility に設定されている場合、EOS MOVIE Utility の対象機種以外の MOV、MP4 ファイルは再生されません。OS の設定をご確認の上、動画再生ソフトを変更してください。

はじめに / 目次

1 画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と静止画保存

HDR PQ モード

10 環境設定





●出力解像度の初期値

RAW 画像を JPEG 画像、TIFF 画像に変換して保存 (p.93、p.134) するときの解像度を設定することができます。

●一時保存ファイル

動作速度を向上するために作成された一時保存ファイルの削除や、保存先の変更、ディスクの使用上限値の設定を行います。なお設定内容の反映は、DPP の次回起動時に行われます。

- **【削除】 ボタン：** **【削除】** ボタンを押すと、一時保存ファイルが削除されます。
- **【ディスクの使用上限値】：** スライダーで設定を行います。(設定範囲：0 ~ 32GB)
設定された上限値に達した場合は、古いデータから優先的に消去されます。
- **【保存先】：** **【参照】** ボタンを押して表示される画面から保存先を変更することができます。
- **【リセット】 ボタン：** **【リセット】** ボタンを押すと、すべての設定が初期状態に戻ります。

 **32bit** OS が 32bit の環境では、一時保存ファイルの削除のみ可能です。

画像処理

DPP の画像処理に関する設定を行うことができます。

画像処理 1



● JPEG 画像の画質

【ブロックノイズ・モスキートノイズ除去を行う】

- JPEG 画像特有のノイズを緩和し、JPEG 画像の画質を向上させることができます。

RAW 画像を JPEG 画像に変換して保存 (p.93、p.134) するときや、JPEG 画像を別名で保存したときにも効果があります。効果は JPEG 画像の圧縮率が高いほど高く、圧縮率が低いときは、ノイズ緩和の効果がわかりにくいことがあります。

●ピクチャースタイル変更時の設定

チェックしたときは、ピクチャースタイルごとに、「色あい」、「色の濃さ」、「コントラスト」、「アンシャープマスク」、「シャープネス」などの設定値が保持されます。

●ノイズリダクションの初期値設定

ノイズリダクションの初期値をあらかじめ設定することができます。RAW 画像のみが対象となります。

- **【カメラの設定を反映する】** を選ぶと、カメラ設定に応じたノイズリダクションのレベルを、あらかじめ初期値として設定することができます。
- **【初期値を設定する】** を選ぶと、ノイズリダクションの初期値をあらかじめ任意に設定することができます。

レシピが付加されていない画像については、ここで設定されたノイズリダクションの初期値が適用されます。なお、設定を変更したときは、DPP を再起動すると、ノイズリダクションの初期値として画像に適用されます。

また、レシピが付加された画像については、レシピに記録されたノイズレベルのままとなり、ここで設定したノイズリダクションの初期値は適用されません。

●シャープネスの初期値設定

シャープネスの初期値をあらかじめ設定することができます。RAW 画像のみが対象となります。

- **【カメラの設定を反映する】** を選ぶと、カメラ設定に応じたシャープネスを、あらかじめ初期値として設定することができます。
- **【初期値を設定する】** を選ぶと、シャープネス、アンシャープマスクの初期値をあらかじめ任意に設定することができます。

レシピが付加されていない画像については、ここで設定されたシャープネス、アンシャープマスクの初期値が適用されます。なお、設定を変更したときは、DPP を再起動すると、シャープネスの初期値として画像に適用されません。

また、レシピが付加された画像については、レシピに記録されたシャープネスレベルのままとなり、ここで設定したシャープネス、アンシャープマスクの初期値は適用されません。

画像処理 2



●クイックチェック画面の設定

クイックチェック画面の画像表示についての設定を行います。**【レシピを適用した画像を表示】** を選択すると、画像にレシピが付加されている場合は、画像にレシピが適用された状態で表示が行われます。なお、設定内容の反映は、DPP の次回起動時に行われます。

●グラフィックプロセッサの設定

【画像処理にグラフィックプロセッサを使用する】 チェックボックスにチェックを入れると、プレビュー用の画像処理にグラフィックスプロセッサが利用されて表示速度が向上します。変換保存および印刷については従来通り CPU 処理となります。なお、設定内容の反映は、DPP の次回起動時に行われます。

⚠ **32bit** OS が 32bit の環境では、**【プレビュー画像の設定】** 項目は表示されません。

- 当機能を使用するためには、1.0GB 以上のビデオメモリを搭載し、NVIDIA 社製の CUDA (Compute Capability 2.0 以上) に対応した GPU* が必要となります。
- また、最新の NVIDIA 社製ドライバがインストールされている必要があります。
- *Graphics Processing Unit の略
- 対応している GPU が搭載されている場合のみ、**【画像処理にグラフィックプロセッサを使用する】** チェックボックスが有効となります。
- OS および他のアプリケーションソフトウェアが GPU を使用中の場合、状況によっては GPU 処理が行われない場合があります。その場合は従来通り CPU で処理を行います。

● RAW 画像を開くときのサイズの初期値

カメラで **【cRAW】** を設定して撮影した拡張子が「.CR3」の RAW 画像のみ対象です。

RAW 画像を DPP 上で開くときのサイズの初期値を設定します。

また、RAW 画像を JPEG 画像や TIFF 画像に変換して保存したときも、この初期値のサイズに設定されます。

なお、設定内容の反映は、DPP の次回起動時に行われます。

● HDR PQ の画質設定

Digital Photo Professional 4.10.40 から、HDR PQ モード時の画質を改善しました。従来の調整結果を維持する場合は、**【HDR PQ の画質設定*】** のチェックを ON にしてください。

カラーマネージメント

作業用色空間の設定やカラーマッチングの条件など、カラーマネージメントに関する設定を行うことができます。



● 作業用色空間の初期設定

RAW 画像に初期設定として適用する色空間 (p.168) を 5 種類の中から選ぶことができます。設定した色空間は、RAW 画像を変換して保存 (p.93、p.134) するときや印刷 (p.127 ~ p.130) するときの色空間として適用されます。

- 設定を変更したときは、DPP を再起動すると、初期設定の色空間として画像に適用されます。
- 画像に設定されている色空間は、クイックチェック画面を除く各画面で確認することができます。
- **【撮影時の色空間を優先して作業用色空間とする】** にチェックを入れると、撮影時にカメラで設定していた色空間が作業用色空間に設定されます。

💡 編集した画像には反映されない

編集（ツールパレットでの調整、切り抜き（トリミング）、ゴミ消し）した画像には、変更した初期設定は反映されません。個別に変更してください。

📄 初期設定とは別の色空間を、画像ごとに設定することができます。
(p.90)

● カラーマッチング設定（モニターの色味設定）

使用するディスプレイ（モニター）にプロファイル（p.167）が付いているときは、プロファイルを設定することで、より忠実な色味で画像を表示することができます。

- **【OS の設定に従う】** を選ぶと、Windows で設定したカラープロファイルを DPP にも適用します。なお、マルチモニターでは、モニターごとに設定されたプロファイルが DPP に適用されます。
- **【モニタープロファイル】** を選び、**【参照】** ボタンを押すと表示される画面で、モニターのプロファイルを選ぶことができます。

💡 市販の測色機で高精度な色合わせを行う

市販のモニター測色機を使って作成したプロファイルを使うと、より高精度な色味で画像を表示することができます。


● 印刷用プロファイル（プリンターの色味設定）

印刷するプリンターにプロファイルが付いていないときは、DPP でプロファイルを設定すると、画面表示の色味に近づけて画像を印刷することができます。

📄 DPP で印刷用プロファイルを指定した場合は、プリンタードライバの色を調整する機能を OFF にしてください。ON のままだと、画面上の画像の色味と、印刷した写真の色味が近づかないことがあります。

表示設定

表示に関する設定を行うことができます。



● サムネイルの並び順

メイン画面の画像の並び順の初期値や、並べ替えた画像の並び順の保持について設定を行います。チェックボックスにチェックを入れると、並べ替えた画像の並び順が、次のフォルダ選択時以降にも保持されます。(p.36)


● ユーザーインターフェース設定の初期化

ユーザーインターフェースの設定を初期化します。初期化状態は、2種類の設定から選ぶことができます。

【次回起動時に初期状態に戻す】 チェックボックスにチェックを入れると、次回起動時に初期状態になります。なお、次回起動時はチェックボックスがチェックなしの状態に戻ります。

プロパティの表示設定

サムネイルやプレビュー画面に表示される撮影情報やレシピ情報についての設定を行います。



● 表示設定

サムネイルやプレビュー上に表示される情報について設定することができます。

【サムネイル上に Av/Tv/ISO を表示する】 チェックボックスにチェックが入っていると、サムネイルがサイズ 3 以上に設定時、サムネイル上に Av/Tv/ISO の情報表示が行われます。

● プレビュープロパティのフォント

プレビュー画面の情報表示に使われるフォントについて設定することができます。


● 表示するプロパティの設定

【情報付きサムネイルの表示設定】、【サムネイルリストの表示設定】、【プレビュープロパティの表示設定】について詳細な設定を行うことができます。左側のリストボックスが選択可能な項目、右側のリストボックスが実際に表示される項目です。【追加 >>】 ボタン、【<< 削除】 ボタンで設定を行います。また、【上へ】 ボタン、【下へ】 ボタンで表示順序を変更することもできます。

ウィンドウ、プレビュー画面、サムネイルサイズの組み合わせによっては、プロパティ内容がすべて表示されないことがあります。

使用状況調査

使用状況調査についての送信設定の変更を行います。



● **【設定変更】** ボタンを押して表示される画面で設定の変更を行います。





こんなときは.....	164
ソフトウェアを削除する（アンインストール）.....	165
メイン画面、セレクト編集画面の画像枠表示内容.....	166
用語集.....	167
索引.....	169
この使用説明書について.....	173
商標について.....	173

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
覧

3
整理と分類

4
集

5
刷

大量のRAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10
環境設定



こんなときは

DPP が正しく動作しないときは、下記の例を参考にチェックしてください。

手順どおりにインストールできない

- ユーザー設定を管理者権限（[コンピュータの管理者]、[管理者]、[Administrator] など）に設定してください。管理者権限以外に設定していると、インストールすることができません。管理者権限の詳しい設定方法は、使用しているパソコンの使用説明書などを参照してください。

DPP が動かない

- 動作環境と違ったパソコンでは、DPP は正しく動作しません。動作環境に合ったパソコンを使用してください。(p.3)
- 動作環境 (p.3) に記載された RAM (メモリー) 容量をパソコンに搭載していても、DPP と共に他のソフトウェアを立ち上げていると、RAM (メモリー) が不足することがあります。DPP 以外のソフトウェアを終了してください。

カードリーダーで、SD カードを認識できない

- お使いのカードリーダーや、パソコンの OS のバージョンによっては、SDXC カードをカードリーダーに差ししても正しく認識されないことがあります。そのときは、カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続し、EOS Utility を使って、画像を取り込んでください。

画像が正しく表示されない

- DPP が非対応の画像は表示されません。(サムネイル画像が【?】表示になります。) また、OS が 32bit 版のパソコンでは、表示可能枚数以上の画像は表示されません。(サムネイル画像が【?】表示になります。) JPEG 画像、TIFF 画像には様々な種類があるため、DPP が対応する Exif 2.2、2.21、2.3 に準拠した JPEG 画像と、Exif 規格に準拠した TIFF 画像以外は、正しく表示されないことがあります。(p.4)

編集した内容 (レシピ) が別の画像に貼り付け (適用) できない

- RAW 画像と JPEG/TIFF 画像は、レシピに互換性がないため、互いに適用することはできません。

別のソフトウェアで画像を見ると色が薄くなっている

- sRGB 以外の色空間に設定 (p.90、p.160) した RAW 画像を、JPEG 画像または、TIFF 画像に変換して保存し、この画像を sRGB の色空間にしか対応していないソフトウェアで見ると、画像の色が薄くなって表示されます。このときは、RAW 画像の色空間を sRGB に設定し、再度 JPEG 画像、TIFF 画像に変換して保存した画像を見てください。
- オートライティング最適マイザ (p.58) は、カメラ本体にオートライティング最適マイザを搭載しているカメラが対象の機能です。対象外の機種で撮影した RAW 画像に、オートライティング最適マイザの調整内容を適用することはできません。

画面に表示している画像の色味と印刷した写真の色味があわない

- 画像を表示するモニターの色味が正しく調整されていないときや、印刷するプリンターのプロファイルが設定されていないときは、印刷した写真の色味と画面に表示した画像の色味が大きく異なることがあります。画像を表示するモニターの色味を正確にして、プリンターのプロファイルを正しく設定 (p.161) すると、印刷した写真の色味と画面上の画像の色味を近づけることができます。なお、キヤノン製プリンターを使用した印刷では、プリンターのプロファイル設定は自動的に行われるため、モニターの設定だけで、簡単に色味を近づけることができます。

大量の画像が一度に印刷できない

- 一度に大量の画像を印刷すると、印刷が途中で止まったり、画像が印刷されないことがあります。一度に印刷する画像数を少なくするか、パソコンの RAM (メモリー) を増設してください。

はじめに / 目次

画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と静止画保存

HDR PQ モード

10 環境設定



ソフトウェアを削除する（アンインストール）

- ソフトウェアの削除をはじめる前に、立ち上がっているすべてのソフトウェアを終了してください。
- ソフトウェアの削除を行うときは、管理者権限でログインしてください。
- OS 標準のソフトウェアのアンインストール方法にしたがって削除してください。
- ソフトウェアを削除したあとは、必ずパソコンを再起動してください。パソコンが正しく動作しないことがあります。また、再起動をしないでソフトウェアを再インストールすると誤動作の原因になります。

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
覧

3
整理と分類

4
集

5
刷

大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10
環境設定



メイン画面、セレクト編集画面の画像枠表示内容 (p.13、 p.100)



*1: 1枚表示 (p.15) にした RAW + JPEG 画像に表示されます。
RAW 画像には [R] が表示されます。
DPRAW 画像には [DPR] が表示されます。

*2: EOS 5D Mark II 以外の対応カメラで撮影した画像に、アスペクト比情報が付いているときは、切り抜いた画像として表示されます。

*3: GPS 機能に対応したキヤノン製カメラで撮影した画像に表示されます。

*4: 分割された動画が表示サムネイルの動画以外にも存在することを示しています。
アイコンの種類と意味は次のとおりです。

- ▶ : 末尾動画がない
- ▶▶ : 先頭動画、末尾動画がない
- ▶▶▶ : 先頭動画がない
- ▶▶▶▶ : 分割動画がすべてである

編集ができない静止画像の場合は、画像枠に [?] が表示されます。

DPP 以外で再生を行う動画については、サムネイル画像上に [▶▶▶▶] アイコンが表示されます。

HDR PQ モード時に表示されるアイコンについては「HDR PQ モードで画像を表示する」(p.150) をご参照ください。

はじめに / 目次

画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と静止画保存

HDR PQ モード

10 環境設定



用語集

RAW 画像

EOS DIGITAL カメラの RAW 画像は、非圧縮形式の 14bit (ビット) または、12bit で記録された画像です。

RAW 画像は未現像状態の特殊な画像のため、画像を見るには DPP などの現像処理機能を搭載したソフトウェアが必要になります。未現像である RAW 画像の利点は、画像を編集する感覚で各種の調整を行っても、調整にともなう画像の劣化がほとんどないことです。

※「RAW」とは、「生の」や「そのまま」の意味です。

JPEG 画像

非可逆性圧縮形式の 8bit (ビット) で記録された、最も一般的な画像です。

画素数の多い画像データも、保存するときにデータ圧縮率を高くすることでファイル容量を小さくできるという利点がありますが、保存・圧縮時にデータの一部を間引いてファイル容量を小さくしているため、編集/保存を繰り返すと画像が徐々に劣化していきます。

なお、DPP では、編集/保存を繰り返してもレシピデータが変更されるだけで、画像の上書き・圧縮を行わないため、オリジナル画像データに劣化は生じません。

※「JPEG」とは、「Joint Photographic Experts Group」の略です。

TIFF 画像

非圧縮形式の 8bit / 16bit (ビット) で記録されるビットマップ形式の画像です。

非圧縮形式のため、高画質を維持したまま画像を保存するのに適しています。

※「TIFF」とは、「Tagged Image File Format」の略です。

レシピ

DPP で編集できる RAW 画像の「画像処理条件の情報」を「レシピ」と呼んでいます。

また、DPP では、JPEG 画像や TIFF 画像も RAW 画像と同じように「レシピ」を使った画像編集を行うことができます。

bit (ビット) 数

画像の色における情報量の単位で、1 ピクセルあたりのビット数で表されます。

ビット数が多いほどより多くの色数となめらかな階調になります。なお、1 ビットの画像は白黒の 2 値画像になります。

カラーマネージメントシステム (カラーマッチング)

画像を撮影するデジタルカメラ、画像を表示するモニター、画像を印刷するプリンターは、それぞれ色を作り出す方法が違います。そのため、モニターで見た画像の色味と印刷した画像の色味に、差が起こることがあります。

カラーマネージメントシステムとは、この色味の差を近づけるために、色を管理することです。DPP では、各機器間の ICC プロファイルを使うことで各機器間の色味を近づけることができます。

ICC プロファイル

ICC プロファイルとは、International Color Consortium (国際カラーコンソーシアム) が認定した各機器の色特性や色空間など、色に関する情報を記載したファイルです。画像を見るモニターや画像を印刷するプリンターなど、多くの機器はこの ICC プロファイルを使って色を管理 (カラーマネージメント) することができ、各機器間の色味を近づけることができます。

DPP では、この ICC プロファイルを使った色管理 (カラーマネージメント) を採用しています。

トーンカーブ

トーンカーブとは、調整前 (入力) の値をグラフ上の横軸に、調整後 (出力) の値を縦軸に表したものです。また、調整前は、調整前と調整後の値が同じため、トーンカーブは左下から右上への直線で示され、このトーンカーブを操作することで、画像の明るさ、コントラスト、色を詳細に調整することができます。なお、横軸は右に行くほどプラスの値となり、縦軸は上に行くほどプラスの値になります。

はじめに / 目次

画像の取り込み

2 閲覧

3 整理と分類

4 編集

5 印刷

大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と静止画保存

HDR PQ モード

10 環境設定



色空間

色の再現領域（色域特性）を示したもので、DPP では、次の 5 種類の色空間に対応しています。

sRGB : Windows の標準色空間です。また、モニター、デジタルカメラ、スキャナーなどの標準色空間として広く採用されています。

Adobe RGB : sRGB よりも広域な色空間で、主に商用印刷などの業務用途で採用されています。


Apple RGB : Macintosh の標準色空間です。sRGB よりも若干広域な色空間です。

ColorMatch RGB : sRGB よりも若干広域な色空間で、主に商用印刷などの業務用途で採用されています。

Wide Gamut RGB : Adobe RGB よりもさらに広域な色空間です。

各色空間の色域は、以下の色度図を参考にしてください。

DPP が対応している色空間の色度図



人間の目で見ることが
できる色域

	ガンマ値	白色点 (色温度)
—————	sRGB	2.2 6500K (D65)
-----	Adobe RGB	2.2 6500K (D65)
.....	Apple RGB	1.8 6500K (D65)
-----	ColorMatch RGB	1.8 5000K (D50)
-----	Wide Gamut RGB	2.2 5000K (D50)

CMYK シミュレーション用プロファイル

CMYK 環境（印刷機等）で印刷したときの色味をシミュレーションするためのプロファイルです。DPP では、次の 4 種類のプロファイルで色味をシミュレーションすることができます。

Euro Standard : ヨーロッパの書籍印刷で標準的に使用されているプロファイルで、ヨーロッパの標準印刷をシミュレーションするのに適したプロファイルです。

JMPA : 日本の書籍印刷などで使用されているプロファイルで、雑誌広告基準カラーの印刷をシミュレーションするのに適したプロファイルです。

U.S.Web Coated : 北米の書籍印刷で標準的に使用されているプロファイルで、北米の標準印刷をシミュレーションするのに適したプロファイルです。

JapanColor2001 type3 : 日本の印刷業界で標準化が進められているプロファイルで、JapanColor 規格の印刷をシミュレーションするのに適したプロファイルです。

マッチング方法

マッチング方法とは、画像を印刷するときの色変換方法で、それぞれ、次のような変換方法です。

知覚的 : 変換前と変換後で、色のつながりを維持するようにすべての色が変換されます。色が多少変化しても階調性を維持した自然な感じの画像を印刷することができます。ただし、画像によっては全体的に彩度が変わることもあります。

相対的 : 変換前と変換後で、共通性のある色にはあまり変換を行いませんが、共通性のない色があるときは適正に変換されます。画像の大部分を占める共通性のある色は変化が少ないため、彩度があまり変化しない自然な感じの画像を印刷することができます。ただし、画像によっては共通性のない色やハイライト部分が変化するため、画像として少しトーンが変わることもあります。

索引

英数字

1 枚印刷	127
1 枚表示	37
Adobe RGB	168
AF フレーム	22
Apple RGB	168
bit (ビット) 数	167
CMYK シミュレーション	168
ColorMatch RGB	168
DPP の削除 (アンインストール)	165
DPP を終了する	29
DPP を立ち上げる (起動する)	10
EOS Utility	11
GPS マーク	166
HDR PQ モード	148
HDR (ハイダイナミックレンジ) 画像	108
ICC プロファイル	167
JPEG 画像	45、167
JPEG 画像の調整	45
JPEG 画像、TIFF 画像に変換して保存	134
Photoshop への 1 枚画像転送	124
RAW+JPEG 画像の 1 枚表示	37
RAW 画像	44、167
RAW バースト画像ツール	120
sRGB	168
TIFF 画像	45、167
TIFF 画像の調整	45
Wide Gamut RGB	168

あ

明るさ	61
明るさを調整	48
アンシャープマスク	60
一覧表示 (メイン画面)	13
表示を変える	14

一括してホワイトバランスを適用する (カスタムホワイトバランス)	132
一括転送	136
一括保存設定画面	134、136
色あい	55
色温度	53
色空間	168
Adobe RGB	168
Apple RGB	168
ColorMatch RGB	168
sRGB	168
Wide Gamut RGB	168
画像ごとの色空間設定	90
カラーマネージメント	160
色収差補正	74
色にじみ補正	74
色ノイズ緩和	68、69
色の濃さ	55
印刷	
1 枚印刷	127
一覧印刷 (コンタクトシート印刷)	129
撮影情報付き印刷 (詳細指定印刷)	128
上書き保存	93
オートライティングオプティマイザ	58

か

階調表現幅 (ダイナミックレンジ)	56、65
画質	
ノイズ緩和	68
カスタムホワイトバランス	132
画像ごとの色空間設定	90
画像情報	38
画像処理 (環境設定)	158
画像の一覧表示と拡大表示 (セレクト編集画面)	100
画像の移動/コピー	39
画像の回転	13

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10
環境設定



画像の拡大表示 (プレビュー画面).....	18
画像の角度調整と切り抜き (トリミング).....	70
画像の合成.....	104
画像の削除.....	39
画像の撮影情報表示.....	24、38
画像の修正 (コピースタンプ機能).....	89
画像の種類.....	166
画像の整理.....	39
画像の同期.....	99
画像の取り込み.....	11
画像の並べ替え.....	36
画像のプロパティを表示する.....	24
画像の分類	
チェックマーク.....	33、34
レーティング.....	33、34
画像を選ぶ.....	13、31、100
カメラからの画像取り込み.....	11
カラーマネージメント (環境設定).....	160
カラーマネージメント (カラーマッチング).....	167
ICC プロファイル.....	167
色空間.....	168
環境設定.....	157
画像処理.....	158
カラーマネージメント.....	160
基本設定.....	157
使用状況調査.....	162
表示設定.....	161
プロパティの表示設定.....	162
輝度ノイズ緩和.....	68
基本設定 (環境設定).....	157
基本調整ツールパレット.....	48
切り抜き (トリミング) 範囲.....	166
クイックチェック画面.....	31
クリックホワイトバランス.....	52、62、142
グリッド線.....	22

合成.....	104
コピースタンプ (画像修正).....	89
ゴミ消し/コピースタンプツールパレット.....	85
ゴミ消し処理	
画像の修正 (コピースタンプ機能).....	89
ゴミ消し/コピースタンプツールパレット.....	85
自動ゴミ消し処理.....	85
手動ゴミ消し (リペア機能).....	87
コレクション画面.....	102
コントラスト (明暗差).....	54、61
さ	
彩度.....	46、66、67
作業用色空間.....	90
削除	
画像の削除.....	39
ソフトウェアの削除.....	165
撮影情報付き印刷 (詳細指定印刷).....	128
撮影情報表示.....	24
サムネイル制御パネル.....	15
サムネイル表示エリア.....	20
サムネイル表示のフィルター/ソート機能.....	16
サムネイル表示 (マルチレイアウト).....	20
サムネイルレイアウト.....	13
色相.....	46、66、67
色度図.....	168
自動ゴミ消し処理.....	86
自動調整 (階調/輝度).....	57
シャープネス (鮮鋭度).....	59、80
シャドウ領域の警告表示.....	23
周辺光量補正.....	74
手動ゴミ消し (リペア機能).....	87
詳細指定印刷 (撮影情報付き印刷).....	128
使用状況調査 (環境設定).....	162
初期設定の色空間.....	160
深度合成.....	115

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
観

3
整理と分類

4
集

5
刷

大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10
環境設定



整理	39
画像の移動／コピー	39
画像の削除	39
フォルダーの移動／コピー	40
フォルダーのブックマーク登録	40
セカンドウィンドウ	26
セレクト編集画面	100
鮮鋭度（シャープネス）	59、80
前後比較表示	24
ソフトブルーフ機能	91
た	
対応画像	4
ダイナミックレンジ（階調表現幅）	56、65
多機能プレビュー	25
多重合成	104
ダストデリートデータ	85、86
チェックマーク	33、34、166
調色	55
調整	
明るさ	48、61
色あい	55
色温度	53
色の濃さ	55
カスタムホワイトバランス	132
クリックホワイトバランス	52、62
コントラスト（明暗差）	54、61
彩度	66、67
色相	66、67
自動調整（階調、輝度）	57
シャープネス（鮮鋭度）	59
シャドウ部分の明るさ	54
ダイナミックレンジ（階調表現幅）	56、65
調色	55、56
調整内容のコピー	97

調整内容の適用	97
調整内容の保存	97
調整内容（レシピ）	98
トーンカーブ調整	63
ハイライト部分の明るさ	54
ピクチャースタイル	49
ピクチャースタイルファイル	51
フィルター効果	56
ホワイトバランス	51
モノクロ	55、67
調整内容（レシピ）	96、167
調整のやり直し	95
ツールバー	13
ツールバーのカスタマイズ	125
ツールパレット	46
色調整ツールパレット	66
基本調整ツールパレット	48
ゴミ消し／コピースタンプツールパレット	85
設定ツールパレット	90
ディテール調整ツールパレット	68
トーン調整ツールパレット	61
トリミング（切り抜き）／角度調整ツールパレット	70
部分調整ツールパレット	81
レンズ補正ツールパレット	73
デジタルレンズオブティマイザ	77
デジタルレンズオブティマイザマーク	166
デュアルピクセル RAW オブティマイザ	111
転送	
Photoshop への 1 枚画像転送	124
複数画像の一括転送	136
動画	
再生	145
静止画保存	145
動画分割マーク	166

はじめに／目次

画像の取り込み

2 覧

整理と分類

4 集

5 刷

大量の RAW 画像処理

7 リモート撮影

動画の再生と静止画保存

HDR PQ モード

10 環境設定



同期 (プレビュー画面)	99
動作環境	3
トーンカーブ	167
トーンカーブ調整	63
トリミング/角度調整画面	70
トリミング (切り抜き)	70
な	
ナビゲーターパレット	19
ノイズ緩和	68
は	
ハイダイナミックレンジ (HDR) 画像	108
ハイライト領域の警告表示	23
パソコンへの画像取り込み	11
カードリーダーで取り込む	11
カメラからの画像取り込み	11
バッチ処理 (一括して JPEG 画像、TIFF 画像で保存する)	134
パレット	
パレットの並べ替え	28
パレットの表示方法	28
ピクチャスタイル	49
ピクチャスタイルファイル	51
ヒストグラムパレット	17
表示	
1 枚表示	37
一覧表示 (メイン画面)	13
一覧表示と拡大表示 (セレクト編集画面)	100
拡大表示 (クイックチェック画面)	31
拡大表示 (プレビュー画面)	18
多機能プレビュー	25
プレビュー画面の同期	99
編集前後比較表示	24
表示設定 (環境設定)	161

表示を変える	14
ピン	21
ピン画像設定マーク	166
ファイル名の変更	137
フィルター効果	56
フォルダーの移動/コピー	40
フォルダーのブックマーク登録	40
複数画像の一括処理	
カスタムホワイトバランス	132
転送	136
ファイル名変更	137
変換/保存 (バッチ処理)	134
レシピデータ	96
複数画像の一括転送	136
複数画像の一括ファイル名変更	137
複数画像の一括変換/保存 (バッチ処理)	134
複数画像表示マーク	166
ブックマーク	40
プリンターの色設定 (プロファイル設定)	161
プリント	→印刷
プレビュー画面	18
プレビュー画面の同期	99
プレビュー制御パネル	21
プレビュー表示エリア	20
プロパティの表示設定 (環境設定)	162
別名で保存	93
編集	→調整
編集内容未保存マーク	166
編集をやり直す	95
保存	
上書き保存	93
複数画像の一括変換/保存 (バッチ処理)	134
別名で保存	93

はじめに/
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10
環境設定



ホワイトバランス.....	51
色温度.....	53
カスタムホワイトバランス.....	132
クリックホワイトバランス.....	52、62

ま

マッチング方法.....	168
マルチレイアウト.....	20
明暗差（コントラスト）.....	54、61
メイン画面.....	13
メイン画面（サムネイルレイアウト）.....	13
メイン画面（サムネイルレイアウト）で画像を見る.....	13
メイン画面の並び順で画像のファイル名を変える.....	137
メイン画面（マルチレイアウト）.....	20
モニターの色味設定（プロファイル設定）.....	160
モノクロ.....	55
調色.....	55
フィルター効果.....	56

ら

リニア.....	57
リネーム画面.....	137
リペア（手動ゴミ消し）.....	87
リモート撮影.....	139
レーティング.....	33、34
レーティングマーク.....	166
レシピ.....	96、167
レシピのコピーと貼り付け（適用）.....	97
レシピの保存.....	97
レシピの読み込みと貼り付け（適用）.....	98
レシピファイル.....	96
レンズ収差補正.....	73
レンズ収差補正マーク.....	166
ロール.....	120

わ

歪曲補正.....	74
-----------	----

この使用説明書について

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- ソフトウェアの仕様および、本書の内容を予告なく変更することがあります。
- 本書に掲載しているソフトウェアの画面や表示文言は、実際のソフトウェアと微小に相違することがあります。
- ソフトウェアを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

商標について

- Microsoft、Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Adobe、Photoshop は、アドビシステムズ社の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- その他の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。

EOS DIGITAL 用ソフトウェアに関するご相談窓口

お客様相談センター（全国共通番号）

050-555-90002

受付時間：9：00～18：00

（1月1日～1月3日は休ませていただきます）

※上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9556 をご利用ください。
 ※IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによりつながらない場合があります。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

はじめに／
目次

画像の
取り込み

2
閲覧

3
整理と分類

4
編集

5
印刷

大量の RAW
画像処理

7
リモート撮影

動画の再生と
静止画保存

HDR PQ
モード

10
環境設定

