

Программа обработки, просмотра и редактирования изображений RAW

Digital Photo Professional

Версия 4.9

Инструкция по эксплуатации

● Содержание данной Инструкции по эксплуатации

- DPP означает Digital Photo Professional.
- ► означает процедуру выбора меню.
- В квадратные скобки заключаются элементы (например, названия меню, кнопок или окон), отображаемые на экране компьютера.
- Текст в угловых скобках < > обозначает клавиши клавиатуры.
- **стр. **** означает ссылку на страницу. Щелкните мышью для перехода на соответствующую страницу.
- **Продвинутый пользователь** означает функцию для пользователей, имеющих опыт работы с программным обеспечением обработки изображений.

- **?** : полезная информация в случае возникновения неполадок.
- **💡** : рекомендации по эффективному использованию данной программы.
- **!** : информация, с которой необходимо ознакомиться перед использованием.
- **📄** : дополнительная информация, которая может оказаться полезной.

● Перемещение между страницами

- Нажимайте стрелки в правом нижнем углу экрана.
 - ▶ : следующая страница
 - ◀ : предыдущая страница
 - ↺ : возврат на ранее просматривавшуюся страницу
- При нажатии на заголовке главы с правой стороны экрана откроется страница содержания этой главы. При нажатии требуемой темы в содержании открывается соответствующая страница.

Основные функции программы DPP

Ниже перечислены основные операции, которые можно выполнять с изображениями, загруженными в компьютер.

* **JPEG/TIFF** означает обработку изображений формата JPEG, TIFF и RAW.

- **Просмотр и систематизация изображений** **JPEG/TIFF**
- **Воспроизведение видеозаписей и сохранение фотографий**
- **Настройка изображения**
 - Различные настройки изображения при работе с исходным изображением **JPEG/TIFF**
 - Свободное применение стиля изображения
 - Просмотр изображения до и после настройки в одном окне **JPEG/TIFF**
- **Обрезка и настройка угла наклона изображения (кадрирование)** **JPEG/TIFF**
- **Изменение размера изображения** **JPEG/TIFF**
- **Коррекция аберрации объектива**
- **Цифровой оптимизатор объектива**
- **Автоматическая/ручная обработка для удаления следов пыли** **JPEG/TIFF**
- **Преобразование изображения RAW в изображение JPEG или TIFF и его сохранение**
 - Групповая обработка большого количества изображений RAW
 - Передача изображения в графический редактор
- **Печать изображения** **JPEG/TIFF**
- **Подключение к EOS Utility для удаленной съемки** **JPEG/TIFF**

● Совместимость с системой управления цветом

- Имитация CMYK для коммерческой печати



В программе DPP версии 4.8.20 или более поздней, нажав кнопку [Проверить наличие обновлений] в меню [Digital Photo Professional 4], можно проверить наличие файлов обновлений на сервере и загрузить любые из имеющихся файлов обновлений. Для использования этой функции требуется среда с доступом в Интернет (подписка на соответствующую услугу поставщика, установленный браузер и наличие подключения к сети). Может потребоваться оплата подключения к провайдеру интернет-услуг (ISP) или оплата подключения к точке доступа.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Требования к системе

ОС (операционная система)	Mac OS X 10.11 – 10.13
Модель	Компьютер с одной из указанных выше операционных систем (модернизированные компьютеры не поддерживаются)
ЦПУ	Core 2 Duo 2,0 ГГц или выше (рекомендуются процессоры серии Core i или более поздней серии)
ОЗУ (память)	ОЗУ 2,0 ГБ и более (рекомендуется 4,0 ГБ и более)
Жесткий диск	Установка: мин. 300 МБ свободного пространства Для работы: мин. 600 МБ свободного пространства
Дисплей	Разрешение: XGA (1024 x 768) или выше (рекомендуется 1600 x 1200 и выше) Цвета: 16 бит (65536 цветов) и выше

Поддерживаемые камеры

EOS-1D X Mark II, EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5DS/EOS 5DS R, EOS 5D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS R, EOS 5D, EOS 6D Mark II, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 80D, EOS 70D, EOS 60D/EOS 60Da, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 77D, EOS 760D, EOS 800D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 200D, EOS 100D, EOS 2000D, EOS 1300D, EOS 1200D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 1100D, EOS 400D, EOS 350D, EOS 4000D, EOS 300D, EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, EOS M10, EOS M100, EOS M50, PowerShot G3 X^{*1}, PowerShot G1 X Mark II^{*1}, PowerShot G7 X^{*1}, PowerShot G9 X^{*1}, PowerShot SX60 HS^{*1}, PowerShot G5 X^{*1}, PowerShot G7 X Mark II^{*1}, PowerShot G16^{*1}, PowerShot S120^{*1}, PowerShot G1 X^{*1}, PowerShot G15^{*1}, PowerShot S110^{*1}, PowerShot S100^{*1}, PowerShot G9 X Mark II^{*1}, PowerShot G1 X Mark III^{*1}, PowerShot G9^{*1*2}, PowerShot G10^{*1*2}, PowerShot G11^{*1*2}, PowerShot G12^{*1*2}, PowerShot S90^{*1*2}, PowerShot S95^{*1*2}, PowerShot SX1 IS^{*1*2} и PowerShot SX50 HS^{*1*2}

^{*1} Для изображений RAW невозможно использовать функции, которых нет в камере (например, функцию Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)), а также такие функции, как цифровой оптимизатор объектива. Однако стили изображения, за исключением некоторых функций, могут использоваться, даже если они отсутствуют в камере.

^{*2} Следующие функции недоступны.

- Палитра инструментов основных настроек:
 - [Точная настройка] баланса белого
 - Частично [Гамма-коррекция]
 - Автоматическая настройка градации и освещенности
 - Настройка средней точки
 - Расширение диапазона входных белых точек
- Палитра инструментов удаления пыли/копирования штампом
- Инструмент композиции
- Инструмент HDR



Поддерживаемые изображения

Данные изображения

Тип изображения			Расширение
Фотог- рафии	RAW	Изображения в формате Canon RAW, снятые поддерживаемыми камерами*	.CR3 .CR2 .TIF .CRW
	JPEG	Изображения JPEG, отвечающие стандарту Exif 2.2, 2.21 или 2.3	.JPG/ .JPEG
	TIFF	Изображения TIFF, отвечающие стандарту Exif	.TIF/ .TIFF
Видеозаписи		Видеозаписи, снятые поддерживаемыми камерами	.MOV .MP4

* Совместимы с изображениями RAW, снятыми камерой EOS D2000, которые были преобразованы в изображения RAW с помощью конвертера CR2 и имеют расширение «.CR2».



Содержание

Введение	2
Основные функции программы DPP	2
Требования к системе	3
Поддерживаемые камеры	3
Поддерживаемые изображения	4
1 Загрузка изображений	8
Запуск программы DPP	9
Загрузка изображений в компьютер	10
Загрузка изображений с помощью программы «EOS Utility»	10
Загрузка изображений с помощью устройства чтения карт памяти	10
2 Просмотр изображений	11
Просмотр изображений в главном окне (макет эскизов)	12
Изменение отображения эскизов	13
Увеличение и просмотр изображения в окне просмотра	17
Увеличение изображения и просмотр определенной области	18
Продвинутый пользователь Полный просмотр изображения	19
Отображение главного окна (в режиме многофункционального макета)	19
Проверка изображения с помощью панели управления просмотром	20
Проверка изображения в режиме многофункционального просмотра	24
Проверка изображения в дополнительных окнах	25
Открытие и закрытие панелей окна	26
Изменение способа отображения и порядка расположения палитр	27
Изменение способа отображения палитр (закрепленная/открепленная)	27
Изменение порядка палитр	27
Завершение работы программы DPP	28
3 Систематизация и сортировка изображений	29

Эффективная проверка/сортировка изображений	30
Сортировка изображений	32
Сортировка изображений в главном окне	33
Расположение изображений в главном окне	34
Отображение изображений RAW и JPEG в виде одного изображения	35
Проверка информации об изображении	36
Систематизация изображений	38
Удаление ненужных изображений	38
Перемещение изображений	38
Перемещение изображений в папках	39
Регистрация часто используемых папок (регистрация закладки)	39
4 Редактирование изображений	40
Изображения RAW	42
Изображения RAW	42
Обработка («проявление») изображений RAW	42
Когда осуществляется обработка изображений RAW? ...	42
Преимущества изображений RAW	42
Редактирование изображений JPEG и TIFF	43
Палитры инструментов	44
JPEG/TIFF Редактирование с помощью палитры инструментов основных настроек	46
Настройка яркости	46
Изменение стиля изображения	47
Продвинутый пользователь Использование файла стиля изображения	49
Настройка цветового тона путем изменения баланса белого	49
Настройка тона цвета с помощью пипетки баланса белого	50
Продвинутый пользователь Настройка баланса белого с помощью цветовой температуры	51
Продвинутый пользователь Точная настройка баланса белого	51
Настройка контрастности	52
Продвинутый пользователь Настройка яркости в тенях/светах	52
Изменение цветового тона и насыщенности цветов	53

Введение/ Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Продвинутый пользователь	Настройка динамического диапазона ...	54
	Автоматическая настройка градаций и освещенности	55
	Использование функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)	56
	Настройка резкости изображения	57
JPEG/TIFF	Редактирование с помощью палитры инструментов настройки тонов	59
	Настройка яркости и контрастности	59
	Настройка тона цвета с помощью пипетки баланса белого	60
Продвинутый пользователь	Настройка кривой цветопередачи	61
Продвинутый пользователь	Настройка динамического диапазона ...	63
	Использование функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)	63
JPEG/TIFF	Редактирование с помощью палитры инструментов настройки цветов	64
Продвинутый пользователь	Редактирование с помощью палитры инструментов настройки цветов	64
JPEG/TIFF	Редактирование с помощью палитры инструментов детальной настройки	66
	Уменьшение шумов	66
	Настройка резкости изображения	67
	Подавление цветного муара на изображении ...	67
JPEG/TIFF	Редактирование с помощью палитры инструментов кадрирования/регулировки наклона ...	68
	Редактирование с помощью палитры инструментов коррекции объектива	71
	Коррекция аберрации объектива	71
	Использование коррекции	72
	Ползунок информации о расстоянии до объекта	74
	Одновременная коррекция нескольких изображений	75
	Цифровой оптимизатор объектива	75
	Использование цифрового оптимизатора объектива	76

	Настройка резкости изображения	78
JPEG/TIFF	Продвинутый пользователь Редактирование с помощью палитры инструментов частичной настройки	79
	Выполнение частичной настройки изображений ([Яркость], [Контрастность], [Оттенок], [Насыщенность])	79
	Выполнение частичной настройки изображений ([Подавить цветной муар])	81
	Группы регулировок	82
JPEG/TIFF	Редактирование с помощью палитры инструментов удаления пыли/копирования штампом	83
	Автоматическая обработка для удаления следов пыли	83
	Автоматическая обработка для удаления следов пыли в главном окне	84
	Удаление следов пыли вручную (функция исправления)	85
	Удаление ненужных частей изображения (функция копирования штампом)	87
	Задание рабочего цветового пространства	88
	Функция экранной цветопробы	89
	Указание размера при открытии изображений RAW	90
JPEG/TIFF	Сохранение результатов редактирования	91
	Сохранение параметров редактирования в изображении	91
	Сохранение в виде отдельного изображения	91
JPEG/TIFF	Повторное редактирование изображения	93
JPEG/TIFF	Использование параметров настройки (рецептов)	94
	Копирование рецепта и его применение к другому изображению	95
	Сохранение рецепта в виде файла	95
	Загрузка и применение рецептов	96
JPEG/TIFF	Настройка со сравнением нескольких изображений	97
JPEG/TIFF	Эффективное редактирование	98

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель






Редактирование в окне редактирования изображений.....	98	JPEG или TIFF (групповая обработка).....	123
Изменение положения области эскизов на горизонтальное	99	Групповая передача изображений в программу редактирования изображений	125
Сбор и редактирование изображений в окне «Коллекция»	100	Групповое изменение имен файлов изображений.....	126
JPEG/TIFF Создание композитных изображений	102	Изменение имен файлов изображений в соответствии с их порядком в главном окне	126
Методы композиции.....	105	7 Удаленная съемка	127
JPEG/TIFF Создание изображений HDR (широкий динамический диапазон)	106	Удаленная съемка	128
Продвинутый пользователь Использование оптимизации Dual Pixel RAW	109	Регистрация в камере результата функции пипетки баланса белого	131
Микрорегулировка положения максимальной резкости и разрешения с использованием содержащейся в файле Dual Pixel RAW информации о глубине резкости	109	8 Воспроизведение видеозаписей и сохранение фотографий	133
Смещение точки съемки или эффекта «боке» на переднем плане с целью улучшения результата.....	110	Воспроизведение видеозаписей и сохранение фотографий.....	134
Уменьшение появления паразитной засветки на изображениях	111	9 Задание настроек.....	137
Продвинутый пользователь Передача изображения RAW в программу Photoshop.....	113	Задание настроек	138
Продвинутый пользователь Настройка панели инструментов главного окна.....	114	Общие настройки.....	138
5 Печать изображений	115	Обработка изображений	139
Печать изображения.....	116	Управление цветом	141
Печать с информацией о съемке	117	Параметры вида	142
Печать списка эскизов (печать контактного листа)	118	Настройки отображения свойств.....	143
Печать с помощью подключаемого модуля	119	Справочная информация	144
6 Обработка большого числа изображений RAW.....	120	Устранение неполадок	145
Групповое применение баланса белого к изображениям (пользовательский баланс белого)	121	Удаление программного обеспечения	146
Регистрация пользовательского баланса белого....	121	Информация в рамке изображения в главном окне и в окне редактирования изображений	147
Применение пользовательского баланса белого....	122	Глоссарий	148
Групповое сохранение изображений в формате		Алфавитный указатель	150
		О данной Инструкции по эксплуатации	154
		Товарные знаки.....	154

* Функции в разделах с пометками **JPEG/TIFF** и **JPEG/TIFF** в главе «4 Редактирование изображений» можно использовать для редактирования как изображений RAW, так и изображений JPEG/TIFF.

JPEG/TIFF : все функции, описанные в этом разделе, поддерживают редактирование изображений JPEG/TIFF.

JPEG/TIFF : некоторые функции, описанные в этом разделе, поддерживают редактирование изображений JPEG/TIFF.

1 Загрузка изображений



Запуск программы DPP	9
Загрузка изображений в компьютер	10
Загрузка изображений с помощью программы «EOS Utility»	10
Загрузка изображений с помощью устройства чтения карт памяти	10

Введение/
Содержание

1
Загрузка
изображений

2
Просмотр
изображений

3
Сортировка
изображений

4
Редактирование
изображений

5
Печать
изображений

6
Обработка
большого числа
изображений RAW

7
Удаленная
съемка

8
Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

9
Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Запуск программы DPP

Дважды щелкните мышью значок на панели быстрого запуска Dock.




Дважды щелкните мышью

→ Запускается программа DPP, и открывается ее главное окно (макет эскизов).



Главное окно (макет эскизов)



Если перетащить файл изображения в формате, поддерживаемом DPP, на значок на панели быстрого запуска Dock, можно запустить программу DPP и отобразить папку, в которой этот файл сохранен.

Введение/
Содержание

1
Загрузка
изображений

2
Просмотр
изображений

3
Сортировка
изображений

4
Редактирование
изображений

5
Печать
изображений


6
Обработка
большого числа
изображений RAW

7
Удаленная
съемка

8
Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

9
Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Загрузка изображений в компьютер

Загрузите изображения, сохраненные на установленной в камеру карте памяти.

Загрузка изображений с помощью программы «EOS Utility»


Изображения можно загрузить с помощью программы для связи с камерой «EOS Utility».

Подробные инструкции по загрузке изображений в компьютер см. в «EOS Utility Инструкция по эксплуатации» (электронное руководство в формате PDF).

Загрузка изображений с помощью устройства чтения карт памяти

Изображения можно также загрузить в компьютер с помощью устройства чтения карт памяти, выпускаемого сторонними производителями.

- 1 Установите карту памяти в устройство чтения карт памяти.**
 - Предварительно запустите программу DPP.
- 2 Откройте значок съемного диска в области дерева папок и перетащите папку [DCIM] в папку [Рабочий стол].**



- Папка [DCIM] копируется в компьютер.
- Все изображения хранятся в папках, вложенных в папку [DCIM].
- Если на карте памяти хранится много изображений, копирование их в компьютер может занять некоторое время.

Введение/
Содержание

1
Загрузка
изображений

2
Просмотр
изображений

3
Сортировка
изображений

4
Редактирование
изображений

5
Печать
изображений

6
Обработка
большого числа
изображений RAW

7
Удаленная
съемка

8
Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

9
Задание
настроек

10
Справочная информация/
Алфавитный указатель



2 Просмотр изображений



Просмотр изображений в главном окне (макет эскизов).....	12
Изменение отображения эскизов.....	13
Продвинутый пользователь Использование панели управления эскизами	14
Продвинутый пользователь Использование функции фильтрации или сортировки эскизов	15
Продвинутый пользователь Отображение палитры гистограммы	16
Увеличение и просмотр изображения в окне просмотра	17
Увеличение изображения и просмотр определенной области	18
Продвинутый пользователь Отображение палитры навигации	18
Продвинутый пользователь Полный просмотр изображения	19
Отображение главного окна (в режиме многофункционального макета)	19
Проверка изображения с помощью панели управления просмотром	20
Изменение увеличения.....	20
Сравнение с закрепленным (фиксированным) изображением	20
Одновременное отображение нескольких изображений	21
Отображение линий сетки	21
Отображение точек AF	21
Отображение предупреждающих индикаторов в областях, выходящих за заданные пределы (предупреждение о блике/тени).....	22
Сравнение исходных и отредактированных изображений (отображение одиночного изображения)	22
Сравнение исходного и отредактированного изображений (сравнение до/после редактирования): Расположить по вертикали/по горизонтали (режим двух экранов) / Разбить по вертикали/по горизонтали (режим разделенного изображения)	23
Отображение свойств изображения.....	23
Проверка изображения в режиме многофункционального просмотра	24
Проверка изображения в дополнительных окнах.....	25
Открытие и закрытие панелей окна	26
Изменение способа отображения и порядка расположения палитр	27
Изменение способа отображения палитр (закрепленная/открепленная).....	27
Изменение порядка палитр	27
Завершение работы программы DPP	28

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Просмотр изображений в главном окне (макет эскизов)

Изображения, загруженные в компьютер, отображаются в главном окне в виде списка эскизов (макет эскизов). Дважды щелкнув мышью на изображении, можно открыть окно просмотра (стр. 17) для просмотра увеличенного изображения.

Главное окно

Панель инструментов



Флажки (стр. 32, 33)

Вперед/Назад

Оценки (стр. 32, 33)

Поворот изображения

- Информацию о значках, отображаемых в рамке эскиза изображения, см. в разделе «Информация в рамке изображения в главном окне и в окне редактирования изображений» (стр. 147).



- Сведения о видеофайлах см. в разделе «Воспроизведение видеозаписей и сохранение фотографий» (стр. 134).
- Если к изображению, снятому с помощью любой поддерживаемой камеры, кроме камеры EOS 5D Mark II, добавлена информация о соотношении сторон кадра, отображается кадрированное изображение (стр. 68).
- В главном окне кроме макета эскизов можно выбрать режим многофункционального макета. Режим многофункционального макета позволяет детально проверять изображения (стр. 19).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек


Справочная информация/
Алфавитный указатель



Изменение отображения эскизов

Можно изменить размер эскизов, отображаемых в главном окне, а также задать информацию, отображаемую вместе с эскизами.

Выберите меню [Эскизы] ► требуемый пункт.



→ Вид отображения изменяется в соответствии с выбранным вариантом.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек


Справочная информация/
Алфавитный указатель



Использование панели управления эскизами

Панель управления эскизами содержит различные параметры просмотра эскизов. С помощью этой панели удобно просматривать и задавать параметры эскизов.

Функции панели управления эскизами



- (1) Изменение размера эскизов
- (2) Отображение эскизов без имен файлов
- (3) Отображение стандартных эскизов
- (4) Отображение эскизов с информацией
- (5) Отображение списка эскизов
- (6) Указание настроек отображения свойств ([стр. 143](#))
- (7) Отображение изображений RAW и JPEG в виде одного изображения
Отображение изображений RAW и JPEG, снятых одновременно, в виде одного изображения. Если задана эта настройка, просмотр и редактирование изображений происходят следующим образом.
 - Отображаемое изображение: во всех окнах отображается только изображение RAW.
 - Отредактированное изображение: параметры, настроенные с помощью любой из функций программы DPP (палитры инструментов и т. п.), применяются только к изображению RAW. Однако если использовались перечисленные ниже функции, соответствующие настройки применяются к обоим изображениям, RAW и JPEG.
 - Удаление изображения ([стр. 38](#))
 - Перемещение или копирование изображения ([стр. 38](#))
 - Установка флажка ([стр. 32–33](#))
 - Задание оценки ([стр. 32–33](#))
 - Поворот изображения ([стр. 12](#))


- (8) Отображение или воспроизведение разделенных видеофайлов в качестве отдельных видеозаписей.
При воспроизведении разделенных видеофайлов в программе DPP с этой настройкой все видеофайлы воспроизводятся в непрерывной последовательности с самого начала.
 - Для этого параметра по умолчанию задана настройка Вкл.
 - Отображается эскиз только первого видеофайла.
 - Эта настройка сохраняется и применяется при следующем запуске программы DPP.
 - Если используются следующие функции, они применяются не только к первому видеофайлу, но и ко всем остальным разделенным видеофайлам: [Копировать], [Вырезать], [Удалить], [Добавить к коллекции], [Инструмент переименования]
 - Если для эскизов используется функция Фильтр/Сортировка ([стр. 15](#)), она применяется только к первому видеофайлу.
- (9) Выбор всех эскизов
- (10) Отмена выбора всех эскизов

- Панель управления эскизами отображается в главном окне по умолчанию. Если она не отображается (например, после изменения настроек экрана), ее можно отобразить, выбрав пункт [Панель управления эскизами] в меню [Эскизы].
- В режиме многофункционального макета (эскизы по вертикали, [стр. 19](#)) возможна только настройка параметров просмотра эскизов (Отображение эскизов по умолчанию).


Использование функции фильтрации или сортировки эскизов

Эта функция позволяет показывать только эскизы, удовлетворяющие выбранным параметрам фильтра, или задать порядок сортировки эскизов.

1 Задайте для кнопки [Фильтр] [Панель Фильтр/Сортировка] в главном окне значение [Вкл.]



2 Укажите настройки.



Меню фильтра (1)
Список меню фильтра (5)
Переместите вверх или вниз для настройки отображаемой области списков меню фильтра. (3) (4)

- Для настройки отображаемой области списков меню фильтра можно перемещать нижнюю границу панели [Панель Фильтр/Сортировка] вверх или вниз.

(1) Вкл./Выкл. фильтра отображения эскизов

Если задано значение [Вкл.], отображаются только эскизы, удовлетворяющие параметрам фильтрации, заданным с помощью (2) меню параметров фильтрации.

(2) Меню параметров фильтрации

Выберите параметр фильтрации для фильтра отображения эскизов

- После выбора пункта фильтрации в списке, который открывается при нажатии на кнопку [▼] с правой стороны меню фильтра, в списке меню фильтра появляются параметры. Выберите параметр.
- Можно выбрать несколько параметров в списке меню фильтра. (Для последовательного выбора используйте кнопку мыши при нажатой клавише <shift>. Для выбора отдельных параметров используйте кнопку мыши при нажатой клавише <command key>.)
- Приоритет меню фильтра/списков меню фильтра устанавливается слева направо. Для уточнения фильтрации можно задавать параметры фильтра слева направо.

(3) Параметры сортировки

Выберите параметр сортировки эскизов. Если были добавлены файлы, после названия параметра временно отображается символ звездочки «*». Если эскизы отсортированы выбранным образом, отображается тип [Пользовательская].

(4) Выбор порядка сортировки


Выберите порядок сортировки эскизов (по возрастанию/по убыванию).

(5) Кнопка замка фильтра

Если кнопка замка фильтра нажата, параметры фильтра сохраняются при переходе в другую папку или при следующем запуске программы DPP. Если кнопка замка фильтра не нажата, при переходе в другую папку или при следующем запуске программы DPP параметры фильтра автоматически изменяются на [OFF].



- Помимо режима отображения эскизов, эту функцию также можно использовать в режиме многофункционального макета.
- Панель можно открывать или закрывать, нажимая кнопку [▼] в правом верхнем углу панели [Панель Фильтр/Сортировка].



Отображение палитры гистограммы

В палитре гистограммы отображается гистограмма выбранного изображения. Можно быстро проверить гистограмму, не открывая палитру инструментов.


Выберите меню [Вид] ► [Палитра гистограммы].

→ Отображается палитра гистограммы.



- В меню, появляющемся при щелчке правой кнопкой мыши, можно выбрать любую из следующих четырех гистограмм. [Только яркость], [RGB независимо], [YRGB независимо], [RGB вместе]
- Палитру [Гистограмма] можно отображать или скрывать, нажимая кнопку [] в правом нижнем углу главного окна.

Увеличение и просмотр изображения в окне просмотра



Дважды щелкните мышью


→ Открывается окно просмотра.

● Одновременно могут отображаться до 36 окон просмотра.

Окно просмотра



Палитра инструментов



● Для закрытия окна просмотра нажмите кнопку [X] в левом верхнем углу окна просмотра.



При выборе меню [Просмотр] ► [Точки AF] в окне просмотра можно отобразить точки AF, выбранные в камере в момент съемки. Однако точки AF не отображаются для изображений, которые были преобразованы и сохранены после изменения размера изображения (стр. 91), для изображений, к которым был применен эффект, отличный от [Настройки съёмки], для коррекции aberrации искажения объектива «рыбий глаз» или изображений, для которых были установлены настройки обработки RAW в камере для коррекции искажений или коррекции хроматической aberrации.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий


Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Увеличение изображения и просмотр определенной области

Щелкните мышью область, которую требуется увеличить.



Щелкните мышью

- ➔ Область, на которой пользователь щелкнул мышью, увеличится до масштаба 100 % (в соответствии с фактическим числом пикселей).
- Щелкните мышью еще раз для возврата к просмотру всего изображения.
- Для изменения отображаемой области изображения перетаскивайте ее мышью.



Для отображения изображений с коэффициентом увеличения, отличным от 100%

Выберите нужный коэффициент увеличения в меню [Просмотр].



Для использования различных функций просмотра в окне просмотра можно выбрать меню [Просмотр] ▶ [Панель управления просмотром]. Подробнее см. в разделе «Проверка изображения с помощью панели управления просмотром» (стр. 20).


Продвинутый
пользователь

Отображение палитры навигации


На палитре навигации отображается увеличенная область выбранного изображения.

Выберите меню [Вид] ▶ [Палитра навигации].

→ Отображается палитра навигации.



- Если изображение увеличено в окне просмотра или каком-либо другом окне, увеличенная область отображается на палитре навигации. Увеличиваемую область можно изменять, перетаскивая отображаемую часть изображения с помощью мыши.



Измените отображаемую увеличенную область, перетаскивая ее мышью

- Палитру [Навигатор] можно отображать или скрывать, нажимая кнопку [] в правом нижнем углу главного окна.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Полный просмотр изображения

Отображение главного окна (в режиме многофункционального макета)


Переключив главное окно в режим «многофункционального макета», можно просмотреть изображение полностью на панели управления просмотром.

Нажмите кнопку выбора макета в нижней части главного окна (в режиме макета эскизов).

→ Открывается главное окно (в режиме многофункционального макета).

- В главном окне (в режиме многофункционального макета) можно выбрать один из двух вариантов макета — с эскизами по горизонтали или по вертикали.
- Для отображения изображения в соответствии с фактическим числом пикселей (в масштабе 100 %) в области просмотра нажмите на область изображения, которую необходимо увеличить. Для возврата к просмотру всего изображения снова нажмите на изображение.

Главное окно (в режиме макета эскизов)



Кнопка выбора макета



Эскизы по горизонтали

Эскизы по вертикали

Режим многофункционального макета (эскизы по горизонтали)



Область просмотра

Область эскизов

Режим многофункционального макета (эскизы по вертикали)



Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Проверка изображения с помощью панели управления просмотром

Используя панель управления просмотром, можно просмотреть изображение в деталях.

Эту панель можно использовать в главном окне (в режиме многофункционального макета) и в окне редактирования изображения. Если панель управления просмотром не отображается, ее можно открыть, выбрав пункт [Панель управления просмотром] в меню [Просмотр]. По умолчанию выбраны кнопки [1x] и [100%]. Сведения об отображении при выборе видеозаписей см. в разделе «Воспроизведение видеозаписей и сохранение фотографий» (стр. 134).

Изменение увеличения



1x

Отображение изображения в соответствии с фактическим числом пикселей (100 %).

200%

Для отображения изображения с выбранным коэффициентом увеличения нажмите кнопку [200%]. При увеличении или уменьшении изображения с помощью кнопки [200%] коэффициент увеличения, установленный для этой кнопки, изменяется соответственно*.

*Кроме фактического размера в пикселях (100 %)



Увеличение/уменьшение изображения.




Возврат увеличенного/уменьшенного изображения к масштабу по размеру окна.

Сравнение с закрепленным (фиксированным) изображением

Можно разделить окно на две части и сравнивать изображения слева и справа, «закрепив» изображение в левой части и прокручивая изображение справа. Это упрощает процесс выбора изображений.



Выберите изображение и нажмите кнопку [12].



Закрепленное (фиксированное) изображение

- Окно будет разделено на две части, выбранное изображение будет закреплено.
- После этого при прокручивании закрепленное слева изображение остается неподвижным, прокручивается только изображение справа, что упрощает выбор изображений.
- Чтобы закрепить другое изображение, выберите его, щелкните правой кнопкой мыши, затем в появившемся меню нажмите [Закрепить].
- После закрепления изображения с помощью кнопки [12] можно переключаться между разделением экрана на левую и правую и верхнюю и нижнюю части.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений


Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Одновременное отображение нескольких изображений



Выберите несколько изображений и нажмите кнопку [].

- Отображаются выбранные изображения.
- Доступно отображение до 8 изображений.

Отображение линий сетки



1 Нажмите кнопку [] рядом с кнопкой [] и в появившемся меню задайте расстояние между линиями сетки.

- Для задания расстояния введите нужные значения (от 8 до 256 пикселей) или переместите ползунок.
- Выбрав значения, нажмите кнопку [Заккрыть] и закройте окно.

2 Выберите изображение и нажмите кнопку [].

- Выбранное изображение отображается с линиями сетки.

Отображение точек AF



1 Нажмите кнопку [] рядом с кнопкой [] и в появившемся меню выберите элемент для отображения на изображении.

- Выберите [Показывать только точки AF в фокусе] или [Показывать все точки AF].

2 Выберите изображение и нажмите кнопку [].

- Отображается изображение с точками AF, выбранными на шаге 1.



Точки AF не отображаются для изображений, которые были преобразованы и сохранены после изменения размера изображения (стр. 91), для изображений, к которым был применен эффект, отличный от [Настройки съёмки], для коррекции аберрации искажения объектива «рыбий глаз» или изображений, для которых были установлены настройки обработки RAW в камере для коррекции искажений или коррекции хроматической аберрации.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Отображение предупреждающих индикаторов в областях, выходящих за заданные пределы (предупреждение о блике/тени)

Можно задать предупреждающие индикаторы как в светлых, так и в темных областях. Они эффективны для проверки бликов и теней и предотвращения избыточной настройки изображения. Там, где область изображения выходит за заданный диапазон, светлая часть может отображаться красным цветом, а темная — синим.



- 1 Нажмите кнопку [] рядом с кнопкой [] и в появившемся меню выберите нужные параметры.



- Установите флажки [Показать предупреждения о бликах] и [Показать предупреждения о тени] и укажите значения для предупреждения. В диалоговом окне, открывающемся при выборе поля [Цвет предупреждения], можно выбрать цвета для предупреждающих индикаторов.
- Выбрав значения, нажмите кнопку [Заккрыть] и закройте окно.

- 2 Выберите изображение и нажмите кнопку [].

→ Если на открытом изображении имеются области, выходящие за пределы значений, введенных на шаге 1, то светлая часть такой области будет выделена красным цветом, а темная — синим цветом. При выборе других цветов для предупреждающих индикаторов области будут выделены соответствующими цветами.

Сравнение исходных и отредактированных изображений (отображение одиночного изображения)



Выберите редактируемое изображение и нажмите кнопку [].

- С помощью этой кнопки осуществляется переключение между исходным и текущим (редактируемым) изображением.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Сравнение исходного и отредактированного изображений (сравнение до/после редактирования): Расположить по вертикали/ по горизонтали (режим двух экранов) / Разбить по вертикали/ по горизонтали (режим разделенного изображения)

Открыв в одном окне две версии изображения (до и после настройки), можно проверять результаты настройки.

Эта функция позволяет настраивать изображение, сравнивая исходное и редактируемое изображение.



1 Выберите редактируемое изображение и нажмите кнопку [Compare].



- Изображение отображается на двух экранах (расположение по вертикали).
- Исходное изображение отображается слева, редактируемое — справа.

2 Измените расположение отображаемых изображений.

- При нажатии кнопки [Compare] режимы отображения переключаются в следующем порядке: Расположить по вертикали (два экрана: слева/справа) → Расположить по горизонтали (два экрана: сверху/снизу) → Разбить по вертикали (разделенное изображение: слева/справа) → Разбить по горизонтали (разделенное изображение: сверху/снизу)

Отображение свойств изображения


Отображение информации о съемке и рецепте для изображения на экране. Можно выбрать объекты для отображения.



1 Нажмите кнопку [Properties] рядом с кнопкой [Compare].

→ Открывается окно [Настройки отображения свойств].

2 Установите параметры отображения.



Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель






Проверка изображения в режиме многофункционального просмотра

В окне просмотра отображаются координаты курсора мыши и рабочее цветовое пространство. При переключении в режим многофункционального просмотра детали изображения можно просматривать так же, как и в главном окне (в режиме многофункционального макета).

1 Выберите меню [Сервис] ▶ [Настройки отображения экрана просмотра], а затем [Многофункциональный просмотр] в появившемся диалоговом окне.

2 Откройте окно просмотра (стр. 17).

→ В нижней части экрана отобразится панель многофункционального просмотра с различными функциями.



• Подробнее об отображаемых функциях см. в разделе «Просмотр изображений в главном окне (в режиме макета эскизов)» (стр. 12) и «Проверка изображения с помощью панели управления просмотром» (стр. 20–24).

1 Выберите пункт [Настройки отображения подробностей просмотра] в раскрывающемся меню [Свойства для отображения].

2 Укажите элементы для отображения с помощью кнопок [Добавить >>] и [<< Удалить]. Доступные для выбора элементы отображаются в левом списке, а фактически отображаемые элементы — в правом списке. Кроме того, с помощью кнопок [Переместить вверх] и [Переместить вниз] можно изменить порядок отображения.

После выбора настроек нажмите кнопку [ОК].

• С помощью параметра [Шрифт подробностей просмотра] можно указать шрифт, используемый для отображения информации в окне предварительного просмотра.

3 Выберите изображение и нажмите кнопку [i].

→ На экране отображаются изображение и свойства, выбранные на шаге 2.

• Если параметры рецепта редактируемого изображения отображаются в режиме сравнения до/после (изображение в режиме двух экранов/разделенного изображения), отредактированные элементы будут выделены красным цветом.




В зависимости от комбинации используемых окон, окна просмотра или размера эскизов могут отображаться не все свойства.

Проверка изображения в дополнительных окнах

Дополнительные окна — это окна просмотра, которые также можно использовать для просмотра эскизов и изображений. Для одного изображения можно открыть до 4 дополнительных окон, например для проверки фокусировки во всех областях изображения.

Выберите изображение, щелкните по нему правой кнопкой мыши, в появившемся меню выберите [Показать второй экран].



- Отображается дополнительное окно.
- Чтобы открыть еще одно окно, повторите описанные выше действия.
- При желании можно изменить размер дополнительных окон.
- Щелкайте отображаемые изображения, чтобы переключаться между отображением в масштабе 100% (фактический размер в пикселях) и в масштабе по размеру окна.
- При увеличении масштаба изображения в дополнительном окне центральной точкой области увеличения будет точка, по которой пользователь щелкнул правой кнопкой мыши.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Открытие и закрытие панелей окна

Панели в верхней, нижней, левой и правой частях каждого окна можно закрыть для удобства выполняемых операций.
Используйте оптимальный макет программы DPP.

Для открытия или закрытия панели нажмите [].

Пример: главное окно (в режиме макета эскизов)



- Чтобы временно отобразить закрытую панель, наведите курсор мыши на [].

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Изменение способа отображения и порядка расположения палитр

Для каждой палитры (инструментов, навигации, гистограммы, быстрой проверки и управления фотоаппаратом) можно установить вариант отображения (закрепленная/открепленная), а также установить порядок отображения нескольких закрепленных панелей.

Изменение способа отображения

Щелкните правой кнопкой мыши на заголовке палитры (место, где показано ее название) и в появившемся диалоговом окне выберите [Закрепить/открепить].

- После этого закрепленная палитра отображается открепленной, а открепленная, наоборот, закрепленной.
- Чтобы вернуться к исходному способу отображения, повторите описанные выше действия.

Изменение порядка палитр

При выборе нескольких закрепленных палитр можно установить порядок их отображения сверху вниз.

Щелкните правой кнопкой мыши на заголовке палитры (место, где показано ее название) и в появившемся диалоговом окне выберите [Переместить на один вверх] или [Переместить на один вниз].

- Порядок отображения палитр изменяется.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий


Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Завершение работы программы DPP

В главном окне выберите меню [Digital Photo Professional 4] ▶ [Выйти из Digital Photo Professional 4].



→ Программа DPP закрывается.



При попытке выйти из программы DPP без сохранения настроенного изображения открывается диалоговое окно запроса сохранения изображений. Нажмите кнопку [Да для всех] для сохранения параметров настройки (рецептов) для всех настроенных изображений.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



3 Систематизация и сортировка изображений



Эффективная проверка/сортировка изображений	30
Сортировка изображений.....	32
Отметка флажками	32
Выставление оценок.....	32
Сортировка изображений в главном окне	33
Отметка изображений в главном окне	33
Выставление оценок в главном окне	33
Расположение изображений в главном окне	34
Расположение по типам	34
Свободное расположение.....	35
Отображение изображений RAW и JPEG в виде одного изображения	35
Проверка информации об изображении.....	36
Систематизация изображений.....	38
Удаление ненужных изображений	38
Перемещение изображений	38
Перемещение изображений в папках	39
Регистрация часто используемых папок (регистрация закладки)	39
Удаление закладок	39

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Эффективная проверка/сортировка изображений

Изображения, отображаемые в главном окне в виде эскизов, можно увеличить и эффективно проверить каждое из изображений. Изображения можно отсортировать по группам. Заметьте, что эта функция не применяется к видеофайлам.

1 Выберите в главном окне несколько изображений для проверки.

2 Откройте окно быстрой проверки.

- Нажмите кнопку [Быстрая проверка].



→ Открывается окно быстрой проверки.

3 Для перехода между проверяемыми изображениями нажимайте кнопку [←] или [→].

Окно быстрой проверки



- Все изображения, отображающиеся в главном окне, можно проверить в окне быстрой проверки.
- При нажатии на кнопку [←] отображается первое изображение, при нажатии на кнопку [→] — последнее изображение.
- Для возврата к главному окну нажмите кнопку [↵].

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



4 Щелкните мышью на области, которую требуется увеличить.



Щелкните мышью

- Область, на которой пользователь щелкнул мышью, отображается в масштабе 100 % (в соответствии с фактическим числом пикселей).
- Для изменения положения отображаемой части изображения перетащите его мышью.
- При нажатии кнопки [50%] изображение отображается в масштабе 50 %.
- Нажмите еще раз для возврата к просмотру всего изображения.
- Для выхода нажмите кнопку [⇨].



- Кроме масштаба 100 % и 50 % доступны также значения 12,5 %, 25 %, 200 %, 300 % и 400 %. Нажмите кнопку [⇨] рядом с кнопкой [50%] на экране и выберите увеличение в появившемся меню.
- При нажатии кнопки [50%] (выбранный коэффициент увеличения отображается на кнопке) изображение выводится с выбранным увеличением. Однако после закрытия окна быстрой проверки масштаб изображения снова составит 50 %.
- Если установлен флажок [Точка AF], можно вывести точки AF, выбранные в камере в момент съемки. Однако точки AF не отображаются для изображений, которые были преобразованы и сохранены после изменения размера изображения (стр. 91), для изображений с настройками, заданными во время обработки RAW в камере для коррекции искажений и коррекции хроматической аберрации, для наложенных изображений или изображений HDR (с расширенным динамическим диапазоном).



Удобные функции окна быстрой проверки

- **Для проверки только выбранных изображений**
Окно быстрой проверки изображений можно использовать для проверки только выбранных изображений, выбрав требуемые изображения в главном окне, а затем выполнив шаг 1.
- **Переключение между изображениями с помощью клавиатуры**
Переключаться между изображениями можно также с помощью клавиш <⌘> + <→> или <⌘> + <←>.
- **Выполнение операций с помощью меню**
Любая из операций может также выполняться с помощью меню, появляющегося при щелчке мышью на изображении при нажатой клавише <control>.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Сортировка изображений


Изображения можно сортировать, отмечая их флажками или выставляя им оценки (обозначаются значками [★]) для каждого объекта или темы.

Отметка флажками

Выведите на экран изображение, которое требуется отметить флажком, и выберите флажок от [✓1] до [✓5].




→ Выбранный флажок отображается в левом верхнем углу окна.



● Чтобы снять флажок, нажмите кнопку [Снять].

Выставление оценок


Откройте изображение, которое требуется оценить, и выберите одну из оценок [★].



→ Выставляется оценка, и в левом верхнем углу окна появляется значок, соответствующий выбранным [★]. (Показано окно с оценкой три [★].)

● Чтобы выбрать вариант [Исключить], нажмите кнопку [Исключить]. Для отмены выбора нажмите кнопку [Исключить] еще раз.

Значок оценки



● Чтобы отменить оценку, нажмите в правой стороне окна ту же [★], что и при выставлении оценки.



- Состояния флажков, добавленных к изображениям в программе DPP до версии 4, не поддерживаются.
- Вы также можете отмечать изображения флажками из меню, которое появляется, если щелкнуть мышью изображение в главном окне при нажатой клавише <control>.



Поскольку структура файла данных изображения меняется при выставлении оценок изображениям, просмотр информации об изображении в других программах может быть невозможен.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Сортировка изображений в главном окне

Изображения в главном окне можно сортировать, отмечая их флажками или выставляя им оценки (обозначаются значками [★]) для каждого объекта или темы.

Отметка изображений в главном окне


Выберите изображения, которые требуется отметить флажком, и выберите флажок от [▼1] до [▼5].



Выберите

Щелкните мышью

→ Выбранный флажок отображается в левом верхнем углу рамки изображения.




Флажок

● Чтобы снять флажок, щелкните по нему еще раз.

Выставление оценок в главном окне


Выберите изображения, которые требуется оценить, и выберите одну из оценок [●].



Выберите

Нажмите (меняется на [★] после нажатия [●])

→ Выставляется оценка, и в левом верхнем углу окна появляется значок, соответствующий выбранной [★].
(В качестве примера показано окно с оценкой три [★].)



Значок оценки

- Чтобы отменить оценку, нажмите тот же значок [★], что и при выставлении оценки.
- Выберите опцию [Исключить] в меню [Метка] или в окне быстрой проверки (стр. 30).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Для выбора нескольких изображений в главном окне

Щелкните мышью на требуемом изображении при нажатой клавише <⌘>. Для выбора нескольких последовательных изображений щелкните мышью на первом изображении, затем щелкните мышью на последнем изображении при нажатой клавише <shift>.



- Отметка изображений и выставление оценок также возможны в меню [Метка].
- Оценки, заданные в программе DPP, можно просматривать и изменять с помощью другого ПО EOS и с помощью любой поддерживаемой камеры EOS (для EOS 7D требуется встроенное ПО версии 2.0.0 или выше), кроме EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 400D, EOS 350D и EOS 300D.
 - EOS Utility версии 2.9 или более поздняя: оценки, заданные в программе DPP, отображаются. Но опция [Исключить] не отображается, и изменить настройки оценок невозможно.
 - С помощью любой поддерживаемой камеры (для EOS 7D требуется встроенное ПО версии 2.0.0 или выше), кроме EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 400D, EOS 350D и EOS 300D: Оценки, заданные в программе DPP, отображаются на экране просмотра. Можно также изменить настройки оценок. Однако невозможно отобразить или изменить настройки для [Исключить].
- И наоборот, в программе DPP можно просматривать и изменять оценки, заданные для изображений в любой поддерживаемой камере EOS (для EOS 7D требуется встроенное ПО версии 2.0.0 или выше), кроме EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 400D, EOS 350D и EOS 300D.

Расположение изображений в главном окне

Изображения в главном окне можно расположить в порядке типов установленных флажков или по дате и времени съемки изображений. Можно также располагать изображения в произвольном порядке, индивидуально перетаскивая их.

Расположение по типам

Выберите меню [Эскизы] ▶ [Сортировка] ▶ требуемый пункт.

→ Изображения располагаются в порядке, соответствующем выбранному пункту.

Основные параметры сортировки	Описание
Имя файла: по возрастанию	Изображения сортируются по имени файла в алфавитно-цифровом порядке (0 – 9 → A – Z).
Расширение: по возрастанию	Изображения сортируются в следующем порядке: изображения RAW → изображения JPEG → изображения TIFF → видеозаписи MOV → видеозаписи MP4.
Дата/время съемки: по возрастанию	Изображения сортируются по дате и времени съемки, начиная с самого раннего.
Флажок: по возрастанию	Изображения с установленными флажками имеют приоритет и сортируются в порядке номеров.
Оценка: по возрастанию	Сортировка по возрастанию количества [☆].
Название модели камеры: по возрастанию	Сортировка начинается с названий модели камеры, содержащих меньшее цифровое значение (например, EOS-1D X → EOS 6D)
Объективы: по возрастанию	Сортировка начинается с объективов с минимальным фокусным расстоянием.
Чувствительность ISO: по возрастанию	Сортировка начинается с самой низкой чувствительности.
Выдержка: по возрастанию	Сортировка начинается с самой короткой выдержки.
Диафрагма: по возрастанию	Сортировка начинается с минимального значения диафрагмы.
Фокусное расстояние: по возрастанию	Сортировка начинается с объективов с минимальным фокусным расстоянием.

* Изображения можно также сортировать по параметрам [Размер изображения], [Тип RAW] и [Состояние редактирования рецепта].

* По убыванию все элементы сортируются в обратном порядке.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий


Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Свободное расположение

Перетащите изображение мышью в требуемое положение.



- Изображение перемещается в требуемое положение.
- Можно также выбрать несколько изображений (стр. 34) и переместить их.
- Новый порядок изображений временно регистрируется как [Пользовательский] в области [Панель Фильтр/Сортировка] и сохраняется до выхода из программы DPP или выбора другой папки в области дерева папок.
- Для возврата к порядку, в котором изображения располагались до его изменения, выберите меню [Эскизы] ▶ [Сортировка] ▶ [Имя файла] и [По возрастанию].

Сохранение измененного порядка расположения изображений

Измененный порядок изображений можно сохранить даже при выходе из программы DPP или при выборе другой папки в области дерева папок.

- **Сохранение порядка без изменения имен файлов изображений**
С помощью вкладки [Параметры вида] в окне [Настройки] можно сохранить порядок следования изображений, не изменяя имен файлов (стр. 142).
- **Сохранение порядка с изменением имен файлов изображений**
С помощью функции переименования можно сохранить порядок изображений, одной операцией изменив имена их файлов в соответствии с новым порядком отображения (стр. 126).

Отображение изображений RAW и JPEG в виде одного изображения

Одновременно снятые изображения RAW и JPEG могут отображаться и обрабатываться как одно изображение. В частности, при этом вдвое уменьшается число изображений в главном окне и упрощается проверка большого количества одновременно записанных изображений.

Выберите меню [Эскизы] ▶ [Группировать версии RAW и JPG].

→ Вид главного окна обновится, и одновременно снятые изображения RAW и JPEG отобразятся в виде одного изображения с меткой [(R+J)] (стр. 147).

В виде одного изображения могут отображаться изображения RAW с расширением «.CR2» или «.CR3»

В виде одного изображения могут отображаться изображения, снятые камерой, способной одновременно записывать изображения RAW с расширением «.CR2», «.CR3» и изображения JPEG. Изображения, снятые камерой, которая при одновременной записи записывает изображения RAW с расширением «.CRW» или «.TIF», не могут отображаться в виде одного изображения.

Когда отображается одно изображение

- **Отображаемое изображение**
Во всех окнах отображается изображение RAW.
- **Редактируемое изображение**
Параметры, настроенные с помощью любой из функций программы DPP (палитры инструментов и т. п.), применяются только к изображению RAW. Однако если использовались перечисленные ниже функции, соответствующие настройки применяются к обоим изображениям, RAW и JPEG.
 - Удаление изображения (стр. 38)
 - Перемещение или копирование изображения (стр. 38)
 - Установка флажка (стр. 32, 33)
 - Задание оценки (стр. 32, 33)
 - Поворот изображения (стр. 12)

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



● Изображения, добавленные в окно [Коллекция]

При добавлении в окно [Коллекция] изображений RAW и JPEG, отображаемых как одно изображение, это изображение помечается меткой **[R+J]**. Но так как фактически добавляются как изображение RAW, так и изображение JPEG, значение количества изображений, отображаемое на вкладке [Коллекция], увеличивается на 2.

Проверка информации об изображении

1 Выберите изображение, информацию о котором требуется проверить.

2 Выберите меню **[Вид] ▶ [Информация]**.

→ Откроется окно информации об изображении.

3 Выберите вкладку и проверьте информацию.

Окно информации об изображении

Вкладка
[Информация Exif]

Информация Exif	Информация XMP/PTC	Рецепт
Объект	Величина	
Имя файла	IMG_0001.CR2	
Размер файла	24.5МБ	
Модель фотоапп.	Canon EOS XXX	
Firmware	Firmware Version X.X.X	
Дата	XX/XX/XX XX:XX:XX	
Имя владельца		
Режим съемки	AE с приоритетом диафрагмы	
TV(выдержка за...	1/40	
Av(величина ди...	5.6	
Режим экспоза...	Оценочный замер	
Компенсация э...	0	
Число ISO	3200	
Автоматическ...	Вкл.	
Объектив	EF17-40mm f/4L USM	
Фокусное расст...	34.0мм	
Размер изобра...	XXXXXXX	
Соотношен. ст...	3:2	
Качество изобра...	RAW	
Вспышка	Откл.	
Фиксация эксп...	Откл.	
Баланс белого	Авто	
Режим AF	Ручной фокус	
Стиль изображ.	Пейзаж	

Вкладка [Информация
XMP/PTC]

Информация Exif	Информация XMP/PTC	Рецепт
Описание		
[Название документа]	XXXXXXXXXX	
[Автор]	XXXXXXXXXX	
[Название Автора]	XXXXXXXXXX	
[Описание]	XXXXXXXXXX	
[Автор описания]	XXXXXXXXXX	
[Ключевые слова]	XXXXXXXXXX	
[Статус авторских прав]	XXXXXXXXXX	
[Уведомление об авторских правах]	XXXXXXXXXX	
[Адрес информации об авторских правах]	XXXXXXXXXX	

Вкладка
[Рецепты]

Объект	Величина
Настройка ярк...	0,00
Баланс белого	(Автоматически)
Стиль изображ...	(Пейзаж)
Контраст	0,0
Тень	0,0
Блик	0,0
Тон цвета	0,0
Насыщенность...	0,0
Линейная	Выкл.
Черная точка	0,00
Средняя точка	0,00
Белая точка	0,00
Резкость	Степень : 4,0 Четкость : 4,0...
Автокоррекция...	Стандартный
Кривые тонов RGB	Исходное изображение
Поддавление шу...	9,0
Настройка цвета	Выкл.
Оттенок	0,0
Насыщенность	100,0
Красный	Выкл.
Оранжевый	Выкл.
Желтый	Выкл.
Зеленый	Выкл.
Голубой	Выкл.
Синий	Выкл.
Фиолетовый	Выкл.
Пурпурный	Выкл.
Коррекция дис...	Вкл.
Цифр. оптимиз...	Выкл.
Внешнее освещ...	40,0
Цветовая абер...	100,0 R0,0 B0,0



При отключении параметра [Группировать версии RAW и JPG] файлы RAW и JPEG будут отображаться как отдельные изображения.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



- Информация о параметрах съемки отображается на вкладке [Информация Exif], а информация IPTC*, добавленная в изображение после съемки, отображается на вкладке [Информация XMP/IPTC].

Информация IPTC* содержит дополнительные комментарии к изображениям, такие как подписи, сведения об авторе и месте съемки. Информация сортируется по 5 различным категориям, ее можно просматривать, выбрав пункт [Описание], [Контакт IPTC], [Изображение IPTC], [Содержание IPTC] или [Статус IPTC] в списке на вкладке [Информация XMP/IPTC].

* Международный совет по печати и телекоммуникациям (IPTC)

- Содержание вкладки [Информация Exif] отличается в зависимости от модели камеры.
- Параметры рецепта, примененные к изображению, отображаются на вкладке [Рецепты].



Удобные функции главного окна

● Переключение информации

Если при открытом окне информации об изображении выбрать в главном окне другое изображение, отображается информация об этом изображении.

● Отличие от эскизов с информацией о съемке

В окне информации об изображении отображается информация о съемке каждого изображения. Однако если требуется только основная информация о съемке, ее можно просмотреть в меню [Эскиз] ► [С информацией о съемке] (стр. 13).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Систематизация изображений


В данном разделе описывается удаление ненужных изображений, перемещение и копирование изображений и прочие действия по систематизации изображений.

Удаление ненужных изображений

Помните, что восстановить удаленные изображения невозможно.

1 Выберите ненужное изображение в главном окне.

2 Выберите меню [Файл] ▶ [Переместить в Корзину].




- Изображение перемещается в папку [Корзина] и удаляется из программы DPP.
- Изображения полностью удаляются с компьютера при выборе меню [Finder] ▶ [Очистить корзину] на рабочем столе.

Перемещение изображений

Можно переместить или скопировать изображения в отдельную папку и отсортировать их по дате съемки или по темам.

Перетащите мышью перемещаемое или копируемое изображение.

- **Перемещение:** перетащите изображение и отпустите его на требуемой папке.
- **Копирование:** перетаскивайте изображение при нажатой клавише <option>, а затем отпустите изображение на требуемой папке.



- Изображения перемещаются или копируются в папку назначения.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Перемещение изображений в папках

Можно перемещать или копировать папки, содержащие изображения, и сортировать изображения по папкам.

Перетащите мышью перемещаемую или копируемую папку.

- **Перемещение:** перетащите папку и отпустите ее на требуемой папке.
- **Копирование:** перетаскивайте папку при нажатой клавише <option>, а затем отпустите папку на требуемой папке.




→ Папки перемещаются или копируются в папку назначения.

Регистрация часто используемых папок (регистрация закладки)

Часто используемые папки можно зарегистрировать в закладках. Зарегистрированные папки отображаются на вкладке [Закладка] в главном окне.

1 Выберите папку, для которой требуется зарегистрировать закладку.



Выбе-
рите

2 Выберите меню [Файл] ▶ [Закладка].

→ Папка, выбранная на шаге 1, регистрируется на вкладке [Закладка] в главном окне.

Удаление закладок

Можно удалить папку, зарегистрированную на вкладке [Закладка].

Выберите меню [Файл] ▶ [Удалить закладку].

→ Выбранная папка будет удалена из закладок.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



4 Редактирование изображений

Изображения RAW	42
Изображения RAW	42
Обработка («проявление») изображений RAW	42
Когда осуществляется обработка изображений RAW?	42
Преимущества изображений RAW	42
Редактирование изображений JPEG и TIFF	43
Палитры инструментов	44
JPEG/TIFF Редактирование с помощью палитры инструментов основных настроек	46
Настройка яркости	46
Изменение стиля изображения	47
Продвинутый пользователь Использование файла стиля изображения	49
Настройка цветового тона путем изменения баланса белого	49
Настройка тона цвета с помощью пипетки баланса белого	50
Продвинутый пользователь Настройка баланса белого с помощью цветовой температуры	51
Продвинутый пользователь Точная настройка баланса белого	51
Настройка контрастности	52
Продвинутый пользователь Настройка яркости в тенях/светах	52
Изменение цветового тона и насыщенности цветов	53
Настройка стиля «Монохромное»	53
Продвинутый пользователь Настройка динамического диапазона	54
Автоматическая настройка градаций и освещенности	55
Использование функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)	56
Настройка резкости изображения	57
Детальные настройки резкости изображения ...	58
JPEG/TIFF Редактирование с помощью палитры инструментов настройки тонов	59
Настройка яркости и контрастности	59
Настройка тона цвета с помощью пипетки	

баланса белого	60
Продвинутый пользователь Настройка кривой цветопередачи	61
Пример работы с кривой цветопередачи	62
Продвинутый пользователь Настройка динамического диапазона	63
Использование функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)	63
JPEG/TIFF Редактирование с помощью палитры инструментов настройки цветов	64
Продвинутый пользователь Редактирование с помощью палитры инструментов настройки цветов	64
Настройка выбранной цветовой гаммы	64
Настройка оттенка и насыщенности всего изображения	65
Настройка монохромных изображений	65
JPEG/TIFF Редактирование с помощью палитры инструментов детальной настройки	66
Уменьшение шумов	66
Настройка резкости изображения	67
Подавление цветного муара на изображении	67
JPEG/TIFF Редактирование с помощью палитры инструментов кадрирования/регулировки наклона	68
Редактирование с помощью палитры инструментов коррекции объектива	71
Коррекция аберрации объектива	71
Использование коррекции	72
Эффекты коррекции искажения для объективов «рыбий глаз»	73
Ползунок информации о расстоянии до объекта ..	74
Одновременная коррекция нескольких изображений ...	75
Цифровой оптимизатор объектива	75
Использование цифрового оптимизатора объектива ...	76
Настройка резкости изображения	78
JPEG/TIFF Продвинутый пользователь Редактирование с помощью палитры инструментов частичной настройки	79

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Выполнение частичной настройки изображений ([Яркость], [Контрастность], [Оттенок], [Насыщенность])	79
Выполнение частичной настройки изображений ([Подавить цветной муар])	81
Группы регулировок.....	82
JPEG/TIFF Редактирование с помощью палитры инструментов удаления пыли/копирования штампом.....	83
Автоматическая обработка для удаления следов пыли	83
Автоматическая обработка для удаления следов пыли в главном окне	84
Удаление следов пыли вручную (функция исправления)	85
Удаление ненужных частей изображения (функция копирования штампом)	87
Задание рабочего цветового пространства	88
Функция экранной цветопробы	89
Указание размера при открытии изображений RAW....	90
JPEG/TIFF Сохранение результатов редактирования.....	91
Сохранение параметров редактирования в изображении.....	91
Сохранение в виде отдельного изображения	91
JPEG/TIFF Повторное редактирование изображения.....	93
JPEG/TIFF Использование параметров настройки (рецептов)	94
Копирование рецепта и его применение к другому изображению	95
Сохранение рецепта в виде файла.....	95
Загрузка и применение рецептов	96
JPEG/TIFF Настройка со сравнением нескольких изображений	97
JPEG/TIFF Эффективное редактирование.....	98

Редактирование в окне редактирования изображений	98
Изменение положения области эскизов на горизонтальное	99
Сбор и редактирование изображений в окне «Коллекция».....	100
JPEG/TIFF Создание композитных изображений	102
Методы композиции	105
JPEG/TIFF Создание изображений HDR (широкий динамический диапазон)	106
Продвинутый пользователь Использование оптимизации Dual Pixel RAW	109
Микрорегулировка положения максимальной резкости и разрешения с использованием содержащейся в файле Dual Pixel RAW информации о глубине резкости	109
Смещение точки съемки или эффекта «боке» на переднем плане с целью улучшения результата	110
Уменьшение появления паразитной засветки на изображениях.....	111
Продвинутый пользователь Передача изображения RAW в программу Photoshop	113
Продвинутый пользователь Настройка панели инструментов главного окна	114

* Функции в разделах с пометками **JPEG/TIFF** и **JPEG/TIFF** в главе «4 Редактирование изображений» можно использовать для редактирования как изображений RAW, так и изображений JPEG/TIFF.

JPEG/TIFF : все функции, описанные в этом разделе, поддерживают редактирование изображений JPEG/TIFF.

JPEG/TIFF : некоторые функции, описанные в этом разделе, поддерживают редактирование изображений JPEG/TIFF.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Изображения RAW

Изображения RAW

Изображение RAW — это файл, в котором записаны данные с выхода датчика изображения. Так как при съемке фотографии в камере не производится обработка изображения, и фотография записывается в специальном виде как «данные изображения RAW + информация об условиях обработки изображения в момент съемки», для ее просмотра или редактирования требуется специальное программное обеспечение.

* «RAW» означает «в естественном виде» или «необработанный или неочищенный».

Обработка («проявление») изображений RAW

В терминах традиционной пленочной фотографии изображение RAW — это снятое, но еще не проявленное (скрытое) изображение. На пленке изображение становится видно только после ее проявления. Изображение RAW также невозможно просмотреть на компьютере без последующей обработки сигналов изображения. И хотя эта обработка является цифровой, эту процедуру также можно называть «проявлением».

Когда осуществляется обработка изображений RAW?

DPP автоматически выполняет такое «проявление» при отображении изображений RAW в этой программе. Поэтому в программе DPP отображаются только обработанные изображения RAW. Программа DPP позволяет просматривать, редактировать и печатать изображения RAW, не вникая в тонкости процесса обработки.

Преимущества изображений RAW

Изображения RAW записываются в формате «данные изображения RAW + информация об условиях обработки изображения в момент съемки». При открытии изображения в программе DPP оно сразу же автоматически обрабатывается и отображается с примененными условиями обработки изображения в момент съемки. Даже если с изображением выполняются различные операции настройки (каждый раз производится автоматическая обработка), изменяются только условия обработки изображения (условия проявления), а «сами исходные данные изображения» не изменяются. Это идеальный тип данных изображения для тех, кто планирует творческую работу после съемки и хочет избежать ухудшения качества изображения. В программе DPP «информация об условиях обработки изображения», допускающая настройку, называется «Рецепт» (стр. 94).



С данными, настроенными с помощью палитр инструментов, можно работать отдельно как с рецептами (расширение «.dr4») (стр. 94, 95).

В программе DPP все настройки (информация об условиях обработки изображения), сделанные с помощью палитр инструментов, можно сохранить в изображении в виде данных, называемых «рецептом» (стр. 95); также эти настройки можно сохранить, загрузить и применить к другому изображению с помощью отдельного файла рецепта (с расширением «.dr4», стр. 96). Однако файл рецепта с сохраненными настройками изображения RAW невозможно применить к изображениям JPEG или TIFF.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Редактирование изображений JPEG и TIFF

В программе DPP с помощью приведенных ниже палитр инструментов можно настраивать изображения JPEG и TIFF таким же образом, как и изображения RAW.

- Палитра инструментов настройки тонов
- Палитра инструментов настройки цветов
- Палитра инструментов детальной настройки
- Палитра инструментов кадрирования/регулировки наклона
- Палитра инструментов частичных настроек
- Палитра инструментов удаления пыли/копирования штампом
- Палитра инструментов настроек

Так как настройки, производимые с помощью данных палитр инструментов (рецепт), изменяют только условия обработки изображений, сами «исходные данные изображения» остаются неизменными. Поэтому качество изображения, которое обычно ухудшается при редактировании, остается на прежнем уровне, и изображение можно изменять неограниченное количество раз.



Данные изображения JPEG, TIFF

Информация об условиях обработки изображения



С данными, настроенными с помощью палитр инструментов, можно работать отдельно как с рецептами (расширение «.dr4») (стр. 94, 95).

В программе DPP все настройки (информация об условиях обработки изображения), сделанные с помощью палитр инструментов, можно сохранить в изображении в виде данных, называемых «рецептом» (стр. 95); также эти настройки можно сохранить, загрузить и применить к другому изображению с помощью отдельного файла рецепта (с расширением «.dr4», стр. 96). Однако данные рецепта с сохраненными настройками изображений JPEG или TIFF невозможно применить к изображениям RAW.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий


Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Палитры инструментов

В программе DPP можно настраивать изображения с помощью палитр инструментов, переключаясь между разными палитрами в соответствии с задачами редактирования. Так как настройки, производимые с помощью палитр инструментов, изменяют только условия обработки изображений, сами «исходные данные изображения» остаются неизменными. Поскольку при этом не возникает проблем, обычно связанных со снижением качества изображения при редактировании, изображение можно настраивать неограниченное количество раз. Различные функции палитр инструментов подробнее описаны в соответствующих разделах.



- **Палитра инструментов основных настроек**
Основная настройка изображений RAW ([стр. 46](#)).
- **Палитра инструментов настройки тонов**
Настройка кривой цветопередачи и применение функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) ([стр. 59](#)).
- **Палитра инструментов настройки цветов**
Настройка оттенков, насыщенности и освещенности выбранного цветового пространства. Можно также настроить оттенок и насыщенность всего изображения ([стр. 64](#)).
- **Палитра инструментов детальной настройки**
Уменьшение уровня шума и настройка резкости изображения ([стр. 66](#)).
- **Палитра инструментов кадрирования/регулировки наклона**
Обрезка изображения и регулировка угла его наклона ([стр. 68](#)).
- **Палитра инструментов коррекции объектива**
Коррекция аберрации объектива в изображении ([стр. 71](#)) и применение цифрового оптимизатора объектива ([стр. 76](#)).
- **Палитра инструментов частичных настроек**
Настройка выбранного участка изображения ([стр. 79](#)).
- **Палитра инструментов удаления пыли/копирования штампом**
Удаление пыли с изображения и его корректировка с копированием частей изображения ([стр. 83](#)).
- **Палитра инструментов настроек**
Настройка рабочего цветового пространства ([стр. 88](#)).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель





Использование различных палитр инструментов

Для настройки изображений RAW рекомендуется использовать палитру инструментов основных настроек. Однако если функций палитры инструментов основных настроек недостаточно для необходимых преобразований или требуется использовать функции, доступные только в палитре инструментов настройки тона (стр. 59), рекомендуется сначала выполнить основные настройки с помощью палитры инструментов основных настроек, а затем использовать палитру инструментов настройки тона, внося минимальное количество необходимых изменений.

Для шумоподавления (стр. 66) и коррекции аберрации объектива (стр. 72) необходимо сначала выполнить настройки с помощью палитры инструментов основных настроек и настройки тона, а затем применять палитры инструментов детальной настройки (стр. 66) и коррекции объектива (стр. 71).

- Палитру [Палитра инструментов] можно отображать или скрывать, нажимая кнопку  в правом нижнем углу главного окна.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Редактирование с помощью палитры инструментов основных настроек

Палитра инструментов основных настроек позволяет редактировать основные настройки изображений формата RAW. С помощью этой палитры инструментов можно настроить яркость изображения, задать стиль изображения, настроить баланс белого, контрастность, цветовой тон, насыщенность и динамический диапазон, применить функцию Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) и настроить резкость изображения.


Обратите внимание, что для изображений JPEG/TIFF можно только применять функцию Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) и настраивать резкость.

- 1 Выберите изображение в главном окне и т. д.
- 2 Откройте палитру инструментов основных настроек.



Настройка яркости

Можно настроить яркость изображения. Перемещайте ползунок вправо, чтобы сделать изображение ярче, или влево, чтобы сделать его темнее.



Восстановление исходных настроек изображения

Введите цифровое значение

Перетащите ползунок влево или вправо

Диапазон настройки: от -3,0 до +3,0 (с шагом 0,01 при вводе численного значения).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий


Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Изменение стиля изображения

Если полученное изображение отличается от задуманного, можно исправить его, изменив стиль изображения. Даже если изображение было сохранено (стр. 91) с выбранным стилем [Монохромное] (стр. 53), все равно можно изменить стиль изображения, просто выбрав любой другой стиль изображения, отличный от [Монохромное].



Восстановление
исходных настроек
изображения

Выберите

Стиль изображения	Описание
 ()	Стиль изображения, установленный в камере на момент съемки. Если в камере выбран режим творческой зоны, в () отображается установленный стиль изображения. Если в камере выбран режим базовой зоны, в () отображается [Настройки съёмки], а характеристики изображения применяются в соответствии с выбранным режимом съемки.
Стандартное	Изображение выглядит ярким. Обычно эта настройка подходит для большинства изображений.
Автоматически	Цветовой тон будет скорректирован в зависимости от сюжета. Цвета будут яркими. Особенно яркими станут цвета голубого неба, зелени и закатов при съемке на природе и на открытом воздухе.
Портрет	Для получения красивых оттенков кожи. Эффективно для съемки женщин и детей крупным планом. Изменяя значение параметра [Тон цвета], можно настраивать телесные цвета (стр. 53).
Пейзаж	Обеспечивает яркие синие и зеленые цвета. Эффективно для получения выразительных пейзажей.
Подробное	Подходит для детальной передачи контуров и текстур объекта. Яркость цветов немного увеличивается.
Нейтральное	Для получения изображения в естественных приглушенных тонах. Эффективно для базовых изображений, для которых будет выполняться настройка.
Точное	Если объект снимается при цветовой температуре 5200K, производится колориметрическая настройка цвета в соответствии с цветом объекта. Эффективно для базовых изображений, для которых будет выполняться настройка.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений


Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Стиль изображения	Описание
Монохромное	Служит для получения черно-белых изображений. Можно также производить настройку параметров [Эффект фильтра] или [Эффект тона] (стр. 53).
(Файл стиля изображения, зарегистрированный в камере)	Отображается при выборе изображения, снятого с файлом стиля изображения, зарегистрированным в камере. В списке имя файла стиля изображения отображается в скобках ().
[Файл стиля изображения, примененный в DPP]	Имя файла стиля изображения, примененного в программе DPP, отображается в квадратных скобках [].



- Значения параметров [Тон цвета], [Насыщенность цвета], [Контраст], [Контурная резкость] и [Резкость] можно сохранить даже при изменении стиля изображения.
- Настройка [Автоматически] не применяется к изображениям, снятым с помощью камеры EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 7D, EOS 60D/ EOS 60Da, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/ EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 1100D, EOS 400D, EOS 350D, EOS 300D, PowerShot G3 X, PowerShot G1 X Mark II, PowerShot G7 X, PowerShot G9 X, PowerShot SX60 HS, PowerShot G5 X, PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot G1 X, PowerShot G15, PowerShot S110, PowerShot S100, PowerShot G9, PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot G12, PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot SX1 IS или PowerShot SX50 HS. Хотя при изменении стиля нескольких изображений можно выбрать значение [Автоматически], если среди выбранных имеются изображения, снятые любой поддерживаемой камерой, отличной от указанных выше, но настройка [Автоматически] не применяется к изображениям, снятым указанными выше камерами.
- Стиль [Подробное] можно применять ко всем изображениям, снятым поддерживаемыми моделями камер, кроме PowerShot G3 X, PowerShot G1 X Mark II, PowerShot G7 X, PowerShot G9 X, PowerShot SX60 HS, PowerShot G5 X, PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot G1 X, PowerShot G15, PowerShot S110, PowerShot S100, PowerShot G9, PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot G12, PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot SX1 IS и PowerShot SX50 HS.
- Выбор настройки [Автоматически] для изображений RAW, снятых камерой с использованием мультиэкспозиции, невозможен.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Использование файла стиля изображения

Файл стиля изображения представляет собой файл расширения функции стилей изображения.

Программа DPP позволяет применять к изображениям RAW файлы стилей изображения, загруженные с веб-сайта Canon и эффективные для различных сюжетов, или файлы стилей изображения, созданные с помощью программы «Picture Style Editor». При использовании файла стиля изображения заранее сохраните его в компьютере.

1 Нажмите кнопку [Обзор] на панели [Стиль изображения].



→ Открывается диалоговое окно [Открыть].

2 Выберите файл стиля изображения, сохраненный в компьютере, и нажмите кнопку [Открыть].


- Выбранный файл стиля изображения применяется к изображению.
- Для применения другого файла стиля изображения снова выполните операцию из шага 2.



К камере можно применить только файлы стиля изображения с расширением «.PF2» или «.PF3».

Настройка цветового тона путем изменения баланса белого

Если цветовые тона на фотографии выглядят неестественно, измените баланс белого для получения естественных цветов. Добиться естественности цветовых тонов можно, указав источник освещения, совпадающий с использовавшимся во время съемки, например, цветов бледных оттенков.



Восстановление
исходных настроек
изображения

Выберите

- () — это баланс белого, заданный в камере на момент съемки.
- Если в камере выбран режим творческой зоны, в () отображается установленный баланс белого.
- Если в камере выбран режим базовой зоны, в () отображаются [Настройки съемки], а характеристики изображения применяются в соответствии с выбранным режимом съемки.



Цветовой тон не становится более естественным даже после изменения баланса белого

Если после изменения баланса белого цветовые тона выглядят неестественно, используйте пипетку баланса белого ([стр. 50](#)).



Настройка цветового тона

Для дальнейшей точной настройки цветовых тонов после настройки баланса белого можно использовать функцию [Тон цвета] ([стр. 53](#)).



- Результаты настройки невозможно зарегистрировать как пользовательский баланс белого ([стр. 121](#)), если в списке выбран вариант [()].
- Для изображений RAW, снятых камерой с использованием мультиэкспозиции, изменение или настройка баланса белого невозможны.




Подробное описание настроек баланса белого см. в Инструкции по эксплуатации камеры.

Настройка тона цвета с помощью пипетки баланса белого


Для получения естественного вида изображения можно настроить баланс белого, используя в качестве стандарта белого выделенную часть изображения. Использование пипетки баланса белого эффективно на тех частях изображения, цветовой тон белого которых изменился под влиянием источника освещения.

1



Щелкните мышью

2 Щелкните мышью в точке, выбранной для стандарта белого.



Щелкните мышью

Координаты положения курсора и значения RGB (8-битное преобразование)



Восстановление исходных настроек изображения

- Цвет изображения настраивается таким образом, чтобы выбранная точка была стандартом белого.
- При щелчке на другой части изображения баланс белого будет настроен заново.
- Для завершения работы с функцией пипетки баланса белого снова нажмите кнопку [].

? Если на изображении отсутствуют белые области

Если на изображении отсутствуют белые области, баланс белого можно настроить, щелкнув мышью на шаге 2 на серой точке изображения. Результат настройки будет такой же, как и при выборе белой области.



Для изображений RAW, снятых камерой с использованием мультиэкспозиции, изменение или настройка баланса белого невозможны.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек


Справочная информация/
Алфавитный указатель



Настройка баланса белого с помощью цветовой температуры

Баланс белого можно настраивать, задавая численное значение цветовой температуры.

- 1 Выберите пункт [Холодность цвета] в списке [Настройка баланса белого].
- 2 Установите цветовую температуру.




Перетащите ползунок влево или вправо

Значение настройки

Точная настройка баланса белого

Эта функция используется для точной настройки баланса белого. С ее помощью можно достигнуть таких же эффектов, как с помощью фильтров преобразования цветовой температуры и фильтров цветокоррекции сторонних производителей. Диапазон настройки составляет ± 10 ступеней. Данная функция предназначена в основном для опытных пользователей, знакомых с эффектами фильтров преобразования цветовой температуры и фильтров цветокоррекции.

Выполните настройку баланса белого, перетаскивая точку на экране настройки в панели [Точная настройка].



Перетащите

Перетащите ползунки влево или вправо

Введите устанавливаемое значение

- «В» означает синий цвет, «А» — янтарно-желтый, «М» — пурпурный, а «Г» — зеленый. Цвет регулируется в соответствии с перемещением точки.
- Можно также уточнить настройку, используя ползунки или численные значения настройки.




- Для регистрации результатов настройки в качестве пользовательского баланса белого (стр. 121) перед настройкой баланса белого выберите в списке [Настройка баланса белого] любое значение, кроме [📷 ()]. Если перед настройкой баланса белого в списке было выбрано значение [📷 ()], зарегистрировать результаты в качестве пользовательского баланса белого невозможно.
- Для изображений RAW, снятых камерой с использованием мультиэкспозиции, изменение или настройка баланса белого невозможны.



Диапазон настройки составляет от 0 до ± 10 (с шагом 0,1 при вводе численного значения).

Настройка контрастности

Можно настроить модуляцию или степень контрастности изображения. Перемещайте ползунок вправо для повышения контрастности или влево для уменьшения контрастности.



Восстановление исходных настроек изображения


Перетащите ползунок влево или вправо (9 ступеней)

Введите значение (с шагом 0,1 ступени)

Продвинутый пользователь

Настройка яркости в тенях/светах

Можно настроить яркость темных и светлых областей изображения. Настроив только темные или светлые области изображения, можно уменьшить эффект потери деталей в темных и светлых областях.



Перетащите ползунок влево или вправо

Введите значение (с шагом 0,1 ступени)



Большое изменение настроек света или теней может сделать изображение неестественным. В таком случае уменьшите степень настройки.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий


Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Изменение цветового тона и насыщенности цветов

Возможна настройка тонов и общей насыщенности цвета. Если задан стиль изображения (стр. 47) [Монохромное], параметры [Тон цвета] и [Насыщенность цвета] заменяются на [Эффект фильтра] и [Эффект тона] (на этой странице).



- **Тон цвета:** перемещайте ползунок вправо для получения более желтых тонов или влево для получения более красных тонов.
- **Насыщенность цвета:** настройка общей интенсивности цветов изображения. Для получения более насыщенных цветов перемещайте ползунок вправо, для снижения насыщенности перемещайте ползунок влево.




Диапазон настройки: от -4 до +4.

Настройка стиля «Монохромное»

Если задан «Стиль изображения» (стр. 47) [Монохромное], можно создавать монохромные фотографии с эффектами, аналогичными использованию фильтров, или фотографии, выглядящие, как одноцветные.

- 1 Выберите вариант [Монохромное] в списке [Стиль изображения].



Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



- **Эффект фильтра:** служит для создания монохромных фотографий, на которых подчеркивается белизна облаков или зелень листвы.

Фильтр	Пример эффекта
Нет	Обычное монохромное изображение без эффекта фильтра.
Жёлтый	Более естественная передача голубого неба, четкое выделение белых облаков.
Оранжевый	Голубое небо становится темнее. Увеличивается яркость заката.
Красный	Голубое небо будет выглядеть совсем темным. Осенняя листва становится четкой и яркой.
Зелёный	Телесные цвета и цвет губ людей становятся мягче. Зеленая листва деревьев становится четкой и яркой.

- **Эффект тона:** создается монохромная фотография с тонированием одним цветом. Предусмотрены варианты [Нет], [Сепия], [Синий], [Фиолетовый] и [Зелёный].




Увеличьте значение [Контраст] для подчеркивания эффекта фильтра

Для усиления эффекта фильтра перемещайте ползунок [Контраст] вправо.

Продвинутый пользователь

Настройка динамического диапазона

Возможна настройка динамического диапазона (ширина отображаемых градаций) от темных до светлых точек изображения.



Переместите вниз
Выходные белые точки

Переместите влево или вправо
Входные белые точки

Переместите влево или вправо
Средняя (средние тона) точка

Переместите вверх
Выходные черные точки

Можно изменять динамический диапазон, вводя численные значения

Переместите влево или вправо
Входные черные точки

- По горизонтальной оси откладываются входные значения, по вертикальной оси откладываются выходные значения.
- Установите флажок у пункта [Переместить среднюю точку для совмещения], чтобы привязать среднюю точку к настройкам входных белых и черных точек.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель





[Линейная] — функция для расширенной настройки

Если планируется настройка изображений в графическом редакторе с мощными средствами редактирования, используйте вариант [Линейная]. Обратите внимание, что если установлен флажок [Линейная], изображение становится тусклым.




Функции [Контраст], [Блик], [Тень] и [Auto Lighting Optimizer/Автокоррекция яркости] (стр. 56) не работают, если установлен флажок [Линейная].

Автоматическая настройка градаций и освещенности

Чтобы придать изображению нужные градации и освещенность, в определенном динамическом диапазоне применяются автоматические настройки.

Нажмите кнопку [Авто].



→ Для придания изображению нужных градаций и освещенности к динамическому диапазону применяются автоматические настройки.

- Производится автоматическая настройка белых и черных точек, средней точки на панели [Гамма-коррекция], а также параметров [Блик] и [Тень] на панели [Дополнительные настройки].
 - После этой операции часть настроек возвращается к исходному значению, другая часть не изменяется.
 - Настройки, для которых восстанавливаются исходные значения
 - Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)
 - [Контраст] на панели [Дополнительные настройки]
 - Настройки, для которых исходные значения не восстанавливаются
 - Настройка яркости
 - Настройка баланса белого
 - Линейная*
- * Настройка белых и черных точек выполняется автоматически.



После применения автоматических настроек изображение может выглядеть неестественно. В таком случае уменьшите степень настройки света и тени.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Использование функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)

Если полученные в результате съемки изображения слишком темные или имеют низкую контрастность, можно использовать функцию Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) для автоматической коррекции яркости и контрастности, что позволит улучшить изображение. Можно также изменить настройки изображения, снятого с помощью функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) камеры. Эту функцию можно использовать как для изображений JPEG/TIFF, так и для изображений RAW.


* ALO обозначает Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости).

1 Установите флажок [Auto Lighting Optimizer/ Автокоррекция яркости].



- Для изображений, снятых с использованием функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) камеры, этот флажок уже установлен.

2 Измените настройку в соответствии со своими предпочтениями.



- Автокоррекция применяется к изображениям в соответствии с этой настройкой.
- К изображениям, снятым с использованием функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) камеры, по умолчанию применяются параметры на момент съемки.
- Чтобы отключить функцию Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости), снимите флажок.



- Если в любой поддерживаемой камере EOS, кроме EOS-1D Mark IV или EOS 5D Mark II, для параметра [Приоритет светов] задано значение [Разрешен], функция Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) не может использоваться для изображений RAW.
- Функцию Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) невозможно использовать для изображений RAW, снятых камерой с использованием мультиэкспозиции.
- После применения функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) к изображениям RAW и JPEG, снятым одновременно, результат настройки может различаться.



Настройка резкости изображения

Общую атмосферу изображения можно сделать более резкой или смягчить. Для настройки можно выбрать один из двух режимов: [Резкость] и [Контурная резкость].


[Резкость]: Управляет резкостью изображения, изменяя уровень акцентирования контуров изображения. Чем правее находится ползунок [Резкость] (чем выше значение параметра), тем больше акцентируются контуры изображения и тем более резким оно становится.

[Контурная резкость]: Более тонкая настройка резкости изображения.
[Степень]: Показывает уровень акцентирования контуров изображения. Чем правее находится ползунок (чем выше значение параметра), тем больше акцентируются контуры изображения и тем более резким оно становится.

[Четкость]: Показывает четкость акцентированных контуров. Чем левее находится ползунок (чем меньше уровень), тем проще выделять мелкие детали.

[Пороговое значение]: Устанавливает, «какая должна быть разница в контрасте по сравнению с окружающей областью перед акцентированием контуров».

Выберите [Резкость] из списка и выполните настройку.



Восстановление исходных настроек изображения

Выберите [Резкость]

Введите значение (с шагом 0,1 ступени)

Перетащите ползунок влево или вправо



Настройку [Контурная резкость] нельзя использовать для каких-либо изображений, кроме изображений RAW.



Диапазон настройки: от 0 до 10.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий


Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Детальные настройки резкости изображения

Выберите режим [Контурная резкость] из списка и выполните настройку.



Выберите режим
[Контурная резкость]

Введите значение
(с шагом 0,1 степени)

Перетащите ползунок
влево или вправо



Настраивайте резкость, когда установлен масштаб изображения [400%], [200%] или [100%]. Если установлен масштаб [Подогнать под размер окна] (масштаб на весь экран), корректная проверка результатов настройки может быть затруднена.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Редактирование с помощью палитры инструментов настройки тонов

С помощью палитры инструментов настройки тонов можно настраивать изображения, применяя те же функции, что и в обычном программном обеспечении для редактирования изображений.

- 1 Выберите изображение в главном окне и т. д.
- 2 Отобразьте палитру инструментов настройки тонов.



Настройка яркости и контрастности

Возможна настройка яркости и контрастности изображения. Поскольку диапазон настроек этой палитры шире, чем диапазон функций палитры инструментов основных настроек, при слишком большом изменении исходного значения параметров цвета изображения могут стать излишне насыщенными; также возможно снижение качества изображения. Во время настройки будьте особенно внимательны.



Восстановление
исходных настроек
изображения

Перетащите ползунок
влево или вправо
Введите значение
(с шагом 0,1 ступени)

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



- **Яркость:** Перемещайте ползунок вправо для повышения яркости изображения или влево для уменьшения яркости изображения.
- **Контраст:** Служит для настройки модуляции и степени контрастности цветов. Перемещайте ползунок вправо для повышения контрастности изображения или влево для уменьшения контрастности.

Настройка тона цвета с помощью пипетки баланса белого

Для получения естественного вида изображения можно настроить баланс белого, используя в качестве стандарта белого выделенную часть изображения. Использование пипетки баланса белого эффективно на тех частях изображения, цветовой тон белого которых изменился под влиянием источника освещения.

1 Нажмите кнопку [].



Диапазон настройки: от -100 до +100 (с шагом 0,1 ступени при вводе численного значения).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



2 Щелкните мышью в точке, выбранной для стандарта белого.



Щелкните мышью
Координаты положения курсора и значения RGB
(8-битное преобразование)

- Цвет изображения настраивается таким образом, чтобы выбранная точка была стандартом белого.
- При щелчке на другой части изображения баланс белого будет настроен заново.
- Для завершения работы с функцией пипетки баланса белого снова нажмите кнопку [].

? Если на изображении отсутствуют белые области

Если на изображении отсутствуют белые области, баланс белого можно настроить, щелкнув мышью на шаге 2 на серой точке изображения. Результат настройки будет такой же, как и при выборе белой области.



На гистограмме отображаются изменения в соответствии с настройкой. Перед выполнением каких-либо настроек можно также отобразить гистограмму.

Продвинутый
пользователь

Настройка кривой цветопередачи

Изменяя кривую цветопередачи, можно настроить яркость, контрастность и цвета конкретной области (стр. 148).

1 Выберите режим и способ интерполяции кривой цветопередачи.



Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



2 Произведите настройки.



RGB: настройка RGB группой
R, G, B: настройка каждого из каналов


Можно вывести гистограммы до и после настройки

Координаты [□] (при задании нескольких координат — координаты последнего [□])


- По горизонтальной оси откладываются входные значения, по вертикальной оси откладываются выходные значения.
- Максимальное количество маркеров [□] равно 8.
- Для удаления маркера [□] дважды щелкните мышью маркер [□].

Пример работы с кривой цветопередачи


Средние тона становятся ярче




Средние тона становятся темнее



Тона становятся резче



Тона становятся мягче



Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Переместите вниз
Выходные белые точки



Численное
значение
входной
черной
точки _____

Численное —
значение
выходной
черной точки

Переместите вверх
Выходные черные точки

- Восста-
новление
исходных
настроек
изобра-
жения

- Перемещайте влево
Входные
белые точки

-Численное значение входной белой точки

Численное
значение
выходной
белой
точки

- По горизонтальной оси откладываются входные значения, по вертикальной оси откладываются выходные значения.
- 
- Диапазон значений черных точек: 0 – 247 (с шагом 1 ступень при вводе численного значения).
 - Диапазон значений белых точек: 8 – 255 (с шагом 1 ступень при вводе численного значения).
 - Можно отобразить гистограммы до и после редактирования (стр. 62).


Использование функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)

Подробнее об использовании функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) см. подраздел «Использование функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)» (стр. 56) в разделе «Редактирование с помощью палитры инструментов основных настроек».

Редактирование с помощью палитры инструментов настройки цветов

С помощью палитры инструментов настройки цветов можно настроить оттенок, насыщенность и освещенность одной из 8 цветовых гамм (красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая и пурпурная). Также можно настроить оттенок и насыщенность всего изображения и подстраивать монохромные изображения.

- 1 Выберите изображение в главном окне и т. д.
- 2 Откройте палитру инструментов настройки цветов.



Продвинутый
пользователь

Редактирование с помощью палитры инструментов настройки цветов


Настройка выбранной цветовой гаммы

Для настройки перемещайте ползунки. Можно также выполнить настройку, непосредственно указав числовое значение.

H: настройка оттенка.

S: настройка насыщенности.

L: настройка освещенности.



Восстановление исходных значений всех настроек

Перетащите ползунки влево или вправо

Введите устанавливаемое значение

Восстановление исходных настроек цветовой гаммы



Диапазоны настройки:

H: -20 – +20

S: -10 – +10

L: -10 – +10

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек


Справочная информация/
Алфавитный указатель



Настройка оттенка и насыщенности всего изображения

Для настройки перемещайте ползунки. Можно также выполнить настройку, непосредственно указав числовое значение.

- **Оттенок:** перемещайте ползунок вправо для получения более желтых цветовых тонов или влево для получения более красных цветовых тонов.
- **Насыщенность:** настройка общей интенсивности цветов изображения. Для получения более насыщенных цветов перемещайте ползунок вправо, для снижения насыщенности перемещайте ползунок влево.




Восстановление исходных значений всех настроек

Введите устанавливаемое значение

Перетащите ползунки влево или вправо

Настройка монохромных изображений

Нажмите кнопку [Монохромное], чтобы задать для 8 цветовых гамм наименьшую насыщенность (-10) и создать монохромное изображение. Создав монохромное изображение, можно подстроить его, передвигая ползунки H и L для каждой цветовой гаммы и настраивая оттенок и яркость.



Перетащите ползунки влево или вправо

Восстановление исходных значений всех настроек

Введите устанавливаемое значение

Диапазон настройки для оттенков: от -30 до +30; для насыщенности: от 0 до 200.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек


Справочная информация/
Алфавитный указатель



Редактирование с помощью палитры инструментов детальной настройки

С помощью палитры инструментов детальной настройки можно уменьшить уровень шума на фотографиях, сделанных ночью или снятых с высокой чувствительностью ISO. Эту палитру также можно использовать вместе с функциями настройки резкости. Обратите внимание, что функции этой палитры инструментов можно применять как к изображениям JPEG и TIFF, так и к изображениям RAW.

- 1 Выберите изображение в главном окне и т. д.
- 2 Откройте палитру инструментов детальной настройки.




Уменьшение шумов

Можно снизить шумы, возникающие на изображениях, снятых ночью или с высокой чувствительностью ISO.

* NR означает Noise Reduction — шумоподавление.

Произведите настройку изображения.



- Величину шумоподавления можно установить в пределах диапазона 0 – 20. Чем больше значение, тем больше эффект шумоподавления.
- Эффект шумоподавления можно также проверить в окне проверки.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель





Установка одинакового уровня шумоподавления для нескольких изображений

Уровень шумоподавления можно применить сразу к нескольким изображениям, для этого необходимо выбрать их в главном окне и настроить уровень шумоподавления с помощью ползунков [Подавление шумов освещённости] и [Подавление шумов цветности].



- Если задан параметр [Подавление шумов освещённости], вместе со снижением шумов возможно снижение разрешения.
- Если задан параметр [Подавление шумов цветности], вместе со снижением шумов возможно обесцвечивание цветов.

Настройка резкости изображения


С помощью этой палитры также можно настроить резкость изображения. Подробнее о выполнении настроек см. подраздел «Настройка резкости изображения» в разделе «Редактирование с помощью палитры инструментов основных настроек» (стр. 57).

Подавление цветного муара на изображении

Цветной муар*, встречающийся на изображении, можно уменьшить.

*Цветной муар: появление цвета, который изначально отсутствует на изображении. В частности, имеет тенденцию к появлению при съемке объектов с решетчатыми или подобными им рисунками.

Установите флажок [Подавить цветной муар] и произведите настройку с помощью ползунка.



- Для некоторых объектов полная коррекция цветного муара может оказаться невыполнимой.
- Для некоторых объектов использование этой функции может вызвать изменение оттенка. В случае заметного изменения оттенка следует понизить уровень настройки.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Редактирование с помощью палитры инструментов кадрирования/регулировки наклона

Можно вырезать только требуемую часть изображения или изменить композицию кадра, т. е. горизонтальную ориентацию на вертикальную. Перед обрезкой можно настроить угол наклона изображения.


1 Выберите изображение для обрезки.

2 Откройте палитру инструментов кадрирования/регулировки наклона.

- В окне, в котором отображаются только эскизы, настройка с помощью палитры инструментов кадрирования/регулировки наклона невозможна.

3 Настройте требуемый угол изображения.

Окно кадрирования/регулировки наклона



Максимально возможный диапазон кадрирования


Перетаскивайте (с шагом в 0,01 градуса; диапазон настройки: от -45 до +45 градусов)

Используйте мышь (нажимайте ▲/▼) для настройки угла наклона либо введите значение нужного угла вручную (с шагом в 0,01 градуса; диапазон настройки: от -45 до +45 градусов)

- Нажав [Центровать на экране], можно отобразить диапазон кадрирования в центре окна.
- Коррекцию аберрации объектива рекомендуется выполнять перед настройкой угла наклона изображения.
- Если настроен только угол наклона изображения, изображение обрезается с максимально возможным диапазоном кадрирования.

4 Выберите соотношение сторон и перетащите рамку диапазона кадрирования мышью.

Выберите соотношение сторон для кадрирования



Отмена

Перетащите рамку диапазона кадрирования

- Рамку диапазона кадрирования можно перетаскивать мышью.
- Для увеличения или уменьшения диапазона кадрирования перетащите мышью один из четырех углов рамки.



Если к изображению, снятому с помощью любой поддерживаемой камеры, кроме EOS 5D Mark II, добавлена информация о соотношении сторон кадра, кадрированное изображение отображается на основе этой информации.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



- Список значений соотношения сторон (ширина : высота)



[Свободно]: изображение можно кадрировать до любых размеров, независимо от выбираемого соотношения сторон кадра.

[Пользовательская]: изображение можно кадрировать с заданным соотношением сторон.

5 Вернитесь в главное окно.

- На обрезанном изображении отображается рамка диапазона кадрирования (стр. 147).
- В окне просмотра или окне редактирования изображений обрезанное изображение отображается в обрезанном виде.

? Обрезанные изображения

- **Для обрезанного изображения можно в любой момент восстановить его исходное состояние**
Обрезанное изображение отображается и печатается в обрезанном виде. Однако так как фактическая обрезка изображения не производится, можно всегда вернуться к исходному изображению, нажав кнопку [↶] в окне кадрирования/регулировки наклона или выполнив операцию «Повторное редактирование изображения» (стр. 93).
- **Изображение обрезанного изображения в каждом из окон**
 - Главное окно: на изображении отображается рамка, показывающая область кадрирования (стр. 147).
 - Окно просмотра: изображение отображается в обрезанном виде.
 - Окно редактирования изображений: эскиз отображается так же, как и в главном окне, а увеличенное изображение отображается так же, как в окне просмотра.
- **Печать обрезанного изображения**
При печати из программы DPP изображение можно распечатать как обрезанное.
- **Фактическая обрезка изображения производится при его преобразовании и сохранении**
Обрезанное изображение RAW становится фактически обрезанным изображением при преобразовании в изображение JPEG или TIFF и его сохранении (стр. 91).
- **Изображения с установленным соотношением сторон кадра отображаются как обрезанные изображения**
Если к изображению RAW, снятому с помощью любой поддерживаемой камеры, кроме EOS 5D Mark II, добавлена информация о соотношении сторон или кадрировании, изображение отображается с заданным диапазоном кадрирования на основе этой информации. Поскольку фактическая обрезка изображения не производится, можно изменить диапазон кадрирования или восстановить состояние до обрезки. Однако если изображение JPEG снято с соотношением сторон, заданным в камере, поддерживающей информацию о соотношении сторон, или с помощью камеры EOS 5DS/EOS 5DS R в режиме съемки с кадрированием, невозможно изменить диапазон кадрирования или восстановить состояние изображения до кадрирования, поскольку изображение уже фактически обрезано и сохранено.*

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



При возврате к диапазону кадрирования на основе информации о соотношении сторон в момент съемки нажмите кнопку [↩]. Если требуется полностью отменить диапазон кадрирования, нажмите кнопку [Очистить].

* При съемке камерой EOS 5DS/EOS 5DS R, EOS 5D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS R (с любой настройкой, кроме [1,6x (кадрирование)]) или EOS 7D Mark II с выбранным в меню «Пользовательские функции» параметром [Добавить инф. для обрезки] к изображению (даже JPEG) только добавляются сведения о соотношении сторон, а фактическая обрезка изображения не выполняется.

● Работа с помощью меню

Любая из операций может также выполняться с помощью меню, появляющегося при щелчке мышью на изображении при нажатой клавише <control>.

● Применение области кадрирования к другому изображению

Можно применить область кадрирования к другому изображению, нажав кнопку [Копировать] для копирования области кадрирования, открыв другое изображение и нажав кнопку [Вставить].

Для группового применения скопированного диапазона кадрирования к нескольким изображениям выберите в главном окне обрезанное изображение и изображения, к которым необходимо применить этот диапазон, затем откройте палитру инструментов кадрирования/регулировки наклона. Выведите на экран обрезанное изображение, нажмите кнопку [Копировать], затем кнопку [Вставить]. Диапазон кадрирования будет применен ко всем изображениям, которые были выбраны при открытии окна кадрирования/регулировки наклона.

Для выбора нескольких изображений в главном окне щелкните на них мышью, удерживая клавишу <⌘>. Для выбора нескольких последовательных изображений щелкните мышью на первом изображении, затем щелкните мышью на последнем изображении при нажатой клавише <shift>.

! Заметные шумы на изображениях, снятых с включенной функцией расширения диапазона выбора ISO, могут затруднять просмотр деталей изображения в окне кадрирования/регулировки наклона.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек


Справочная информация/
Алфавитный указатель



Редактирование с помощью палитры инструментов коррекции объектива

Палитра инструментов коррекции объектива позволяет использовать функции коррекции aberrации объектива и цифровой оптимизатор объектива для коррекции aberrации объектива и улучшения разрешения изображений. Эту палитру также можно использовать вместе с функциями настройки резкости. Обратите внимание, что функции коррекции aberrации объектива и цифровой оптимизатор объектива можно использовать только с изображениями RAW.

- 1 Выберите изображение в главном окне и т. д.
- 2 Откройте палитру инструментов коррекции объектива.



Коррекция aberrации объектива

Можно легко скорректировать падение освещенности на периферии, искажения и размытие цветов, связанные с физическими характеристиками объектива или небольшой остаточной aberrацией. Коррекция aberrации возможна только на изображениях RAW, снятых с помощью совместимых объективов. Коррекция изображений JPEG и TIFF невозможна.

Следует помнить, что, хотя модели EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 350D и EOS 300D являются камерами EOS, которые поддерживают Digital Photo Professional, они не совместимы с функцией коррекции aberrации объектива. Кроме того, заметьте, что функция коррекции aberrации объектива совместима с моделью EOS 5D со встроенным ПО версии 1.1.1 и с моделью EOS 30D со встроенным ПО версии 1.0.6.



Для использования этой функции должна быть установлена программа EOS Lens Registration Tool (версии 1.4.20 или новее).



- С этой функцией совместимы объективы, которые отображаются в окне [Добавить или Удалить данные объектива] (стр. 77).
- Коррекция изображений RAW, снятых совместимыми объективами, возможна даже в том случае, если использовался экстендер.
- Возможна также коррекция изображений RAW, снятых объективом EF50mm f/2.5 Compact Macro с конвертером Life Size Converter EF.
- Функцию коррекции aberrации невозможно использовать для изображений, снятых с помощью объективов, не указанных в разделе «Совместимые объективы». Поэтому они не отображаются и не могут использоваться.
- Функция коррекции aberrации объектива не может использоваться для изображений RAW, снятых камерой с использованием мультэкспозиции.
- Кинообъективы EF (объективы CN-E) не поддерживаются.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Использование коррекции


Можно выполнить коррекцию aberrации любого из пяти указанных ниже типов, как по отдельности, так и одновременно.

- Периферийная освещенность
- Хроматическая aberrация (цветная окантовка на периферии изображения)
- Размытие цвета (размытие синего или красного цвета, иногда возникающее на краях светлой области изображения)
- Искажения
- Дифракция

1 Выберите изображение в главном окне.

2 Откройте палитру инструментов коррекции объектива и установите флажок у параметров, которые необходимо корректировать.

Область увеличенного отображения



- Выполняется коррекция, и снова отображается изображение.
- В главном окне на изображении отображается метка [O], указывающая на применение коррекции aberrации объектива (стр. 147).

- Проверьте результаты коррекции периферийной освещенности или искажений на полном отображении.
- Проверьте результаты коррекции хроматической aberrации и размытия цветов, щелкнув мышью на области изображения, которую требуется проверить, затем проверьте область увеличенного отображения в верхней части окна. Для области увеличенного отображения можно выбрать одну из 4 шкал отображения от 1:1 до 1:4.
- Степень коррекции можно уменьшить, перемещая ползунок влево.
- Можно соответственно корректировать красную хроматическую aberrацию с помощью ползунка [R] пункта [Цветовая aberrация] или синюю хроматическую aberrацию с помощью ползунка [B].
- Чтобы откорректировать aberrацию искажения для изображений, снятых с помощью объектива «рыбий глаз» (EF8–15mm f/4L USM Fisheye или EF15mm f/2.8 Fisheye), в дополнение к пункту [Настройки съемки], который обычно используется для коррекции искажений, из списка [Эффект] могут быть выбраны четыре эффекта.

Уровень эффекта может настраиваться с помощью ползунка настройки, расположенного под пунктом [Искажение]. Подробную информацию о каждом эффекте см. в разделе «Эффекты коррекции aberrации искажения для объективов "рыбий глаз"» (стр. 73).
- Для изображений, снятых с помощью объектива «рыбий глаз» EF8–15mm f/4L USM Fisheye, при выборе из списка [Эффект] пункта [Выделить линейность] отображается также ползунок для точной настройки.

Настройте величину коррекции aberrации искажения с помощью ползунка настройки, затем, если требуется, подстройте ее с помощью ползунка точной настройки.
- При отображении списка для выбора экстендера выберите в нем экстендер, использовавшийся во время съемки.
- Функция [Коррекция дифракции] корректирует только изображения, снятые камерой с функцией коррекции дифракции. Если установить этот флажок, коррекция изображений производится в соответствии с предусмотренной в камере функцией коррекции дифракции. Обратите внимание, что эта функция не может использоваться одновременно с цифровым оптимизатором объектива.
- Диапазон настройки коррекции искажений составляет [от 0 до +100] или [от –20 до +120], в зависимости от модели камеры, использовавшейся для съемки. Диапазон настройки для изображений, снятых с установленным объективом «рыбий глаз», составляет [от 0 до +100] независимо от модели использованной камеры.

Эффекты коррекции искажения для объективов «рыбий глаз»

● Настройки съёмки

При выборе этого параметра для коррекции оптических искажений будет производиться только коррекция аберрации.



● Выделить линейность

Преобразовывает изображение в изображение типа «центральная проекция». Данный метод проекции используется с обычными объективами.

Поскольку центральная проекция отображает прямые линии как прямые, при выборе этого параметра можно получить широкоугольное панорамное изображение. Однако периферийные области растягиваются, что приводит к снижению разрешения.



● Выделить расстояние

Преобразовывает изображение в изображение типа «эквидистантная проекция». Данный метод проекции сохраняет соотношения расстояний.

Эквидистантная проекция отображает одинаковые расстояния от центра до периферии без искажений. В частности, при съёмке небесных светил, например небесной сферы, одна и та же высота над горизонтом (отклонение) фотографируется на одинаковой высоте. Поэтому данный метод используется, например, при астро-съемке (звездные карты, диаграммы прохождения солнца и пр.).



● Выделить периферию

Преобразовывает изображение в изображение типа «стереографическая проекция». Данный метод проекции делает акцент на периферии. Стереографическая проекция позволяет отображать отношение местоположений на сферической поверхности. Например, С, Ю, З, В на карте будут отображаться правильно. Поэтому данный метод используется для карт мира и в камерах наблюдения. При выборе этого варианта периферия изображения растянута, что может привести к уменьшению разрешения.



Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



● Выделить центр

Выполняется преобразование в изображение типа «ортогональная проекция». Данный метод делает акцент на центр. Поскольку при ортогональной проекции объекты с одной и той же яркостью отображаются как занимающие одну и ту же область изображения, данный метод обычно применяется при фотосъемке распределений небесных свечений и съемке животных с акцентом на центр. При выборе этого варианта центр растянут, и возможно уменьшение разрешения.



! Выбор любого из параметров [Выделить линейность], [Выделить расстояние], [Выделить периферию] или [Выделить центр] даст результаты, похожие на каждый из методов проекции. Однако преобразование не применяет каждый метод проекции в полном смысле этого слова. Имейте в виду, что такие преобразования не подходят для научных и других подобных целей.

Ползунок информации о расстоянии до объекта

- При коррекции изображений RAW, в которых сохранена информация о расстоянии съемки, ползунок автоматически устанавливается в соответствии с этой информацией. Однако если информация о расстоянии съемки в изображении отсутствует, ползунок автоматически устанавливается с правого края в положении съемки на бесконечности и над ним появляется значок [<!>]. Если расстояние не было бесконечным, можно точно настроить расстояние ползунком, контролируя изображение на экране.
- При коррекции изображений RAW, снятых камерами, которые перечислены в приведенной ниже таблице, он автоматически устанавливается в крайнем правом положении (бесконечность). Если расстояние не было бесконечным, после этого можно произвести точную настройку расстояния с помощью ползунка, контролируя изображение на экране.

EOS-1D Mark II N	EOS-1Ds Mark II	EOS-1D Mark II
EOS-1D	EOS-1Ds	EOS 5D
EOS 30D	EOS 400D	—

- Для изображений RAW, снятых с помощью объектива MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo или EF50mm f/2.5 Compact Macro с конвертером Life Size Converter EF, указатель ползунка преобразуется в [Кратность увеличения].
- Ползунок [Расстояние до объекта] применяется ко всем пунктам коррекции с установленными флажками.
- Если для объектива не требуется настройка с помощью ползунка [Расстояние до объекта], использовать этот ползунок невозможно.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Одновременная коррекция нескольких изображений

Можно выполнить одинаковую коррекцию для нескольких изображений, выбрав их в главном окне, затем выполнив процедуры коррекции (стр. 72).

Кроме того, одинаковые операции коррекции можно применить, скопировав рецепт скорректированного изображения и вставив его в несколько изображений (стр. 95).

? Дополнительная информация

● После выполнения коррекции [Внешнее освещение] на периферии изображения появился шум

Шум можно уменьшить, используя возможности функции шумоподавления по подавлению яркостных и/или цветовых шумов (стр. 66). Однако при применении больших значений коррекции [Внешнее освещение] к изображениям, снятым ночью или с высокой чувствительностью ISO, шум может не уменьшиться.

● После выполнения коррекции [Искажение] разрешение изображения снижается

Можно придать изображению вид, аналогичный виду до коррекции, увеличив резкость с помощью функции настройки резкости (стр. 67).

● После выполнения коррекции [Размывка цвета] цвета изображения стали менее насыщенными

Можно придать изображению вид, аналогичный виду до коррекции, увеличив насыщенность цвета с помощью настройки цветового тона (стр. 53) и/или насыщенности цветов (стр. 65).

● Результаты выполнения коррекции [Размывка цвета] не видны

Коррекция [Размывка цвета] эффективна для коррекции размытия синего или красного цветов, которое происходит на границе светлой области изображения. В других условиях выполнение коррекции невозможно.

! При выполнении коррекции [Искажение] изображение может быть обрезано по периферии.

Цифровой оптимизатор объектива

Данная функция позволяет увеличивать разрешения изображений, устраняя любую остаточную aberrацию, возникающую как результат работы системы формирования изображения, или любое снижение разрешения вследствие дифракции света. Коррекция этих оптических явлений с помощью функции коррекции aberrации объектива невозможна (стр. 71). Коррекция выполняется с использованием значения, специально рассчитанного для каждого объектива. Коррекция этих оптических явлений возможна на изображениях RAW, снятых с помощью совместимых объективов. Коррекция изображений JPEG, TIFF, S-Raw и M-Raw невозможна. Для работы с этой функцией необходимо заранее загрузить в компьютер [Данные объектива] для объектива, которым были сняты изображения. Перед применением цифрового оптимизатора объектива рекомендуется установить значение 0 для параметров [Резкость] или [Степень] в меню [Контурная резкость].

Следует помнить, что, хотя модели EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 350D и EOS 300D являются камерами EOS, которые поддерживают Digital Photo Professional, они не совместимы с цифровым оптимизатором объектива. Кроме того, заметьте, что цифровой оптимизатор объектива совместим с моделью EOS 5D со встроенным ПО версии 1.1.1 и с моделью EOS 30D со встроенным ПО версии 1.0.6.

- ! ● Для использования этой функции должна быть установлена программа EOS Lens Registration Tool (версии 1.4.20 или новее).
- Цифровой оптимизатор объектива также доступен для изображений, снятых с помощью совместимого объектива с установленным экстендером.
- Цифровой оптимизатор объектива не может использоваться для изображений RAW, снятых камерой с использованием мультиэкспозиции.
- Кинообъективы EF (объективы CN-E) не поддерживаются.
- Функция [Коррекция дифракции] не может использоваться одновременно с цифровым оптимизатором объектива.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий


Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Использование цифрового оптимизатора объектива

- 1 Проверьте состояние параметра [Данные объектива] для [Цифр. оптимиз. объектива].



- [Недоступно] отображается для изображений, снятых с помощью несовместимой камеры или объектива или для несовместимого изображения, например изображения JPEG, TIFF, S-Raw или M-Raw. Эта функция не может использоваться для таких изображений.
- Если отображается [Нет], переходите к шагу 2. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо загрузить в компьютер данные объектива, с помощью которого было снято изображение. Рекомендуется заранее проверить информацию об объективе, с помощью которого было снято изображение. Используемые для съемки объективы можно проверить с помощью отображения информации об изображении и о съемке.
- Если отображается [Да], переходите к шагу 4.

- 2 Нажмите кнопку [↻].



→ Открывается окно [Добавить или Удалить данные объектива].

! Для использования этой функции требуется среда с доступом в Интернет (подписка на соответствующую услугу поставщика и наличие подключения к сети). Может потребоваться оплата подключения к провайдеру интернет-услуг (ISP) или оплата подключения к точке доступа.

! До нажатия кнопки [↻] на шаге 2 в пункте «Данные объектива» для несовместимых изображений может отображаться значение [Нет] вместо [Недоступно].

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



3 Установите флажок для объектива, с помощью которого было снято изображение, и нажмите кнопку [Начать].



- Данные объектива загружаются в компьютер.
- После завершения загрузки данных объектива для параметра «Данные объектива» отображается значение [Да].
- С этой функцией совместимы объективы, которые отображаются в окне [Добавить или Удалить данные объектива].
- Если флажки для названий уже загруженных объективов сняты, после нажатия кнопки [Начать] данные объективов удаляются с компьютера.

- ⚠ ● В зависимости от типа, текущего состояния и т. п. программ, запущенных в настоящий момент на компьютере, существует вероятность сбоя при загрузке данных объектива. В случае возникновения такой ситуации подождите, затем выполните повторную загрузку данных.
- Если после того, как данные объектива уже были загружены, требуется изменить место, в котором хранятся данные объектива, вручную переместите ранее загруженные данные объектива из старой папки в новую.

4 Установите флажок [Цифр. оптимиз. объектива] и настройте изображение.



Восстановление состояния до настройки

- ⚠ Поскольку данные объектива, загруженные с помощью программы DPP версии 3.x, несовместимы с программой DPP версии 4.x, эти данные необходимо загрузить снова.

- 📄 Использование цифрового оптимизатора объектива может усиливать результат применения эффектов [Резкость] или [Контурная резкость]. Перед применением цифрового оптимизатора объектива рекомендуется установить значение 0 для параметров [Резкость] или [Степень] в меню [Контурная резкость]. После применения цифрового оптимизатора объектива к изображениям выполните повторную настройку параметров [Резкость] или [Контурная резкость].

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



- Передвигайте ползунок для настройки эффекта применения цифрового оптимизатора объектива.
 - Если в изображении нет информации о расстоянии съемки, ползунок расстояния до объекта автоматически устанавливается с правого края в положении съемки на бесконечности, и над ползунком появляется значок [<!>].
 - Если для объектива не требуется настройка с помощью ползунка [Расстояние до объекта], использовать этот ползунок невозможно.
 - При применении к изображению цифрового оптимизатора объектива обработка изображения для коррекции эффекта [Цветовая абберрация] с помощью палитры инструментов коррекции объектива невозможна.
- В главном окне на изображении отображается метка [], указывающая на применение цифрового оптимизатора объектива (стр. 147).

Настройка резкости изображения

С помощью этой палитры также можно настроить резкость изображения. Подробнее о выполнении настроек см. подраздел «Настройка резкости изображения» в разделе «Редактирование с помощью палитры инструментов основных настроек» (стр. 57).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Редактирование с помощью палитры инструментов частичной настройки


Палитра инструментов частичной настройки служит для настройки выбранной области изображения.

С помощью этой палитры инструментов можно настраивать яркость, контрастность, оттенок и насыщенность, а также подавлять цветной муар.


Поддерживаются форматы изображения CR2, CR3, TIFF и JPG.

Выполнение частичной настройки изображений ([Яркость], [Контрастность], [Оттенок], [Насыщенность])

- 1 Выберите изображение в главном окне и т. д.
- 2 Откройте палитру инструментов частичной настройки.




- 3 Выберите пункт [Группа регулировок].



- Выберите пункт [Группа регулировок] из [1], [2], [3], [4] и [5].
(По умолчанию выбрана группа [1].)
Сведения о группах регулировок см. в разделе «Группы регулировок» (стр. 82).

- 4 Нажмите кнопку [Установить область регулировки].



→ В окне появляется круговой курсор.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW


Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек


Справочная информация/
Алфавитный указатель





Круговой курсор


5 Перетаскивая ползунки, отрегулируйте [Размер] и [Радиус размытия] кругового курсора.



- Параметр [Радиус размытия] служит для настройки размытия на границе выбранной области.

6 Нажимая или перетаскивая круговой курсор на изображении, выберите в изображении область настройки.

7 При необходимости настройте [Параметры регулировки] с помощью ползунков.



- Регулировки применяются к области, выбранной на шаге 6.
- Используя кнопки [↩], [↶], [↷] и [↪] ниже пункта [Параметры регулировки], можно вернуться, чтобы проверить позиции, выбранные с помощью кругового курсора. Доступны кнопки (начиная с левой) [Отменить все], [Отменить], [Вернуть], [Вернуть все].

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель






Выполнение частичной настройки изображений ([Подавить цветной муар])

Эта функция частично подавляет цветной муар на изображениях. Перед настройкой прочитайте раздел «Подавление цветного муара на изображении», (стр. 67) чтобы узнать, как подавлять цветной муар.

- 1 Выберите изображение в главном окне и т. д.
 - 2 Откройте палитру инструментов частичной настройки.
 - 3 Нажмите кнопку [Подавить цветной муар] в пункте [Группа регулировок]
→ Открывается окно функции [Подавить цветной муар].
 - 4 Нажмите кнопку [Установить область регулировки] и выполните настройки ползунками [Размер] и [Радиус размытия] для кругового курсора.
 - 5 Нажимая или перетаскивая круговой курсор на изображении, выберите в изображении область настройки.
 - 6 Для указания настройки используйте ползунков [Подавить цветной муар] в пункте [Параметры регулировки]
→ Регулировки применяются к области, выбранной на шаге 5.
- Используя кнопки [←], [→], [↶] и [↷] ниже пункта [Параметры регулировки], можно вернуться, чтобы проверить позиции, выбранные с помощью кругового курсора. Доступны кнопки (начиная с левой) [Отменить все], [Отменить], [Вернуть], [Вернуть все].

- ! Изменения, выполненные с применением этой функции, не отображаются на следующих изображениях.
 - Эскизы
 - Изображения на палитре навигации
 - Изображения в окне HDR [Выбор изображений] (см. стр. 106, шаг 3)
 - Изображения в окне [Лист контактов] для печати списка эскизов (см. стр. 118, шаг 3)
 Однако выполненные изменения применяются в том случае, если выбраны четыре изображения (изображения JPEG/TIFF) или менее.
- Изменения, выполненные с применением этой функции, не применяются при отображении гистограммы DPP.

Группы регулировок



- Палитра инструментов частичной настройки содержит 5 групп регулировок, которые можно выполнять с помощью параметров [Яркость], [Контрастность], [Оттенок] и [Насыщенность], и 1 группу регулировок, которая позволяет выполнять настройку с помощью параметра [Подавить цветной муар].
 - Для каждой группы регулировок можно выбирать свою область настройки.
 - Группы регулировок [1], [2], [3], [4] и [5] позволяют указывать различные значения даже для одного и того же параметра настройки.
- По умолчанию к изображению применяются настройки по всем группам регулировок. Однако нажав кнопку [👁], можно выбрать, следует ли применять настройки по каждой группе регулировок.
- Позиции, выбранные с помощью кругового курсора, которые можно проверить, используя кнопки [↩], [←], [→] и [↪] ниже кнопки [Параметры регулировки], можно проверять по каждой группе.
- Настройки применяются к изображению в следующем порядке: (1) [Подавить цветной муар], (2) [1], (3) [2], (4) [3], (5) [4] и (6) [5].


- ⚠ Изменения, выполненные с применением этой функции, не отображаются на следующих изображениях.
 - Эскизы
 - Изображения на палитре навигации
 - Изображения в окне HDR [Выбор изображений] (см. [стр. 106](#), [шаг 3](#))
 - Изображения в окне [Лист контактов] для печати списка эскизов (см. [стр. 118](#), [шаг 3](#))
 Однако выполненные изменения применяются в том случае, если выбраны четыре изображения (изображения JPEG/TIFF) или менее.
- Изменения, выполненные с применением этой функции, не применяются при отображении гистограммы DPP.



Редактирование с помощью палитры инструментов удаления пыли/копирования штампом

С помощью этой палитры инструментов можно удалить пыль и другие следы с изображения, а также выполнить коррекцию изображения, скопировав его часть и вставив ее в ненужную часть изображения. Обратите внимание, что функции этой палитры инструментов можно применять как к изображениям JPEG и TIFF, так и к изображениям RAW.

Палитра инструментов удаления пыли/копирования штампом



Автоматическая обработка для удаления следов пыли

Данные для удаления пыли, добавленные к изображению, могут использоваться для автоматического удаления следов пыли.

- 1 В главном или каком-либо другом окне выберите изображение с данными для удаления пыли.
- 2 Откройте палитру инструментов удаления пыли/копирования штампом.
 - В окне, в котором отображаются только эскизы, настройка с помощью палитры инструментов удаления пыли/копирования штампом невозможна.
- 3 После завершения прорисовки изображения нажмите кнопку [Применить Данные для удаления пыли].



→ Следы пыли удаляются за одну операцию.

- 4 Вернитесь в главное окно.

Введение/
СодержаниеЗагрузка
изображенийПросмотр
изображенийСортировка
изображенийРедактирование
изображенийПечать
изображенийОбработка
большого числа
изображений RAWУдаленная
съемкаВоспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографийЗадание
настроекСправочная информация/
Алфавитный указатель



Дополнительная информация

- **Для изображения с удаленными следами пыли можно в любой момент восстановить его исходное состояние**
Изображение с удаленными следами пыли отображается и печатается как изображение с удаленными следами пыли. Однако так как фактическое удаление следов пыли с изображения не производится, можно всегда вернуться к исходному изображению, нажав кнопку [] палитры инструментов удаления пыли/копирования штампом или выполнив операцию «Повторное редактирование изображения» (стр. 93).
- **Печать изображений с удаленными следами пыли**
Изображение с удаленными следами пыли можно распечатать из программы DPP.
- **Для удаления следов пыли, которые невозможно удалить автоматической обработкой**
При автоматической обработке следы пыли удаляются на основе информации о пыли, сохраненной в данных для удаления пыли. Однако удаление следов для некоторых видов пыли может оказаться невозможным. В таком случае удалите эти следы пыли с помощью функции исправления (стр. 85) или функции копирования штампом (стр. 87).
- **Фактическое удаление следов пыли с изображения производится при его преобразовании и сохранении**
Изображение RAW с удаленными следами пыли превращается в изображение с фактически удаленными следами пыли при преобразовании в изображение JPEG или TIFF и его сохранении (стр. 91).
- **Применение результатов удаления следов пыли к другому изображению**
Операцию удаления следов пыли можно применить к этому же месту другого изображения; для этого нажмите кнопку [Копировать] для копирования результатов удаления следов пыли, затем откройте другое изображение, к которому требуется применить результаты, и нажмите кнопку [Вставить].

Автоматическая обработка для удаления следов пыли в главном окне

В главном окне также можно автоматически удалить следы пыли с нескольких изображений, содержащих данные для удаления пыли.

Выберите несколько изображений, содержащих данные для удаления пыли, затем выберите меню [Настройка] ▶ [Применить Данные для удаления пыли].

→ Следы пыли на всех выбранных изображениях удаляются в одной операции.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Удаление следов пыли вручную (функция исправления)

С изображения можно удалить следы пыли, выбирая их по одному.

- 1 В главном окне выберите изображение, с которого требуется удалить следы пыли.
- 2 Откройте палитру инструментов удаления пыли/копирования штампом.
- 3 Щелкните мышью на точке, с которой требуется удалить следы пыли.




Щелкните мышью

- Масштаб отображения изменяется на 100%.
- Положение изображения можно изменять, перетаскивая его мышью.

4 Нажмите кнопку, соответствующую удаляемому следу пыли.

- Если пятно от пыли темное, нажмите кнопку [(Темнее)], если светлое — кнопку [(Светлее)].
- При перемещении указателя мыши на изображение область удаления пыли отображается в виде [O].

5 Поместите след пыли внутри области [O] и щелкните мышью.



Щелкните мышью

- След пыли внутри [O] удаляется.
- Для продолжения удаления следов пыли щелкните мышью на другой части изображения на экране.
- Для удаления пыли с другой части изображения отмените обработку для удаления пыли, еще раз щелкнув мышью на той же кнопке, что и на шаге 4, затем снова выполните операцию, начиная с шага 3.
- Если удаление следа пыли невозможно, отображается символ [X].

6 Вернитесь в главное окно.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель





Дополнительная информация

- **Если следы пыли удалены не полностью, щелкните мышью несколько раз**
Если следы пыли не удалены после однократного выполнения шага 5, их можно полностью удалить, несколько раз щелкнув мышью.
- **Значительные следы пыли можно удалить с помощью функции исправления**
Следы пыли можно удалить с помощью функции исправления. Удаление следов пыли в виде линий может оказаться невозможным. В этом случае используйте функцию копирования штампом (стр. 87).
- **Для изображения с удаленными следами пыли можно в любой момент восстановить его исходное состояние**
Изображение с удаленными следами пыли отображается и печатается как изображение с удаленными следами пыли. Однако так как фактическое удаление следов пыли с изображения не производится, можно всегда вернуться к исходному изображению, нажав кнопку [] палитры инструментов удаления пыли/копирования штампом или выполнив операцию «Повторное редактирование изображения» (стр. 93).
- **Печать изображений с удаленными следами пыли**
Изображение с удаленными следами пыли можно распечатать из программы DPP.
- **Фактическое удаление следов пыли с изображения производится при его преобразовании и сохранении**
Изображение RAW с удаленными следами пыли превращается в изображение с фактически удаленными следами пыли при преобразовании в изображение JPEG или TIFF и его сохранении (стр. 91).



Изображения, снятые с включенной функцией расширения диапазона выбора ISO, отображаются с заметными шумами, которые затрудняют просмотр следов пыли в окне копирования штампом. Поэтому использование этой функции не рекомендуется.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Удаление ненужных частей изображения (функция копирования штампом)

Изображение можно исправить, вставив вместо ненужной части изображения другую часть, скопированную из другой области.

1 Выполните шаги 1 – 3 раздела «Удаление следов пыли вручную (функция исправления)» (стр. 85).

2 Укажите копируемую область.

- Нажмите кнопку [Выбрать объект копирования] и выберите участок для копирования.
- Для изменения копируемой области снова выполните описанную выше операцию.
- Для фиксации положения копируемой области установите флажок [Зафиксировать положение объекта копирования].

3 Исправьте изображение.

- Щелкните мышью или перетащите часть изображения, которую необходимо изменить. Значок [+] в окне обозначает копируемую область, а значок [O] обозначает место вставки копии.
- Копируемое изображение вставляется в позицию, в которую оно было перемещено.
- Для параметра [Тип ручки] можно выбрать значение [Кисть] (границы вставленного изображения имитируют кисть) и [Карандаш] (резкие границы вставленного изображения).

4 Вернитесь в главное окно.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Задание рабочего цветового пространства

Для каждого из изображений RAW может быть задано свое рабочее цветовое пространство (стр. 149), отличное от настроек по умолчанию (стр. 141).

Откройте палитру инструментов настроек ► выберите требуемое цветовое пространство.

Палитра инструментов настроек



? Индивидуально заданное цветовое пространство не изменяется даже при изменении цветового пространства по умолчанию

Если задать для изображения цветовое пространство, отличное от настройки по умолчанию, то при последующем изменении настройки цветового пространства по умолчанию (стр. 141) настройка не применяется к данному изображению и сохраняется индивидуально заданное цветовое пространство.

💡 Цветовое пространство изображения RAW можно свободно изменять любое требуемое число раз

Так как изменяется только информация об условиях обработки, цветовое пространство изображения RAW можно изменять в любое время.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек


Справочная информация/
Алфавитный указатель



Функция экранной цветопробы


Функция экранной цветопробы позволяет применить выбранный профиль печати или имитационный профиль CMYK к отображаемому изображению. Точность функции экранной цветопробы зависит от качества монитора, профилей монитора и принтера и освещения рабочего места.

1 Нажмите кнопку [Настройки].




→ Открывается вкладка [Управление цветом] в окне [Настройки].

2 Выберите применяемый профиль в списке [Профиль печати] или [Имитационный профиль CMYK] и нажмите кнопку [OK].



→ Вкладка [Управление цветом] в окне [Настройки] закрывается.

3 В соответствии с профилем, выбранным на шаге 2, выберите вариант [Использовать профиль печати] или [Использовать имитационный профиль CMYK] и установите флажок [Выполнить экранную цветопробу].



→ Профиль, выбранный на шаге 2, применяется к отображаемому изображению (включая эскиз). Профиль не применяется к изображениям в окне быстрой проверки.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Указание размера при открытии изображений RAW

Это относится только к изображениям RAW с расширением «.CR3», снятым при выборе настройки [cRAW] на камере.

Эта функция позволяет указать размер изображения при выборе и открытии изображения RAW в программе DPP. При преобразовании и сохранении выбранного изображения RAW в виде изображения JPEG или TIFF оно сохраняется с тем же размером. Эта функция недоступна для изображений, снятых с включенной в камере функцией Dual Pixel RAW.

Выберите изображение RAW ► откройте палитру инструментов настроек ► выберите размер при открытии изображений RAW в программе DPP.

Палитра инструментов настроек



- Задан размер изображения при открытии изображений RAW в программе DPP.
- Настройка по умолчанию показывает размер, заданный в пункте [Размер по умолчанию при открытии изображений RAW] на вкладке [Обработка изображения 2] меню [Настройки].
- Настройки сохраняются в виде рецептов для каждого изображения.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Сохранение результатов редактирования

Сохранение параметров редактирования в изображении

Все параметры настройки (рецепт) можно сохранить в изображении или сохранить как отдельное изображение.

Выберите меню [Файл] ▶ требуемый пункт.



→ Настройки сохраняются в изображении.


Сохранение в виде отдельного изображения

Для просмотра, редактирования и печати изображения RAW в другом программном обеспечении, кроме программы DPP, выполните преобразование в более универсальное изображение JPEG или TIFF и сохраните его.

Если изображение JPEG или TIFF сохраняется как описано ниже, его можно сохранить как отдельное изображение с примененными настройками (рецептом).

Изображение сохраняется в виде отдельного изображения, поэтому исходное изображение остается неизменным.

- 1 Выберите изображение для преобразования.
- 2 Выберите меню [Файл] ▶ [Преобразовать и сохранить].



→ Открывается окно [Преобразовать и сохранить].

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий


Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



3 Укажите требуемые параметры и нажмите кнопку [Сохранить].

- По умолчанию изображение преобразуется и сохраняется в виде изображения JPEG с максимально высоким качеством без изменения размеров изображения. Измените эти параметры в соответствии со своими требованиями.



- Выполняется преобразование изображения RAW в изображение JPEG или TIFF, которое затем сохраняется в виде нового изображения в заданной для сохранения папке.



Сохранение результатов проявления/редактирования для текущей версии программы

Технология обработки изображения RAW при помощи программы DPP постоянно улучшается, так что теперь можно выполнять обработку изображения наиболее подходящим образом.

Это означает, что результаты обработки изображения двумя различными версиями программы DPP могут несколько отличаться даже при использовании одних и тех же данных RAW, или результаты существенного редактирования изображения RAW с прикрепленным рецептом могут различаться.

При необходимости сохранить проявленное или отредактированное изображение в используемой в настоящее время версии программы рекомендуется сохранить изображение как отдельный файл ([стр. 91](#)).



- При сохранении в виде отдельного изображения JPEG или TIFF в соответствии с приведенными выше инструкциями возможно некоторое снижение качества изображения, связанное с редактированием/сохранением, как и в обычном программном обеспечении для редактирования изображений.
- При сохранении в соответствии с инструкциями, приведенными выше, для кадрированных изображений ([стр. 68](#)) или изображений с удаленными следами пыли ([стр. 83–87](#)) выполняется фактическое кадрирование или удаление следов пыли.
- Можно выполнить групповое преобразование и сохранение нескольких изображений ([стр. 123](#)).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Повторное редактирование изображения

В изображениях, настроенных с помощью палитры инструментов (стр. 43–88), изменяются только условия обработки, поэтому само «исходное изображение» не изменяется. (Информация о диапазоне кадрирования или удалении следов пыли просто сохраняется с обрезанным изображением (стр. 68) или с изображением с удаленными следами пыли (стр. 83–87).)

Поэтому можно отменить любые настройки, сохраненные (стр. 91) в изображении, а также информацию о диапазоне кадрирования и удалении следов пыли, и восстановить состояние на момент последнего сохранения или на момент съемки.

- 1 Выберите изображение, настройки которого требуется отменить.
- 2 Выберите меню [Настройка] ▶ требуемый пункт.

Настройка	
Повернуть влево	⌘L
Повернуть вправо	⌘R
Применить Данные для удаления пыли	
Рабочий цветовой профиль ▶	
Вернуться к последним сохранённым настройкам	⌘Z
Вернуться к настройкам при съёмке	⌘Z


→ Для изображения восстанавливаются условия, соответствующие выбранному пункту.

Введение/
СодержаниеЗагрузка
изображенийПросмотр
изображенийСортировка
изображенийРедактирование
изображенийПечать
изображенийОбработка
большого числа
изображений RAWУдаленная
съемкаВоспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографийЗадание
настроекСправочная информация/
Алфавитный указатель

Использование параметров настройки (рецептов)

Все параметры настройки (рецепт), заданные с помощью палитры инструментов, можно сохранить в отдельный файл рецепта (с расширением «.dr4»), а затем загрузить этот файл и применить настройки к другому изображению.

Для эффективного редактирования изображений можно выбрать и настроить одно из изображений, снятых в одних и тех же условиях съемки, затем в групповом режиме применить результаты настройки к большому числу изображений.



С данными, настроенными с помощью палитры инструментов, можно работать отдельно как с рецептами (расширение «.dr4»).



- Файл рецепта с параметрами, которые можно настроить только для изображений RAW, не отображается, даже если он применяется к изображениям JPEG или TIFF.
- Рецепты, созданные в программе DPP версии 4.x, несовместимы программой DPP версии от 1.x до 3.x. Изображения, к которым добавлены рецепты, созданные с помощью программы DPP версии от 1.x до 3.x, в программе DPP версии 4.x отображаются с настройками съемки. И наоборот, изображения, к которым добавлены рецепты, созданные с помощью программы DPP версии 4.x, в программе DPP версии от 1.x до 3.x отображаются с настройками съемки.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Копирование рецепта и его применение к другому изображению

Можно скопировать рецепт отредактированного изображения и применить его к другому изображению.

- 1 Выберите изображение, рецепт которого необходимо скопировать.**
- 2 Чтобы скопировать все параметры рецепта, выберите меню [Правка] ▶ [Копировать рецепт]. Чтобы скопировать только выбранные параметры рецепта, выберите меню [Правка] ▶ [Копировать выбранный рецепт].**
 - Рецепт копируется.
 - Чтобы выбрать элементы рецепта, выберите меню [Правка] ▶ [Выбрать и копировать настройки рецепта] и выберите элементы в открывшемся окне. Выбрав значения, нажмите кнопку [ОК] и закройте окно.
- 3 Выберите изображение, к которому требуется применить рецепт, затем выберите меню [Правка] ▶ [Вставить рецепт].**
 - Рецепт применяется к изображению.



Если скопировать рецепт для изображения и применить его к изображению в другой ориентации, ориентация изображения также изменяется. Чтобы предотвратить изменение ориентации изображения, выберите меню [Правка] ▶ [Выбрать и копировать настройки рецепта] и снимите флажок [Повернуть влево / Повернуть вправо: 0°] в открывшемся окне.

Сохранение рецепта в виде файла

- 1 Выберите отредактированное изображение, затем выберите меню [Правка] ▶ [Сохранить рецепт в файл].**
 - Открывается диалоговое окно [Сохранить рецепт в файл].
 - Для сохранения всех рецептов в открывшемся окне выберите вариант [Сохранить все рецепты].
 - Для выбора и сохранения параметров рецепта в открывшемся окне выберите вариант [Сохранить выбранные рецепты], затем нажмите кнопку [Указать подробности рецепта]. В открывшемся окне установите флажок рядом с параметрами, которые необходимо сохранить, затем нажмите кнопку [ОК].
- 2 Выберите папку для сохранения, введите имя файла и нажмите кнопку [Сохранить].**

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Загрузка и применение рецептов

- 1 Выберите изображение, к которому требуется применить рецепт, затем выберите меню [Правка] ▶ [Читать и вставить рецепт из файла].**
→ Открывается диалоговое окно [Открыть].
- 2 Выберите рецепт и нажмите кнопку [Открыть].**
→ Рецепт применяется к изображению.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Настройка со сравнением нескольких изображений

Можно синхронизировать отображение различных изображений в нескольких окнах просмотра и настраивать их, сравнивая друг с другом.

1 В окне просмотра откройте несколько изображений, которые требуется сравнить.

2 Выровняйте изображения.

- Выберите меню [Окно] ▶ [Расположить по горизонтали] или [Расположить по вертикали].

→ Окна просмотра выравниваются на экране.

3 Выберите меню [Просмотр] ▶ [Положение синхронизированного просмотра] и [Размер экрана синхронизированного просмотра].

4 Увеличьте изображение.

- Увеличьте и отобразите любое из окон просмотра.



→ Изображения в других окнах просмотра будут отображаться в том же положении и с тем же коэффициентом масштабирования.

5 Перемещайте область отображения.

- При перемещении отображаемой части изображения в одном из окон просмотра увеличенные отображаемые части во всех окнах просмотра также будут перемещаться.
- Для отмены синхронизации снова выберите меню [Просмотр] ▶ [Положение синхронизированного просмотра] и [Размер экрана синхронизированного просмотра].



Синхронизация относится только к положению увеличенной части изображения и коэффициенту увеличения. Настройки изображений не синхронизируются.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Эффективное редактирование

Редактирование в окне редактирования изображений

Объединение отображения эскизов и окна просмотра обеспечивает эффективное редактирование с быстрым переключением между редактируемыми изображениями. Изображения для редактирования заранее выбираются в главном окне.

- 1 В главном окне выберите изображения для редактирования.
- 2 Переключитесь на окно редактирования изображений.




Щелкните мышью

→ Производится переключение с главного окна на окно редактирования изображений.

Окно редактирования изображений



3 Отредактируйте изображение.



Изменение увеличения при отображении

Выбор изображения для редактирования
В центре окна отображается увеличенное выбранное изображение

- Информацию о значках, отображаемых в рамке эскиза изображения, см. в разделе «Информация в рамке изображения в главном окне и в окне редактирования изображений» (стр. 147).
- Отображаются палитры инструментов, палитра навигации и палитра гистограммы, позволяющие редактировать изображения.
- Для возврата в состояние, существовавшее до выполнения последней операции на палитре инструментов, выберите пункт [Отменить] в меню [Правка] или нажмите клавиши <⌘> + <Z>.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



4 Щелкните мышью область, которую требуется увеличить.



Щелкните
мышью

- ➔ Область, на которой пользователь щелкнул мышью, увеличивается до масштаба 100 % (в соответствии с фактическим числом пикселей).
- Для изменения положения отображаемой части изображения перетащите изображение или указатель положения области увеличения (стр. 18) на палитре навигации.
- Щелкните мышью еще раз для возврата к просмотру всего изображения ([Подогнать под размер окна]).
- Для возврата в главное окно нажмите кнопку [↩] на панели инструментов.

Изменение положения области эскизов на горизонтальное

Выберите меню [Вид] ▶ [Эскизы по горизонтали].



- При выборе параметра [Эскизы по вертикали] положение области отображения эскизов вновь изменится на вертикальное.



В окне редактирования изображений можно выбирать изображения только из одной папки. Чтобы собрать изображения для редактирования из нескольких папок, см. раздел «Сбор и редактирование изображений в окне "Коллекция"» (стр. 100).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Сбор и редактирование изображений в окне «Коллекция»

В папках «Коллекция» можно собрать выбранные изображения для просмотра, сравнения и редактирования.

Можно собрать изображения из нескольких папок или только из одной папки, чтобы эффективно работать с ними.

1 Нажмите [+ Добавить коллекцию] в области [Коллекция] в главном окне.




- В области [Коллекция] создается новая папка коллекции.
- Введите имя для папки коллекции.
- Для создания дополнительных папок коллекции повторите операцию. Можно создать до 20 папок.

2 Выберите меню [Файл] ► [Выбрать коллекцию] и из отображаемых папок коллекции выберите папку для сбора изображений.

3 Выберите изображения или папки с изображениями в главном окне. Выберите меню [Файл] ► [Добавить к коллекции].

- Изображения добавляются в выбранную папку коллекции, и отображается число выбранных изображений в папке коллекции. При добавлении в папку изображения с параметром просмотра «Отображение одного изображения» (стр. 22) это изображение засчитывается за два.
- Также можно добавить изображения в папку коллекции, отметив нужные изображения и папки, а затем, удерживая кнопку <control>, выбрать в появившемся меню параметр [Добавить к коллекции].

4 Выберите папку коллекции в области [Коллекция].



- Отображаются изображения в выбранной папке.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



5 Проверьте отображаемые изображения.



6 Отредактируйте изображения.

- Отредактируйте отображаемые изображения.
- Отображаемые изображения остаются в папках коллекции даже после выхода из программы DPP.



Удаление изображений из папок коллекции

• Удаление выбранных изображений

Выберите изображения в папке коллекции, затем выберите пункт [Исключить из коллекции] в меню [Файл]. (Изображения можно также удалить из папки коллекции, выбрав изображения, нажав клавишу <control> и выбрав пункт [Исключить из коллекции] в открывшемся меню.) Обратите внимание, что при удалении изображения из папки коллекции исходное изображение не удаляется.

• Удаление всех изображений

Выберите пункт [Очистить коллекцию] в меню [Файл]. Обратите внимание, что при удалении всех изображений из папки коллекции исходные изображения не удаляются.

• Удаление папки коллекции

В области коллекций выберите папку коллекции, нажмите и удерживайте кнопку <control>, в появившемся меню выберите параметр [Удалить коллекцию]. Обратите внимание, что при удалении папки коллекции исходные изображения не удаляются.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Изменения, внесенные в изображение, применяются к исходному изображению

Все изменения, внесенные в изображение в папке коллекции, применяются к исходному изображению.



Создание композитных изображений


Можно совместить два изображения в один файл. Возможно дальнейшее наложение изображений путем добавления еще одного изображения в композитное изображение.

Так как композитное изображение сохраняется как отдельное изображение, исходные изображения не изменяются.



- Данную функцию можно применять ко всем типам изображений (стр. 4), поддерживаемых программой DPP.
- В качестве цветового пространства композитного изображения используется цветовое пространство фонового изображения.
- Информация об изображении не добавляется в композитное изображение.


1 Выберите фоновое изображение в главном окне.



- Фоновое изображение также можно выбрать в окне редактирования изображения или в окне [Коллекция].

2 Выберите меню [Сервис] ▶ [Запустить инструмент Композиция].

→ Открывается окно инструмента композиции.



Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий


Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



3 Выберите изображение для наложения.


- Выберите изображение для наложения в списке [Основное изображение].



- Выбранное изображение появляется в области эскизов [Основное изображение].
- В области просмотра композиции появляется предварительный результат наложения основного изображения на фоновое изображение.
- Возможно наложение следующих изображений.
 - При выборе фонового изображения в главном окне: изображения из той же папки, что и фоновое изображение
 - При выборе фонового изображения в окне [Коллекция]: изображения в окне [Коллекция]
 - При выборе фонового изображения в окне редактирования изображений: изображения, выводимые в области эскизов
- Можно также создавать композитные изображения из изображений разного размера.

4 Выберите метод композиции.

- Выберите метод создания композитных изображений в списке [Метод композиции].



- Применяется метод композиции, выбранный в окне просмотра результатов композиции.
- Можно выбрать один из пяти типов методов композиции: Добавить, Среднее, Взвешенное, Светлее, Темнее. Подробнее о каждом методе создания композитных изображений см. в разделе «Методы композиции» (стр. 105).
- При выборе варианта [Взвешенное] можно задать удельный вес накладываемого изображения. Задайте пропорцию ползунком [Вес] в нижней части списка [Метод композиции] или введите значение вручную.
- При нажатии кнопки [Вид 100%] изображение отображается в масштабе 100% (с фактическим числом пикселей).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



5 Расположите изображения.



Большой шаг сдвига (50 пикселей)

Небольшой шаг сдвига (1 пиксел)

Совмещение центров изображений

Можно также вручную ввести координаты изображения [Основное изображение].

- По умолчанию фоновое изображение и [Основное изображение] отображаются совмещенными по центру.
- [Композиция в формате RAW]
При необходимости установите флажок [Композиция в формате RAW].



- Функция [Композиция в формате RAW] доступна при следующих условиях.
Фоновое изображение и [Основное изображение] являются изображениями RAW, и соблюдены все указанные ниже условия.
 - Сняты камерами одной модели.
 - Одинаковые значения чувствительности ISO на момент съемки.
 - Одинаковые значения параметра «Приоритет светов» на момент съемки.
 - Одинаковые размеры изображения (исходный формат).



- Следующие функции недоступны для изображений, совмещенных с помощью функции [Композиция в формате RAW].
 - Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) (стр. 56).
 - Стиль изображения «Авто» (автоматически устанавливается стиль «Стандартное») (стр. 47).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



6 Нажмите кнопку [Сохранить как].



- Укажите требуемые настройки в открывшемся окне и нажмите кнопку [Сохранить].
- При нажатии кнопки [Продолжить] осуществляется наложение изображений для создания нового фонового изображения и появляется возможность наложить другое изображение.
- Для завершения нажмите кнопку [Заккрыть].

Методы композиции

- **Добавить**
Фоновое изображение и [Основное изображение] складываются и объединяются.
- **Усреднение**
Фоновое изображение и [Основное изображение] объединяются в соотношении 50% каждое.
Если необходимо изменить пропорцию для изображения [Основное изображение], выберите вариант [Взвешенное].
- **Взвешенное**
Задайте пропорцию изображения [Основное изображение], затем объедините фоновое изображение и [Основное изображение].
- **Светлее**
Фоновое изображение и [Основное изображение] сравниваются, и объединяются только более светлые участки изображения [Основное изображение].
- **Темнее**
Фоновое изображение и [Основное изображение] сравниваются, и объединяются только более темные участки изображения [Основное изображение].



Эта функция может отображаться в виде функциональной кнопки на панели инструментов главного окна (стр. 114).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Создание изображений HDR (широкий динамический диапазон)

Можно создавать изображения с широким динамическим диапазоном для уменьшения потери деталей в темных и светлых областях и достижения эффекта живописи. Этот режим подходит для съемки натюрмортов и пейзажей. Данная функция наиболее эффективна при использовании трех изображений одной и той же сцены с разными значениями экспозиции (отрицательный сдвиг экспозиции, стандартная экспозиция, положительный сдвиг экспозиции) для создания изображения HDR. Однако изображения HDR можно создавать из двух или даже одного изображения.


Так как изображение HDR сохраняется как отдельное изображение, исходные изображения не изменяются.

* HDR означает «расширенный динамический диапазон».



- Данную функцию можно применять ко всем типам изображений (стр. 4), поддерживаемых программой DPP
- Информация об изображении не добавляется в изображение HDR.


1 Выберите изображение в главном окне.



2 Выберите меню [Сервис] ▶ [Запустить инструмент HDR].

- Открывается окно [Выбор изображений].
- Окно [Выбор изображений] также можно открыть из окна редактирования или окна редактирования изображения.

3 Укажите необходимые параметры и нажмите кнопку [Запустить HDR].



- Чтобы изменить выбранное изображение или добавить другое изображение, нажмите кнопку [Обзор], в появившемся окне [Открыть] выберите файл изображения и нажмите кнопку [Открыть].
- При выборе двух изображений одного размера можно установить флажок [Автоматическое выравнивание] для автоматического совмещения изображений. Однако автоматическое совмещение может не работать должным образом при съемке повторяющихся рисунков (решеток, полос и т. д.) или плоских, однотонных изображений.
- При нажатии кнопки [Запустить HDR] открывается окно [Настройка изображения].



После применения функции автоматического выравнивания изображений они могут быть частично обрезаны по периферии.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



4 Установите требуемые значения параметров для настройки изображения.



- Ползунки в окне [Настройка изображения]

[Тон/Цвет]

[Яркость]: Настройка общей яркости изображения. Перемещайте ползунок вправо для повышения яркости изображения или влево для уменьшения яркости изображения.

[Насыщенность]: Настройка общей насыщенности цветов изображения. Перемещайте ползунок вправо для увеличения глубины цвета или влево для уменьшения глубины цвета.

[Контраст]: Настройка общей контрастности изображения. Перемещайте ползунок вправо для повышения контрастности или влево для уменьшения контрастности.

[Усиление Деталей]

[Степень]: Одновременная настройка общей контрастности и контрастности деталей. Перемещайте ползунок вправо для усиления эффекта.

[Плавность]: Настройка общей плавности изображения. Перемещайте ползунок вправо для получения естественного изображения с плавными линиями и мягкими переходами цветов.

[Четкость]: Настройка уровня четкости деталей. Перемещайте ползунок вправо для увеличения резкости контуров деталей.

- [Настройки по умолчанию] и эффекты конечной обработки
Вместо выполнения настройки с помощью отдельных ползунков, можно в раскрывающемся меню [Настройки по умолчанию] выбрать один из приведенных ниже пяти готовых эффектов конечной обработки изображения (по умолчанию выбран вариант [Натуральное]). При выборе эффекта конечной обработки положение каждого из ползунков изменяется в соответствии с настройками. После выбора эффекта можно произвести более точную настройку с помощью ползунков.

[Натуральное]: При работе с высококонтрастными сценами в областях с потерей деталей в светах и тенях выполняется пересчет цветовых переходов для конечной обработки с уменьшением потери детализации.

[Стандартное]: Такая обработка сделает изображение более эффектным, придавая цветам оттенки, характерные для живописи.

[Насыщенное]: Цвета выглядят более насыщенно, чем при использовании значения [Стандартное].

[Усиленное]: Цвета выглядят более насыщенно, чем при использовании эффекта [Стандартное], благодаря чему объект съемки сразу бросается в глаза.

[Контрастное]: Дает более приглушенные тона, чем при использовании варианта [Стандартное], придавая снимкам вид старой фотографии.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



5 Нажмите кнопку [Сохранить как].



→ Укажите требуемые настройки в окне, которое открывается при нажатии кнопку [Сохранить как], и нажмите кнопку [Сохранить].



Эта функция может отображаться в виде функциональной кнопки на панели инструментов главного окна (стр. 114).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Использование оптимизации Dual Pixel RAW

Если включить функцию Dual Pixel RAW на камере, совместимой с этой функцией, перед съемкой изображений RAW, они записываются как «специальные изображения RAW (изображения Dual Pixel RAW)» с присоединенными данными Dual Pixel с датчика изображения. Это называется съемкой в режиме Dual Pixel RAW. С помощью этой функции — [Оптимизация Dual Pixel RAW Optimizer] — при обработке изображений Dual Pixel RAW данные Dual Pixel, записанные в изображении Dual Pixel RAW, можно использовать для микрорегулировки положения максимальной резкости и разрешения с использованием содержащейся в файле информации о глубине резкости, для смещения точки съемки или эффекта «боке» на переднем плане с целью улучшения результата, а также для уменьшения появления паразитной засветки на изображениях.

! Предупреждения, касающиеся съемки в режиме Dual Pixel RAW
При съемке в режиме Dual Pixel RAW необходимо учитывать следующее.

- **Общее для всех функций**
 - Эффекты проще всего достигаются при значении диафрагменного числа объектива не более f/5.6.
 - Эффекты могут различаться при съемке в вертикальной и горизонтальной ориентации.
 - Рекомендуется использовать чувствительность ISO 1600 или более низкую.
 - **Только для функции «Микрорегулировка положения максимальной резкости и разрешения с использованием содержащейся в файле Dual Pixel RAW информации о глубине резкости»**
 - Рекомендуется, чтобы фокусное расстояние объектива составляло не менее 50 мм.
 - Рекомендуется использовать эту функцию, когда камера находится на некотором расстоянии от объекта съемки.*
- * В качестве ориентира можно использовать следующие данные о расстоянии до объекта в зависимости от фокусного расстояния.
 При фокусном расстоянии объектива 50 мм расстояние до объекта должно составлять прибл. 1–10 м.
 При фокусном расстоянии объектива 100 мм расстояние до объекта должно составлять прибл. 2–20 м.
 При фокусном расстоянии объектива 200 мм расстояние до объекта должно составлять прибл. 4–40 м.


 Эта функция может отображаться в виде функциональной кнопки на панели инструментов главного окна (стр. 114).

Микрорегулировка положения максимальной резкости и разрешения с использованием содержащейся в файле Dual Pixel RAW информации о глубине резкости

Выполняйте микрорегулировку положения максимальной резкости и разрешения с использованием содержащейся в изображениях Dual Pixel RAW информации о глубине резкости

- 1 В главном окне или в окне редактирования изображения выберите изображение Dual Pixel RAW, которое требуется настроить, а затем выберите пункт [Запустить оптимизацию Dual Pixel RAW] в меню [Инструменты].


→ Открывается окно Оптимизация Dual Pixel RAW.



- 2 Установите флажок [Микрорегулировка изображения].

Введение/
СодержаниеЗагрузка
изображенийПросмотр
изображенийСортировка
изображенийРедактирование
изображенийПечать
изображенийОбработка
большого числа
изображений RAWУдаленная
съемкаВоспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографийЗадание
настроекСправочная информация/
Алфавитный указатель

3 Настройте изображение.



- Передвигайте ползунок для настройки разрешения на основе информации о глубине резкости и уровня разрешения.

4 Нажмите кнопку [OK].

- Результаты настройки применяются к изображению.

Сведения о сохранении результатов настройки изображений см. в разделе «Сохранение результатов редактирования» (стр. 91).

- ! Если очертания объекта или имеющийся эффект «боке» выглядят неестественно либо если имеется увеличение шумов или заметны изменения оттенка или яркости, уменьшите уровень настройки.
- Эту функцию нельзя использовать одновременно с функцией «Смещение точки съемки или эффекта «боке» на переднем плане с целью улучшения результата» или «Уменьшение появления паразитной засветки на изображениях».

Смещение точки съемки или эффекта «боке» на переднем плане с целью улучшения результата


Смещайте точку съемки или эффекта «боке» на переднем плане с целью улучшения результата с использованием записанной в изображениях Dual Pixel RAW информацией Dual Pixel.

- 1 В главном окне или в окне редактирования изображения выберите изображение Dual Pixel RAW, которое требуется настроить, а затем выберите пункт [Запустить оптимизацию Dual Pixel RAW] в меню [Инструменты].

→ Открывается окно Оптимизация Dual Pixel RAW.

- 2 Установите флажок [Сдвиг эффекта «боке»].

- 3 Укажите область, которую требуется настроить.



- Нажмите кнопку [Выбор области] и перетащите изображение, чтобы указать область для настройки, и правой кнопкой мыши зафиксируйте эту область.
Можно также снять флажок [Показать границы], чтобы скрыть границу.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



4 Настройте изображение.



- Передвигайте ползунок для настройки точки зрения.

5 Нажмите кнопку [ОК].

- Результаты настройки применяются к изображению. Сведения о сохранении результатов настройки изображений см. в разделе «Сохранение результатов редактирования» (стр. 91).

- ! Если очертания объекта или имеющийся эффект «боке» выглядят неестественно либо если имеется увеличение шумов или заметны изменения оттенка или яркости, уменьшите уровень настройки.
- Разрешение может расширяться в направлении глубины резкости в соответствии с уровнем настройки.
- Если граница выбранной области на изображении выглядит неестественно, уменьшите уровень настройки.
- Эту функцию нельзя использовать одновременно с функцией «Микрорегулировка положения максимальной резкости и разрешения с использованием содержащейся в файле Dual Pixel RAW информации о глубине резкости» или «Уменьшение появления паразитной засветки на изображениях».


Уменьшение появления паразитной засветки на изображениях

Уменьшайте появление паразитной засветки на изображениях, используя информацию Dual Pixel в изображениях Dual Pixel RAW.

- 1 В главном окне или в окне редактирования изображения выберите изображение Dual Pixel RAW, которое требуется настроить, а затем выберите пункт [Запустить оптимизацию Dual Pixel RAW] в меню [Инструменты].

→ Открывается окно Оптимизация Dual Pixel RAW.

- 2 Установите флажок [Уменьшение паразитной засветки] и укажите область.



- Нажмите кнопку [Выбор области] и перетащите изображение, чтобы указать область для настройки, и правой кнопкой мыши зафиксируйте эту область. Можно также снять флажок [Показать границы], чтобы скрыть границу.
- Паразитная засветка и блики в указанной области уменьшаются.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



- 3 Нажмите кнопку [OK].**
- Результаты настройки применяются к изображению. Сведения о сохранении результатов настройки изображений см. в разделе «Сохранение результатов редактирования» (стр. 91).

- ! Возможны случаи, когда очертания объекта и имеющийся эффект «боке» выглядят неестественно либо когда происходит увеличение шумов или имеются заметные изменения оттенка или яркости.
- Возможны случаи, когда граница выбранной области на изображении выглядит неестественно.
- Эту функцию нельзя использовать одновременно с функцией «Микрорегулировка положения максимальной резкости и разрешения с использованием содержащейся в файле Dual Pixel RAW информации о глубине резкости» или «Смещение точки съемки или эффекта «боке» на переднем плане с целью улучшения результата».

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Передача изображения RAW в программу Photoshop

Изображение RAW может быть преобразовано в изображение TIFF (16 бит) и передано в программу Adobe Photoshop.

Выберите меню [Сервис] ► [Переместить в Photoshop].

→ Запускается программа Photoshop, и в ней отображается переданное изображение.

? За один раз может быть передано только одно изображение

За один раз может быть передано только одно изображение.
Для передачи за один раз нескольких изображений см. [стр. 125](#).



- Совместимыми версиями программы Photoshop являются версия 7.0 и более новые.
- Переданные изображения автоматически преобразуются в изображения TIFF (16 бит) с добавленным профилем ICC ([стр. 148](#)). Профиль ICC содержит информацию о заданных для каждого из изображений значениях параметров [Настройки] ([стр. 141](#)) или о рабочем цветовом пространстве ([стр. 88](#)), и соответствующая цветовая информация передается в программу Photoshop.
- При выходе из программы Photoshop только изображения RAW остаются неизменными, а переданные изображения исчезают. Рекомендуется сохранять переданное изображение в программе Photoshop как отдельное изображение.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Настройка панели инструментов главного окна


На панели инструментов главного окна можно отобразить кнопки для часто используемых функций.

Также можно изменить их расположение на панели.

1 Выберите меню [Сервис] ▶ [Настроить панель инструментов].

→ Открывается окно [Настроить конфигурацию панели инструментов].

2 Выберите функции, которые будут отображаться на панели инструментов.



- Для изменения порядка отображения кнопок выберите нужную функцию и нажмите кнопку [Переместить вверх] или [Переместить вниз].
- Выбрав значения, нажмите кнопку [Заккрыть] и закройте окно.
- Настройки для панели инструментов главного окна сохраняются.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



5 Печать изображений



Печать изображения.....	116
Печать с информацией о съемке	117
Печать списка эскизов (печать контактного листа).....	118
Печать с помощью подключаемого модуля	119

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

**Печать
изображений**

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Печать изображения

Изображения можно печатать с помощью принтера. Для примера здесь рассматривается печать одного изображения на одном листе бумаги.

1 Выберите изображение для печати.

2 Выберите меню [Файл] ▶ [Печать].



→ Открывается диалоговое окно параметров печати принтера.

3 Выполните печать.

● Задайте в диалоговом окне параметров печати принтера оптимальные параметры для печати фотографий и нажмите кнопку [Печать].

→ Начинается печать.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

**Печать
изображений**

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Печать с информацией о съемке

Одно изображение можно произвольным образом расположить на одном листе и напечатать его вместе с заголовками, информацией о съемке и т. п.

- 1 Выберите одно изображение для печати.
- 2 Выберите меню [Файл] ► [Печать с подробными настройками].
- 3 Задайте требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку [Печать].

Переключение вкладки настроек



Предварительное изображение для печати

- Изображение можно перемещать, перетаскивая его мышью.
- Для изменения размера изображения перетаскивайте мышью его углы.
- Для печати информации о съемке щелкните мышью значок [i] на вкладке [Текст] и выберите требуемые элементы в открывшемся окне.



Для сохранения настроек

Сделанные на шаге 3 настройки каждой вкладки запоминаются при печати или при нажатии кнопки [Применить]. Эти настройки можно применить при печати другого изображения.

Запоминаются настройки, которые являются параметрами пунктов [Принтер], [Бумага], [Ориентация бумаги], [Метки совмещения], [Верхний колонтитул], [Нижний колонтитул] и [Информация об изображении], а также настройки вкладки [Настройки].



- Можно задать профили принтера (стр. 142).
- Если включена имитация CMYK, изображение печатается в заданных цветах.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Печать списка эскизов (печать контактного листа)

На одном листе бумаги можно распечатать несколько рядов изображений.

- 1 Выберите изображения для печати в списке эскизов.
- 2 Выберите меню [Файл] ► [Печать листа контактов].
- 3 Задайте требуемые параметры печати, затем нажмите кнопку [Печать].

Переключение вкладки настроек



Предварительное изображение для печати



Для сохранения настроек

Сделанные на шаге 3 настройки каждой вкладки запоминаются при печати или при нажатии кнопки [Применить]. Эти настройки можно также применить при печати другого изображения.

Запоминаются настройки [Принтер], [Бумага] и [Ориентация бумаги], а также настройки на вкладках [Изображение] и [Настройки].



- Можно задать профили принтера ([стр. 142](#)).
- Если включена имитация СМΥК, изображение печатается в заданных цветах ([стр. 141](#)).
- При использовании этой функции в окне редактирования изображения в списке эскизов печатаются все изображения из окна (а не только выбранные изображения).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Печать с помощью подключаемого модуля

1 Выберите меню [Файл] ▶ [Печать plug-in] ▶ подключаемый модуль для используемого принтера.

→ Запускается подключаемый модуль.

2 Задайте требуемые параметры печати фотографий и произведите печать.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

**Печать
изображений**

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



6 Обработка большого числа изображений RAW



Групповое применение баланса белого к изображениям (пользовательский баланс белого)	121
Регистрация пользовательского баланса белого	121
Применение пользовательского баланса белого	122
Групповое сохранение изображений в формате JPEG или TIFF (групповая обработка)	123
Групповая передача изображений в программу редактирования изображений	125
Групповое изменение имен файлов изображений	126
Изменение имен файлов изображений в соответствии с их порядком в главном окне	126

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Групповое применение баланса белого к изображениям (пользовательский баланс белого)

Настройки баланса белого изображения RAW, снятого в определенных условиях съемки, можно зарегистрировать как пользовательский баланс белого. Затем можно эффективно настраивать баланс белого, применяя пользовательский баланс белого к большому количеству изображений RAW, снятых в тех же условиях.

Применение данных пользовательского баланса белого для программы DPP до версии 4 невозможно.

Регистрация пользовательского баланса белого


1 Настройте правильный баланс белого (стр. 50, 51).

- Для настройки баланса белого выберите в списке [Настройка баланса белого] любое значение, кроме [] (стр. 49). Если выбрано значение [], регистрация настроек невозможна.

2 На вкладке основных настроек палитры инструментов нажмите кнопку [Сохранить].

- Открывается диалоговое окно [Сохранить пользовательский баланс белого].

3 Выберите в списке номер кнопки для регистрации и нажмите кнопку [OK].



? Для использования зарегистрированного пользовательского баланса белого на другом компьютере

- На шаге 3 нажмите кнопку [Сохранить], чтобы сохранить данные в виде файла.
- Скопируйте файл на другой компьютер.
- В программе DPP на другом компьютере откройте окно шага 3.
- Нажмите кнопку [Загрузить], затем в открывшемся окне выберите скопированный файл.

! Для изображений RAW, снятых камерой с использованием мультиэкспозиции, изменение или настройка баланса белого невозможны.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий


Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Применение пользовательского баланса белого

- 1 В главном окне выберите изображение, к которому требуется применить пользовательский баланс белого.
- 2 Выберите меню [Вид] ► [Палитра инструментов].
→ Открывается палитра инструментов.
- 3 Нажмите кнопку номера пользовательского баланса белого, который требуется применить.



→ Пользовательский баланс белого применяется ко всем выбранным изображениям.




Групповое сохранение изображений в формате JPEG или TIFF (групповая обработка)

Отредактированные изображения RAW можно в групповом режиме преобразовать и сохранить в виде универсальных изображений JPEG или TIFF.

Изображения сохраняются в виде отдельных файлов, поэтому изображения RAW остаются без изменений.

- 1 В главном окне выберите несколько изображений для преобразования.
- 2 Выберите меню [Файл] ▶ [Обработка группой].
→ Открывается окно [Настройки групповой обработки].
- 3 Укажите необходимые настройки и нажмите кнопку [Выполнить].

4 В диалоговом окне обработки нажмите кнопку [Выход].



- Открывается диалоговое окно групповой обработки, и начинается сохранение.
- После сохранения всех изображений в диалоговом окне групповой обработки появляется кнопка [Выход].

- Если в группе [Имя файла] выбран вариант [Новое имя файла], необходимо задать значение параметра [Порядковый номер].
- При сохранении в соответствии с инструкциями, приведенными выше, для кадрированных изображений (стр. 68) или изображений с удаленными следами пыли (стр. 83–87) выполняется фактическое кадрирование или удаление следов пыли.
- Эту функцию можно также использовать в окне редактирования изображения. Однако преобразуются и сохраняются все изображения из окна (а не только выбранные изображения).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений


Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Сохранение изображений с рецептом невозможно

В окне [Настройки групповой обработки] невозможно выполнение операций [Сохранить] и [Сохранить как] (стр. 91) для отредактированных изображений RAW.

Сохранение результатов проявления/редактирования для текущей версии программы

Технология обработки изображения RAW при помощи программы DPP постоянно улучшается, так что теперь можно выполнять обработку изображения наиболее подходящим образом.

Это означает, что результаты обработки изображения двумя различными версиями программы DPP могут несколько отличаться даже при использовании одних и тех же данных RAW, или результаты существенного редактирования изображения RAW с прикрепленным рецептом могут различаться.

При необходимости сохранить проявленное или отредактированное изображение в используемой в настоящее время версии программы рекомендуется преобразовать и сохранить изображение как изображение JPEG или TIFF.

Советы по групповому сохранению

● Во время сохранения можно продолжать работать в другом окне

Так как операция сохранения выполняется независимо в фоновом режиме, во время сохранения можно продолжать работу в другом окне, например в главном окне или в окне просмотра.

● Для преобразования и сохранения всех изображений не выбирайте никаких изображений в главном окне

Если не выполнять шаг 1 и выполнить шаг 2, когда в главном окне не выбрано ни одно изображение, будут преобразованы и сохранены все отображаемые в главном окне изображения.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Групповая передача изображений в программу редактирования изображений


Возможна передача нескольких изображений в программу редактирования изображений. В отличие от функции «Передача изображения RAW в программу Photoshop» (стр. 113), можно передавать изображения, которые были предварительно преобразованы и сохранены как отдельные изображения, таким образом, что переданные изображения не будут удалены после выхода из программы. Для примера используется программа Adobe Photoshop.

1 В главном окне выберите несколько изображений для передачи.

2 Выберите меню [Файл] ► [Обработка группой].
→ Открывается окно [Настройки групповой обработки].

3 Произведите настройки, необходимые для передачи (например, задайте формат файла).

4 Установите флажок [Открыть изображения с использованием программы].



→ Открывается диалоговое окно [Открыть].

5 Выберите программу Photoshop.

- В диалоговом окне [Открыть] выберите файл Photoshop или его ярлык и нажмите кнопку [Открыть].
- Диалоговое окно [Открыть] закрывается, в разделе [Настройки перемещения изображений] окна [Настройки групповой обработки] задается программа Photoshop.

6 Нажмите кнопку [Выполнить].

- Открывается диалоговое окно обработки, и начинается групповая передача.
- После передачи первого изображения запускается программа Photoshop и переданные изображения отображаются в порядке их передачи.

- Чтобы задать другую программу для передачи изображений, нажмите кнопку [Обзор] в меню [Настройки перемещения изображений], в появившемся диалоговом окне [Открыть] выберите нужную программу и нажмите кнопку [Открыть].
- Эту функцию можно также использовать в окне редактирования изображения. Однако передаются все изображения из окна (а не только выбранные изображения).

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий


Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Групповое изменение имен файлов изображений

- 1 В главном окне выберите несколько изображений, имена которых требуется изменить.
- 2 Выберите меню [Сервис] ▶ [Запустить инструмент переименования].
→ Открывается окно переименования.
- 3 Укажите необходимые параметры и нажмите кнопку [Выполнить].



→ Начинается обработка, и производится изменение имен файлов.

? В случае совпадающих имен файлов изменение невозможно

Если имя файла в поле [Изменённое имя файла] отображается красным цветом, это означает, что это имя файла повторяется. Если хотя бы одно имя файла повторяется, выполнить изменение невозможно. Измените параметры, чтобы исключить повторение.




- Можно изменить имя файла только одного изображения в главном окне, если выбрать эскиз, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт [Переименовать] в открывшемся меню.
- Запуск инструмента переименования из окна [Коллекция] невозможен (стр. 100). Нельзя также изменить имя файла одного изображения.

Изменение имен файлов изображений в соответствии с их порядком в главном окне

Если порядок изображений в главном окне был изменен, можно одной операцией изменить имена файлов изображений, чтобы они соответствовали новому порядку.

- 1 Измените порядок изображений в главном окне (стр. 35).
- 2 В главном окне выберите несколько изображений, имена которых требуется изменить.
- 3 Выберите меню [Сервис] ▶ [Запустить инструмент переименования].
- 4 Выберите вариант [Подогнать под размер главного окна].



5 Задайте требуемые параметры.

- Для копирования изображения установите флажок [Копировать и переименовать].

6 Нажмите кнопку [Выполнить].

- Имена файлов изменяются, и порядок изображений в главном окне сохраняется.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



7 Удаленная съемка



Удаленная съемка	128
Регистрация в камере результата функции пипетки баланса белого	131

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




Удаленная съемка

Удаленную съемку можно выполнить с помощью программы «EOS Utility», которая обеспечивает связь с камерой.


Для удаленной съемки на компьютер необходимо установить программу «EOS Utility версии 3.x». Информацию о камерах, совместимых с программой «EOS Utility версии 3.x», см. в документе «EOS Utility версии 3.x Инструкция по эксплуатации» (электронное руководство в формате PDF). Эта функция недоступна в камерах серии EOS M, кроме EOS M50, и камерах PowerShot.

1 Нажмите кнопку [Удаленная съемка] на панели инструментов в главном окне.



→ Открывается экран настроек удаленной съемки.

2 Задайте [Место назначения] в окне «Укажите папку удаленной съемки».



- Для сохранения в текущей выбранной папке выберите [Текущая папка].
 - Чтобы создать новую папку для сохранения изображений, выберите [Использовать эту папку], нажмите кнопку [Выбрать...], затем выберите папку и имя в поле [Папка назначения].
 - После выбора настроек нажмите кнопку [OK].
- Открывается окно удаленной съемки.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель






Можно изменить [Имя файла] для окна «Укажите папку удаленной съемки».

(Если выбран вариант [Не менять], изображения сохраняются с именами файлов, заданными в камере.)

- 1 Нажмите кнопку [Настройки], чтобы открыть окно «Задание имени файла для отснятого изображения».




- 2 Выберите в списке правило задания имен файлов изображений. Можно нажать кнопку [Настроить] и настроить правила задания имен файлов изображений.

- Для имен файлов можно отдельно задать символ префикса, количество разрядов порядкового номера и начало отсчета.
- При использовании даты съемки в именах файлов в окне «Задание имени файла для отснятого изображения» можно указать формат (порядок следования и стиль указания года, месяца и дня), а также символы-разделители.

- 3 После задания настроек нажмите кнопку [ОК].

→ Окно «Задание имени файла для отснятого изображения» закрывается.


- После нажатия кнопки [Удаленная съемка] можно отображать или скрывать палитру [Управление фотоаппаратом], нажимая кнопку [📷] в правом нижнем углу главного окна.



- Съемку можно производить, проверяя изображение, если переключить окно в режим многофункционального макета.

- 3 Подключите камеру к компьютеру, и включите питание камеры.

- 4 Нажмите кнопку [ЖКД-видеоиск.].



- Открывается окно режима Live View программы «EOS Utility».

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель




5 Задайте требуемые параметры.




- Подробные инструкции по настройке см. в «EOS Utility Инструкция по эксплуатации» (электронное руководство в формате PDF).

6 Нажмите кнопку [Настройки].




→ Открывается окно съемки программы «EOS Utility».

7 Задайте требуемые параметры.



- Подробные инструкции по настройке см. в «EOS Utility Инструкция по эксплуатации» (электронное руководство в формате PDF).

8 Сделайте снимок.



Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель





Регистрация в камере результата функции пипетки баланса белого


При удаленной съемке можно зарегистрировать в подключенной камере результат использования функции пипетки баланса белого. Для использования этой функции на компьютере должна быть установлена программа EOS Utility версии 3.4.20 или более новая. Эта функция недоступна в камерах серии EOS M, кроме EOS M50, и камерах PowerShot.

1 Откройте снятое изображение, которое требуется использовать в качестве стандарта для баланса белого.



- Эта функция поддерживает только изображения RAW с расширением «.CR2» или «.CR3».

2 Выберите место назначения для регистрации результата функции пипетки баланса белого.



- Выберите место назначения, в котором требуется зарегистрировать баланс белого, в поле списка [Зарегистрировано на]. Варианты в поле списке зависят от модели камеры.




- Отображается полученный снимок.
- Полученный снимок сохраняется в папке, созданной на шаге 2.
- Изображения из этой папки будут отображаться в области просмотра эскизов. Также в данной папке можно создать подпапку для сохранения изображений. Для создания подпапки нажмите кнопку [Создать подпапку] в окне удаленной съемки, в открывшемся окне введите [Имя папки] и нажмите кнопку [OK].
- Нажмите кнопку [], чтобы окна программ DPP и EOS Utility отображались в ряд.
 - Поддерживается для программы EOS Utility версии 3.8 или более поздней.
 - Если используется несколько мониторов, главное окно программы DPP и окно удаленной съемки программы EOS Utility можно расположить в ряд только на одном и том же мониторе.

! Не закрывайте программу «EOS Utility» во время задания или выполнения удаленной съемки.

- В указанных ниже случаях необходимо выполнять съемку с помощью программы EOS Utility.
 - Необходима автофокусировка с помощью кнопки съемки программы EOS Utility
 - Необходимо выполнить серийную съемку
- Съемку можно производить, сравнивая полученные кадры с закрепленным изображением (стр. 20). Это удобно при выборе изображений.

- 3 Выберите на снятом изображении точку, которая будет стандартом баланса белого, и зарегистрируйте этот баланс белого в камере.



- Нажмите кнопку [] и на изображении, открытом на шаге 1, щелкните мышью в точке, которая должна быть стандартом баланса белого.
- Баланс белого регистрируется в месте назначения, выбранном на шаге 2, и применяется к отображаемым изображениям.
- Для выхода из функции снова нажмите значок [].

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



8 Воспроизведение видеозаписей и сохранение фотографий



Воспроизведение видеозаписей и сохранение
фотографий..... 134

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Воспроизведение видеозаписей и сохранение фотографий

Программа DPP позволяет воспроизводить видеозаписи MOV или MP4, снятые с помощью поддерживаемой камеры, и сохранять фотографии из видеозаписей в виде изображений JPEG или TIFF. Для использования этой функции необходимо выбрать настройку [Воспроизвести с помощью Digital Photo Professional 4] в пункте [Воспроизведение файла видео] на вкладке [Общие настройки] меню [Настройки].

Заметьте, что в программе DPP нельзя редактировать видеозаписи.

1 Дважды щелкните мышью эскиз видеозаписи в главном окне (макет эскизов).



→ Открывается окно просмотра.

● Если панель управления просмотром не отображается, выберите меню [Просмотр] ► [Панель управления просмотром].

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Используйте панель управления просмотром для выполнения каждой из операций.



(1) Воспроизведение/пауза

Воспроизведение и пауза воспроизведения выбранной видеозаписи.

(2) Следующий кадр

Перемещение на один кадр вперед. Во время паузы воспроизведения видеозаписи можно прокручивать видеозапись по одному кадру вперед.

(3) Предыдущий кадр

Перемещение на один кадр назад. Во время паузы воспроизведения видеозаписи можно прокручивать видеозапись по одному кадру назад.

(4) Отображение времени воспроизведения

Отображается время воспроизведения.

(5) Ползунок положения в кадре

Перетаскивая ползунок влево или вправо, можно перемещать положение воспроизведения во время воспроизведения или паузы воспроизведения видеозаписи.

(6) Номер кадра/Всего кадров

Отображается номер текущего кадра воспроизводимой или отображаемой видеозаписи и общее число кадров.

(7) Без звука/со звуком

Включается или выключается воспроизведение звука.

(8) Ползунок громкости

Перетаскивая ползунок влево или вправо, можно регулировать громкость звука воспроизводимой видеозаписи.

(9) Вкл./выкл. Viewing LUT

Включается или отключается функция Viewing LUT для видеозаписей снятых с указанием логарифмической гамма-кривой Canon LOG.

Эту настройку можно изменять также во время воспроизведения видеозаписи.

(10) Сохранить как фотографию

Позволяет сохранить отображаемый в данный момент кадр видеозаписи в виде фотографии.

При нажатии этой кнопки открывается окно [Преобразовать и сохранить] (стр. 92) Укажите требуемые параметры и нажмите кнопку [Сохранить], чтобы сохранить изображение. Заметьте, что сохранить фотографию во время воспроизведения видеозаписи невозможно. Приостановите воспроизведение видеозаписи, а затем сохраните фотографию.

- Если панель управления просмотром не отображается, выберите меню [Просмотр] ► [Панель управления просмотром].

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



 В некоторых поддерживаемых камерах при видеосъемке генерируется файл «.THM», который сохраняется вместе с видеофайлом. Файл «.THM» имеет тот же номер изображения, что и видеофайл, и содержит информацию о параметрах съемки. В программе DPP видеофайл и файл «.THM» во время воспроизведения видеозаписи должны находиться в одной и той же папке.



- Видеозаписи можно воспроизводить также в следующих окнах:
 - главное окно (режим многофункционального макета)
 - окно редактирования изображений
 - окно удаленной съемки (режим многофункционального макета)
 - окно многофункционального просмотра
- В меню настроек можно заменить приложение воспроизведения видеозаписей тем приложением, которое используется ОС компьютера, или программой EOS MOVIE Utility. ([стр. 138](#))
Сведения о программе EOS MOVIE Utility см. в документе «EOS MOVIE Utility Инструкция по эксплуатации».



9 Задание настроек



Задание настроек	138
Общие настройки.....	138
Обработка изображений	139
Управление цветом	141
Параметры вида	142
Настройки отображения свойств.....	143

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Задание настроек


Различные функции программы DPP можно изменить в окне [Настройки]. Проверьте содержание каждого из окон и задайте параметры.

См. доступные подробные пояснения, а также каждое окно.

1 Выберите меню [Digital Photo Professional 4] ▶ [Настройки].


→ Открывается окно [Настройки].

2 Выберите вкладку, задайте значения настроек и нажмите кнопку [OK].



Общие настройки

Можно задать папку, открываемую при запуске программы DPP, сохранение рецептов и т. д.



● Воспроизведение файлов видеозаписей

Выберите приложение, используемое для воспроизведения видеофайлов. Видеозаписи, которые невозможно воспроизвести с помощью программы DPP или EOS MOVIE Utility, воспроизводятся с помощью приложения воспроизведения видеозаписей, заданного в настройках ОС компьютера. Сведения о программе EOS MOVIE Utility см. в документе «EOS MOVIE Utility Инструкция по эксплуатации».



- Если приложение воспроизведения видеозаписей изменено на программу EOS MOVIE Utility и после запуска этой программы воспроизведение не начинается, проверьте совместимые модели в документе «EOS MOVIE Utility Инструкция по эксплуатации».
- Если в настройках ОС компьютера для воспроизведения видеозаписей задана программа EOS MOVIE Utility, файлы MOV и MP4, снятые несовместимыми с программой EOS MOVIE Utility моделями, воспроизводиться не будут. Проверьте настройки ОС и измените приложение воспроизведения видеозаписей.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



● Величина по умолчанию для разрешения на выходе

При сохранении изображений JPEG или TIFF, созданных в результате преобразования изображений RAW (стр. 91, 123), можно задать разрешение данных изображений.

● Временно сохраненные файлы


Можно удалить созданные временно сохраненные файлы и повысить скорость работы, изменить место сохранения файлов или задать ограничение на использование дискового пространства. Все сделанные изменения будут применены при повторном запуске программы DPP.

- Кнопка [Удалить]: Нажмите кнопку [Удалить], чтобы удалить временно сохраненные файлы.
- [Максимально доступно на диске]:
Задайте с помощью ползунка (диапазон настройки: от 0 до 32 ГБ).
После достижения ограничения на используемое пространство файлы удаляются, начиная с самого старого.
- [Место назначения]: Нажмите кнопку [Обзор], чтобы в открывшемся диалоговом окне изменить место сохранения.
- Кнопка [Сбросить]: Нажмите кнопку [Сбросить], чтобы отменить все изменения и восстановить исходные настройки.

Обработка изображений

В программе DPP можно задать настройки обработки изображений.

Обработка изображений 1



● Качество JPEG изображения

[Убрать блочные и москитные шумы]

- Можно повысить качество изображения JPEG, уменьшив шумы, характерные для изображений JPEG. Эта настройка эффективна также при преобразовании изображений RAW в изображения JPEG и их сохранении (стр. 91, 123), а также для изображений JPEG, сохраненных под другим именем. Чем выше коэффициент сжатия изображения JPEG, тем эффективнее настройка. Если коэффициент сжатия невелик, эффект от шумоподавления может быть незаметным.

● Настройки изменённого стиля изображения

Если этот флажок установлен, для каждого стиля изображения сохраняются значения настроек [Тон цвета], [Насыщенность цвета], [Контрастность], [Контурная резкость], [Резкость] и другие параметры.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



● По умолчанию для подавления шумов

Можно заранее задать значение по умолчанию для уровня шумоподавления. Поддерживаются только изображения RAW.

- Если выбран вариант [Применить настройки фотоаппарата], можно заранее задать в качестве значения по умолчанию уровень шумоподавления, соответствующий настройкам камеры.
- Если выбран вариант [Установить по умолчанию], можно заранее задать требуемую настройку по умолчанию для уровня шумоподавления.

Для изображений без вложенных рецептов применяется заданный здесь уровень шумоподавления по умолчанию. Если изменить настройки, они будут применяться к изображениям в качестве уровня шумоподавления по умолчанию после следующего запуска программы DPP.

Для изображений с вложенным рецептом указанный в рецепте уровень шумоподавления не изменяется, и заданный здесь уровень шумоподавления по умолчанию не применяется.

● По умолчанию для резкости


Можно заранее задать значение по умолчанию для резкости. Поддерживаются только изображения RAW.

- Если выбран вариант [Применить настройки фотоаппарата], можно заранее задать в качестве значения по умолчанию значение резкости, соответствующее настройкам камеры.
- Если выбран вариант [Установить по умолчанию], можно заранее задать требуемые настройки по умолчанию для резкости и контурной резкости.

Для изображений без вложенных рецептов применяются заданные здесь значения резкости и контурной резкости по умолчанию. Если изменить настройки, они будут применяться к изображениям в качестве уровня резкости по умолчанию после следующего запуска программы DPP.

Для изображений с вложенным рецептом указанный в рецепте уровень резкости не изменяется, и заданные здесь значения резкости и контурной резкости по умолчанию не применяются.

Обработка изображений 2



● Настройки окна быстрой проверки

Можно задать настройки отображения изображений для окна быстрой проверки. Если выбран вариант [Показать изображение с примененным способом], изображения с вложенным рецептом отображаются с примененным рецептом. Все сделанные изменения будут применены при повторном запуске программы DPP.

● Настройки графического процессора

Если установлен флажок [Использовать графический процессор для обработки изображения], для ускорения просмотра изображения используется графический процессор. Операции преобразования и сохранения, а также операции печати обрабатываются центральным процессором, как обычно. Настройки применяются при следующем запуске программы DPP.



- Сведения об условиях использования этой функции см. на веб-сайте Canon. Флажок [Использовать графический процессор для обработки изображения] доступен только в том случае, если установлен поддерживаемый графический процессор (GPU)*.

* GPU — это сокращение от английского «Graphics Processing Unit» (графический процессор).

- Если ОС или другое прикладное программное обеспечение использует графический процессор, в некоторых ситуациях обработка с помощью графического процессора может быть невозможна. В таком случае обработка выполняется центральным процессором, как обычно.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



● Размер по умолчанию при открытии изображений RAW

Это относится только к изображениям RAW с расширением «.CR3», снятым при выборе настройки [cRAW] на камере.


При этом указываются размеры по умолчанию при открытии изображений RAW в программе DPP.

Этот размер по умолчанию устанавливается также при преобразовании и сохранении изображений RAW в виде изображений JPEG или TIFF.

Настройки применяются при следующем запуске программы DPP.

Управление цветом

Можно задать настройки, относящиеся к управлению цветом, например, параметры рабочего цветового пространства, условия обеспечения соответствия цветов и т. д.



● Настройки по умолчанию для рабочего цветового профиля

Можно выбрать одно из пяти цветовых пространств (стр. 149), по умолчанию применяемых для изображений RAW. Заданное цветовое пространство применяется при преобразовании и сохранении (стр. 91, 123) или печати (стр. 116–119) изображения RAW.

- В случае перезапуска программы DPP после изменения цветового пространства заданное цветовое пространство применяется к изображениям по умолчанию.
- Цветовое пространство, заданное для изображения, можно проверить в любом окне, кроме окна быстрой проверки.
- Если установлен флажок [Использовать цветовое пространство съемки в качестве рабочего цветового пространства], цветовое пространство, установленное в камере на момент съемки, будет использоваться в качестве рабочего.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель





Изменения не применяются к отредактированному изображению

Даже если настройка по умолчанию изменена, она не применяется к отредактированным (т. е. настроенным с помощью палитры инструментов, обрезанным, с удаленными следами пыли) изображениям. Измените настройки в индивидуальном порядке.



Для каждого изображения можно задать цветовое пространство, отличное от настройки по умолчанию (стр. 88).

Профиль печати (цветовая настройка принтера)


Если для принтера, используемого для печати изображений, не задан профиль, с его помощью можно печатать изображения, имитируя отображаемые на экране цвета путем настройки профиля в программе DPP.



Если профиль для печати задан в программе DPP, следует отключить функцию настройки цветов в драйвере принтера. Если она останется включенной, цвета на напечатанном изображении могут отличаться от отображаемых на экране.

Параметры вида

Можно выбрать макет отображения для экрана.



Порядок эскизов

Укажите порядок по умолчанию для изображений в главном окне, а также требуется ли сохранять порядок изображений, если он был изменен. Если установить этот флажок, измененный порядок изображений сохраняется, когда эта папка будет выбрана в следующий раз (стр. 35).

Сброс настроек интерфейса пользователя

Можно произвести сброс настроек интерфейса пользователя. Выберите одно из двух состояний сброса. Если установлен флажок [Восстанавливать настройки по умолчанию при запуске], при следующем запуске программы DPP восстанавливаются исходные настройки. При следующем запуске программы этот флажок также снимается.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий


Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Настройки отображения свойств

Можно указать настройки для информации о съемке и рецепте, которая отображается с эскизами и в окне предварительного просмотра.



● Настройки отображения эскизов

Можно указать информацию, которая отображается на эскизах. Когда флажок [Отображать Av/Tv/ISO на эскизах] установлен, информация Av/Tv/ISO отображается на эскизах, если для них задан размер 3 или более.

● Шрифт подробностей просмотра

Можно указать шрифт, используемый для отображения информации в окне предварительного просмотра.

● Свойства для отображения

Можно задать подробные настройки для параметров [Отображать настройки для эскизов с информацией], [Отображать настройки для списка эскизов] и [Отображать настройки для подробностей просмотра]. Доступные для выбора элементы отображаются в левом списке, а фактически отображаемые элементы — в правом списке. Укажите элементы с помощью кнопок [Добавить >>] и [<< Удалить]. Кроме того, с помощью кнопок [Переместить вверх] и [Переместить вниз] можно изменить порядок отображения.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



В зависимости от комбинации используемых окон, окна просмотра или размера эскизов могут отображаться не все свойства.





Устранение неполадок	145
Удаление программного обеспечения	146
Информация в рамке изображения в главном окне и в окне редактирования изображений	147
Глоссарий	148
Алфавитный указатель	150
О данной Инструкции по эксплуатации	154
Товарные знаки	154

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Устранение неполадок

В случае неправильной работы программы DPP см. приведенные ниже темы.

Невозможно правильно завершить установку

- Установка программного обеспечения возможна только при входе в систему с полномочиями Администратора. Войдите в систему с полномочиями Администратора. Информацию о регистрации в системе и установке привилегий администратора см. в руководстве пользователя компьютера Macintosh или операционной системы.

Программа DPP не работает

- Программа DPP не будет правильно работать на компьютерах, не удовлетворяющих требованиям к системе. Используйте программу DPP на компьютере, удовлетворяющем требованиям к системе (стр. 3).
- Даже если объем памяти (ОЗУ) компьютера соответствует требованиям к системе (стр. 3), при запуске других приложений одновременно с программой DPP памяти (ОЗУ) может оказаться недостаточно. Закройте все приложения, кроме программы DPP.

Устройство чтения карт не обнаруживает карту памяти SD

- В зависимости от устройства чтения карт памяти и используемой ОС карты памяти SDXC могут распознаваться неправильно. В этом случае подключите камеру к компьютеру с помощью входящего в комплект интерфейсного кабеля и загрузите изображения в компьютер с помощью программы EOS Utility.

Изображения отображаются неправильно

- Изображения, не поддерживаемые программой DPP, не отображаются. (Эскизы отображаются как [?].) Существуют различные типы изображений JPEG и TIFF, поэтому любые другие изображения, кроме Exif 2.2-, 2.21- или 2.3-совместимых изображений JPEG и Exif-совместимых изображений TIFF, могут отображаться неправильно (стр. 4).

Невозможно вставить рецепт в другое изображение (применить к другому изображению)

- Параметры, которые можно настроить только для изображений RAW, невозможно применить как рецепт к изображениям JPEG или TIFF.

При просмотре изображения в другой программе его цвета выглядят блеклыми

- Если изображение RAW с цветовым пространством, отличным от sRGB, преобразовано и сохранено как изображение JPEG или TIFF (стр. 88, 141), при просмотре этого изображения в программе, поддерживающей только цветовое пространство sRGB, его цвета будут выглядеть блеклыми. В этом случае задайте изображению RAW цветовое пространство sRGB, преобразуйте и сохраните его как изображение JPEG или TIFF, затем просматривайте изображение.
- Функция Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) (стр. 56) совместима с камерами, в которых предусмотрена функция Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости). Настройки, сделанные с помощью функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости), не могут применяться к изображениям RAW, которые были сняты камерами, несовместимыми с данной функцией.

Цвета изображения на экране не соответствуют цветам распечатанного изображения

- Если цвета монитора, на котором просматриваются изображения, настроены неправильно, или если не установлен профиль принтера, на котором распечатывается изображение, то цвета изображения на экране и цвета распечатанной фотографии могут значительно различаться. Если правильно настроить цвета монитора, на котором просматриваются изображения, и правильно установить профиль принтера (стр. 142), то цвета на распечатанных фотографиях и цвета изображения на экране будут точнее соответствовать друг другу. При печати на принтерах Canon профили принтера устанавливаются автоматически, поэтому для улучшения соответствия цветов требуется настроить только цвета на мониторе.

Невозможна групповая печать большого количества изображений

- При групповой печати большого количества изображений печать может останавливаться посередине процесса или изображения могут не печататься. Уменьшите количество изображений для печати или увеличьте объем памяти компьютера.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Удаление программного обеспечения

- Перед удалением программного обеспечения закройте все приложения.
- Войдите в систему с учетной записью, использовавшейся при установке программного обеспечения.
- После перемещения папок и удаляемого программного обеспечения в папку «Корзина» выберите меню [Finder] ► [Очистить корзину] и очистите корзину. Повторная установка программного обеспечения возможна только после очистки корзины.

1 Откройте папку, в которой хранится программное обеспечение.

- Откройте папку [Canon Utilities].



2 Перетащите папку удаляемого программного обеспечения в папку «Корзина».

3 Выберите на рабочем столе меню [Finder] ► [Очистить корзину].

- Программное обеспечение удаляется.
- По завершении удаления перезагрузите компьютер.



Данные, которые были перенесены в корзину и удалены из нее, невозможно восстановить, поэтому будьте особенно внимательны при удалении данных.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка


Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Информация в рамке изображения в главном окне и в окне редактирования изображений (стр. 12, 98)



^{*1} Появляется на изображениях RAW+JPEG, отображаемых как одно изображение (стр. 14).

Для изображений RAW отображается символ [R].

На изображениях Dual Pixel RAW отображается [DPP].

^{*2} Если к изображению, снятому с помощью любой поддерживаемой камеры, кроме камеры EOS 5D Mark II, добавлена информация о соотношении сторон кадра, отображается кадрированное изображение.

^{*3} Отображается на изображениях, снятых с помощью камер Canon с поддержкой функции GPS.

^{*4} Показывает, что видеозапись разделена и содержит также видеозаписи, которые отличаются от отображения на эскизе. Могут отображаться следующие значки:

-  : нет конечной видеозаписи
-  : нет начальной или конечной видеозаписи
-  : нет начальной видеозаписи
-  : имеются все разделенные видеозаписи

Если редактирование невозможно, в рамке изображения отображается значок [?].

Видеозаписи, которые воспроизводятся с помощью программы, отличной от DPP, отображаются со значком [] на эскизе.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Изображение RAW

Изображения RAW в камерах EOS записываются без сжатия в 14- или 12-битном формате.

Так как изображения RAW являются специальными изображениями в необработанном («непроявленном») состоянии, для их просмотра требуется специальное программное обеспечение с функциями обработки («проявления»), например программа DPP. Преимущество необработанных изображений RAW заключается в том, что с ними можно выполнять различные настройки практически без ухудшения качества изображений.

* «RAW» означает «в естественном виде» или «необработанный или неочищенный».

Изображение JPEG

Наиболее распространенное изображение в необратимо сжатом 8-битном формате.

Преимущества такого изображения заключаются в том, что при сохранении с большим сжатием можно получить файлы небольшого размера даже для изображений с большим количеством пикселей. Так как при сохранении и сжатии часть данных отбрасывается для уменьшения размера файла, при каждом редактировании или сохранении изображения его качество ухудшается.

В программе DPP даже при многократном редактировании/сохранении изменяются только данные рецепта, а перезапись или сжатие не производится, поэтому качество исходных данных изображения не ухудшается.

* JPEG является сокращением от английского «Joint Photographic Experts Group» (Объединенная экспертная группа по фотографии).

Изображение TIFF

Растровое изображение, записанное в 8/16-битном формате без сжатия. Так как изображения TIFF сохраняются в формате без сжатия, они подходят для сохранения изображений без снижения исходного высокого качества изображения.

* TIFF является сокращением от английского «Tagged Image File Format» (Теговый формат файлов изображений).

Рецепт

«Информация об условиях обработки изображения» для изображений RAW, которые можно редактировать в программе DPP, называется «рецептом».

Более того, в программе DPP можно выполнять редактирование изображений JPEG и TIFF, при котором также используются «рецепты», как и в случае изображений RAW.

Количество бит

Двоичная единица объема информации, заключенной в цвете изображения. Данная цифра означает количество бит на пиксел. Чем больше количество бит, тем больше количество цветов и плавнее градации. Однобитное изображение является черно-белым.

Система управления цветом (обеспечение соответствия цветов)

Цифровые камеры, которыми снимаются изображения, мониторы, на которых отображаются изображения, и принтеры, на которых печатаются изображения, — во всех этих устройствах используются разные способы создания цветов. Поэтому цвета изображения на мониторе могут отличаться от цветов распечатанного изображения. Система управления цветом служит для управления цветами с целью добиться их более полного соответствия. В программе DPP можно более точно согласовать цвета на различных устройствах, используя профили ICC этих устройств.

Профили ICC

Профили ICC представляют собой файлы с определенной консорциумом ICC (International Color Consortium – Международный консорциум по средствам обработки цветных изображений) информацией о цветах (цветовых характеристиках и цветовом пространстве) различных устройств. Большинство устройств (например, мониторами, используемыми для просмотра изображений, и принтерами, служащими для печати изображений) можно управлять (управление цветом) с помощью этих профилей ICC для обеспечения более точного соответствия цветов на устройствах.

В программе DPP предусмотрено управление цветом на основе профилей ICC.

Кривая цветопередачи

На кривой цветопередачи значения до настройки (вход) откладываются по горизонтальной оси графика, а значения после настройки (выход) — по вертикальной оси. Так как до выполнения каких-либо настроек значения до и после настройки совпадают, кривая цветопередачи имеет вид прямой линии, идущей из левого нижнего в правый верхний угол; изменяя форму кривой цветопередачи, можно выполнять детальную настройку яркости, контрастности и цветов изображения. Положительные значения увеличиваются вправо по горизонтали и вверх по вертикали.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Цветовое пространство

Цветовое пространство — это воспроизводимый диапазон цветов (характеристики цветовой гаммы). Программа DPP поддерживает перечисленные ниже пять видов цветовых пространств.

sRGB: Стандартное цветовое пространство ОС Windows. Широко используемое стандартное цветовое пространство мониторов, цифровых камер и сканеров.


Adobe RGB: Более широкое цветовое пространство по сравнению с sRGB. Используется главным образом для печати в коммерческих целях.

Apple RGB: Стандартное цветовое пространство компьютеров Macintosh. Несколько шире, чем sRGB.

ColorMatch RGB: Несколько шире, чем sRGB. Используется главным образом для печати в коммерческих целях.

Wide Gamut RGB: Более широкое цветовое пространство, чем Adobe RGB. Область отображаемых цветов для каждого из цветовых пространств показана на приведенной ниже диаграмме.

Цветовая диаграмма цветовых пространств, поддерживаемых программой DPP



Диапазон цветов,
различаемых
человеком

		Значение гамма	Белая точка (цветовая температура)
—————	sRGB	2,2	6500K(D65)
-----	Adobe RGB	2,2	6500K(D65)
.....	Apple RGB	1,8	6500K(D65)
-----	ColorMatch RGB	1,8	5000K(D50)
-----	Wide Gamut RGB	2,2	5000K(D50)

Профили имитации CMYK

Профиль, имитирующий цвета при печати красками CMYK (печатный станок и т. п.). В программе DPP для имитации цветов используются четыре профиля.

Euro Standard: Профиль, обычно используемый для печати книг в Европе, подходит для имитации стандартной европейской печати.

JMPA: Профиль, обычно используемый для печати книг и других материалов в Японии, подходит для имитации стандартной цветной печати в рекламных журналах.

U.S.Web Coated: Профиль, обычно используемый для печати книг в Северной Америке, подходит для имитации стандартной печати в Северной Америке.

JapanColor2001 type3: Профиль, который постепенно становится стандартным в типографской промышленности Японии, подходит для имитации стандартной цветной печати в Японии.

Рендеринг

Рендеринг — это способы преобразования цветов при печати изображения. Способы преобразования для каждого типа рендеринга указаны ниже.

Восприимчивая: До и после преобразования все цвета преобразуются для сохранения соотношения между цветами. Даже если цвета немного изменятся, можно распечатать естественно выглядящее изображение с гармоничными цветами. Однако для некоторых изображений может измениться общая насыщенность.

Колориметрическая относительная:

Для цветов, аналогичных до и после преобразования, существенного преобразования не производится, однако различающиеся цвета соответствующим образом преобразуются. Так как аналогичные цвета, составляющие большую часть изображения, почти не изменяются, можно печатать естественные изображения, насыщенность цветов которых заметно не изменилась. Однако для некоторых изображений возможно некоторое изменение общего цветового тона изображения, связанное с изменением светов и цветов, не являющихся аналогичными.

Алфавитный указатель

A

Adobe RGB.....	149
Apple RGB	149
Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости).....	56

C

ColorMatch RGB.....	149
---------------------	-----

E

EOS Utility.....	10
------------------	----

S

sRGB	149
------------	-----

W

Wide Gamut RGB	149
----------------------	-----

A

Автоматическая настройка (градация, освещенность).....	55
Автоматическая обработка для удаления следов пыли.....	84

Б

Баланс белого	49
Пипетка баланса белого	50, 60
Пользовательский баланс белого	121
Цветовая температура.....	51

В

Видеозаписи	
Воспроизведение.....	134
Метка разделенной видеозаписи	147
Сохранение фотографий	134
Восприимчивая	149
Выбор изображений.....	12, 30, 98

Г

Главное окно	12
Главное окно (макет эскизов).....	12
Главное окно (режим многофункционального макета).....	19
Групповая обработка (групповое сохранение изображений JPEG и TIFF).....	123

Групповая обработка нескольких изображений

Данные рецепта	94
Изменение имени файла	126
Передача.....	125
Пользовательский баланс белого.....	121
Преобразование/сохранение (групповая обработка).....	123
Групповая передача изображений	125
Групповая передача изображений в программу редактирования изображений	125
Групповое изменение имен файлов изображений	126
Групповое преобразование/сохранение изображений (групповая обработка)	123
Групповое применение баланса белого к изображениям (пользовательский баланс белого)	121

Д

Данные для удаления пыли	83, 84
Диапазон кадрирования (обрезки)	147
Динамический диапазон.....	54, 63
Дополнительные окна	25

З

Завершение работы программы DPP	28
Загрузка и вставка (применение) рецептов	96
Загрузка изображений	10
Загрузка изображений из камеры.....	10
Загрузка изображения в компьютер.....	10
Загрузка изображений из камеры	10
Загрузка изображений из устройства чтения карт памяти	10
Задание цветового пространства для каждого изображения	88
Закладка	39
Закрепить	20
Запуск программы DPP	9

И

Изменение имен файлов изображений в соответствии с их порядком в главном окне	126
Изменение имени файла	126
Изменение отображения.....	13

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Изображение JPEG	43, 148
Изображение RAW	42, 148
Изображение TIFF	43, 148
Изображения HDR (широкий динамический диапазон)	106
Имитация CMYK	149
Информация об изображении	36
Исправление (удаление следов пыли вручную)	85

К

Качество изображения	
Подавление шумов	66
Количество бит	148
Контрастность	52, 59
Контурная резкость	58
Копирование и вставка (применение) рецептов	95
Копирование штампом (коррекция изображения)	87
Коррекция аберрации объектива	71
Коррекция дифракции	72
Коррекция изображений (функция копирования штампом)	87
Коррекция искажений	72
Коррекция периферийной освещенности	72
Коррекция размытия цветов	72
Коррекция хроматической аберрации	72
Кривая цветопередачи	148

Л

Линейная	55
Линии сетки	21

М

Макет эскизов	12
Метка GPS	147
Метка коррекции аберрации объектива	147
Метка настройки закрепленного изображения	147
Метка несохраненного редактирования	147
Метка отображения нескольких изображений	147
Метка оценки	147
Метка цифрового оптимизатора объектива	147
Метки на изображении (информация в рамке кадра)	147

Монохромное	53
Эффект тона	54
Эффект фильтра	54

Н

Настроить панель инструментов	114
Настройка	
Автоматическая настройка (градация, освещенность)	55
Баланс белого	49
Динамический диапазон	54, 63
Контрастность	52, 59
Копировать настройки	95
Монохромное	53, 65
Настройка кривой цветопередачи	61
Насыщенность	64, 65
Насыщенность цвета	53
Оттенок	64, 65
Параметры настройки (рецепт)	96
Пипетка баланса белого	50, 60
Пользовательский баланс белого	121
Применить настройки	95
Резкость	57
Сохранить настройки	95
Файл стиля изображения	49
Цветовая температура	51
Цветовой тон	53
Эффект тона	53, 54
Эффект фильтра	54
Яркость	46, 59
Яркость в светах	52
Яркость в тенях	52
Настройка изображений JPEG	43
Настройка изображений TIFF	43
Настройка кривой цветопередачи	61
Настройка яркости	46
Настройки	138
Настройки отображения свойств	143
Обработка изображений	139
Общие настройки	138
Параметры просмотра	142

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений


Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Управление цветом	141
Настройки отображения свойств (Настройки)	143
Насыщенность	44, 64, 65
Насыщенность цвета	53
О	
Область просмотра	19
Область эскизов	19
Обработка для удаления следов пыли	
Автоматическая обработка для удаления следов пыли	83
Коррекция изображения (функция копирования штампом)	87
Палитра инструментов удаления пыли/копирования штампом	83
Удаление следов пыли вручную (функция исправления)	85
Обработка изображений (Настройки)	139
Обрезка	68
Общие настройки (Настройки)	138
Окно быстрой проверки	30
Окно кадрирования/регулировки наклона	68
Окно коллекции	100
Окно настройки групповой обработки	123, 125
Окно переименования	126
Окно просмотра	17
Окно редактирования изображений	98
Оптимизация Dual Pixel RAW	109
Отображение	
Отображение одиночного изображения	35
Отображение с увеличением (окно быстрой проверки)	30
Отображение с увеличением (окно просмотра)	18
Отображение эскизов (главное окно)	12
Отображение эскизов и отображение с увеличением (окно редактирования изображений)	98
Режим многофункционального просмотра	24
Синхронизировать окно просмотра	97
Сравнение изображения до и после редактирования	23
Отображение изображений RAW и JPEG в виде одного изображения	35
Отображение информации о съемке	23, 36
Отображение одиночного изображения	35

Отображение с увеличением (окно просмотра)	17
Отображение свойств изображения	23
Отображение эскизов (главное окно)	12
Изменение отображения	13
Отображение эскизов (режим многофункционального макета)	19
Отображение эскизов и отображение с увеличением (окно редактирования изображений)	98
Оценка	32, 33
П	
Палитра гистограммы	16
Палитра инструментов	44
Палитра инструментов детальной настройки	66
Палитра инструментов кадрирования/регулировки наклона ...	68
Палитра инструментов коррекции объектива	71
Палитра инструментов настроек	88
Палитра инструментов настройки тонов	59
Палитра инструментов настройки цветов	64
Палитра инструментов основных настроек	46
Палитра инструментов удаления пыли/копирования штампом	83
Палитра инструментов частичной настройки	79
Палитра инструментов кадрирования/регулировки наклона	68
Палитра инструментов основных настроек	46
Палитра инструментов удаления пыли/копирования штампом	83
Палитра навигации	18
Палитры	
Изменение порядка палитр	27
Способ отображения палитр	27
Панель инструментов	12
Панель управления просмотром	20
Панель управления эскизами	14
Параметры настройки (рецепт)	94, 148
Параметры просмотра (Настройки)	142
Передача	
Групповая передача изображений в программу редактирования изображений	125
Передача изображения в программу Photoshop	113
Передача изображения в программу Photoshop	113

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Переместить или скопировать изображения.....	38
Переместить или скопировать папки.....	39
Печать	
Печать одного листа бумаги.....	116
Печать с информацией о съемке (печать с подробными настройками).....	117
Печать списка эскизов (печать контактного листа).....	118
Печать одного листа бумаги	116
Печать с информацией о съемке (печать с подробными настройками)	117
Печать с подробными настройками (печать с информацией о съемке).....	117
Пипетка баланса белого.....	50, 60
Поворот изображений.....	12
Повторная настройка изображения.....	93
Повторное редактирование изображения	93
Подавление шумов	66
Подавление шумов освещенности	66
Подавление шумов цветности	66
Поддерживаемые изображения.....	3, 4
Пользовательский баланс белого	121
Предупреждающий индикатор для светлых областей	22
Предупреждающий индикатор для темных областей.....	22
Преобразовать в изображение JPEG или TIFF и сохранить ..	91, 123
Преобразовать одно изображение	91
Просмотр изображений в главном окне (макет эскизов)	12
Профили ICC	148

Р

Рабочее цветовое пространство	88
Управление цветом	141
Расположить изображения.....	34, 35
Регистрация папок в закладках.....	39
Редактирование	Настройка
Режим многофункционального макета.....	19
Режим многофункционального просмотра	24
Резкость	57, 78
Рендеринг (способ обеспечения соответствия цветов).....	149
Рецепт	94, 148

С

Синхронизация (окно просмотра).....	97
Синхронизация изображений	97
Синхронизировать окно просмотра.....	97
Систематизация изображений.....	38
Зарегистрировать папки в закладках	39
Переместить или скопировать изображения	38
Переместить или скопировать папки.....	39
Удаление изображений	38
Систематизировать изображения	38
Создание композитных изображений	102
Сортировка изображений	
Оценки.....	32, 33
Флажки	32, 33
Сохранение рецептов.....	95
Сохранить	
Групповое преобразование/сохранение изображений (групповая обработка)	123
Сохранить	91
Сохранить как	91
Сохранить как	91
Сравнение изображения до и после редактирования	23
Стиль изображения	47

Т

Точки AF	21
Требования к системе	3

У

Удаление	
Удаление изображений	38
Удаление программного обеспечения	146
Удаление изображений	38
Удаление программы DPP.....	146
Удаление следов пыли вручную (функция исправления)	85
Удаленная съемка	128
Управление цветом (Настройки)	141
Управление цветом (обеспечение соответствия цветов)	148

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель



Профили ICC.....	148
Цветовое пространство.....	149
Ф	
Файл рецепта	94
Файл стиля изображения.....	49
Флажок	32, 33, 147
Функция экранной цветопробы	89
Ц	
Цветовая диаграмма	149
Цветовая настройка монитора (профили)	141
Цветовая настройка принтера (профили).....	141
Цветовая температура	51
Цветовое пространство	149
Adobe RGB	149
Apple RGB	149
ColorMatch RGB	149
sRGB	149
Wide Gamut RGB.....	149
Задание цветового пространства для каждого изображения	88
Цветовое пространство по умолчанию	141
Цветовой оттенок.....	44, 64, 65
Цветовой тон	53
Цифровой оптимизатор объектива.....	75
Э	
Эффект тона.....	53
Эффект фильтра.....	54
Я	
Яркость	59

О данной Инструкции по эксплуатации

- Запрещается полное или частичное копирование содержимого данной Инструкции по эксплуатации без соответствующего разрешения.
- Компания Canon может изменять технические характеристики программного обеспечения и содержание данной Инструкции по эксплуатации без предварительного уведомления.
- Примеры экранов, приведенные в данной Инструкции по эксплуатации, могут несколько отличаться от фактических окон программы.
- Обратите внимание, что несмотря на вышесказанное, компания Canon не несет никакой ответственности за результаты использования программного обеспечения.

Товарные знаки

- Macintosh и Mac OS являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Adobe и Photoshop являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
- Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Введение/
Содержание

Загрузка
изображений

Просмотр
изображений

Сортировка
изображений

Редактирование
изображений

Печать
изображений

Обработка
большого числа
изображений RAW

Удаленная
съемка

Воспроизведение
видеозаписей и
сохранение фотографий

Задание
настроек

Справочная информация/
Алфавитный указатель

