

Macintosh

Canon

برنامج معالجة الصور RAW وعرضها وتحريرها

Digital Photo Professional

الإصدار ٤,١٣

دليل الإرشادات

الانتقال بين الصفحات

- انقر فوق الأسماء الموجودة أسفل يمين الشاشة.
 - ◀ : الصفحة التالية
 - ▶ : الصفحة السابقة
 - ⟲ : العودة إلى صفحة كان قد تم عرضها من قبل
- انقر فوق عناوين الفصل الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة للانتقال إلى صفحة المحتويات الخاصة بهذا الفصل. كذلك، يمكنك النقر فوق العنصر الذي تزيد القراءة عنه على جدول المحتويات للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة.

التعليمات ورموز الاختصار

- للحصول على معلومات حول استخدام برنامج Digital Photo Professional، راجع التعليمات من قائمة [Help/تعليمات].
- راجع "قائمة مفاتيح الاختصار" في التعليمات للحصول على قائمة برمفات الاختصار المفيدة للتشغيل السريع.

محتوى دليل الإرشادات

- اختصار لبرنامج Digital Photo Professional.
- تشير إلى إجراء تحديد القائمة.
- مثال: قائمة [Digital Photo Professional] ◀ [Digital Photo Professional/Digital Photo Professional/ إنهاء برنامج Photo Professional].

● يتم استخدام الأقواس المربعة للإشارة إلى عناصر مثل أسماء القوائم وأسماء الأزرار وأسماء الإطارات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

● يشير النص الموجود ضمن <> إلى مفتاح على لوحة المفاتيح.

● ص** تشير إلى صفحة مرجعية.

● انقر للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة.

● ؟ : تميز المعلومات المفيدة عند حدوث مشكلة.

●💡 : تميز تلميحات استخدام البرنامج بمهارة.

● ! : تميز المعلومات التي يجب قرائتها قبل الشروع في الاستخدام.

● ☰ : تميز المعلومات الإضافية التي قد تجدها مفيدة.

ما الميزات التي تنتهي إليها صورة RAW؟

يتم تسجيل صور RAW بتسيق "بيانات صورة RAW + معلومات ظروف معالجة الصور في وقت التصوير". فعند فتح صورة RAW في برنامج DPP، يتم تحميض الصورة تلقائياً، كما يمكنك عرضها كصور تم تطبيق ظروف المعالجة في وقت التصوير عليها.

فحتى إن أجريت العديد من عمليات الضبط على الصورة التي فتحتها (والتي تخضع لعملية معالجة تحميضية تلقائية في كل مرة)، فإن التغيير يقتصر على ظروف معالجة الصور فقط (ظروف التحميض) وتظل "بيانات الصورة الأصلية نفسها" بلا تغيرات. وبالتالي، فإن أي تدهور يلحق بالصورة لا يمثل مشكلة حيث إنه يشكل بيانات الصور المثالية للمستخدمين الذين يسعون للإبداع بصورهم بعد التقاطها. وفي برنامج DPP، يُطلق على "معلومات ظروف معالجة الصور" التي يمكن ضبطها مصطلح "إجراءات التعديل".



يعتبر برنامج Digital Photo Professional (وال المشار إليه لاحقاً بـ "برنامج DPP") برنامجاً فائق الأداء لمعالجة صور RAW وعرضها وتحريرها للكاميرات EOS. لطالما ساد اعتقاد أن معالجة صور RAW صعبة مقارنة بصور JPEG العادية، ولكن بفضل استخدام برنامج DPP، يمكنك إجراء عمليات التحرير المتقدمة وطباعة صور RAW بسهولة كبيرة.

صور RAW وميزاتها

ما المقصود بصورة RAW؟

تتألف صورة RAW من بيانات صور تتضمن على بيانات إخراج مسجلة ترد من مستشعر التصوير. ونظرًا لأن عملية معالجة الصور لا تتم داخل الكاميرا عند التقاط إحدى الصور الفوتوغرافية، ويتم تسجيل الصورة الفوتوغرافية بالشكل الخاص "بيانات صورة RAW + معلومات ظروف معالجة الصور في وقت التصوير"، برمزت ضرورة وجود برنامج خاص لعرض الصورة أو تحريرها. * وتعني كلمة "RAW" أن الصورة "في حالة طبيعية" أو "غير معالجة أو معدلة".

ما المقصود بتحميض RAW؟

وإذا ما تم وصفها في سياق الأفلام، فإن مفهوم صورة RAW يعني صورة ملتقطة ولكنها لم تُ被捕ن بعد (صورة كامنة). في الأفلام، تظهر الصورة للمرة الأولى عند تحميضاًها. في الطريقة نفسها، بالنسبة للصور RAW أيضاً، لا يمكنك عرضها كصور على الكمبيوتر إلا إذا قمت بمعالحة إشارات الصور المتتالية. بهذا، حتى لو كانت هذه المعالجة رقمية، فإنها تسمى "تحميضاً".

متى يتم تحميض RAW؟

يجري برنامج DPP المعالجة "التحميضية" هذه تلقائياً عندما يتم عرض الصور RAW في برنامج DPP. نتيجة لذلك، تكون صور RAW المعروضة في برنامج DPP صوراً تم إكمال معالجتها التحميضية. فمن خلال برنامج DPP، أصبح بوسعك عرض الصور RAW وتحريرها وطباعتها دون القلق الزائد بشأن المعالجة التحميضية.

الميزات الرئيسية لبرنامج DPP

فيما يلي المهام الرئيسية التي يمكنك إجراؤها مع الصور التي قمت بتنزيلها على الكمبيوتر.

عرض صور RAW وتنظيمها

إجراء الضبط الفوري لصورة RAW

إدخال عمليات ضبط متعددة على الصور مع الحفاظ على الصورة الأصلية

تطبيق نمط الصورة بحرية

عرض الصورة قبل إجراء الضبط وبعده في نفس الإطار

تهذيب صورة وضبط زوايتها

تغيير حجم الصورة

تصحيح انحراف العدسة

معالجة إزالة الغبار التلقائية/اليدوية

التحويل من صور RAW إلى صور JPEG أو TIFF وحفظها

معالجة أعداد كبيرة من صور RAW في مجموعات

نقل الصورة إلى برنامج تحرير الصور

طباعة صورة RAW

عرض صور JPEG وTIFF وتنظيمها

إجراء الضبط الفوري لصور JPEG وTIFF

إدخال عمليات ضبط متعددة على الصور مع الحفاظ على الصورة الأصلية

طباعة صور JPEG وTIFF

التوافق مع معايير إدارة الألوان

محاكاة ألوان CMYK للطباعة التجارية

متطلبات النظام

نظام التشغيل	Mac OS X 10.9 إلى 10.9
جهاز الكمبيوتر	Macintosh مثبت عليه أحد أنظمة التشغيل المذكورة أعلاه
وحدة المعالجة المركزية*	معالج Intel
ذاكرة RAM	1 جيجابايت كحد أدنى
العرض	الدقّة: ١٠٢٤ × ٧٦٨ أو أعلى الألوان: آلاف الألوان أو أكثر

* يوصى باستخدام معالج Core 2 Duo أو الأحدث

لا يتوافق هذا البرنامج مع أقراص UFS (نظام الملفات UNIX) المنسقة.

تحقق من موقع الويب الخاص بشركة Canon للتعرف على أحدث متطلبات النظام، بما في ذلك إصدارات نظام التشغيل المدعومة.

الصور المدعومة

يدعم هذا البرنامج أنواع الصور التالية.

الامتداد	نوع الصورة	
.CR2	صور RAW ^{١*} مصورة بكاميرات EOS، باستثناء EOS DCS1 و EOS DCS3	صور RAW
.TIF	صور RAW ^{٢*} مصورة بكاميرات PowerShot	
.CRW	صور JPEG متوافقة مع المعيار Exif 2.2 أو 2.3	صور JPEG
.JPEG .JPG	صور TIFF متوافقة مع المعيار Exif	صور TIFF
.TIFF .TIF		

^{١*} متواافق مع صور RAW مصورة بكاميرا EOS D6000 أو EOS D2000 وتم تحويلها إلى صور RAW باستخدام المحول CR2 Converter ولها الامتداد ".CR2".

لمزيد من المعلومات حول CR2 Converter، راجع موقع Canon على الويب.

• فقط في الطرز التي يندرج بها برنامج Digital Photo Professional ضمن عنصر "نوع البيانات" الموجود في قسم "المواصفات" قرب نهاية دليل مستخدم الكاميرا.

• استخدم تطبيق CameraWindow المخصص لتنزيل الصور من كاميرا PowerShot إلى الكمبيوتر. انظر دليل Software Starter Guide للحصول على التفاصيل.

• لا يمكن استخدام تصحيح انحراف العدسة مع بعض طرز الكاميرات والعدسات.

• لا يمكن استخدام وظيفة المعالجة التلقائية لإزالة الغبار وغيرها من الوظائف الخاصة بكاميرات EOS.



نظرة سريعة على المحتويات



مقدمة

نظرة سريعة
على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير
والطباعة المتقدمة
للسور

معالجة أعداد كبيرة
من الصور

التحرير
صور
JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



- ◀ ص ٦٢ تقليل تشوش الصورة
- ◀ ص ٦٣ تصحيح انحراف العدسة
- ◀ ص ٦٩ استخدم محسن العدسة الرقمي
- ◀ ص ٥٩ استخدام ملف نمط الصورة
- ◀ ص ٣٤ تحرير فعال
- ◀ ص ٥٣ تحرير صورة أثناء مقارنتها قبل وبعد الضبط
- ◀ ص ٥٤ مزامنة صور عديدة
- ◀ ص ٥٥ عرض منطقة أكبر من نطاق الإعداد كمؤشر تحذيري (تحذير التمييز / التظليل)
- ◀ ص ٤٣ استرداد صورة مضبوطة إلى حالتها عند وقت التصوير
- ◀ ص ٧٨ تكوين الصور
- ◀ ص ٨٢ إنشاء صور بنطاق ديناميكي عالي (HDR)

الطباعة

الطباعة بكفاءة بواسطة طابعة Canon

- ◀ ص ٤٣، ص ٨٨ إعادة إنتاج ألوان الهدف بدقة عند الطباعة
- ◀ ص ٨٨، ص ٩٠ الطباعة مع إرفاق معلومات التصوير
- ◀ ص ٤٣، ص ٩٠ طباعة قائمة من الصور المصغرة للصور
- ◀ ص ٩٤ التقريب بين الألوان المرئية على الشاشة وبين نتائج الطباعة

تحويل الصور

تحويل صورة RAW إلى صورة JPEG

التحرير في برنامج Photoshop

إجراء المعالجة الجماعية

تحرير (ضبط) صور JPEG

- ◀ ص ٤٢، ص ١٠١ تحويل صورة RAW إلى صورة JPEG
- ◀ ص ٧٨، ص ١٠٢ التحرير في برنامج Photoshop
- ◀ ص ١٠١ إجراء المعالجة الجماعية
- ◀ ص ١٠٥ تحرير (ضبط) صور JPEG

تنزيل الصور على الكمبيوتر

- ◀ ص ٧ تنزيل الصور عن طريق توصيل الكاميرا بالكمبيوتر
- ◀ ص ٩ تنزيل الصور باستخدام وحدة قراءة البطاقات

عرض صور RAW والتحقق منها


- ◀ ص ١١ تكبير أجزاء إحدى الصور سريعا
- ◀ ص ١٨، ص ١٩ فرز الصور (علامات الاختيار، تقييم)
- ◀ ص ٢٢ عرض صورة فوريًا وصورة JPEG كصورة واحدة
- ◀ ص ٢٣ عرض الصور في قائمة صور مصغرة بدقة عالية
- ◀ ص ٢٣، ص ١٠ التحقق من معلومات التصوير مثل تاريخ التصوير

تحرير صور RAW (ضبط)

- ◀ ص ١٢، ص ٢٦ ضبط السطوع/التعظيم
- ◀ ص ٣٣ استخدام الضبط التلقائي
- ◀ ص ٢٦ تغيير نمط الصورة
- ◀ ص ٢٩ زيادة حدة معدل التغير ودرجة تباين اللون (التبابن)
- ◀ ص ٣٠ إضفاء مظهر صحي على البشرة (درجة اللون)
- ◀ ص ٣٠ جعل ألوان الصور أكثر إشراقاً (تشيع اللون)
- ◀ ص ٣١ زيادة حدة الصورة (الحدة)
- ◀ ص ٢٨ ضبط صورة لجعل درجة لونها طبيعية بشكل أكبر (توازن اللون الأبيض)
- ◀ ص ٣٠ تغيير صورة إلى درجات الألوان الأبيض والأسود أو النبي (لون أحادي)
- ◀ ص ٣٨ تهذيب صورة وضبط زاوية صورة
- ◀ ص ٣٨ تحديد نسبة الأبعاد التي تطابق حجم الورق الذي ستتم طباعة الصورة عليه
- ◀ ص ٧٣، ص ٧٥ إزالة الغبار الملقط مع الصورة
- ◀ ص ٧٧ حذف أجزاء غير مرغوبة من الصورة
- ◀ ص ٦١ التصحيح التلقائي لصور RAW باستخدام Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي)
- ◀ ص ٥٧ ضبط سطوع الظلal/مناطق التمييز

يتم هنا توضيح تسلسل الاستخدام الأساسي للبرنامج - بدءاً من كيفية تنزيل الصور المchorة بواسطة كاميرا على الكمبيوتر وصولاً إلى التحقق من صور RAW التي تم تنزيلها، وتحريرها وحفظها وطباعتها.

٦	بدء تشغيل برنامج DPP
٦	عرض الإطار الرئيسي
٧	تنزيل الصور على الكمبيوتر
٩	تنزيل الصور باستخدام وحدة قراءة البطاقات
١٠	عرض الصور
١٠	عرض الصور كصور مصغرة في الإطار الرئيسي
١٠	تغيير حجم الصور المصغرة
١١	تكبير صورة وعرضها في إطار التحرير
١١	تكبير مساحة معينة من الصورة وعرضها
١٢	ضبط الصور
١٢	حول لوحة الأدوات
١٢	حول إجراءات التعديل
١٣	حفظ الصور
١٣	الحفظ
١٤	طباعة الصور
١٤	الطباعة
١٤	إنهاء برنامج DPP




بدء تشغيل برنامج DPP


انقر فوق رمز الإرساء.

عرض الإطار الرئيسي

في الإطار الرئيسي، يمكنك استخدام علامات التبويب لتحديد الإطار [Folder/مجلد] أو الإطار [Collection/مجموعة]. يعرض الإطار [Folder/مجلد] الصور الواقعة في المجلدات الموجودة على الكمبيوتر، بينما يعرض الإطار [Collection/مجموعة] (ص ٣٦) صوراً يحددها المستخدم بشكل عشوائي من مجلد واحد أو أكثر ويتم تجميعها معاً.
ما لم يذكر خلاف ذلك، ستتم الإشارة إلى الإطار [Folder/مجلد] كـ الإطار الرئيسي بدءاً من هذه النقطة.




الإطار الرئيسي [Collection]



انقر

يبدأ تشغيل برنامج DPP، ويظهر الإطار الرئيسي (الإطار [Folder/مجلد]).



الإطار الرئيسي (الإطار [Folder/مجلد])

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المرجع

الفهرس




تنزيل الصور على الكمبيوتر

وصّل الكاميرا بالكمبيوتر بواسطة الكبل المرفق، ثم نزل الصور المحفوظة على بطاقة الذاكرة التي تم إدخالها في الكاميرا.
لتنزيل الصور، ابدأ تشغيل برنامج الكاميرا “EOS Utility” من برنامج DPP ثم ابدأ في استخدامه.


حدد الوجهة التي تريده حفظ الصور فيها.

- حدد وجهة الحفظ في منطقة المجلدات الموجودة على يسار الإطار الرئيسي.
- عند إنشاء مجلد، انظر ص ٥٠.



ابداً تشغيل برنامج EOS Utility

حدد القائمة [أدوات] / [Start EOS Utility]



يببدأ تشغيل برنامج EOS Utility

(تختلف العناصر المعروضة تبعاً للكاميرا المتصلة) EOS Utility



مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



٣ مزايا استخدام برنامج EOS Utility لتنزيل الصور

يضفي استخدام برنامج EOS Utility لتنزيل الصور مزيداً من السهولة على عملية تنظيم صورك، حيث يتم تنزيل الصور وفرزها وحفظها في مجلدات حسب التاريخ.

● لا يمكنك بدء تشغيل برنامج EOS Utility في الإطار [Collection] [مجموعة] (ص ٦، ص ٣٦).

● عند بدء تشغيل EOS Utility من برنامج DPP، لا يمكنك استخدام الوظائف التالية.

- عرض إطار التحقق السريع (ص ١٦)

- تهذيب صورة وضبط زاويتها (ص ٣٨، ص ١١٣)

- محسن العدسة الرقمي (ص ٦٩)

- إنشاء الصور (ص ٧٨)

- إنشاء صور بنطاق ديناميكي عالي (HDR) (ص ٨٢)

- الطباعة مع إرفاق معلومات التصوير (ص ٨٦)

- طباعة قائمة صور مصغرة (طباعة فهرس الصور) (ص ٨٧)


● الطباعة باستخدام برنامج Easy-PhotoPrint EX أو Easy-PhotoPrint EX (الطباعة باستخدام برنامج إضافي) (ص ٤٣، ص ٤٦)

- نقل الصور إلى برنامج Photoshop (ص ٧٨)

- الحفظ الجماعي للصور (المعالجة الجماعية) (ص ١٠١)

٤ وصل الكاميرا بالكمبيوتر، ثم قم بتشغيل الكاميرا.

● وصل الكاميرا بالكمبيوتر مستخدماً كabel التوصيل المرفق بالكاميرا، ثم قم بتشغيل الكاميرا.
● للحصول على إرشادات تفصيلية حول توصيل الكاميرا بالكمبيوتر، راجع "EOS Utility Instruction Manual" (دليل الإرشادات) (دليل إلكتروني بتقسيق PDF).



٥ قم بتنزيل الصور.




← يبدأ تنزيل الصور.

← يتم حفظ الصور التي تم تنزيلها في المجلد الذي قمت بتحديده في الخطوة ١، ويتم عرضها في الإطار الرئيسي لبرنامج DPP.

← يتم فرز الصور التي تم تنزيلها حسب التاريخ، ويتم حفظها في مجلدات.

● اعرض الصور التي تم تنزيلها على الكمبيوتر.
● في المجلد [DCIM] الذي تم نسخه إلى سطح المكتب، حدد المجلد الذي تم فيه حفظ الصور الملتقطة.



● يتم عرض الصور التي يتضمنها المجلد في الإطار الرئيسي لبرنامج DPP.

التحقق قبل تنزيل الصور

● من خلال تحديد المجلد الخاص ببطاقة الذاكرة في برنامج DPP مباشراً، يتم عرض الصور التي يتضمنها المجلد في برنامج DPP ويمكنك التتحقق من الصور الملتقطة.


● قد تستغرق عملية النسخ إلى الكمبيوتر بعض الوقت في حال حفظ عدد كبير من الصور الملتقطة على بطاقة الذاكرة.

● للحصول على تفاصيل حول بنية المجلد [DCIM] وأسماء ملفات الصور الملتقطة، راجع "Folder Structure and File Names in the Memory Card" (بنية المجلد وأسماء الملفات في بطاقة الذاكرة) في "EOS Utility Instruction Manual" (دليل الإرشادات) (دليل إلكتروني بتنسيق PDF).


تنزيل الصور باستخدام وحدة قراءة البطاقات

● يمكنك أيضاً تنزيل الصور على الكمبيوتر باستخدام وحدة قراءة بطاقات من إنتاج جهة أخرى.

● قم بتركيب بطاقة الذاكرة في وحدة قراءة البطاقات.



● افتح رمز القرص القابل للإزالءة في منطقة المجلدات وانقل المجلد [DCIM] إلى الداخل، إلى موقع مناسب مثل [Desktop/سطح المكتب].



● يتم تنزيل المجلد [DCIM] على الكمبيوتر.

● يتم حفظ كل الصور في مجلدات فرعية داخل المجلد [DCIM].

عرض الصور

مقدمة

نظرة سريعة
على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير
والطباعة المتقدمة
للسور

معالجة أعداد كبيرة
من الصور

التحرير
صور
JPEG/TIFF

المراجع


الفهرس



تغيير حجم الصور المصغرة

يمكنك تغيير حجم الصور المصغرة المعروضة في الإطار الرئيسي، كما يمكنك عرضها مع إرفاق معلومات التصوير الخاصة بها.


حدد القائمة [View/عرض] ▶ العنصر المرغوب.



← يتغير حجم العرض إلى العنصر المحدد.

يتم عرض الصور التي تم تنزيلها على الكمبيوتر كقائمة من الصور المصغرة في الإطار الرئيسي. يمكنك النقر نفراً فوق إحدى الصور لفتح إطار التحرير وعرضها بحجم أكبر.

عرض الصور المصغرة في الإطار الرئيسي




انقر لتحديد الصورة

عرض صور مصغرة عن كل الصور الموجودة في المجلد الذي تم تحديده من منطقة المجلدات على اليسار

- الصور التي تظهر مع الرمز [!] هي عبارة عن ملفات أفلام، ولا يمكن عرضها في برنامج DPP.
- في حال ظهور الرسالة [Insufficient memory./ذاكرة غير كافية.]، فهذا يعني وجود عدد كبير من الصور في مجلد واحد. قلل عدد الصور الموجودة في مجلد واحد من خلال تقسيمها إلى مجلدات أصغر مثلاً.

- عندما تكون معلومات نسبة الأبعاد مرفقة بالصورة الملقطة بواسطة الكاميرا EOS-1D X أو EOS-1D C أو EOS-1D Mark IV أو EOS-1Ds Mark III أو EOS 5D Mark III أو EOS 70D أو EOS 6D أو EOS 60D أو EOS 100D أو EOS 700D أو EOS 650D أو EOS 600D أو EOS 1200D أو EOS M2 أو EOS M أو EOS 1200D يتم عرض الصورة كصورة مُهدبة (ص ٣٨، ١١٣).
- للحصول على قائمة بوظائف الإطار الرئيسي، انظر ص ١٢٦.



تكبير مساحة معينة من الصورة وعرضها


انقر نقرًا مزدوجًا فوق المنطقة التي تريد تكبيرها.



انقر نقرًا مزدوجًا

- يتم تكبير المنطقة التي قمت بالنقر المزدوج فوقها بمعدل ١٠٠٪ (الحجم الفعلي لوحدات البكسل). وإذا انتظرت لبعض الوقت، فستظهر بشكل أوضح.
- انقر نقرًا مزدوجًا مرة أخرى للرجوع إلى العرض الكامل.
- لتغيير موضع العرض، اسحب الصورة أو اسحب موضع عرض التكبير للوحة الأدوات.

موقع عرض التكبير بلوحة الأدوات



تغيير موضع عرض التكبير من خلال السحب

- لعرض الصور بمعدل تكبير غير ١٠٠٪
حدد القائمة [عرض/View] [٢٠٠٪ view] أو [٥٠٪ view].

يمكنك تغيير معدل التكبير عند النقر نقرًا مزدوجًا (ص ٩٢).

تكبير صورة وعرضها في إطار التحرير




انقر نقرًا مزدوجًا

يظهر إطار التحرير.

إطار التحرير

لوحة الأدوات



قد يستغرق تكوين الصورة بعض الوقت.

انقر فوق [] في أعلى يسار إطار التحرير لإغلاق إطار التحرير.

- من خلال تحديد القائمة [عرض/View] [نقطة AF/AF Point] في إطار التحرير، يمكنك عرض نقاط AF التي تم تحديدها بالكاميرا وقت التصوير.
- على الرغم من ذلك، لا يتم عرض نقاط AF للصور التي تم تغيير حجمها وتحويلها، ثم حفظها (ص ٤٤، ص ١٣٦)، أو الصور التي حدثت لها تأثيرًا غير [Shot settings]/[إعدادات التصوير] تصحيح للتشويه الناتج عن انحراف عدسة عين السمكة، أو الصور التي تم تحديد إعداداتها أثناء معالجة صور RAW في الكاميرا تصحيح التشوه وتصحيح الانحراف اللوني.
- للحصول على قائمة بوظائف إطار التحرير، انظر ص ١٢٩.

ضبط الصور

يمكنك إجراء مجموعة متنوعة من عمليات الضبط على الصور، مثل ضبط درجة السطوع أو تغيير نمط الصورة الخاص بأخذ الصور باستخدام لوحة الأدوات في إطار التحرير. يمكنك استرداد الإعدادات الأصلية لصورة معينة بسهولة من خلال الزر [撤销] حتى في حال إجراء عمليات ضبط غير صحيحة. تمت إذن بتجربة عمليات الضبط المختلفة.

وكمثال على ذلك، يتم هنا توضيح الإجراء الخاص بضبط درجة سطوع إحدى الصور.

حول لوحة الأدوات


يمكنك ضبط الصور باستخدام لوحة الأدوات من خلال التبديل بين صفحات علامات التبويب [RAW] و [RGB] و [NR/ALO] و [RGB/تحفيض التشويش/ALO] و [LENS/العدسة] حسب متطلبات التحرير الخاصة بك.

نظراً لأن الضبط الذي يتم إجراؤه باستخدام لوحة الأدوات يغير فقط ظروف معالجة الصورة (حيث تخضع بيانات الصورة في كل مرة لمعالجة تمييزية ثقافية)، تظل "بيانات الصور الأصلية" غير متاثرة بذلك. لذلك، فليست هناك مشاكل تتعلق بتشويه الصور عند تحريرها، ويمكنك إعادة ضبط الصور بعد غير متناه من المرات.

انظر الفصل ٢ لاحقاً للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول الوظائف المختلفة للوحة الأدوات.

حول إجراءات التعديل

في برنامج DPP، يتم حفظ كافة محتويات عمليات الضبط (معلومات ظروف معالجة الصورة) التي يتم إجراؤها بواسطة لوحة الأدوات إلى أية صورة كبيانات تعرف باسم "إجراءات التعديل" (ص ٩٨).



← تتغير درجة سطوع الصورة فوراً وفقاً لقدر عمليات الضبط.

؟ لا يتم عرض لوحة الأدوات

حدد القائمة [View]/[عرض] ▶ لوحة الأدوات [Tool palette].

للحصول على قائمة بوظائف لوحة الأدوات، انظر ص ١٣٠.

مقدمة

نظرة سريعة
على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير
والطباعة المتقدمة
للسصور

معالجة أعداد كبيرة
من الصور

التحرير
صور
JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



حفظ الصور

في حال إجراء عملية الحفظ الموضحة هنا، يمكنك حفظ كافة محتويات عمليات الضبط (إجراءات التعديل) التي تم إجراؤها باستخدام لوحة الأدوات على صورة RAW.

حفظ

مع برنامج DPP، يمكنك إجراء أنواع الحفظ التالية وفقاً لمتطلباتك الشخصية. للحصول على معلومات تفصيلية حول كل طريقة حفظ، انظر الفصل ٢ لاحقاً.

Save (حفظ) (ص ٤١)

إضافة محتويات عمليات الضبط (إجراءات التعديل) التي تم إجراؤها باستخدام لوحة الأدوات إلى صورة RAW وحفظها.

Save as (حفظ كـ) (ص ٤١)

إضافة محتويات عمليات الضبط (إجراءات التعديل) التي تم إجراؤها باستخدام لوحة الأدوات إلى صورة RAW وحفظها كصورة RAW منفصلة. تظل صورة RAW الأصلية غير متاثرة.

Add thumbnail to image and save (أضافة صورة مصغرة إلى الصورة والحفظ)*

(ص ٢٣)

قم بإنشاء صورة مصغرة جديدة من الإطار الرئيسي واحفظها لكل صورة. تتحسن جودة الصور في الإطار الرئيسي، وتعيد الصور تكوين نفسها بشكل أسرع.

Convert and save (تحويل وحفظ) (ص ٤٢)


تحويل صورة RAW المضبوطة إلى صورة JPEG أو TIFF ثم حفظها. تظل صورة RAW الأصلية غير متاثرة.

Batch process (معالجة جماعية) (ص ١٠١)

تحويل العديد من صور RAW المضبوطة بشكل جماعي إلى صور JPEG أو TIFF ثم حفظها. وتنظر صور RAW الأصلية غير متاثرة.

* الخيار المتوفّر في الإطار الرئيسي.

حدد القائمة [File] [ملف] [Save] [حفظ].



يتم حفظ محتويات عمليات الضبط (إجراءات التعديل) على الصورة. ←

مقدمة

نظرة سريعة
على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير
والطباعة المتقدمة
للسور

معالجة أعداد كبيرة
من الصور

التحرير
صور
JPEG/TIFF

المراجع


الفهرس



طباعة الصور

يمكنك طباعة الصور بواسطة الطباعة. وكمثال على ذلك، يتم هنا وصف الإجراء الخاص بطباعة صورة واحدة على ورقة واحدة.

حدد القائمة [ملف/Print] ▶ طباعة [].



يظهر مربع الحوار [Print/طباعة].

ابدا الطباعة.

- حدد الإعدادات المثالية لطباعة الصور الفوتوغرافية في مربع حوار إعدادات الطباعة الخاصة بالطابعة، ثم انقر فوق الزر [Print/طباعة].

تبدأ عملية الطباعة.

لتغيير حجم الورق

لضبط حجم الورق الخ. ، حدد القائمة [ملف/Print] ▶ طباعة [].

الطباعة

مع برنامج DPP، يمكنك إجراء أنواع الطباعة التالية وفقاً لمتطلباتك الشخصية. للحصول على معلومات تفصيلية حول كل طريقة طباعة، انظر الفصل ٢ لاحقاً.

طباعة صورة واحدة (ص ٤٩)

الطباعة باستخدام طابعات نفث الحبر من Canon (ص ٤٣، ص ٤٦)

الطباعة باستخدام طابعة Canon متطرفة (ص ٨٨)

الطباعة مع إرفاق معلومات التصوير (ص ٨٦)

طباعة قائمة صور صغيرة (طباعة فهرس الصور) (ص ٨٧)

إنهاء برنامج DPP

◀ [Digital Photo Professional]، حدد القائمة [Digital Photo Professional/إنهاء برنامج Digital Photo Professional].[Photo Professional]



يتم إنهاء برنامج DDP

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



ظهر مربع حوار تأكيد حفظ الصور عندما تحاول إنهاء برنامج DPP بدون حفظ الصور المعدلة. انقر فوق [نعم لكل]/[Yes to all] لحفظ محتويات عمليات الضبط (إجراءات التعديل) على كل الصور التي قمت بضبطها.

٢ التشغيل المتقدم

يتناول هذا القسم شرح الاستخدام الأكثر تقدماً للبرنامج - بدءاً من التحقق من الصور بفعالية، وصولاً إلى الطرق المختلفة لتحرير الصور وطباعة صور RAW بواسطة طابعة Canon، فضلاً عن تصنيف الصور.

الضبط التقائي لدرجة السطوع واللون (Tone Curve Assist) التحرير الفعال	٣٣
التحرير في إطار تحرير الصور	٣٤
تغيير موضع عرض الصور المصغرة إلى أفقي	٣٦
تجميع الصور وتحريرها في الإطار مجموعة	٣٦
تهذيب صورة وضبط زاويتها	٣٨
تطبيق محتويات عمليات الضبط على صور أخرى	٤١
حفظ نتائج التحرير	٤١
حفظ محتويات التحرير إلى صورة RAW	٤١
حفظ صورة JPEG أو TIFF	٤٢
إعادة تحرير الصور	٤٣
طباعة الصور	٤٣
طباعة الصور الفوتوغرافية باستخدام طابعات نفث الحبر من Canon المتואقة مع برنامج Easy-PhotoPrint EX	٤٣
طباعة الصور الفوتوغرافية باستخدام طابعات نفث الحبر من Canon المتואقة مع برنامج Easy-PhotoPrint	٤٦
طباعة الصور الفوتوغرافية باستخدام طابعة أخرى غير طابعات نفث الحبر من Canon	٤٩
تنظيم الصور	٤٩
حذف الصور غير المرغوبة	٤٩
إنشاء مجلد لحفظ الصور	٥٠
نقل الصور	٥٠
نقل الصور في مجلدات	٥١
تسجيل المجلدات المتكررة الاستخدام (تسجيل العلامات المرجعية)	٥١
تنظيم العلامات المرجعية	٥١

التتحقق من/فرز الصور على نحو فعال	١٦
فرز الصور	١٨
إرافق علامات الاختيار	١٨
ضبط التصنيفات	١٨
فرز الصور في الإطار الرئيسي	١٩
إرافق علامات الاختيار في الإطار الرئيسي	١٩
ضبط التصنيفات في الإطار الرئيسي	١٩
ترتيب الصور في الإطار الرئيسي	٢٠
الترتيب حسب النوع	٢٠
الترتيب الحر	٢١
عرض صورة RAW وصورة JPEG كصورة واحدة	٢٢
تحسين جودة الصور في الإطار الرئيسي	٢٣
التحقق من معلومات الصورة	٢٣
تحرير الصور	٢٥
حول لوحة أدوات RAW	٢٥
التحرير بواسطة لوحة الأدوات في الإطار الرئيسي	٢٥
ضبط السطوع	٢٦
تغيير نمط الصورة	٢٦
ملف نمط الصورة	٢٧
ضبط درجة اللون عن طريق تغيير توازن اللون الأبيض	٢٨
ضبط درجة اللون باستخدام وظيفة ضبط توازن اللون الأبيض بالقر	٢٨
ضبط التباين	٢٩
تغير درجة اللون وتشبعه	٣٠
ضبط اللون الأحادي	٣٠
ضبط حدة الصورة	٣١
إعداد مفصل لحدة الصورة	٣٢

مقدمة

نظرة سريعة
على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير
والطباعة المتقدمة
للسور

معالجة أعداد كبيرة
من الصور

تحرير
صور
JPEG/TIFF

المراجع


الفهرس



التحقق من/تصنيف الصور على نحو فعال

يمكنك تكبير الصور المعروضة كصور مصغرة في الإطار الرئيسي والتحقق من كل صورة على نحو ينسجم بالفعالية. كما يمكنك إرفاق علامات اختيار بالصور وتصنيفها في خمس مجموعات.

٣ انقر نقرأً مزدوجاً فوق المنطقة التي تريد تكبيرها.




يتم تكبير المنطقة التي قمت بالنقر المزدوج فوقها بمعدل ٥٠٪.

- للتغيير موضع العرض، اسحب الصورة.
- انقر نقرأً مزدوجاً مرة أخرى للرجوع إلى العرض الكامل.
- للإنتهاء، انقر فوق الزر [OK/موافق].

اعرض إطار التحقق السريع.

انقر فوق الزر [Quick check].




يظهر إطار التحقق السريع.

انقر فوق الزر [Next]/[التالية] أو [Previous]/[السابقة] للتبدل بين الصور

المراد التتحقق منها.

إطار التتحقق السريع



يمكنك التتحقق من كل الصور المعروضة في الإطار الرئيسي من خلال إطار التتحقق السريع.

عند وضع علامة اختيار أمام [AF/نقطة AF/AF Point]، يمكنك عرض نقاط AF التي تم تحديدها بالكاميرا وقت التصوير. لكن لا يتم عرض نقاط AF للصور التي تم تغيير حجمها وتحويلها، ثم حفظها (ص ٤٢، ص ١٣٦)، أو للصور ذات الإعدادات التي تم تحديدها أثناء معالجة صور RAW في الكاميرا لتصحيح التشويه وتصحيح الانحراف اللوني، أو للصور التي تم إنشاؤها، أو للصور التي تم إنشاؤها كصور بنطاق ديناميكي عالي (HDR).

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المرجع

الفهرس



الوظائف المناسبة لإطار التحقق السريع

● للتحقق من صور محددة فقط

يمكنك استخدام إطار التتحقق السريع لفحص مجموعة محددة فقط من الصور، وذلك من خلال تحديد الصور المطلوبة من بين الصور المعروضة في الإطار الرئيسي، ثم القيام بالخطوة ١.

● التبديل بين الصور باستخدام لوحة المفاتيح

يمكنك أيضاً التبديل بين الصور بالضغط على المفاتيح  +  أو  + .

● التبديل بين الشاشات باستخدام لوحة المفاتيح

يمكنك أيضاً التبديل بين عرض ملء الشاشة/عرض الشاشة العادية بالضغط على المفاتيح  + .

● التشغيل باستخدام القائمة

يمكن أيضاً القيام بكل إجراء من خلال القائمة التي تظهر عند النقر فوق الصورة، مع الاستمرار بالضغط على المفتاح .



● يبلغ معدل تكبير إحدى الصور نصف (٥٠٪) معدل التكبير الإجمالي بنسبة ١٠٠٪ (الحجم الفعلي لوحدات البكسل).

● يمكنك تغيير معدل التكبير ليصل إلى ١٠٠٪ عند تكبير إحدى الصور [\(ص ٩٢\)](#).
● للحصول على قائمة بوظائف إطار التتحقق السريع، انظر [ص ١٣٤](#).

مقدمة

نظرة سريعة
على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير
والطباعة المتقدمة
للصور

معالجة أعداد كبيرة
من الصور

التحرير
صور
JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس




تصنيف الصور

يمكنك تصنيف الصور من خلال إرفاق علامات الاختيار أو تصنيفات الإعدادات (المشار إليها بواسطة العلامات [★]) لكل موضوع أو سمة.

إرفاق علامات الاختيار

اعرض الصورة التي تريده تصنيفها، ثم انقر فوق أي من [★] إلى [★].



انقر

تظهر علامة الاختيار المحددة أعلى يسار الإطار.

علامة الاختيار




انقر فوق الزر [Clear] لإزالة علامة الاختيار.

- يتم الاحتفاظ بقيم علامات الاختيار المرفقة بالصور في برنامج DPP بإصدار ٣,٨ أو بإصدار سابق كما هي.
- يمكنك أيضاً إرفاق علامات الاختيار من القائمة التي تظهر عند النقر فوق صورة في الإطار الرئيسي أثناء الضغط مع الاستمرار على المفتاح <control>.

تصنيفات الإعدادات

اعرض الصورة التي تريده تصنيفها، ثم انقر فوق أي من [★] .



انقر فوق (ال滂عيرات إلى [★] بعد
النقر فوق [★]).

- يتم ضبط التصنيف ويظهر رمز يناسب [★] المحددة في الجهة اليسرى العليا من الإطار.
(إطار يظهر مع تصنيف من ثلاثة [★]).
- لضبط [Reject]/[رفض]، انقر فوق الزر [Reject]/[رفض]. انقر فوق الزر [Reject]/[رفض] مجدداً للإلغاء.



- لإلغاء التصنيف، انقر فوق [★] نفسها التي نقرتها عند ضبط الإعداد في الجهة اليمنى من الإطار.

مقدمة

نظرة سريعة
على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير
والطباعة المتقدمة
للصور


معالجة أعداد كبيرة
من الصور

التحرير
صور
JPEG/TIFF

المرجع

الفهرس





تصنيفات الإعدادات في الإطار الرئيسي


حدد الصور التي تريده تصنيفها، ثم انقر فوق أي من [●] في شريط الأدوات.



انقر فوق (التغييرات إلى [●]) بعد النقر فوق [●])

تحديد

يتم ضبط التصنيف ويظهر رمز يناسب [●] المحددة في إطار الصورة.
(إطار يظهر مع تصنيف من ثلاث [●] كمثل)



رمز التصنيف

● لإلغاء التصنيف، انقر فوق [●] ذاتها التي نقرت فوقها عندما تم إجراء الإعداد في شريط الأدوات.


● يتعدد ضبط [Reject]/[رفض] مع شريط الأدوات. اضبط [Reject]/[رفض] بواسطة القائمة [Label]/[تسمية] أو إطار التحقق السريع (ص ١٨).

تصنيف الصور في الإطار الرئيسي


يمكنك أيضاً تصنيف الصور في الإطار الرئيسي بارفق علامات الاختيار أو تصنيفات الإعدادات (المشار إليها بواسطة العلامات [●]) لكل موضوع أو سمة.

ارفاق علامات الاختيار في الإطار الرئيسي

حدد الصور التي تريده إرفاق علامة اختيار بها، ثم انقر فوق أي من [●] إلى [●] في شريط الأدوات.




انقر
تحديد



علامة الاختيار


● انقر فوق علامة الاختيار في شريط الأدوات مجدداً لإزالة علامات الاختيار.



ترتيب الصور في الإطار الرئيسي

يمكنك تصنيف الصور حسب نوع علامات الاختيار التي قمت بارفاقها بالصور، أو حسب تاريخ ووقت التقاطها. يمكنك أيضاً ترتيب الصور بنهاية الحرية من خلال نقلها بشكل فردي.

الترتيب حسب النوع حدد القائمة [View/عرض] ▶ [تصنيف] ▶ العنصر المرغوب.



يتم ترتيب الصور حسب العنصر المحدد.

لتحديد العديد من الصور في الإطار الرئيسي

انقر فوق الصور المطلوبة أثناء الضغط مع الاستمرار على المفتاح **<shift>**. ولتحديد عدة صور متالية، انقر فوق الصورة الأولى ثم انقر فوق الصورة الأخيرة أثناء الضغط مع الاستمرار على المفتاح **<shift>**.

عرض المزيد من الصور المصغرة في الإطار الرئيسي

يمكنك عرض عدد كبير من الصور من خلال ضبط حجم الصور المصغرة على صغير (ص ١٠). ثم، من خلال تحديد قائمة [View/عرض] ▶ [تصنيف] Rating [علامة/Check mark] وإزالة علامات الاختيار لكي لا تظهر التصنيفات في إطار الصورة، يمكنك عرض المزيد من الصور المصغرة في الإطار الرئيسي.

- يمكن أيضاً استخدام القائمة [Label/تسمية] لإرفاق علامات الاختيار وضبط التصنيفات.
- من خلال تحديد القائمة [Edit/تحرير] ▶ معيار تحديد الصورة [Check mark/علامة الاختيار] أو [Rating/تصنيف]، يمكنك تعديل المعيار لتحديد الصور الموضوع عليها علامة اختيار أو المصنفة.

يمكنك عرض إعدادات التصنيف المضبوطة في برنامج DPP وتغييرها بواسطة برامج أخرى متحركة وفي الكاميرا EOS-1D C أو EOS 5D Mark III أو EOS 7D أو EOS 6D أو EOS 650D أو EOS 100D أو EOS 700D أو EOS 60D أو EOS M أو EOS 1100D أو EOS 1200D أو EOS 600D أو EOS Utility بإصدار ٢,٩ أو إصدار لاحق.

- يتم عرض التصنيفات التي يتم ضبطها في برنامج DPP. لكن، لا يتم عرض [Reject/رفض] ولا يمكنك تغيير إعدادات التصنيف.

في الكاميرا EOS-1D C أو EOS 5D Mark III أو EOS 7D أو EOS 6D أو EOS 600D أو EOS 650D أو EOS 100D أو EOS 700D أو EOS 60D أو EOS M أو EOS 1100D أو EOS 1200D أو EOS 600D أو EOS Utility بإصدار ٢,٠٠٠ من البرنامج الثابت أو إصدار أحدث) أو EOS 60D أو EOS 650D أو EOS 100D أو EOS 700D أو EOS 60D أو EOS M أو EOS 1100D أو EOS 1200D أو EOS 600D أو EOS Utility بإصدار ٢,٩ أو إصدار لاحق.


يتم عرض التصنيفات المضبوطة في برنامج DPP في شاشة إعادة العرض. يمكنك أيضاً تغيير إعدادات التصنيف، لكن، لا يمكنك عرض إعدادات التصنيف [Reject/رفض] أو تغييرها.

بشكل معاكس، يمكنك أيضاً بواسطة برنامج DPP عرض إعدادات التصنيف التي تم ضبطها للصور الثابتة وتغييرها في كاميرا EOS-1D C أو EOS-1D X أو EOS 5D Mark III أو EOS 7D أو EOS 6D أو EOS 60D أو EOS 650D أو EOS 100D أو EOS 700D أو EOS 600D أو EOS M أو EOS 1100D أو EOS 1200D أو EOS 600D أو EOS Utility بإصدار ٢,٠٠٠ من البرنامج الثابت أو إصدار أحدث) أو EOS 60D أو EOS 650D أو EOS 100D أو EOS 700D أو EOS 600D أو EOS M أو EOS 1100D أو EOS 1200D أو EOS 600D أو EOS Utility بإصدار ٢,٩ أو إصدار لاحق.



الترتيب الحر

اسحب الصورة إلى المكان المرغوب وأفتها.



- ◀ تنتقل الصورة إلى المكان المرغوب.
- يمكنك أيضاً تحديد عدة صور (ص ٢٠) ونقلها.
- يتم الاحتفاظ بترتيب الصور المُعاد ترتيبها حتى يتم إنتهاء برنامج DPP أو تحديد مجلد آخر من منطقة المجلدات.
- حدد القائمة [View/عرض] ▶ [تصنيف Sort] / [اسم الملف File name] للرجوع إلى الترتيب السابق لإعادة ترتيب الصور.

💡 الاحتفاظ بترتيب الصور المُعاد ترتيبها

يمكنك الاحتفاظ بترتيب الصور المُعاد ترتيبها حتى في حال الخروج من برنامج DPP أو تحديد مجلد آخر في منطقة المجلدات.

● الاحتفاظ بالترتيب من دون تغيير أسماء الملفات

يمكنك استخدام صفحة علامة التبويب [View settings]/[إعدادات العرض] الموجودة في [Preferences]/[تفضيلات] للاحتفاظ بترتيب الصور دون تغيير أسماء ملفاتها (ص ٩٢).

● الاحتفاظ بالترتيب وتغيير أسماء ملفات الصور

يمكنك استخدام وظيفة إعادة التسمية للاحتفاظ بترتيب الصور وتغيير أسماء ملفات الصور جميعها مرة واحدة بالترتيب الذي تمت إعادة ترتيبها به (ص ١٠٣).

الوصف

تم ترتيبها بترتيب الأقلية ★.

عنصر التصنيف

Rating: ascending order (التصنيف: ترتيب تصاعدي)

تم ترتيبها بترتيب الأكثرية ★.

Rating: descending order (التصنيف: ترتيب تنزالي)

اسم الملف

يتم ترتيب الصور حسب اسم الملف بترتيب أبجدي (من A إلى Z).

Shooting Date/Time (تارikh/وقت التصوير)

يتم فرز الصور بالترتيب التالي: صور RAW ← صور JPEG ← صور TIFF.


RAW priority (الأولوية لتنسيق RAW)

تكون الأولوية للصور ذات علامات الاختيار، ويتم ترتيبها بترتيب رقمي.

Check mark1 (علامة الاختيار ١) - Check mark5 (علامة الاختيار ٥)

💡 ترتيب علامات الاختيار

عند ضبط علامات الاختيار من ١ إلى ٥، يتم ترتيب الصور على الشكل التالي:
 تم تحديد Check mark1 (علامة الاختيار ١): ١ ← ٤ ← ٣ ← ٢ ← ٥
 تم تحديد Check mark2 (علامة الاختيار ٢): ٢ ← ٣ ← ٤ ← ٥ ← ١
 تم تحديد Check mark3 (علامة الاختيار ٣): ٣ ← ٤ ← ٥ ← ٦ ← ٢
 تم تحديد Check mark4 (علامة الاختيار ٤): ٤ ← ٥ ← ٦ ← ٧ ← ٣
 تم تحديد Check mark5 (علامة الاختيار ٥): ٥ ← ٦ ← ٧ ← ٨ ← ٤



يمكن عرض صور RAW ذات الامتداد "CR2". كصورة واحدة ?

الصور التي يمكن عرضها كصورة واحدة هي عبارة عن صور يتم التقاطها بكاميرا تلتقط صور RAW وبامتداد "CR2".، وصور JPEG في الوقت نفسه. ولا يمكن عرض الصور المchorة في الوقت نفسه بواسطة كاميرا تلتقط صور RAW وبامتداد "CRW". أو "TIF". كصورة واحدة.

عند عرض صورة واحدة 💡

الصورة المعروضة

يتم عرض صورة RAW في جميع الإطارات.

الصورة المُحرّرة

سيتم تطبيق المحتوى الذي تم ضبطه باستخدام أي من وظائف برنامج DPP (لوحة الأدوات RAW وغيرها) على صورة RAW فقط.

على الرغم من ذلك، في حال استخدام الوظائف التالية، سيتم تطبيق عمليات الضبط على كل من صورة RAW وصورة JPEG.

• حذف الصور (ص ٤٩)

• نقل الصور أو نسخها (ص ٥٠)

• وضع علامة اختيار (ص ١٨، ص ١٩)

• التصنيف (ص ١٨، ص ١٩)

• تدوير الصور (ص ١٢٦، ص ١٣٤، ص ١٣٥)

• إرفاق صورة مصغرّة بصورة وحفظها (ص ٢٣)

الصور المضافة إلى الإطار [Collection/مجموعة]

عند إضافة صورة RAW وأخرى JPEG معروضتين كصورة واحدة إلى الإطار [Collection/مجموعة]، يتم تمييز الصورة الواحدة بواسطة العلامة [R+J]. لكن نظراً لأنه تتم إضافة صور RAW وJPEG بشكل فعلي كل على حدة، يزداد عدد الصور المعروض على صفحة علامة التبويب [Collection/مجموعة] بمقدار الضعف (ص ١٢٧).


في الخطوة ٢، في حال إزالة علامة الاختيار من أمام [Display only CR2 images for CR2 and JPEG files of the same name]، يتم عرض صورة RAW وصورة JPEG التي تحمل الاسم نفسه، كصورة واحدة تحمل العلامة [R+J] كصورتين منفصلتين.

عرض صورة JPEG كصورة واحدة


يمكنك عرض صورة RAW وأخرى JPEG مchorة في الوقت نفسه، ومعالجتها كصورة واحدة. وبشكل خاص، يمكنك تقليل عدد الصور المعروضة في الإطار الرئيسي إلى النصف، مما يوفر لك إمكانية التحقق من عدد كبير من الصور الملتقطة في الوقت ذاته بسهولة تامة.

حدد القائمة [Preferences] ▶ [Digital Photo Professional] [Tools/فضائل]. 1

حدد صفحة علامة التبويب [View settings] [إعدادات العرض] وضع علامة اختيار أمام [Display only CR2 images for CR2 and JPEG files of the same name] [فقط لملفات CR2 وJPEG التي تحمل الاسم نفسه]. 2



يتم تحديث عرض الإطار الرئيسي وفقاً لذلك، ويتم عرض صورة RAW وصورة JPEG اللتين تم التقاطهما في الوقت نفسه، كصورة واحدة تحمل العلامة [R+J] (ص ١٢٨). ◀



التحقق من معلومات الصورة

حدد الصورة التي تريده التتحقق من المعلومات الخاصة بها.

انقر فوق الزر [Info/معلومات].




يظهر إطار معلومات الصورة (ص ٢٤).

تحسين جودة الصور في الإطار الرئيسي

قم بإنشاء صورة مصغرّة جديدة من الإطار الرئيسي واحفظها لكل صورة.
تحسن جودة الصور في الإطار الرئيسي، وتعيد الصور تكوين نفسها بشكل أسرع.

بعد تحديد كل الصور، حدد القائمة [File/ملف] ▶ [Add thumbnail to image and save]



💡 مدى تحسين الجودة

يتم تحسين الجودة لأي صورة JPEG أو TIFF. بالرغم من تحسين جودة الصورة بغض النظر عن حجم الصورة المصغّرة (ص ١٠)، يؤدي تحديد [Large thumbnail/صورة مصغرّة كبيرة]، من خلال حجم العرض الأكبر، إلى عرض التحسن على نحو أكثر وضوحاً من [Medium thumbnail/صورة مصغرّة متوسطة] و [Small thumbnail/صورة مصغرّة صغيرة].

قد تستغرق إضافة عدد كبير من الصور بعض الوقت.



حدد صفحة علامة تبويب وتحقق من المعلومات.

صفحة علامة التبويب

صفحة علامة التبويب/Shooting Information/معلومات التصوير

صفحة علامة التبويب/Metadata

IMG_0001.CR2	
	Shooting Information Metadata
Description	
[Document Title]	xxxxxxxx
[Author]	xxxxxxxx
[Author Title]	xxxxxxxx
[Description]	xxxxxxxx
[Description Writer]	xxxxxxxx
[Keywords]	xxxxxxxx
[Copyright Status]	xxxxxxxx
[Copyright Notice]	xxxxxxxx
[Copyright info URL]	xxxxxxxx

IMG_0001.CR2	
Item	Value
File Name	IMG_0001.CR2
Camera Model	Canon EOS XXXX
Firmware	Firmware Version X.X.X
Shooting Date/Time	XX/XX/XX XX:XX:XX
Owner's Name	
Shooting Mode	Shutter-Priority AE
Tv(Shutter Speed)	1/1600
Av(Aperture Value)	8.0
Metering Mode	Evaluative Metering
Exposure Compensation	0
ISO Speed	400
Auto ISO Speed	OFF
Lens	EF70–200mm f/4L USM
Focal Length	188.0mm
Image Size	XXXXxXXXX
Image Quality	RAW
Flash	Off
FE lock	OFF
White Balance Mode	Auto
AF Mode	Manual focusing
Picture Style	Landscape
Sharpness	4
Contrast	0
Saturation	0
Color tone	0
Color Space	sRGB
Long exposure noise red...	0:Off
High ISO speed noise re...	0:Standard
Highlight tone priority	0:Disable
Auto Lighting Optimizer	3:Disable
Peripheral illumination c...	Disable
Dust Delete Data	No
File Size	XXXXXXKB
Drive Mode	Continuous shooting
Date/Time(UTC)	OFF
Latitude	
Longitude	

الاستخدامات المناسبة في الإطار الرئيسي

الاختلاف مع الإعداد [Thumbnail with information]

يتم عرض معلومات تفصيلية لكل صورة في إطار معلومات الصورة. لكن إذا كنت تريد التحقق من

معلومات التصوير الأساسية فقط، فيمكنك التحقق منها لكل صورة في القائمة [View/عرض].

[Thumbnail with information] صورة مُصغرة مع المعلومات [ص ١٠].

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



تحرير الصور

يوضح هذا القسم كيفية ضبط الصور باستخدام لوحة الأدوات في إطار التحرير.

يمكنك استرداد الإعدادات الأصلية لصورة معينة بسهولة من خلال الزر [Undo] حتى في حال إجراء عمليات ضبط غير صحيحة. تمنع إذن بتجربة عمليات الضبط المختلفة.

يتم في هذا القسم توضيح كيفية إجراء عمليات الضبط باستخدام وظائف لوحة أدوات [RAW] وكيفية ضبط الصورة تلقائياً من خلال لوحة أدوات [RGB].

حول لوحة أدوات RAW

يمكنك ضبط الصور باستخدام لوحة الأدوات من خلال التبديل بين صفحات علامات التبويب [RAW] و[RGB] و[NR/ALO] و[RGB/تحفيض التشويش/ALO] و[LENS/العدسة] حسب متطلبات التحرير الخاصة بك.

يمكن إجراء عمليات الضبط ذاتها، التي يمكنك القيام بها من خلال وظائف الكاميرا، باستخدام وظائف لوحة أدوات [RAW]. فإذا كانت إعدادات الكاميرا غير صحيحة أثناء التصوير أو إذا جاءت نتيجة التصوير مختلفة لما تتصوره، فيمكنك الاقتراب من النتيجة التي كنت تتطلع إليه من خلال لوحة أدوات [RAW] المعاونة للكاميرا.

يتم توضيح كافة الوظائف باستثناء الضبط التلقائي للوحة أدوات [RGB] وكل من وظائف لوحة أدوات [NR/ALO] و[تحفيض التشويش/ALO] و[LENS/العدسة] في الفصل ^٣.

التحرير بواسطة لوحة الأدوات في الإطار الرئيسي

بالنقر فوق الزر [Tool Palette] / لوحة الأدوات [ص ١٢٦] الموجود في شريط أدوات الإطار الرئيسي، يتم عرض لوحة الأدوات نفسها التي تظهر في إطار التحرير، ويمكنك تحرير الصور باستخدامها.

لوحة الأدوات



إطار التحرير

- ◀ تغيير الصورة فوراً حسب عمليات الضبط التي يتم إجراؤها باستخدام لوحة الأدوات.
- للرجوع إلى حالة الصورة قبل تنفيذ آخر إجراء من خلال لوحة الأدوات، حدد [Undo] \leftarrow + ⌘ \leftarrow .
- تراجع في القائمة [تحرير] أو اضغط على المفاتيح \leftarrow + ⌘ \leftarrow .

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF


المراجع

الفهرس




- يمكنك تدوير صورة في القائمة [Adjustment/ضبط].
- يمكنك ضبط صورة أثناء مقارنتها قبل الضبط وبعده [ص ٥٣].
- يمكنك مزامنة العديد من الصور وتحريرها أثناء مقارنتها [ص ٥٤].
- انظر [ص ١٢٩] للحصول على قائمة بوظائف إطار التحرير و [ص ١٣٠] للحصول على قائمة بوظائف لوحة الأدوات.

يمكن ضبط درجة سطوع الصورة. حرك شريط التمرير إلى اليمين لجعل الصورة أفتح وإلى اليسار لجعلها أغمق.



سحب المؤشر إلى اليسار أو اليمين





لإرجاع الصورة إلى إعداداتها الأصلية
تحديد

- حتى في حال التقاط صورة RAW بواسطة كاميرا لا تتضمن إعدادات نمط الصورة، لا يزال بإمكانك ضبط نمط الصورة طالما أن صورة RAW متوافقة مع برنامج DPP (ص ٣).
- يمكنك الاحتفاظ بإعدادات [Color tone] / [درجة اللون] و [Color saturation] / [تشبع اللون] و [Contrast] / [التبابن] و [Unsharp mask] / [قناص زيادة الحدة] و [Sharpness] / [الحدة] حتى في حالة تغيير نمط الصورة (ص ٩٣).
- لا يتم تطبيق [Auto] / [تلقائي] سوى على الصور التي تم التقاطها بواسطة كاميرا EOS-1D X أو EOS-1D C أو EOS 5D Mark III أو EOS 6D أو EOS 70D أو EOS 60D أو EOS 650D أو EOS 100D أو EOS 700D أو EOS 600D أو EOS 1200D EOS M أو EOS M2 أو EOS M أو EOS 2.
- عند تغيير نمط الصورة مع تحديد عدة صور، يمكنك تحديد [Auto] / [تلقائي] في حال تم تضمين صور ملقطة بواسطة الكاميرا EOS-1D X أو EOS-1D C أو EOS 5D Mark III أو EOS 5D Mark II أو EOS 70D أو EOS 6D أو EOS 100D أو EOS 700D أو EOS 60D أو EOS 650D أو EOS 100D أو EOS 700D أو EOS 600D أو EOS 1200D EOS M أو EOS M2 أو EOS M أو EOS 2.
- لا يمكنك تحديد [Auto] / [تلقائي] مع صور RAW خضعت لتعريض ضوئي متعدد وتم إنشاؤها في الكاميرا.



يتراوح نطاق الضبط من -٢٠٠ إلى +٢٠٠ (بزيادة قدرها ١٠٠ - درجة عند إدخال قيمة).





الوصف

نمط الصورة

يتم عرض هذا الملف عند تحديد صورة تم التقاطها باستخدام ملف نمط الصورة المسجل في الكاميرا.
في قائمة الخيارات، يتم عرض اسم ملف نمط الصورة بين ().

يتم عرض اسم ملف نمط الصورة المستخدم في برنامج DPP بين [].

(ملف نمط الصورة المسجل
في الكاميرا)

[ملف نمط الصورة المستخدم
في برنامج DPP] بين []

ملف نمط الصورة

ملف نمط الصورة هو عبارة عن ملف وظيفة مُطورة لنمط الصورة. انظر [ص ٥٩](#) للتعرف على كيفية استخدام ملفات نمط الصورة.

الوصف

نمط الصورة

نمط الصورة المضبوط في الكاميرا عند التقاط الصورة.
عند تحديد وضع في منطقة الإبداع في الكاميرا، يتم عرض نمط الصورة الذي تم ضبطه في ().

عند تحديد وضع في المنطقة الأساسية في الكاميرا، يتم عرض [Shot settings] في ()، ويتم تطبيق خصائص الصورة المطابقة لوضع التصوير المحدد.

تبعد الصورة مشرقة.
يلامن هذا الإعداد معظم الصور عادةً.

سيتم ضبط درجة اللون لتلائم المشهد. ستبدو الألوان مشرقة. ستبدو الألوان خاصة السماء الزرقاء والمساحات الخضراء وغياب الشمس مشرقة في تصوير المشاهد الطبيعية أو مشاهد الخارج أو مشاهد الغيب.

(قياسي) Standard

(تلقائي) Auto

(طولي) Portrait

(عرضي) Landscape

(حيادي) Neutral

(مخلص) Faithful

Monochrome
(لون أحادي)

للحصول على درجات أفضل للون الجلد.

مثالي لصور النساء والأطفال القريبة. من خلال تغيير [Color tone] / درجة اللون، يمكنك ضبط درجة لون الجلد [ص ٣٠](#).

للحصول على درجات مشرقة للونين الأزرق والأخضر.
مثالي لإضفاء الروعة على صور المناظر الطبيعية.

للحصول على ألوان طبيعية وصور متجانسة.
مثالي للصور الرئيسية التي ستختضع للضبط.


عند تصوير الهدف فوتوجرافياً تحت درجة حرارة لون تبلغ ٥٢٠٠ كلفن، يتم ضبط اللون من خلال تقنية قياس الألوان ليتطابق مع لون الهدف. مثالي للصور الرئيسية التي ستختضع للضبط.

للصور باللونين الأبيض والأسود.
يمكنك أيضاً إجراء الضبط من خلال [Filter effect] / تأثير المرشح أو [Toning effect] / تأثير التدرج [ص ٣٠](#).



ضبط درجة اللون باستخدام وظيفة ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر

يمكنك ضبط توازن اللون الأبيض باستخدام جزء محدد من صورة كمعيار لللون الأبيض لتجعل الصورة تبدو وكأنها طبيعية. حيث تبرز فعالية استخدام وظيفة ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر في أجزاء الصورة التي تغيرت فيها درجة اللون الأبيض بفعل مصدر الإضاءة.



انقر

٢ انقر فوق النقطة التي تريد استخدامها كمعيار للون الأبيض.




انقر

إحداثيات موضع المؤشر وقيم RGB (تحويل بمعدل 8 بت)

لإرجاع الصورة إلى إعداداتها الأصلية

ضبط درجة اللون عن طريق تغيير توازن اللون الأبيض

في حال عدم ظهور درجة اللون الفوتوغرافية بصورة طبيعية، قم بتغيير توازن اللون الأبيض لاظهار وكأنها طبيعية. يمكنك جعل درجة اللون تبدو طبيعية من خلال إعداد مصدر الإضاءة وقت التقاط صورة زهور باهتة الألوان مثلًا.



لإرجاع الصورة إلى إعداداتها الأصلية

تحديد

- هو توازن اللون الأبيض المضبوط في الكاميرا عند التقاط الصورة.
- عند تحديد وضع في منطقة الإبداع في الكاميرا، يتم عرض توازن اللون الأبيض الذي تم ضبطه في () .
- عند تحديد وضع في المنطقة الأساسية في الكاميرا، يتم عرض [Shot settings]/[Shot settings] في () ، ويتم تطبيق خصائص الصورة المطابقة لوضع التصوير المحدد.
- إذا قمت بتصحيح توازن اللون الأبيض، فسيتم عرض قيمة التصحيح في () .

؟ درجة اللون لا تصبح أكثر طبيعية حتى عند تغيير توازن اللون الأبيض

في حالة عدم ظهور درجة اللون الفوتوغرافية بصورة طبيعية بعد تغيير توازن اللون الأبيض، قم بضبط توازن اللون الأبيض باستخدام وظيفة ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر ([هذه الصفحة](#)).



لإجراء مزيد من عمليات الضبط الدقيقة على درجة اللون بعد ضبط توازن اللون الأبيض، يمكنك استخدام [Color tone]/[Degree of color] (ص ٣٠) للحصول على نتائج قريبة مما تتطلع إليه.


- لا يمكنك تسجيل نتائج عمليات الضبط كتوازن شخصي لللون الأبيض (ص ١٠٠) عند تحديد [] من مربع القائمة.
- لا يمكنك تغيير توازن اللون الأبيض أو ضبطه باستخدام صور RAW خضعت لتعريض ضوئي متعدد وتم إنشاؤها في الكاميرا.

رجاء دليل الإرشادات الخاص بالكاميرا للحصول على تفاصيل حول كل إعداد من إعدادات توازن اللون الأبيض.



ضبط التباين

يمكن ضبط معدل التغير ودرجة التباين. حرك شريط التمرير إلى اليمين لزيادة درجة التباين وإلى اليسار لنقليلها.



إرجاع الصورة إلى إعداداتها الأصلية

سحب شريط التمرير إلى اليسار أو اليمين (٩ درجات)

لعرض قيمة الإعداد

- ◀ يتم ضبط لون الصورة وفقاً للنقطة التي قمت بتحديدها كمعيار لللون الأبيض.
- في حالة النقر فوق نقطة أخرى بالصورة، يتم ضبط توازن اللون الأبيض مرة أخرى.
- لإنهاء استخدام وظيفة ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر، انقر فوق الزر [] مجدداً.

عندما لا توجد أية مناطق بيضاء بالصورة ?

عندما لا توجد أي مناطق بيضاء في الصورة، يمكنك ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر فوق منطقة رمادية اللون في الصورة في الخطوة ٢. حيث يؤدي ذلك إلى نفس نتيجة الضبط التي تحصل عليها بعد تحديد نقطة بيضاء.

- يتم ضبط الصورة وفقاً لمتوسط قيمة نطاق وحدات البكسل البالغ 5×5 من النقطة التي تم النقر فوقها.
- لا يمكنك تغيير توازن اللون الأبيض أو ضبطه باستخدام صور RAW خضعت لتعريض ضوئي متعدد وتم إنشاؤها في الكاميرا.

Linear [خطي] - وظيفة الضبط المتقدم

استخدم الإعداد [Linear/خطي] عندما تقوم بضبط الصور على نحو منفصل باستخدام برنامج لتحرير الصور يتميز بوظائف تحرير متقدمة. لاحظ أنه عند وضع علامة اختيار أمام الإعداد [Linear/خطي]، تظهر الصورة باهتة.


لن تعمل وظيفة Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي) (ص ٦١) عند وضع علامة اختيار أمام [Linear/خطي].



ضبط اللون الأحادي

عند ضبط نمط الصورة **(ص ٢٦)** على [Monochrome/لون أحادي]، يمكنك إنشاء صور فوتوغرافية أحادية اللون بتأثيرات المرشح وبمظهر الصور ذات اللون الواحد.

١ حدد [Picture Style/Monochrome/لون أحادي] في مربع القائمة [نمط الصورة].



لإرجاع الصورة إلى
إعداداتها الأصلية


٢

سحب المؤشرات إلى
اليسار أو اليمين

عرض قيم الإعدادات

تغيير درجة اللون وتشبعه

يمكن ضبط درجة لون الجلد وتشبع اللون العام. في حال ضبط نمط الصورة **(ص ٢٦)** على [Monochrome/لون أحادي]، يتم تغيير الإعدادين [Color tone/درجة اللون] و [Color saturation/تشبع اللون] إلى [Filter effect/تأثير فلتر] و [Toning effect/تأثير التدرج].



لإرجاع الصورة إلى إعداداتها
الأصلية


سحب المؤشرات إلى
اليسار أو اليمين

عرض قيم الإعدادات

يُستخدم هذا الإعداد بشكل رئيسي لضبط درجات
اللون الأجلد. حرك شريط التمرير إلى اليمين لزيادة
اللون الأصفر في درجات لون الجلد وإلى اليسار
لزيادة اللون الأحمر في درجات لون الجلد.

درجة اللون (Color tone): يتم ضبط العمق الكلي لألوان الصورة من خلال
إعداد تشبع اللون. حرك شريط التمرير إلى اليمين
لزيادة عمق اللون وإلى اليسار لتقليله.





ضبط حدة الصورة

يمكنك جعل السمة العامة لصورة تتسم بمزيد من الحدة أو التجانس. يمكن إجراء الضبط من خلال تحديد أحد الوضعين [Sharpness/الحدة] و[Unsharp mask/قناع زيادة الحدة].

التحكم بحدة صورة من خلال ضبط مستوى توكييد مخطط الصورة التفصيلي. كلما تحرك شريط التمرير [Sharpness/الحدة] إلى اليمين (أي كلما كان الإعداد أكبر)، زاد توكييد الحواف للحصول على صورة أكثر حدة. لضبط حدة الصورة بدقة أكبر.

إظهار مستوى توكييد مخطط الصورة التفصيلي. كلما تحرك شريط التمرير إلى اليمين (أي كلما كان الإعداد أكبر)، زاد توكييد الحواف للحصول على صورة أكثر حدة. لإظهار دقة المخطط التفصيلي الذي تم توكيده، كلما تحرك شريط التمرير إلى اليسار (أي كلما كان الإعداد أصغر)، زاد توكييد دقة التفاصيل.

لضبط "مقدار فرق التباين الذي يجب أن يتتوفر مقارنة بالبيئة المحيطة قبل توكييد الحواف".

: [Sharpness/الحدة]

: [Unsharp mask/قناع زيادة الحدة]
[Strength/القوة]

: [Fineness/الدقة]

: [Threshold/العتبة]

(تأثير المرشح Filter effect): لإنشاء صورة يبرز فيها لون السحاب الأبيض ولون الشجر الأخضر في نفس الصورة فوتografية الأحادية اللون.

مثال للتأثير

المرشح None (لا شيء) للحصول على صورة عاديّة أحادية اللون بدون تأثير المرشح.

المرشح Yellow (أصفر) تتم إعادة إنتاج ألوان السماء الزرقاء على نحو أكثر طبيعية، كما يظهر السحاب الأبيض بمزيد من الوضوح.

المرشح Orange (برتقالي) تصبح السماء الزرقاء أغمق إلى حد ما. وتزيد أيضاً درجة سطوع الشمس المحيطة.

المرشح Red (أحمر) تصبح السماء الزرقاء غامقة تماماً. كما تصبح أوراق الخريف واضحة وساطعة.


المرشح Green (أخضر) تصبح درجات لون جلد الأشخاص وشفاههم أكثر تجانساً. وتصبح أوراق الشجر الخضراء واضحة وساطعة.

(تأثير التدرج Toning effect): يمكنك إنشاء صورة فوتografية أحادية اللون تتم إضافة لون واحد إليها.

يمكنك الاختيار من بين [None/لا شيء] و[Sepia/بني] و[Blue/أزرق] و[Purple/بنفسجي] و[Green/أخضر].


💡 قم بزيادة الإعداد [Contrast/التباين] لزيادة تأثير المرشح

لزيادة تأثير المرشح، اضبط شريط تمرير [Contrast/التباين] بحيث يكون أقرب إلى ناحية اليمين.



إعداد مفصل لحدة الصورة

حدد [Unsharp mask] / قناع زيادة الحدة من مربع القائمة واضبط الإعداد.




لعرض قيم الإعدادات

سحب المؤشر إلى اليسار أو اليمين

حدد [Unsharp mask]
قناع
زيادة الحدة

حدد [Sharpness] / الحدة من مربع القائمة واضبط الإعداد.



سحب المؤشر إلى اليسار أو اليمين

لعرض قيمة الإعداد


لإرجاع الصورة إلى إعداداتها الأصلية

؟
تبعد تأثيرات ضبط الحدة غير طبيعية

قم بضبط حدة الصورة من خلال ضبط معدل عرض الإطار على [view] 200% / عرض بمعدل ٢٠٠٪ أو [view] 100% / عرض بمعدل ١٠٠٪ أو [view] 50% / عرض بمعدل ٥٠٪. ففي حال ضبط العرض على [Fit to window] / احتواء في الإطار (العرض الكامل)، قد تباعد تأثيرات الضبط غير طبيعية.

يتراوح نطاق الضبط من ٠ إلى ١٠ (بزيادة قدرها درجة واحدة).





الصورة غير ملائمة للضبط التلقائي (tone curve assist) / مساعدة منحنى تدرج الألوان

قد لا تلقي نتيجة الضبط التلقائي (tone curve assist) / مساعدة منحنى تدرج الألوان توقيعاتك مع الصور التالية:

- الصور المصورة مع درجة إضاءة ملائمة
- الصور ذات درجة السطوع غير المتوازنة
- الصور الغامقة للغاية
- الصور ذات الإضاءة الخلفية العالية للغاية

 في حالة النقر فوق الزر [] يرجع منحنى تدرج الألوان و[Hue/Hue/Saturation] إلى إعداداتها الافتراضية. توخ الحذر عند ضبط [Hue/Hue/Saturation].
شكل فردي (ص ١٠٩).

الضبط التلقائي لدرجة السطوع واللون (Tone Curve Assist) / مساعدة منحنى تدرج الألوان

جعل الصورة تبدو معيارية وجذابة، قم تلقائياً بضبط منحنى تدرج الألوان (ص ٤٥). يمكنك تحديد درجة الضبط التلقائي من بين "قياسي" و"عالٍ".

انقر فوق صفة علامة التبويب [RGB] ثم انقر فوق زر الضبط التلقائي المطلوب.

 قياسي: الضبط التلقائي القياسي. مناسب لمعظم الصور.

 عالٍ: استخدم هذا التأثير إذا لم يكن التأثير الذي تم تحقيقه من خلال الضبط التلقائي القياسي فعلاً بدرجة كافية.



لإرجاع منحنى تدرج الألوان إلى إعداداته الأصلية

عالٍ
قياسي


← يتغير منحنى تدرج الألوان وفقاً للضبط.

تحرير الصور في إطار تحرير الصور

يتم الجمع بين عرض الصور المصغرة وإطار التحرير للتمكن من تحرير الصور على نحو فعال مع إمكانية التبديل السريع بين الصور المراد تحريرها. يتم تحديد الصور المراد تحريرها بشكل مسبق في الإطار الرئيسي.


١ في الإطار الرئيسي، حدد الصور المراد تحريرها.

٢ انقل إلى إطار تحرير الصور.



يتغير الإطار الرئيسي إلى إطار تحرير الصور.

٣ قم بتحرير الصورة.



تحديد الصورة المراد تحريرها

يتم عرض الصورة المحددة بشكل أكبر في وسط الإطار

◀ قد يستغرق تكوين الصورة بعض الوقت.


● يتم عرض نفس لوحة الأدوات الموجودة في إطار التحرير لتمكن من تحرير الصورة.

● للرجوع إلى حالة الصورة قبل تنفيذ آخر إجراء من خلال لوحة الأدوات، حدد [Undo] / [Redo].

● تراجع [Z] في القائمة [Edit / تحرير] أو اضغط على المفاتيح < Z > + < Esc > .

من خلال تحديد القائمة [View / عرض] [AF / نقطة AF / AF Point] في إطار التحرير أو إطار تحرير الصور، يمكنك عرض نقاط AF التي تم تحديدها بالكاميرا وقت التصوير. على الرغم من ذلك، لا يتم عرض نقاط AF للصور التي تم تغيير حجمها وتحويلها، ثم حفظها (ص ٤٢، ص ١٣٦)، أو الصور التي حدثت لها تأثيراً غير [Shot settings] / [اعدادات التصوير]. تصحيح التشويه الناتج عن انحراف عدسة عين السمكة، أو الصور التي تم تحديد إعداداتها أثناء معالجة صور RAW في الكاميرا لتصحيح التشويه وتصحيح الانحراف اللوني.

انقر نقرًا مزدوجًا فوق المنطقة التي تريد تكبيرها.



انقر نقرًا
مزدوجًا

يتم تكبير المنطقة التي قمت بالنقر المزدوج فوقها بمعدل ١٠٠٪ (الحجم الفعلي لوحدات الـ pixels).

للتغيير موضع العرض، اسحب الصورة أو اسحب موضع عرض التكبير (ص ١٣٠) في لوحة الأدوات.

انقر نقرًا مزدوجًا مرة أخرى للرجوع إلى العرض الكامل ([Fit to window] / احتواء في الإطار).

للرجوع إلى الإطار الرئيسي، انقر فوق الزر [Main window] / الإطار الرئيسي في شريط الأدوات.

لعرض الصور بمعدل تكبير غير ١٠٠٪

انقر فوق [٥٠٪ view] / عرض بمعدل [٥٠٪ view] أو [٢٠٠٪ view] / عرض بمعدل [٢٠٠٪ view] في شريط الأدوات.

- يمكنك تغيير طريقة عرض لوحة الأدوات (ص ٩٣).
- يمكنك تغيير معدل التكبير عند النقر فوق لوحة الأدوات (ص ٩٢).

باستخدام إطار تحرير الصور، يمكنك فقط تحديد الصور من مجلد واحد. ولتجميع الصور من عدة مجلدات لتحريرها، انظر "تجميع الصور وتحريرها في الإطار Collection (مجموعة)" (ص ٣٦).

للحصول على قائمة بوظائف إطار تحرير الصور، انظر ص ١٣٥.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس






تجمیع الصور وتحريرها فی الإطار مجموعه

يمكنك تجمیع أي صور يتم تحديدها عشوائیاً فی الإطار [Collection/مجموعة] لعرضها ومقارنتها وتحريرها. كما يمكنك تجمیع الصور من عدة مجلدات ومن مجلد واحد أيضاً، مما يوفر لك إمكانیة العمل معها على نحو يتسم بالفعالية.

**حدد الصور من الإطار [Folder/مجلد] فی الإطار الرئیسي، وحدد القائمه [File]
ملف [Add to collection]**




- ◀ تتم إضافة الصور المحددة إلى الإطار [Collection/مجموعة] ويظهر عدد الصور المحددة على صفحة علامة التبويب [Collection/مجموعة].
- عند إضافة صور RAW و JPEG المعروضة كصورة واحدة (ص ٢٢)، يزداد عدد الصور المعروض على صفحة علامة التبويب [Collection/مجموعة] بمقدار الضعف.
- يمكنك تحديد العديد من الصور وإضافتها إلى الإطار [Collection/مجموعة].
- يمكنك أيضاً إضافة الصور إلى الإطار [Collection/مجموعة] من خلال تحديد الصور، والنقر فوق الصورة مع الضغط باستمرار على المفتاح <control>، وتحدد [Add to collection/إضافة إلى المجموعة] من القائمه التي تظهر.
- يمكنك إضافة ما يصل إلى ١٠٠٠ صورة إلى الإطار [Collection/مجموعة].

تغییر موضع عرض الصور المصغرة إلى أفقي

حدد القائمه [View/عرض] ٤ تغییر موضع الصور المصغرة [Change thumbnail position].



● في حال تحديد [Change thumbnail position/تغییر موضع الصور المصغرة] مرة أخرى، يرجع عرض الصور المصغرة إلى الموضع الرأسي.



٢ لـ حذف الصور من الإطار [Collection/مجموعة]

● حذف الصور التي يتم تحديدها عشوائياً

حدد الصور المراد إزالتها من الإطار [Collection/مجموعة] ثم حدد [Remove from collection/حذف من المجموعة] في القائمة [File/ملف]. (يمكنك أيضاً إزالة الصور من الإطار [Collection/مجموعة] من خلال تحديد الصور، والنقر فوق الصورة مع الضغط باستمرار على المفتاح <control>، ثم تحديد [Remove from collection/حذف من المجموعة] من القائمة التي تظهر).

لاحظ أنه حتى في حالة القيام بحذف إحدى الصور من الإطار [Collection/مجموعة]، تظل الصور الأصلية غير متأثرة بذلك.

● حذف جميع الصور

حدد [Clear collection/مسح المجموعة] في القائمة [File/ملف]. (يمكنك أيضاً إزالة جميع الصور من الإطار [Collection/مجموعة] من خلال النقر مع الضغط باستمرار على المفتاح <control>، ثم تحديد [Clear collection/مسح المجموعة] من القائمة التي تظهر).


لاحظ أنه حتى في حالة القيام بحذف جميع الصور من الإطار [Collection/مجموعة]، تظل الصور الأصلية غير متأثرة بذلك.

! يتم تطبيق تعديلات الصورة على الصورة الأصلية أيضاً.
يتم تطبيق كل التعديلات التي يتم إجراؤها على الصور المضافة إلى الإطار [Collection/مجموعة] على الصور الأصلية.

● يمكنك ترتيب الصور المعروضة في الإطار [Collection/مجموعة] بنفس طريقة ترتيبها في الإطار [Folder/ مجلد] (ص ٢٠، ص ٢١). يمكنك الاحتفاظ بترتيب الصور المُعاد ترتيبها حتى بعد إنتهاء برنامج DPP من خلال وضع علامة اختيار على [Retain sort order/الاحتفاظ بترتيب الفرز] في صفحة علامة التبويب [View settings/إعدادات العرض] الموجودة في [Preferences/تفضيلات] (ص ٩٢).


- لا يمكنك استخدام الوظائف التالية في الإطار [Collection/مجموعة].
 - بدء تشغيل برنامج EOS Utility (ص ٧)، أو مزامنة المجلدات مع برنامج EOS Utility
 - التغيير الجماعي لأسماء ملفات الصور (ص ١٠٣)

٣ عدد صفحة علامة التبويب [Collection/مجموعة].



● يتم عرض الصور المحددة في الإطار [Collection/مجموعة].

٤ افحص الصور المعروضة في الإطار [Collection/مجموعة].



٤ قم بتحرير الصور.

● يمكنك الآن تحرير الصور المعروضة في الإطار [Collection/مجموعة].
● يتم الاحتفاظ بالصور التي تظهر في الإطار [Collection/مجموعة] في الإطار [Collection/مجموعة] حتى بعد إنتهاء برنامج DPP.

تهذيب زاوية الصورة وضبطها

يمكنك تهذيب الجزء الذي تحتاجه فقط من الصورة، أو تغيير طريقة تكوين الصورة بحيث تظهر الصورة المقصورة أفقياً بشكل رأسى. يمكنك أيضاً ضبط زاوية صورة قبل التهذيب. إن قمت بتحديد دائرة [ـ Aspect ratioـ] أو [ـ Circleـ]، فإن المنطقة التي تقع خارج النطاق المحدد سوف تغطى باللون الأسود والصورة لن يتم قصها.

١ حدد الصورة المراد تهذيبها.

٢ افتح إطار التهذيب/ضبط الزوايا.

- انقر فوق الزر [ـ Trimming Angleـ]/[ـ تهذيب الزاويةـ].




يظهر إطار التهذيب/ضبط الزوايا.

يمكن إجراء التحرير عند عرض الصورة بوضوح في إطار التهذيب/ضبط الزوايا.

٣ اضبط زاوية الصورة وفق المطلوب.

إطار التهذيب/ضبط الزوايا



أكبر نطاق
تهذيب ممكن

انقر
(تدوير الصورة
إلى اليسار أو
اليمين بزيادة
٩٠ درجة)
قدراً ها

اسحب * (بزيادة قدرها ٤٥ درجة؛ نطاق الضبط:
٤٥-٤٥+٤٥ درجة)

استخدم الماوس (انقر فوق ▲/▼) لضبط الزاوية أو أدخل زاوية
الضبط مباشرةً * (بزيادة قدرها ١٠٠ درجة؛ النطاق القابل للضبط:
٤٥-٤٥+٤٥ درجة)

* لا يمكنك ضبط زاوية الصور التي يتجاوز حجمها ٩٩٩٩ × ٦٦٦٦ بكسل.

عند النقر فوق [ـ Center on Screenـ]/[ـ وسط الشاشةـ]، يمكنك عرض نطاق التهذيب في
وسط الإطار.

عند تصحيح انحراف العدسة، يوصى بإجراء تصحيح انحراف العدسة قبل ضبط زاوية
الصورة.

عند النقر فوق الزر [ـ OKـ]/[ـ موافقـ] بعد ضبط زاوية الصورة فقط، سيتم تهذيب الصورة على
أكبر نطاق تهذيب ممكن.

عند إرفاق معلومات نسبة الأبعاد بإحدى الصور الملتقطة باستخدام الكاميرا EOS-1D X أو EOS-1D C أو EOS-1D Mark IV أو EOS-1Ds Mark III أو EOS 70D أو EOS 60D أو EOS 600D أو EOS 650D أو EOS 700D أو EOS 100D أو EOS 1200D أو EOS M2 أو EOS M، يتم عرض نطاق التهذيب وفقاً لمعلومات نسبة الأبعاد.

مقدمة

نظرة سريعة
على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير
والطباعة المتقدمة
للسور

معالجة أعداد كبيرة
من الصور

التحرير
صور
JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس






انقر فوق الزر [OK/موافق] للعودة إلى الإطار الرئيسي.

يتم عرض إطار نطاق التهذيب على الصورة المهدبة (ص ١٢٨).

عند عرض الصورة المهدبة في إطار تحرير أو في إطار تحرير الصور، يتم عرضها بهيئتتها المهدبة.

٥

حدد نسبة واسحب نطاق التهذيب.




يمكن تحريك نطاق التهذيب من خلال السحب.

يمكنك تكبير حجم نطاق التهذيب أو تصغيره من خلال سحب الزوايا الأربع لنطاق التهذيب.

(غير متوفّر عند تحديد [Circle/دائرة]).

قائمة بنسب الأبعاد (العرض:الارتفاع)



يمكنك تهذيب الصورة إلى أي حجم تريد بغض النظر عن النسبة المترابطة للتحديد.

يمكنك تهذيب الصورة وفقاً للنسبة المحددة.
تم تغطية المنطقة التي تقع خارج النطاق المحدد باللون الأسود.
ولا يتم تهذيب الصورة.

: [Free/حر]

: [Custom/خاص]
: [Circle/دائرة]

؟ حول الصور المُهذبة

● يمكن إرجاع نطاق التهذيب إلى حالته الأصلية في أي وقت

يتم عرض الصورة المُهذبة أو طباعتها كصورة مُهذبة. ومع ذلك، بما أنه لا يتم تهذيب الصورة بشكل فعلي، يمكنك دائمًا الرجوع إلى الصورة الأصلية بالنقر فوق الزر [Reset]/[إعادة ضبط] في إطار التهذيب/ضبط الزوايا أو القيام بإجراء " إعادة تحرير الصور" (ص ٤٣).

● عرض الصورة المُهذبة في كل إطار

● الإطار الرئيسي: يتم عرض الإطار الذي يوضح نطاق التهذيب على الصورة (ص ١٢٨).

● إطار التحرير: يتم عرض الصورة في حالتها المُهذبة.
 ● إطار تحرير الصور: تكون الصورة المُصغرة هي نفس الصورة المعروضة في الإطار الرئيسي، بينما تكون الصورة المُكبرة هي نفس الصورة المعروضة في إطار التحرير.

● طباعة الصور المُهذبة

● يمكنك طباعة الصورة في هيئتها المُهذبة من خلال الطباعة من برنامج DPP.

● تصبح الصورة صورة مُهذبة عند تحويلها وحفظها

● تصبح صورة RAW المُهذبة صورة مُهذبة فعليًا عند تحويلها إلى صورة JPEG أو TIFF أو حفظها (ص ٤٢).

● تظهر الصور ذات نسبة الأبعاد المحددة كصور مُهذبة

● عند إرفاق معلومات نسبة الأبعاد بصورة RAW ملتقطة باستخدام الكاميرا EOS-1D X أو EOS-1D Mark III أو EOS-1Ds Mark III أو EOS-1D Mark IV أو EOS-1D C أو EOS-1D Mark III أو EOS 60D أو EOS 70D أو EOS 6D أو EOS 5D Mark III أو EOS 100D أو EOS 700D أو EOS M أو EOS M2، يتم عرض نطاق التهذيب المضبوط وفقًا لمعلومات نسبة الأبعاد. ونظرًا لأنه لا يتم تهذيب الصورة بشكل فعلي، يمكنك تغيير نطاق التهذيب أو إرجاعه إلى حالة ما قبل التهذيب.

● لكن عند التقاط صورة JPEG بنسبة أبعاد تبلغ [4:3] أو [9:16] أو [1:1] تم ضبطها بواسطة الكاميرا EOS 5D Mark III أو EOS 6D أو EOS 70D أو EOS 60D أو EOS 100D أو EOS 650D أو EOS 1200D أو EOS 600D أو EOS M أو EOS M2، لا يمكن تغيير نطاق تهذيبها كما لا يمكن إعادةها إلى حالتها قبل التهذيب، نظرًا لأنه تم تهذيب الصورة فعليًا وحفظها بنسبة التهذيب المضبوطة.*

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



عند الإرجاع إلى حالة ما قبل إجراء التهذيب وفقًا لمعلومات نسبة الأبعاد وقت التصوير، انقر فوق الزر [Reset]/[إعادة ضبط]. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تزيد إلغاء نطاق التهذيب بالكامل، فانقر فوق الزر [Clear]/[إزاله] (ص ١٣٧).

* عند التصوير باستخدام الكاميرا EOS 5D Mark III Add cropping وضبط [information/information] إضافة معلومات مقصوصة في الوظائف المخصصة، يتم ضبط معلومات نسبة الأبعاد فقط ولا يتم تهذيب الصورة بشكل فعلي، حتى بالنسبة لصور JPEG.

الوظائف المناسبة لإطار التهذيب/ضبط الزوايا

● التبديل بين الشاشات باستخدام لوحة المفاتيح

● يمكنك أيضًا التبديل بين عرض ملء الشاشة/عرض الشاشة العادية بالضغط على المفاتيح <F11> + <Shift>.

● التشغيل باستخدام القائمة

● يمكن أيضًا القيام بكل إجراء من خلال القائمة التي تظهر عند النقر فوق الصورة، مع الاستمرار بالضغط على المفتاح <control>.

● تطبيق النطاق المُهذب على صورة أخرى

● يمكنك تطبيق النطاق المُشتبه إلى صورة أخرى من خلال النقر فوق الزر [Copy]/[نسخ] لنسخ النطاق المُشتبه وعرض الصورة الأخرى ثم النقر فوق الزر [Paste]/[لصق]. لتطبيق نطاق التهذيب المنسوخ بشكل جماعي على العديد من الصور، حدد الصورة المُهذبة والصور المتعددة التي تزيد تطبيق النطاق المُهذب عليها من الإطار الرئيسي ثم اعرض إطار التهذيب/ضبط الزوايا. أثناء عرض الصورة المُهذبة، انقر فوق الزر [Copy]/[نسخ] ثم انقر فوق الزر [Apply]/[تطبيق على الكل]. سيؤدي ذلك إلى تطبيق نطاق التهذيب على كل الصور المحددة عند عرض إطار التهذيب/ضبط الزوايا.

● لتحديد عدة صور في الإطار الرئيسي، انقر فوق الصور مع الضغط باستمرار على المفتاح <Shift>. ولتحديد عدة صور متتالية، انقر فوق الصورة الأولى ثم انقر فوق الصورة الأخيرة أثناء الضغط مع الاستمرار على المفتاح <Shift>.

● بالنسبة إلى الصور التي تم التقاطها بواسطة ضبط تمديد نطاق السرعة ISO، قد يصعب التسويف الملحوظ عرض تفاصيل الصورة في إطار التهذيب/ضبط الزوايا. لذلك، لا يوصى باستخدام هذه الوظيفة.



● للحصول على قائمة بوظائف إطار التهذيب/ضبط الزوايا، انظر ص ١٣٧.

تطبيق محتويات عمليات الضبط على صور أخرى

يمكنك نسخ محتويات ضبط الصورة (إجراءات التعديل) التي تم ضبطها باستخدام لوحة الأدوات وتطبيقها على صور أخرى.
يمكنك ضبط العديد من الصور على نحو فعال من خلال ضبط صورة واحدة وتطبيق نتائجها على العديد من الصور الملقطة في بيئة التصوير نفسها.

١ **حدد الصورة المضبوطة ثم حدد القائمة [Edit/تحرير] ▶ [Copy recipe]**
[نسخ إجراءات التعديل إلى الحافظة].
 يتم نسخ إجراءات التعديل. ←

٢ **حدد الصورة المراد تطبيق إجراءات التعديل عليها، ثم حدد القائمة [Edit/تحرير] ▶ [Paste recipe to selected image]**
[لصق إجراءات التعديل على الصورة المحددة].
 يتم تطبيق إجراءات التعديل على الصورة. ←


حفظ نتائج التحرير

حفظ محتويات التحرير إلى صورة RAW

يمكن حفظ كل المحتويات (إجراءات التعديل) التي تم ضبطها باستخدام لوحة الأدوات ومعلومات النطاق المُهذب (ص ٣٨) إلى صورة RAW أو إلى صورة RAW منفصلة.

يمكن أيضاً حفظ عمليات الضبط التي تم إجراؤها باستخدام لوحة الأدوات (ص ٥٦ إلى ص ٦٨) ومعالجة إزالة الأثيربة التي سيتم شرحها في الفصل الثالث (ص ٧٣ إلى ص ٧٧) في صورة RAW.

حدد القائمة [File/ملف] ▶ الغنصر المرغوب.



يتم حفظ عمليات الضبط التي قمت بها على الصورة. ←

مقدمة

نظرة سريعة
على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير
والطباعة المتقدمة
للصور


معالجة أعداد كبيرة
من الصور

التحرير
صور
JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس





← يتم تحويل صورة RAW إلى صورة JPEG أو TIFF يتم حفظها بعد ذلك كصورة جديدة في وجهة الحفظ المحددة.

لحفظ نتائج التحرير/التطوير للإصدار المستخدم حالياً

يتم بشكل مستمر تحسين تقنية المعالجة التطويرية لصور RAW الخاصة ببرنامج DPP حتى تتمكن من إجراء أحدث المعالجات للصور على نحو يتسق بمزيد من الملاءمة. يعني ذلك أنه بين إصدارين مختلفين من برنامج DPP، قد تختلف نتائج المعالجة بعض الشيء حتى في حالة استخدام بيانات صورة RAW نفسها، أو قد تختلف نتائج التحرير الجذري لبيانات صورة RAW في حالة استخدام إجراءات التعديل المرفقة بالصورة. عندما تريد حفظ نتائج التطوير أو التحرير الخاصة بإصدار البرنامج الذي تستخدمه حالياً، يوصى بتحويل الصور وحفظها كصور JPEG أو TIFF.


- من خلال حفظ الصورة على النحو الموضح في هذه الصفحة، تصبح الصورة المُهذبة (ص ٣٨) أو التي تمت إزالة الغبار منها على النحو الموضح في الفصل الثالث (ص ٧٣ إلى ص ٧٧) فعلياً صورة مُهذبة أو صورة تمت إزالة الغبار منها.
- يمكنك تقليل خاصية التشويش الخاصة بصور JPEG، والتي تحدث عندما تقوم بتحويل إحدى الصور وحفظها كصورة JPEG (ص ٩١، ص ٩٢).
- يمكنك تحويل العديد من الصور وحفظها بشكل جماعي (ص ١٠١).
- للحصول على قائمة بوظائف الإطار [Convert and save] [تحويل وحفظ]، انظر ص ١٣٦.

الحفظ كصورة JPEG أو TIFF

عرض صورة RAW وتحريرها وطباعتها باستخدام برنامج آخر غير DPP، قم بتحويلها إلى صورة JPEG أو TIFF ذات استخدامات أكثر واحفظها. يتم حفظ الصورة كصورة منفصلة، ولذلك تظل صورة RAW غير متاثرة.

حدد الصورة المراد تحويلها.

١ ٢ حدد القائمة [ملف] [Convert and save].



يظهر الإطار [Convert and save] [تحويل وحفظ].

٣ حدد الإعدادات الالزمة، ثم انقر فوق الزر [Save] [حفظ].

● بشكل افتراضي، يتم تحويل الصورة وحفظها كصورة JPEG بأعلى جودة للصورة، من دون تغيير حجمها. قم بتغيير الإعدادات حسب متطلباتك الشخصية.

إعادة تحرير الصور

يتم فقط تغيير ظروف معالجة الصورة بالنسبة للصور التي تم ضبطها باستخدام لوحة الأدوات (ص ٢٥ إلى ص ٣٣)، ولذلك تظل "بيانات الصور الأصلية نفسها" غير متاثرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم ببساطة حفظ معلومات نطق التهذيب الخاصة بالصورة التي تم تهيئتها (ص ٣٨) إلى الصورة. ولهذا السبب، يمكنك إلغاء أي عمليات ضبط تم حفظها (ص ٤١) إلى الصورة وكذلك معلومات التهذيب، وإرجاع الصورة إلى الحالة التي تم حفظها فيها آخر مرة، أو وقت التقاطها.

١ **حدد الصور المراد إعادة تحريرها.**

٢ **حدد القائمة [ضبط] ▶ العنصر المرغوب.**

Adjustment	
Rotate left	⌘L
Rotate right	⌘R
Apply Dust Delete Data	
Work color space	▶
Tone Curve Assist – Standard	
Tone Curve Assist – High	
Revert to last saved settings	⌘⌘Z
Revert to shot settings	⌘⌘Z

◀ تعود الصورة إلى الظروف الخاصة بالعنصر المحدد.

طباعة الصور

يوضح هذا القسم كيفية طباعة الصور الفوتوغرافية عالية الدقة بمنتهى السهولة باستخدام طابعات نفث الحبر من Canon المتوقعة مع برنامج Canon Easy-PhotoPrint EX للطباعة، وهي برنامج أو Easy-PhotoPrint. كما يوضح كيفية طباعة الصور الفوتوغرافية باستخدام الطابعات الأخرى.

انتقل إلى الصفحة الخاصة بالطابعة التي تستخدمها.

- طباعة الصور الفوتوغرافية باستخدام طابعات نفث الحبر من Canon المتوقعة مع برنامج Easy-PhotoPrint EX (هذه الصفحة)
- طباعة الصور الفوتوغرافية باستخدام طابعات نفث الحبر من Canon المتوقعة مع برنامج Easy-PhotoPrint (ص ٤٦)
- طباعة الصور الفوتوغرافية باستخدام طابعة أخرى غير طابعات نفث الحبر من Canon (ص ٤٩)

طباعة الصور الفوتوغرافية باستخدام طابعات نفث الحبر من Canon Easy-PhotoPrint EX المتوقعة مع برنامج

يمكنك تنفيذ أنواع طباعة الصور الفوتوغرافية التالية باستخدام طابعات نفث الحبر من Canon المتوقعة مع برنامج Easy-PhotoPrint EX (المُشار إليه فيما بعد باسم برنامج "EPP EX"):

- الطباعة البسيطة لصور RAW
- الطباعة بألوان دقيقة

لإجراء هذا النوع من الطباعة، ينبغي أولاً تثبيت برنامج EPP EX الإصدار 1.1 أو أحدث على الكمبيوتر.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور


معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF


المرجع

الفهرس






٣ في إطار برنامج EPP EX، حدد القائمة [File/ملف] / [Preferences] تفضيلات.



يظهر الإطار [Preferences].

٤ في [Print Quality]/جودة الطباعة، حدد [Quality Priority]/الأولوية للجودة وانقر فوق الزر [Option/خيار]. في مربع الحوار الذي يظهر، ضع علامة اختيار على [Print with the best quality]/الطباعة بأفضل جودة.




تحديد Priority (الأولوية للجودة)

انقر وضع علامة اختيار أمام [Print with the best quality] الطباعة بأفضل جودة]

٥ حدد الصورة المراد طباعتها.

٦ ابدأ تشغيل برنامج EPP EX.
حدد القائمة [File/ملف] / [Plug-in printing] / [Easy-PhotoPrint] / [Print with Easy-PhotoPrint EX].



٧ يبدأ تشغيل برنامج EPP EX.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور


التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع


الفهرس



٧ حدد نوع الورق، ثم انقر فوق الزر [Layout/Print] / [تخطيط/طباعة].




٨ حدد التخطيط، ثم انقر فوق الزر [Print] / [طباعة].



٩ تبدأ عملية الطباعة.

١٠ حدد علامة التبويب [Advanced] / [إعدادات متقدمة]، وضع علامة اختيار على [ICC profile] / [تمكين وضع ICC]، ثم انقر فوق الزر [OK] / [موافق].
يتم إغلاق الإطار [Preferences] / [تفضيلات].

١١ حدد عدد الأوراق المراد طباعتها، ثم انقر فوق [Select Paper] / [تحديد الورق].



طباعة ما يصل إلى ١٠٠٠ صورة في المرة الواحدة

يمكنك طباعة ما يصل إلى ١٠٠٠ صورة يتم تحديدها في برنامج DPP في المرة الواحدة. وعند طباعة أكثر من ١٠٠٠ صورة، قسم عملية الطباعة على عدة مهام.

ظهور لون الصورة المطبوعة على نحو غير المتوقع

في إطار برنامج EPP EX، حدد [File/ملف] ثم انقر فوق علامة التبويب [Advanced/إعدادات متقدمة] في الإطار [Preferences/فضائل] لعرض صفحة علامة التبويب [Advanced/إعدادات متقدمة].


في صفحة علامة التبويب [Advanced/إعدادات متقدمة]، حدد [Enable ICC profile/وضع ICC في] [Color correction for printing/تصحيح الألوان من أجل الطباعة] وحاول الطباعة باستخدام الإعداد [Perceptual/متجنس] (١٤٦) (ص).

ذلك، يتميز برنامج DPP بأنه يتوافق مع الطباعة باستخدام برنامج Easy-PhotoPrint Pro (ص ٨٨).

حدد الصورة المراد طباعتها.

ابدأ تشغيل برنامج EPP.


حدد القائمة [File/ملف] [Plug-in printing] [طباعة باستخدام برنامج إضافي] [Easy-PhotoPrint] [Print with Easy-PhotoPrint]



يببدأ تشغيل برنامج EPP ←

٥ حدد صفحة علامة التبويب [Advanced]/[إعدادات متقدمة] وتحقق من تعطيل وظيفة تعويض الصورة ببرنامج EPP.


إذا كانت الوظيفة غير مفعالة، فقد يؤدي استخدام وظيفة تعويض الصورة ببرنامج EPP إلى منع طباعة الصور مع إعادة إنتاج الألوان الدقيقة.



في حال وجود علامة اختيار، انقر لإزالة علامة الاختيار


انقر لإغلاق الإطار

٦ حدد عدد الأوراق المراد طباعتها، ثم انقر فوق [Next/التالي].




انقر لزيادة عدد الأوراق المراد طباعتها

٣ في إطار برنامج EPP، حدد القائمة [Easy-PhotoPrint-Preferences] ▶ [PhotoPrint Preferences].



يظهر الإطار [Preferences].

٤ في [Print Quality/جودة الطباعة]، حدد [Quality Priority/الأولوية للجودة].



تحديد Priority (الأولوية) للجودة




● طباعة ما يصل إلى ١٠٠٠ صورة في المرة الواحدة يمكنك طباعة ما يصل إلى ١٠٠٠ صورة يتم تحديدها في برنامج DPP في المرة الواحدة. وعند طباعة أكثر من ١٠٠٠ صورة، قسم عملية الطباعة على عدة مهام.

● ظهور لون الصورة المطبوعة على نحو غير المتوقع
قم بتغيير [Rendering intents when using Easy-PhotoPrint] /أهداف المعالجة عند استخدام برنامج Easy-PhotoPrint [Perceptual] (ص ٩٤) إلى [Mongans] (ص ٤٦) وابداً الطباعة.

كذلك، يتميز برنامج DPP بأنه يتوافق مع الطباعة باستخدام برنامج Easy-PhotoPrint Pro (ص ٨٨).

تحقق من تعطيل وظيفة تعويض الصورة وحدد نوع الورق ثم انقر فوق [Next] التالي.


في حال وجود علامة اختيار، انقر لإزالة علامة الاختيار



انقر

تحديد نوع الورق


حدد التخطيط، ثم انقر فوق [Print] /طباعة.



انقر للطباعة

تحديد تخطيط الطباعة

تبدأ عملية الطباعة.



تنظيم الصور


يوضح هذا القسم كيفية حذف الصور غير المرغوبة وإنشاء مجلدات لحفظ الصور، أو نقل الصور أو نسخها، الخ، إلى جانب كيفية تنظيم صورك.

حذف الصور غير المرغوبة

لاحظ أنه لا يمكنك استرداد الصور المحذوفة.

١ **حدد الصورة غير المرغوبة من الإطار الرئيسي.**

٢ **حدد القائمة [ملف/File] ▶ حذف[Delete].**



● يتم نقل الصور إلى [Trash/قمامنة]، وحذفها من برنامج DPP.


● يتم حذف الصور من الكمبيوتر تماماً عند تحديد القائمة [Finder/الباحث] ▶ [Empty/إفراغ القمامنة] على سطح المكتب.

طباعة الصور الفوتوغرافية باستخدام طباعة أخرى غير طابعات نفث الحبر من Canon

يمكنك طباعة صورة واحدة على ورقة واحدة.

١ **حدد الصورة المراد طباعتها.**

٢ **حدد القائمة [ملف/File] ▶ [طباعة].**



● يظهر مربع الحوار [طباعة].

٣ **اصبّط على إعداد طباعة الصور الفوتوغرافية وابدا الطباعة.**

● حدد الإعدادات المثالية لطباعة الصور الفوتوغرافية في مربع حوار إعدادات الطباعة الخاصة بالطابعة، ثم انقر فوق الزر [طباعة/Print].

● تبدأ عملية الطباعة.




نقل الصور

يمكنك نقل الصور أو نسخها إلى مجلد منفصل وتصنيفها حسب تاريخ التصوير أو السمات.

اسحب الصورة المراد نقلها أو نسخها.

اسحب الصورة واتركها في المجلد الوجهة.

- اسحب الصورة أثناء الضغط مع الاستمرار على المفتاح <option> واتركها في المجلد الوجهة.




يتم نقل الصور أو نسخها إلى المجلد الوجهة. ←


إنشاء مجلد لحفظ الصور

يمكنك إنشاء مجلد لتصنيف الصور.

في منطقة المجلدات، حدد المكان المراد إنشاء المجلد الجديد فيه.



حدد القائمة [ملف/File] / [إنشاء مجلد جديد/Create new folder]. ←



يظهر مربع الحوار لإدخال اسم المجلد. ←

أدخل اسمًا للمجلد ثم انقر فوق الزر [OK/موافق].


يتم إنشاء المجلد الجديد داخل المجلد الذي قمت بتحديده في الخطوة ١. ←



تسجيل المجلدات متكررة الاستخدام (تسجيل العلامات المرجعية)

يمكنك تسجيل المجلدات متكررة الاستخدام في العلامات المرجعية.
تظهر المجلدات المسجلة بالنقر فوق القائمة [Bookmark/علامة مرجعية].

حدد المجلد المراد تسجيل علامة مرجعية له.



تحديد

حدد القائمة [Bookmark/علامة مرجعية] [Add/إضافة].

يتم تسجيل المجلد الذي قمت بتحديده في الخطوة 1 في القائمة [Bookmark/علامة مرجعية].

حدد أحد المجلدات المسجلة من القائمة [Bookmark/علامة مرجعية] لعرض الصور التي يتضمنها هذا المجلد في الإطار الرئيسي.


نقل الصور في مجلدات

يمكنك نقل المجلدات التي تحتوي على الصور أو نسخها، وتصنيف الصور حسب المجلدات.

اسحب المجلد المراد نقله أو نسخه.

اسحب المجلد واتركه في المجلد الوجهة.

اسحب المجلد أثناء الضغط مع الاستمرار على المفتاح <option> واتركه في المجلد الوجهة.



يتم نقل المجلدات أو نسخها إلى المجلد الوجهة.

تنظيم العلامات المرجعية

يمكنك تغيير اسم أحد المجلدات أو حذف مجلد مسجل في [Bookmark/علامة مرجعية].

حدد القائمة [Bookmark/علامة مرجعية] [Organize/تنظيم].

يظهر الإطار [Sort bookmarks/تصنيف العلامات المرجعية] الذي يمكنك من خلاله تغيير أسماء المجلدات أو حذف المجلدات.

٣ عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



٦٩	الكاميرات المتواقة
٦٩	العدسات المتواقة
٧٠	استخدام مُحسن العدسة الرقمي
٧٣	إجراء المعالجة التقائية لإزالة الغبار
٧٣	الكاميرات المتواقة
٧٥	المعالجة التقائية لإزالة الغبار في الإطار الرئيسي
٧٥	إزالة الغبار يدوياً (وظيفة الإصلاح)
٧٧	حذف أجزاء غير مرغوبه من الصورة (وظيفة طابع النسخ)
٧٨	نقل صورة RAW إلى برنامج Photoshop
٧٨	ضبط مساحة ألوان العمل
٧٨	إنشاء الصور
٨٢	طرق الإنشاء
٨٢	إنشاء صور بنطاق ديناميكي عالٍ (HDR)
٨٥	بدء تشغيل برنامج Map Utility
٨٦	الطباعة مع إرفاق معلومات التصوير
٨٧	طباعة قائمة صور مصغره (طباعة فهرس الصور)
٨٨	طباعة صور RAW باستخدام طابعة Canon متطرفة
٨٨	الطباعة باستخدام طابعة نفث الحبر المتطرفة من Canon
٨٨	الطباعة باستخدام برنامج DPP وبرنامج Easy-PhotoPrint Pro
٨٩	الطباعة باستخدام برنامج Print Studio Pro DPP وبرنامج DPP
٩٠	الطباعة باستخدام طابعة تسيقات كبيرة من Canon
٩٠	تعيين التفضيلات
٩١	(إعدادات عامة) General settings
٩٢	(عرض الإعدادات) View settings
٩٣	(لوحة الأدوات) Tool palette
٩٤	(إدارة الألوان) Color management

فيما يلي، سيتم شرح العديد من التفضيلات التي تتضمن الضبط المتقدم للصورة والمعالجة التقائية لإزالة الغبار والكثير من وظائف الطباعة لطباعة العمل، وكذلك إدارة الألوان؛ حيث تم إعدادها للمستخدمين من يمتعون بفاءة في التعامل مع برامج تحرير الصورة الخاصة بجهات أخرى.

٥٣	الضبط أثناء المقارنة مع الصورة الأصلية
٥٣	تغيير طريقة تقسيم الإطار
٥٤	الضبط عن طريق مقارنة صور متعددة
٥٥	عرض منطقة أكبر من نطاق الإعداد كمؤشر تحذيري (تحذير التمييز/التظليل)
٥٦	إجراء تحرير متقدم
٥٦	ضبط توازن اللون الأبيض باستخدام درجة حرارة اللون
٥٦	تعديل توازن اللون الأبيض باستخدام بكرة الألوان
٥٧	ضبط النطاق الديناميكي
٥٧	ضبط سطوع الظل/مناطق التمييز
٥٨	ضبط منحنى تدرج الألوان
٥٩	مثال على تشغيل منحنى تدرج الألوان
٥٩	استخدام ملف نمط الصورة
٦٠	حول لوحة الأدوات RGB
٦١	استخدام Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التقائي)
٦٢	تخفيض التشوش
٦٣	تصحيح انحراف العدسة
٦٣	الكاميرات المتواقة
٦٣	العدسات المتواقة
٦٥	إجراء عمليات التصحيح
٦٦	تأثيرات تصحيح التشوش الناتج عن الانحراف لعدسات عين السمكة
٦٨	حول شريط تمرير معلومات مسافة التصوير
٦٨	تصحيح صور متعددة في وقت واحد
٦٩	استخدام مُحسن العدسة الرقمي


الضبط أثناء المقارنة مع الصورة الأصلية

يمكنك عرض نسخ عن صورة قبل الضبط وبعد في نفس الإطار، وضبطها أثناء التحقق من نتائج الضبط.

تغيير طريقة تقسيم الإطار


يمكنك تغيير عرض الصورة إلى صورة واحدة منقسمة إلى اثنتين.

في إطار التحرير، حدد قائمة [View/عرض] ▶ وضع [Display mode/وضع] ▶ [Split single image/تقسيم صورة واحدة].



- ◀ فيتم تقسيم صورة واحدة وعرضها على اليسار واليمين أو الأعلى والأسفل.
- للتبديل بين الأعلى والأ أسفل واليسار واليمين، قم بإجراء العملية ذاتها المتتبعة في الخطوة 2 على الصفحة اليسرى.


في إطار التحرير، حدد قائمة [View/عرض] ▶ [comparison/قبل/بعد المقارنة].



- ◀ عندئذ، تنتهي الصورة إلى إطار أيسر وأيمن.
- فيعرض الإطار الموجود على اليمين الصورة بعد التحرير.

٢ غير عرض الصورة.

حدد قائمة [View/عرض] ▶ [Change up/down/left/right/تعديل للأعلى/للأسفل/لليسار/لليمين] ▶ [Up/down/لأعلى/للأسفل].



- ◀ يتغير حينها تخطيط الصورتين للأعلى والأسفل.
- فيعرض الإطار السفلي الصورة بعد التحرير.



كذلك، يمكن عرض الصور في إطار تحرير الصور باستخدام العملية نفسها.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



الضبط عن طريق مقارنة صور متعددة

يمكنك مزامنة موضع عرض إطارات تحرير متعددة وضبط الصور أثناء مقارنتها مع بعضها البعض.

١ في إطار التحرير، اعرض الصور المتعددة المراد مقارنتها.


٢ قم بمحاذاة الصور.

٣ قم بمحاذاة الصور لتسهيل المقارنة.

٤ حدد قائمة [Window] ▶/[إطار] [Synchronize] ▶/[مزامنة].

٥ قم بتكبير الصورة.

٦ قم بتكبير وعرض أي من إطارات التحرير.



كذلك، سيتم عرض إطارات التحرير الأخرى في نفس الموضع/معدل التكبير.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



لا تتطبق المزامنة إلا على موضع عرض التكبير ومعدل التكبير. ولا تتم مزامنة عمليات الضبط التي يتم إجراؤها على الصور.

عرض منطقة أكبر من نطاق الإعداد كمؤشر تحذيري (تحذير التمييز/التظليل)

يمكنك إعداد مؤشر تحذيري في كل من الجزء المميز والجزء المظل؛ الأمر الذي يعد فعالاً في التحقق من المناطق المضيئة والمظلمة والحوول دون الضبط المفرط لأي صورة. فعندما تتجاوز المنطقة على الصورة نطاق الإعداد هذا، يمكنك عرض الجزء المميز باللون الأحمر والجزء المظل باللون الأزرق.

5 اعرض إطار التحرير.

٥

6 حدد قائمة [View/عرض] ▶ [Highlight/تمييز]. بالمثل، حدد [Shadow/تظليل].

٦

← في الصورة المفتوحة، إذا كانت هناك منطقة تتجاوز القيمة التي تم إدخالها في الخطوة ٣، فيتم عرض الجزء المميز من هذه المنطقة باللون الأحمر في حين يتم عرض الجزء المظل باللون الأزرق.



التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير
والطباعة المتقدمة
للمصور

معالجة أعداد كبيرة
من الصور

التحرير
صور
JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس




١ حدد القائمة [Digital Photo Professional] ▶ [Preferences]

ـ تفضيلات.

٢ حدد صفحة علامة تبويب [View settings/عرض الإعدادات].

٣

قم بإدخال القيمة التحذيرية لكل من [Highlight/تمييز] و[Shadow/تظليل].



٤ انقر فوق زر [OK/موافق] لإغلاق الإطار.

إجراء تحرير متقدم

يوضح هذا القسم كيفية استخدام وظيفة الضبط المتقدم الموجودة في لوحة الأدوات في إطار التحرير. في هذا القسم، سيتم شرح عمليات الضبط التي يتم إجراؤها باستخدام الوظائف عالية المستوى للوحات الأدوات [RAW] و[RGB]، بالإضافة إلى وظائف لوحة أدوات [NR/ALO] / تخفيف التشوش / [ALO] / [LENS].


تعديل توازن اللون الأبيض باستخدام بكرة الألوان

يمكن تعديل توازن اللون الأبيض من خلال تحريك المؤشر في اتجاه اللون الموضح في بكرة الألوان.

١ في لوحة أدوات [RAW]، انقر فوق زر [Tune/ضبط].

٢ اضبط التوازن عن طريق سحب أي نقطة.

كذلك، يمكنك تعديل طريقة الضبط الخاصة بك من خلال إدخال قيم الضبط مباشرة.



إدخال القيم
للاضبط


سحب

ضبط توازن اللون الأبيض باستخدام درجة حرارة اللون

يمكن ضبط توازن اللون الأبيض عن طريق إعداد قيمة رقمية لدرجة حرارة اللون.

١ حدد [White/Color temperature] من مربع قائمة [balance adjustment/ضبط توازن اللون الأبيض].

٢ اضبط درجة حرارة اللون.



سحب المؤشر إلى اليسار أو اليمين

- لتسجيل نتائج الضبط كتوازن شخصي للون الأبيض (ص ١٠٠)، حدد إعداداً آخر غير [White balance adjustment] من مربع قائمة [balance adjustment/ضبط توازن اللون الأبيض]، ثم اضبط باستخدام بكرة الألوان. لا يمكنك تسجيل نتائج الضبط كتوازن شخصي للون الأبيض عندما تقوم بتحديد [White balance adjustment] من مربع القائمة وتقوم بإجراء أي عملية ضبط.
- لا يمكنك تغيير توازن اللون الأبيض أو ضبطه باستخدام صور RAW خضعت لتعريض ضوئي متعدد وتم إنشاؤها في الكاميرا.

يتراوح نطاق الضبط لدرجة اللون بين صفر و ٣٥٩ (بزيادة ١ في إدخال القيمة الرقمية)، أما نطاق الضبط لتشبع اللون فيتراوح بين صفر و ٢٥٥ (بزيادة ١ في إدخال القيمة الرقمية).

يتراوح نطاق الضبط بين ٢٥٠ و K١٠٠٠ (بزيادة K١٠٠).

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور


معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع


الفهرس





ضبط سطوع الظل/مناطق التمييز


يمكنك ضبط درجة سطوع الظل ومناطق التمييز في أي صورة. عن طريق ضبط الظل ومناطق التمييز في أي صورة باستخدام درجة سطوع محددة، يمكنك تقليل تأثيرات القطع في الظل ومناطق التمييز.



سحب المؤشرات
إلى اليسار أو اليمين

ضبط النطاق الديناميكي

يمكن ضبط النطاق الديناميكي (عرض صيغة التدرج اللوني) من النقاط المظلمة إلى النقاط الساطعة في أي صورة.



تحريك إلى اليسار أو اليمين
نقطات تظليل الإدخال

قم بالتحريك للأعلى
نقطات تميز الإخراج

تحريك إلى اليسار أو اليمين
نقطات تميز الإدخال

قم بالتحريك للأعلى
نقطات تظليل الإخراج

● يعرض المحور الأفقي مستوى الإدخال، كما يعرض المحور الرأسي مستوى الإخراج.




٣ قم بإجراء عمليات الضبط.

ضبط منحنى تدرج الألوان


يمكنك ضبط السطوع والتباين واللون لمنطقة معينة عن طريق تغيير منحنى تدرج الألوان (ص ١٤٥).

١ في لوحة الأدوات، حدد صفحة علامة التبويب [RGB].

٢ حدد نمط منحنى تدرج الألوان وطريقة الاستكمال الداخلي.



- يعرض المحور الأفقي مستوى الإدخال، كما يعرض المحور الرأسى مستوى الإخراج.
- إن العدد الأقصى لـ [] هو ٨.
- لحذف []، انقر نقرًا مزدوجًا فوق [].



- تغير شاشة عرض مخطط الألوان البياني وفقاً للضبط. كذلك، يمكنك تثبيت عرض مخطط الألوان البياني على الشاشة قبل إجراء أي عمليات ضبط (ص ٩٣).
- وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تغيير وضع منحنى تدرج الألوان وطريقة الاستكمال الداخلي لأي منحنى تدرج ألوان في [Preferences] / [تفضيلات] (ص ٩٣).




إن ملفات نمط الصورة التي يمكنك تطبيقها على الكاميرا هي الملفات ذات الامتداد "PF2". أو "PF3" فقط. علاوةً على ذلك، لا يمكنك تطبيق ملفات نمط الصورة ذات امتداد "PSE". على أي صورة؛ لكن إذا تم تسجيل مثل هذا الملف في الكاميرا وتم التقاط الصورة، فسيتم عرض الصورة بشكل صحيح.

استخدام ملف نمط الصورة

ملف نمط الصورة هو عبارة عن ملف وظيفة مُطورة لأي نمط صورة. باستخدام برنامج DPP، يمكنك تطبيق ملفات نمط الصورة التي قمت بتنزيلها من موقع الويب الخاص بشركة Canon RAW بشكل فعال لعدة مشاهد أو تطبيق ملفات نمط الصورة التي تم إنشاؤها باستخدام "Picture Style Editor". عند استخدام ملف نمط الصورة، احفظه مسبقاً على جهاز الكمبيوتر.

١ اعرض الصورة التي سيتم تطبيق ملف نمط الصورة عليها في إطار التحرير (ص ١١).

٢ حدد صفحة علامة تبويب [RAW] في لوحة الأدوات، ثم انقر فوق زر [Browse/استعراض].





↳ يظهر مربع الحوار [فتح/Open].

٣ حدد ملف نمط الصورة المحفوظ على جهاز الكمبيوتر، ثم انقر فوق زر [فتح/Open].

↳ يتم تطبيق ملف نمط الصورة الذي قمت بتحديده على الصورة.

● لتطبيق ملف نمط الصورة مختلف، اتبع الإجراءات بدءاً من الخطوة ٢ مرة أخرى.


مثال على تشغيل منحني تدرج الألوان
جعل درجات الألوان المتوسطة أكثر سطوعا



جعل درجات الألوان أكثر حدة



جعل درجات الألوان أكثر تجانساً



حول لوحة أدوات RGB

يمكنك ضبط الصور باستخدام لوحة الأدوات من خلال التبديل بين صفحات علامات التبويب [RAW] و [RGB] و [NR/ALO/تخفيف التشويش/ALO] و [LENS/العدسة] حسب متطلبات التحرير الخاصة بك.

تماثل وظائف لوحة أدوات [RGB] مع برنامج تحرير الصور العادي، وذلك مثل وظيفة ضبط منحنى تدرج الألوان الذي تم توضيحه في هذا الدليل والتي يمكنك من خلالها ضبط صور [RAW]. ومع ذلك، ونظرًا لأن عرض الضبط الخاص بالوظائف الموجودة في لوحة أدوات [RGB] أكثر اتساعًا من لوحة أدوات [RAW]، فربما يكون لون الصورة متشبعًا أو ربما نقل جودة الصورة إذا تم ضبطها بشكل أكثر من اللازم. ولهذا، فإننا نوصي باستخدام وظائف أخرى غير ضبط منحنى تدرج الألوان ([ص ٥٨](#)) والضبط التلقائي ([ص ٣٣](#))، وبيان تقوم بضبط الصور مستخدمة نفس الوظائف المتوفرة في لوحة أدوات [RAW].

انظر الفصل ٥ للحصول على توضيحات حول وظائف لوحة أدوات [RGB] الأخرى غير وظيفة ضبط منحنى تدرج الألوان.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس




استخدام لوحة الأدوات

نوصي كمبدأ عام أن تقوم بتحرير صور RAW مستخدماً لوحة أدوات [RAW]. ومع ذلك، عندما لا يكون عرض الضبط في لوحة أدوات [RAW] كافياً وأنت ترغب في استخدام الوظائف الخاصة الموجودة في لوحة أدوات [RGB]، فإننا نوصي أن تقوم بضبط الصور عند أدنى حد ضروري بواسطة لوحة أدوات [RGB]، وذلك بعد استكمال عملية الضبط الأساسي باستخدام لوحة أدوات [RAW].
استخدم وظيفة الضبط من لوحة أدوات [NR/ALO/تخفيف التشويش/ALO] و [LENS/العدسة] ([ص ١٣١](#)) عند تطبيق Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي) ([ص ٦١](#)) أو تخفيف التشويش ([ص ٦٢](#)) أو تصحيح الانحراف ([ص ٦٣](#)) بعد إجراء أي عمليات ضبط مطلوبة باستخدام لوحة أدوات [RAW] و [RGB].


استخدام Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي)

٢ ضع علامة اختيار أمام مربع الاختيار.



● بالنسبة للصور التي تم التقاطها باستخدام وظيفة Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي) الخاصة بالكاميرا، فإن مربع الاختيار يكون محدداً بالفعل.

٣ قم بتغيير الإعدادات وفقاً لفضيلاتك.



← يتم تطبيق التصحيح التلقائي على الصورة لتطبيق الإعدادات.

● بالنسبة للصور التي تم التقاطها باستخدام وظيفة Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي) الخاصة بالكاميرا، فإنه يتم تطبيق الإعدادات المستخدمة في وقت التقاط الصورة كقيم افتراضية.

● لإلغاء Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي)، احذف علامة الاختيار من مربع الاختيار.


إذا كانت نتيجة التصوير مظلمة أو كان التباين منخفضاً، فيمكنك استخدام وظيفة Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي) لتصحيح السطوع والتباين تلقائياً للحصول على صورة أكثر صفاءً.

كذلك، يمكنك تغيير إعدادات الصورة التي تم التقاطها من خلال استخدام وظيفة Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي) الخاصة بالكاميرا.

هذه الوظيفة متواقة فقط مع صور RAW الملتقطة بكاميرات EOS-1D C و EOS-1D X و EOS-1D Mark IV و EOS 7D و EOS 6D و EOS 5D Mark II و EOS 5D Mark III و EOS 60D و EOS 70D و EOS 100D و EOS 50D و EOS 650D و EOS 700D و EOS 600D و EOS 1100D و EOS 1200D و EOS 500D و EOS 550D و EOS 600D و EOS M2 و EOS M.

* تعد ALO اختصاراً لمصطلح Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي).

١ حدد صفحة علامة التبويب [NR/AI]/تخفيض التشويش/[ALO] من لوحة الأدوات الموجودة في إطار التحرير أو إطار تحرير الصورة.



● عند ضبط الإعداد [Enable]/أولوية درجة لون ساطع على [Highlight tone priority] تمكينه في EOS X و EOS-1D C و EOS-1D Mark III و EOS 6D و EOS 5D Mark II و EOS 650D و EOS 100D و EOS 700D و EOS 60D و EOS 70D و EOS 7D و EOS 600D و EOS 550D و EOS 1200D و EOS 600D و EOS 1100D و EOS 500D و EOS 600D و EOS M2 و EOS M.

● يمكن استخدام وظيفة Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي) مع صور RAW خضعت لتعريض ضوئي متعدد ومصورة بالكاميرا.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



تخفيض التشویش

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



انقر فوق زر [Apply/تطبيق].
← يتم تطبيق تخفيض التشویش على الصورة ويعاد عرض الصورة.

؟ وظيفة تخفيض التشویش لا تعمل

لا يمكن تطبيق تخفيض التشویش عند ضبط [عرض/Viewing and saving RAW images] على [صور RAW وحفظها] (ص ٩١) على [سرعه عالية/High speed] في الإطار [Preferences] / [أدوات الموجودة في إطار التحرير أو إطار تحرير الصورة].
تفضيلات. حدد [جودة فائقة/High quality] لتخفيض التشویش.

💡 لضبط نفس مستوى تخفيض التشویش للعديد من الصور

بعد تحديد العديد من الصور في الإطار الرئيسي، يمكنك ضبط نفس مستوى تخفيض التشویش للصور دون عرض إطار [NR Preview/مراجعة تخفيض التشویش]، من خلال ضبط مستوى تخفيض التشویش في لوحة أدوات [NR/ALO/樵/Noise reduction/التشویش/ALO] (ص ١٣١) باستخدام شريطي [Luminance noise reduction/تخفيض تشویش الإضاءة] و [Chrominance noise reduction/تخفيض تشویش اللون]. ثم النقر فوق الزر [Apply/تطبيق].

يمكنك ضبط تخفيض التشویش الافتراضي مسبقاً باستخدام [Default noise reduction/Tool palette/settings] / [إعدادات تخفيض التشویش الافتراضية] في صفحة علامه التبويب [ALO] في لوحة الأدوات [Preferences] في [نفضيلات] (ص ٩٣).

• عند تحديد [Apply camera settings/تطبيق إعدادات الكاميرا]، يمكنك ضبط مستوى تخفيض التشویش مسبقاً فيتناسب مع إعدادات الكاميرا على أنه المستوى الافتراضي.
• عند تحديد [Set as defaults/ضبط كإعدادات افتراضية]، يمكنك ضبط إعداد افتراضي مفضل لمستوى تخفيض التشویش مسبقاً. ويعتبر هذا الأمر مفيداً في تطبيق تخفيض التشویش على كافة الصور الموجودة في أي مجلد مرة واحدة، وذلك مثل مجموعة تخفيض التشویش للصور التي تم التقاطها بسرعات ISO عالية.
مع ذلك، بالنسبة للصور المرفقة بإجراءات تعديل، سوف يتم تطبيق مستوى التشویش المسجل في إجراءات التعديل.

• إذا تم ضبط [Luminance noise reduction/تخفيض تشویش الإضاءة] فربما يتم تخفيض الدقة مع تخفيض التشویش.
• إذا تم ضبط [Chrominance noise reduction/تخفيض تشویش التشبع اللوني] فربما يحدث تسرب للألوان مع تخفيض التشویش.
• للحصول على قائمة بوظائف إطار [NR Preview/مراجعة تخفيض التشویش]، انظر ص ١٣٣.

يمكنك تخفيض التشویش الذي يظهر في صور RAW التي تم التقاطها ليلاً أو باستخدام سرعة ISO عالية.
تعد NR اختصاراً لمصطلح "noise reduction" (تخفيض التشویش).


١ حدد صفحة علامه التبويب [NR/ALO/樵/Noise reduction/التشویش/ALO] من لوحة الأدوات الموجودة في إطار التحرير أو إطار تحرير الصورة.

٢ انقر فوق الزر [NR Preview/مراجعة تخفيض التشویش].



← يظهر إطار [NR Preview/مراجعة تخفيض التشویش].

٣ اضبط صورة.



إطار التحقق من تخفيض التشویش (NR)

يمكنك ضبط مستوى تخفيض التشویش في نطاق ببدأ من صفر إلى ٢٠.
وكلاماً زاد الإعداد، زاد تأثير تخفيض التشویش.

يمكنك التتحقق من تأثير تخفيض التشویش عند عرض أية صورة بنسبة ١٠٠٪ في إطار التتحقق من تخفيض التشویش (NR).

يمكنك تغيير موضع عرض إطار التتحقق من تخفيض التشویش (NR) عن طريق سحب موضع عرض التكبير في إطار المتصفح.

تصحيح انحراف العدسة

يمكنك بسهولة إجراء تصحيحات على الانحرافات في الإضاءة الطرفية والتشويهات في الهدف المراد تصويره و عدم وضوح الألوان الذي يحدث بسبب الخصائص المادية للعدسات أو الانحراف المتبقى بشكل أقل.

يرجى ملاحظة أنه يمكنك فقط تصحيح صور RAW التي تم التقاطها بواسطة كاميرات متوافقة والعدسات الواردة أدناه. حيث إنه يتذرع تصحيح صور JPEG أو TIFF.

الكاميرات المتوافقة

EOS-1D Mark IV	EOS-1D C	EOS-1D X
EOS-1D Mark II N	EOS-1D Mark III	EOS-1Ds Mark III
EOS-1Ds	EOS-1D Mark II	EOS-1Ds Mark II
EOS 5D Mark II	EOS 5D Mark III	EOS-1D
EOS 7D	EOS 6D	*EOS 5D
EOS 50D	EOS 60D	EOS 70D
EOS 700D	*EOS 30D	EOS 40D
EOS 600D	EOS 650D	EOS 100D
EOS 450D	EOS 500D	EOS 550D
EOS 1100D	EOS 1200D	EOS 400D DIGITAL
EOS M	EOS M2	EOS 1000D

* تتطلب برنامجاً ثابتاً بإصدار ١,١,١

** تتطلب برنامجاً ثابتاً بإصدار ١,٠,٦

العدسات المتفقّة

عدسات عين السمكة، والواسعة وفانقة الاتساع

EF14mm f/2.8L II USM	EF14mm f/2.8L USM
*EF15mm f/2.8 Fisheye	*EF8-15mm f/4L USM Fisheye
EF24mm f/1.4L USM	EF20mm f/2.8 USM
EF24mm f/2.8	*EF24mm f/1.4L II USM
EF28mm f/1.8 USM	*EF24mm f/2.8 IS USM
*EF28mm f/2.8 IS USM	EF28mm f/2.8
EF35mm f/2	EF35mm f/1.4L USM
—	*EF35mm f/2 IS USM

العدسات ذات البعد البؤري القياسي والمتوسط

*EF50mm f/1.2L USM	*EF40mm f/2.8 STM
EF50mm f/1.8	EF50mm f/1.4 USM
EF85mm f/1.2L USM	EF50mm f/1.8 II
EF85mm f/1.8 USM	*EF85mm f/1.2L II USM
—	EF100mm f/2 USM

العدسات ذات البعد البؤري

EF135mm f/2.8 (مزودة بآلية الضبط البؤري السلس)	EF135mm f/2L USM
EF200mm f/2.8L USM	*EF200mm f/2L IS USM
*EF300mm f/2.8L IS II USM	EF200mm f/2.8L II USM
EF300mm f/4L IS USM	EF300mm f/2.8L IS USM
*EF400mm f/2.8L IS II USM	EF400mm f/2.8L IS USM
EF400mm f/5.6L USM	EF400mm f/4 DO IS USM
*EF500mm f/4L IS II USM	EF500mm f/4L IS USM
*EF600mm f/4L IS II USM	EF600mm f/4L IS USM
—	*EF800mm f/5.6L IS USM

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات


التشغيل الأساسي

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

المرجع

الفهرس





عدسات EF-S

EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM	EF-S60mm f/2.8 Macro USM
EF-S17-55mm f/2.8 IS USM	* EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
* EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM	EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II	EF-S18-55mm f/3.5-5.6
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM	* EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III
* EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM
* EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS	* EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
* EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS	* EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
* EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II	* EF-S55-250mm f/4-5.6 IS
—	* EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

عدسات EF-M

EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM	EF-M22mm f/2 STM
—	EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

لن يتم تطبيق تصحيح الانحراف على الصور التي تم التقاطها باستخدام مجموعة من عدسات EOS 30D أو EOS 5D وكاميرا EOS 5D مزودة بالإصدارات التالية من البرنامج الثابت.
لا يمكنك توصيل عدسة EF-S بкамيرا EOS 5D.

* EOS 5D مزودة بالإصدار 1,1,٠ من البرنامج الثابت أو بإصدار سابق وكذلك الكاميرا EOS 30D مزودة بالإصدار 1,٠,٥ من البرنامج الثابت أو بإصدار سابق.
** EOS 5D مزودة بالإصدار 1,١,٠ من البرنامج الثابت أو بإصدار سابق وكذلك الكاميرا EOS 30D مزودة بالإصدار 1,٠,٤ من البرنامج الثابت أو بإصدار سابق.
*** EOS 5D مزودة بالإصدار 1,٠,٥ من البرنامج الثابت أو بإصدار سابق وكذلك الكاميرا EOS 30D مزودة بالإصدار 1,٠,٤ من البرنامج الثابت أو بإصدار سابق.

ذلك، يمكنك تصحيح صور RAW التي تم التقاطها باستخدام عدسات متواقة حتى عندما يكون الملحق مرفق بها.

ذلك، يمكنك تصحيح صور RAW التي تم التقاطها باستخدام عدسات EF50mm f/2.5 Life Size Converter EF Compact Macro.

لا تتوفر وظيفة تصحيح الانحراف للصور المنقطة باستخدام مجموعات متواقة من الكاميرا/العدسات غير الواردة تحت عنوان "الكاميرات المتواقة" و"العدسات المتواقة". ولهذا، لا يتم عرضها، كما لا يمكن استخدامها.

لا تتوفر وظيفة تصحيح انحراف العدسة لصور RAW المصورة بالكاميرا والتي خضعت لتعريف ضوئي متعدد.

عدسات EF السينمائية (عدسات CN-E) غير متواقة.


عدسات التكبير/التصغير

* EF16-35mm f/2.8L II USM	EF16-35mm f/2.8L USM
EF17-40mm f/4L USM	EF17-35mm f/2.8L USM
EF24-70mm f/2.8L USM	EF20-35mm f/3.5-4.5 USM
* EF24-70mm f/4L IS USM	* EF24-70mm f/2.8L II USM
EF24-105mm f/4L IS USM	EF24-85mm f/3.5-4.5 USM
EF28-90mm f/4-5.6 USM	EF28-70mm f/2.8L USM
EF28-90mm f/4-5.6	EF28-90mm f/4-5.6 II USM
EF28-90mm f/4-5.6 III	EF28-90mm f/4-5.6 II
EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM	EF28-105mm f/3.5-4.5 USM
EF28-105mm f/4-5.6	EF28-105mm f/4-5.6 USM
EF28-200mm f/3.5-5.6	EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM	EF28-200mm f/3.5-5.6 USM
EF55-200mm f/4-5.6 USM	EF55-200mm f/4.5-5.6 II USM
EF70-200mm f/2.8L IS USM	EF70-200mm f/2.8L USM
EF70-200mm f/4L USM	* EF70-200mm f/2.8L IS II USM
* EF70-300mm f/4-5.6L IS USM	* EF70-200mm f/4L IS USM
EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM	EF70-300mm f/4-5.6 IS USM
* EF75-300mm f/4-5.6 III	* EF75-300mm f/4-5.6 II
EF75-300mm f/4-5.6 II USM	EF75-300mm f/4-5.6 USM
EF90-300mm f/4.5-5.6	EF75-300mm f/4-5.6 III USM
EF100-300mm f/4.5-5.6 USM	EF90-300mm f/4.5-5.6 USM
* EF200-400mm f/4L IS USM	EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

عدسات Macro

EF100mm f/2.8 Macro USM	* EF50mm f/2.5 Compact Macro
EF180mm f/3.5L Macro USM	* EF100mm f/2.8L Macro IS USM
—	* MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo

٣ ضع علامة اختيار أمام العناصر المراد تصحيحتها.



← فيتم تصحيح الصورة وإعادة عرضها.

تحقق من نتائج عمليات التصحيح للإضاءة الطرفية أو التشويهات في طريقة العرض الكامل.

تحقق من نتائج عمليات التصحيح للانحراف اللوني وعدم وضوح الألوان من خلال النقر فوق المنطقة التي تزيد التحقق منها في الصورة. في الجزء العلوي الأيمن من الإطار، يتم عرض المنطقة بنسبة ٢٠٠٪ في قسم عرض التكبير (ص ١٣٨).

يمكنك تقليل درجة التصحيح من خلال تحريك المؤشر إلى اليسار للعنصر الذي تزيد تصحيحة.

يمكنك على التوالي تصحيح الانحراف اللوني الأحمر باستخدام المؤشر [R] في [Chromatic aberration]/[الانحراف اللوني] أو الانحراف اللوني الأزرق باستخدام المؤشر [B].

لتتصحيح التشويه الناتج عن انحراف الصور المصورة بواسطة عين السمكة (EF15mm f/2.8 Fisheye أو EF8-15mm f/4L USM Fisheye)، يمكن تحديد أربعة تأثيرات من مربع القائمة [Effect]/[تأثير]، بالإضافة إلى [Shot settings]/[إعدادات التصوير] المستخدم عادة لتصحيح التشويه.

يمكن ضبط مستوى تأثير ما بواسطة شريط تمرير الضبط الواقع تحت [Distortion]/[تشويه].

للحصول على معلومات مفصلة عن كل تأثير، راجع "تأثيرات تصحيح التشويه الناتج عن الانحراف لعدسات عين السمكة" (ص ٦٦).


إجراء عمليات التصحيح

يمكنك إجراء عمليات تصحيح على أي من الانحرافات الأربع الواردة أدناه، وذلك إما بتصحيح واحد منها في كل مرة أو بتصحيحها معاً في الوقت نفسه.

- Peripheral illumination (الإضاءة الطرفية) (الانحراف اللوني) (تهذب الألوان الذي يحدث في الحد الخارجي لأي صورة)
- Chromatic aberration (عدم وضوح الألوان) (عدم وضوح اللون الأزرق أو الأحمر الذي يحدث أحياناً في حافة المنطقة المميزة من آية صورة)
- Color blur (التشويهات) (Distortions)

١ في لوحة الأدوات، حدد صفحة علامة التبويب [LENS]/[العدسة].

٢ انقر فوق الزر [Tune]/[ضبط].



← فيظهر إطار [Lens aberration correction]/[تصحيح انحراف العدسة].

تأثيرات تصحيح التشوه الناتج عن الانحراف لعدسات عين السمكة

Shot settings (إعدادات التصوير)


من خلال تحديد هذا الخيار، لا يتم إجراء سوى تصحيح التشوه الناتج عن الانحراف لتصحيح التشوه البصري.



Emphasize Linearity (توكيد الخطية)

يحول الصورة إلى صورة بنمط "الإسقاط المركزي". ويتم استخدام طريقة الإسقاط هذه مع العدسات العامة.

خلافاً لعدسات عين السمكة، يعرض الإسقاط المركزي الخطوط المستقيمة كخطوط مستقيمة. ومن خلال تحديد هذا الخيار، يمكن الحصول على صورة بانورامية ذات مشهد واسع. لكن يكون حذها ممداً، ما يؤدي إلى انخفاض الدقة.



بالنسبة إلى الصور المصورة بواسطة عدسة عين السمكة EF8-15mm f/4L USM، يتم أيضاً عرض شريط تمرير التعديل عند تحديد [Fisheye توكيد الخطية] من مربع القائمة [Effect/تأثير].

اضبط قيمة تصحيح التشوه الناتج عن الانحراف بواسطة شريط تمرير الضبط، ثم اضبط بواسطة شريط تمرير التعديل عند الحاجة إلى ضبط إضافي.


عند عرض مربع القائمة لتحديد موسّع،حدد الموسّع المرفق في وقت التقاط الصورة من مربع القائمة.

انقر فوق الزر [OK/موافق].

فيتم إغلاق إطار [Lens aberration correction/تصحيح انحراف العدسة]، كما يتم تطبيق نتيجة عمليات التصحيح على الصورة في إطار التحرير ويُعاد عرض الصورة.

كذلك، يتم عرض نتيجة إعدادات إطار [Lens aberration correction/تصحيح انحراف العدسة] في لوحة الأدوات.

في الإطار الرئيسي، يتم عرض العلامة [OK] على الصورة للإشارة إلى عمليات تصحيح انحراف العدسة (ص ١٢٨).



Emphasize Center (توكيد الوسط)

يحول الصورة إلى صورة بنمط "الإسقاط المتعامد". بواسطة طريقة الإسقاط هذه، يتم توكيد الوسط، بما أن الإسقاط المتعامد يسمح بعرض الكائن ذي السطوع نفسه كأنه يحتل المنطقة نفسها في الصورة، تمالك هذه الطريقة استخدامات نموذجية في تصوير توزيع الإضاءة السماوية وتصوير الحيوانات ذي الوسط الموكد. من خلال تحديد هذا الخيار، يكون الوسط ممددًا، ما قد يؤدي إلى انخفاض الدقة.



Emphasize Distance (توكيد المسافة)

يحول الصورة إلى صورة بنمط "الإسقاط متساوي البعد". تحافظ طريقة الإسقاط هذه على العلاقات البعيدة. يعرض الإسقاط متساوي البعد المسافات نفسها من الوسط إلى الحد كالمسافات نفسها. وبشكل خاص، عند تصوير هيكل سماوي مثل سماء الكرة الأرضية، يتم التقاط أي ارتفاع فوق الأفق (انحدار) عند فسحة متساوية. بذلك، يتم استخدام هذه الطريقة في صور مثل الصور السماوية (خرائط النجوم، خطوط المسار الشمسي، إلخ).




Emphasize Periphery (توكيد الحد)

يحول الصورة إلى صورة بنمط "الإسقاط المجسامي". تقوم طريقة الإسقاط هذه بتوكيد الحد. يسمح الإسقاط المجسامي بتراكيز العلاقات على سطح كروي، مثل الشمال والجنوب والشرق والغرب على خريطة، ليتم عرضها بشكل صحيح. بذلك، يتم استخدامه لخرائط العالم وكاميرا المراقبة. ومن خلال تحديد هذا الخيار، يكون الحد ممددًا وقد يؤدي إلى انخفاض الدقة.



في حين أن تحديد أي من خيارات [Emphasize Linearity/توكيد الخطية] أو [Emphasize Distance/توكيد المسافة] أو [Emphasize Periphery/توكيد الوسط] سيؤدي إلى نتائج مشابهة لكل من طرق الإسقاط، إلا أن التحويل لا يطبق تماماً كل طريقة إسقاط في عدستها الخاصة. لذا، يجب الانتباه لأنها لا تناسب أغراض العلمية أو الأغراض الأخرى المماثلة.



تصحيح صور متعددة في وقت واحد

حدد صوراً متعددة لتصحيحها في الإطار الرئيسي. اعرض لوحة الأدوات بالنقر فوق الزر [Tool palette/لوحة الأدوات] (ص ١٢٦) في شريط الأدوات. إذا قمت بتنفيذ إجراءات التصحيح (ص ٦٥) عند عرض لوحة الأدوات، فيمكنك تطبيق عمليات التصحيح نفسها على جميع الصور المحددة في الإطار الرئيسي.

كذلك، يمكنك تطبيق عمليات التصحيح نفسها من خلال نسخ إجراءات التعديل الخاصة بالصورة التي تم تصحيحها ثم لصقها في الصور المتعددة (ص ٤١).

معلومات إضافية ?

/Peripheral illumination ظهر بعض التشويش في الحد الخارجي لصورة بعد تصحيح [الإضاءة الطرفية]

يمكنك تخفيض التشويش عن طريق استخدام تخفيض تشويش الإضاءة وأو تخفيض التشويش اللوني في وظيفة تخفيض التشويش (ص ٦٢). ومع ذلك، إذا قمت بتطبيق قيمة مرتفعة لتصحيح [Peripheral illumination/الإضاءة الطرفية] على الصور التي تم التقاطها ليلاً أو بسرعة ISO عالية، فقد لا يتم تخفيض التشويش.

نظام الصورة بدرجة أقل بعد تصحيح/Distortion/[تشويه] يمكن أن تجعل الصورة مشابهة للصورة قبل التصحيح عن طريق تطبيق المزيد من الحدة باستخدام وظيفة ضبط الحدة (ص ٣١).

أصبحت ألوان الصورة أقل وضوحاً بعد تصحيح/Color blur/[عدم وضوح الألوان] يمكن أن تجعل الصورة مشابهة للصورة قبل التصحيح عن طريق ضبط درجة اللون (ص ٣٠) وأو تشبع اللون (ص ١٠٩) لجعل الألوان أكثر عمقاً.

لا يمكن اكتشاف نتيجة تصحيح/Color blur/[عدم وضوح الألوان] يعد تصحيح/Color blur [عدم وضوح الألوان] فعالاً في تصحيح عدم وضوح اللون الأزرق أو الأحمر الذي يحدث عند حافة الجزء المميز من أي صورة. فإذا لم تكن الحالة مطابقة، لن يتم إجراء التصحيح.

قد يتم اقتطاع الحد الخارجي لصورة عند إجراء تصحيح [Distortion/التشويه].

للحصول على قائمة بوظائف إطار [Lens aberration correction/Lens aberration correction] تصحيح انحراف العدسة، راجع ص ١٣٨.

حول شريط تمرير مسافة التصوير

عند تصحيح صور RAW تم التقاطها بواسطة الكاميرات الموضحة في الجدول التالي وإذا كان قد تم حفظ معلومات مسافة التصوير على الصورة، فإنه يتم ضبط شريط التمرير تلقائياً وفقاً لهذه المعلومات الخاصة بمسافة التصوير. ومع ذلك، إذا لم يتم حفظ أي معلومات خاصة بمسافة التصوير في الصورة، فإنه يتم ضبط شريط التمرير تلقائياً على الطرف الأيمن من موضع التصوير عن بعد، كما يظهر [!].

إذا كانت مسافة تصوير الصورة غير محددة، فيمكنك ضبط المسافة بدقة عن طريق تشغيل المؤشر أثناء النظر إلى الشاشة.

لا يمكن ضبط هذه المسافة بدقة باستخدام شريط التمرير للصور الملقطة بعدها EF-M. (لا يتم عرض شريط التمرير).

EOS-1D Mark IV	EOS-1D C	EOS-1D X
EOS 5D Mark III	EOS-1D Mark III	EOS-1Ds Mark III
EOS 7D	EOS 6D	EOS 5D Mark II
EOS 50D	EOS 60D	EOS 70D
EOS 100D	EOS 700D	EOS 40D
EOS 550D	EOS 600D	EOS 650D
EOS 1200D	EOS 450D	EOS 500D
EOS M2	EOS 1000D	EOS 1100D
—	—	EOS M

عند تصحيح صور RAW تم التقاطها بواسطة الكاميرات الموضحة في الجدول التالي، فإنه يتم ضبطه تلقائياً على الطرف الأيمن من موضع التصوير عن بعد. بعد ذلك، يمكنك ضبط المسافة بدقة من خلال تشغيل المؤشر أثناء النظر إلى الشاشة، وذلك إذا كانت مسافة التصوير غير بعيدة.

EOS-1D Mark II	EOS-1Ds Mark II	EOS-1D Mark II N
EOS 5D	EOS-1D	EOS-1Ds
—	EOS 400D DIGITAL	EOS 30D

بالنسبة لصور RAW التي تم التقاطها باستخدام عدسة MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro أو عدسة EF50mm f/2.5 Compact Macro مزودة بالملحق Photo Life Size، يتغير مؤشر شريط التمرير إلى [Converter EF Magnification factor/عامل التكبير]. يتم تطبيق شريط تمرير [Shooting distance information/معلومات مسافة التصوير] على كافة عناصر التصحيح التي تكون محددة بعلامات اختيار.

استخدام محسن العدسة الرقمي

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة دقة الصور عن طريق إزالة الانحراف المتبقي المرتبط بالقدرة على إنشاء الصور أو أي تشوه لدقة الصور ناتج من ظواهر حيود العدسة والتي لا يمكن تفاديها طالما أنه يجب تمير الضوء من خلال العدسة وهذه الظواهر البصرية يتغير تصحيفها في إطار [Lens aberration correction/تصحيح انحراف العدسة] **[ص ٦٣]**. ويتحقق التصحيف باستخدام القيمة المصممة لكل عدسة. والصور التي يمكن تصحيفها هي صور RAW المchorة "الكاميرات المتفقة" و"العدسات المتفقة" التالية. صور JPEG، TIFF، S-RAW، TIFF، M-RAW. ولل باستخدام هذه الوظيفة، يجب أولاً تنزيل [Lens data/بيانات العدسة] ذات الصلة بالعدسة المستخدمة لالتقط الصور على الكمبيوتر.

قبل استخدام محسن العدسة الرقمي، يوصى بأن تقوم بضبط [Strength/الحدة] أو [Sharpness/الحدة] لـ [Unsharp mask/قناة زيادة الحدة] للصور إلى **٠**.

الكاميرات المتفقة

EOS-1D Mark IV	EOS-1D C	EOS-1D X
EOS-1D Mark II N	EOS-1D Mark III	EOS-1Ds Mark III
EOS-1Ds	EOS-1D Mark II	EOS-1Ds Mark II
EOS 5D Mark II	EOS 5D Mark III	EOS-1D
EOS 7D	EOS 6D	* EOS 5D
EOS 50D	EOS 60D	EOS 70D
EOS 700D	* EOS 30D	EOS 40D
EOS 600D	EOS 650D	EOS 100D
EOS 450D	EOS 500D	EOS 550D
EOS 1100D	EOS 1200D	EOS 400D DIGITAL
EOS M	EOS M2	EOS 1000D

* تتطلب برنامجاً ثابتاً بإصدار ١,١,١

* تتطلب برنامجاً ثابتاً بإصدار ١,٠,٦

العدسات المتفقة

عدسات فانقة الاتساع

EF14mm f/2.8L II USM	EF14mm f/2.8L USM
EF24mm f/1.4L II USM	EF20mm f/2.8 USM
EF24mm f/2.8 IS USM	EF24mm f/1.4L USM
EF28mm f/2.8 IS USM	EF28mm f/1.8 USM
EF35mm f/2 IS USM	EF35mm f/1.4L USM

العدسات ذات البعد البؤري القياسي والمتوسط

EF50mm f/1.4 USM	EF40mm f/2.8 STM
EF85mm f/1.2L USM	EF50mm f/1.2L USM
EF85mm f/1.8 USM	EF85mm f/1.2L II USM
—	EF100mm f/2 USM

العدسات ذات البعد البؤري

EF200mm f/2L IS USM	EF135mm f/2L USM
EF200mm f/2.8L II USM	EF200mm f/2.8L USM
EF300mm f/4L IS USM	EF300mm f/2.8L IS II USM
EF400mm f/4 DO IS USM	EF400mm f/2.8L IS II USM
EF500mm f/4L IS II USM	EF400mm f/5.6L USM
—	EF600mm f/4L IS II USM

عدسات التكبير/التصغير

EF16-35mm f/2.8L II USM	EF16-35mm f/2.8L USM
EF24-70mm f/2.8L USM	EF17-40mm f/4L USM
EF24-70mm f/4L IS USM	EF24-70mm f/2.8L II USM
EF28-70mm f/2.8L USM	EF24-105mm f/4L IS USM
EF28-200mm f/3.5-5.6 USM	EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM	EF28-200mm f/3.5-5.6
EF70-200mm f/2.8L IS USM	EF70-200mm f/2.8L USM
EF70-200mm f/4L USM	EF70-200mm f/2.8L IS II USM
EF70-300mm f/4-5.6L IS USM	EF70-200mm f/4L IS USM
EF70-300mm f/4-5.6 IS USM	EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM
EF200-400mm f/4L IS USM	EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

المرجع


الفهرس





استخدام مُحسن العدسة الرقمي

في لوحة الأدوات، حدد صفحة علامة التبويب [LENS/العدسة]، وتحقق من حالة [بيانات العدسة] لـ [Digital Lens Optimizer / مُحسن العدسة الرقمي].



- يتم عرض [Not Available / غير متوفّر] لأية صورة ملتقطة بكاميرا أو عدسة غير متوافقة، أو لأية صورة غير متوافقة مثل صور JPEG أو TIFF أو S-Raw أو M-Raw. يتعرّض استخدام هذه الوظيفة لهذه الصور.
- في حالة عرض [No / لا]، تابع إلى الخطوة ٢. كي يتسلّى لك استخدام الوظيفة، فأنت بحاجة إلى تنزيل [Lens data / بيانات العدسة] الخاصة بالعدسة المستخدمة عند التقاط الصورة. يوصى بأن تقوم بالتحقق من العدسة المستخدمة عند التقاط الصورة مسبقاً. يمكن التحقق من العدسة المستخدمة عن طريق استخدام الزر [Info / معلومات] في شريط الأدوات في الإطار الرئيسي (ص ٢٣).
- في حالة عرض [Yes / نعم]، تابع إلى الخطوة ٤.

قبل النقر فوق الزر [Update / تحديث] في الخطوة ٢، فقد يتم عرض بيانات العدسة [No / لا] بدلاً من [Not Available / غير متوفّر] في ما يخص الصور غير المتوافقة.

عدسات Macro

EF100mm f/2.8 Macro USM	EF50mm f/2.5 Compact Macro
EF180mm f/3.5L Macro USM	EF100mm f/2.8L Macro IS USM

عدسات EF-S

EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM	EF-S60mm f/2.8 Macro USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM	EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM	EF-S17-55mm f/2.8 IS USM
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 STM
EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS	EF-S18-135mm f/3.5-5.6 STM
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II	EF-S55-250mm f/4-5.6 IS
—	EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM


عدسات EF-M

EF-M22mm f/2 STM	EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM
—	EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

- مُحسن العدسة الرقمي متوفّر أيضًا للصور المصوّرة باستخدام موسّع تم تركيبه على عدسة متوافقة.
- يتعرّض عليك استخدام وظيفة مُحسن العدسة الرقمي مع صور RAW خضعت لتعريض ضوئي متعدد ومصوّرة بالكاميرا.
- عدسات EF السينمائية (عدسات CN-E) غير متوفّرة.



٣ ضع علامة اختيار أمام مربع الاختيار الخاص بالعدسة المستخدمة لالتقطة الصورة، ثم انقر فوق الزر [Start/بدء].




سيتم تنزيل البيانات على الكمبيوتر.

وفور الانتهاء من تنزيل بيانات العدسة، ستتغير الإشارة الخاصة بـ[Lens data]/بيانات العدسة إلى [Yes/نعم].

- يمكنك تنزيل بيانات لعدسات يصل عددها إلى ٣٠ عدسة في آن واحد.
- إذا ما قمت بازالة علامة اختيار من مربع الاختيار الخاص بأسماء العدسات التي تم تنزيلها بالفعل والنقر فوق الزر [Start/بدء]، فسيتم حذف بيانات العدسة من الكمبيوتر.

وفقاً لنوع البرنامج الذي يعمل على الكمبيوتر وحالته الحالية، إلخ، فقد تفشل عملية تنزيل بيانات العدسة. وإذا ما حدث ذلك، انتظر قليلاً ثم أعد محاولة تنزيل البيانات.


انقر فوق الزر [Update/تحديث].



سيظهر الإطار [Add or Remove lens data]/إضافة بيانات العدسة أو إزالتها.


- لاستخدام هذه الوظيفة، يتطلب الأمر توفير بيئة مزودة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت (الاشتراك مع أحد موفري الخدمة وتنصيب برنامج مستعرض واتصال فعلي بالإنترنت).
- ومن الضروري أيضاً التمتع بصلاحيات على مستوى المسؤول لإجراء هذه العملية.

ضع علامة اختيار أمام مربع الاختيار [Setting/ضبط] وقم بضبط الصورة.



٥

انقر فوق الزر [Tune]/[ضبط].



وسيظهر الإطار [Digital Lens Optimizer] / [محسن العدسة الرقمي].

● سيتم وضع علامة اختيار أمام مربع الاختيار [Setting]/[إعداد] إذا ما تم بالفعل تطبيق وظيفة محسن العدسة الرقمي على الصورة. قم ب拔الة علامة الاختيار وانقر فوق الزر [Tune]/[حفظ] لإلغاء وظيفة محسن العدسة الرقمي.

● تُطبق تأثيرات [Sharpness]/[الحدة] و [Unsharp mask]/[قناص زيادة الحدة] على الصور المعروضة في الإطار [Digital Lens Optimizer]/[محسن العدسة الرقمي] بشكل افتراضي. إذا قمت بوضع علامة اختيار في مربع الاختيار [Do not sharpen]/[عدم زيادة حدة المراجعات]، فسيتم عرض الصور دون تطبيق تأثيرات previews.

● عند تطبيق وظيفة محسن العدسة الرقمي، ربما يزداد تأثير [Sharpness]/[الحدة] أو [Unsharp mask]/[قناص زيادة الحدة] بصورة مفرطة. لذا، يوصى بضبط [Strength]/[القوة] لـ [Unsharp mask]/[قناص إزالة الحدة] للصور على ، قبل استخدام وظيفة محسن العدسة الرقمي. قم بضبط [Sharpness]/[الحدة] أو [Unsharp mask]/[قناص إزالة الحدة] مرة أخرى بعد تطبيق محسن العدسة الرقمي على الصور.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



إجراء المعالجة التلقائية لـ إزالة الغبار

يمكن استخدام بيانات إزالة الغبار الملحة بالصور المنقولة بالكاميرا التي يمكنها إرفاق هذه البيانات، لإزالة بقع الغبار بشكل تلقائي.

الكاميرات المتوافقة

EOS-1D Mark IV	EOS-1D C	EOS-1D X
EOS 5D Mark III	EOS-1D Mark III	EOS-1Ds Mark III
EOS 7D	EOS 6D	EOS 5D Mark II
EOS 50D	EOS 60D	EOS 70D
EOS 100D	EOS 700D	EOS 40D
EOS 550D	EOS 600D	EOS 650D
EOS 400D DIGITAL	EOS 450D	EOS 500D
EOS 1000D	EOS 1100D	EOS 1200D
—	EOS M	EOS M2

في الإطار الرئيسي، حدد صورة مرافق بها بيانات إزالة الغبار.

انقر فوق الزر [Stamp]/[طبع].



عندئذ، يظهر إطار طابع النسخ.

عند عرض مربع القائمة لتحديد موسع، حدد الموسع المرفق في وقت التقاط الصورة من مربع القائمة.

استخدم شريط التمرير لضبط تأثير محسن العدسة الرقمي.

عند عرض [MAX/الحد الأقصى] الخاص بمستوى محسن العدسة الرقمي، فسيظل نفس التأثير حتى إذا ما قمت بتحريك شريط التمرير أكثر إلى اليمين.


يمكنك تغيير موضع عرض إطار التحقق عن طريق سحب موضع عرض التكبير في إطار المتصفح.

حتى لو قمت بضبط مسافة التصوير لأية عدسة في هذا الإطار، فلن تتغير القيمة المشار إليها [Lens aberration correction] تصحيح انحراف العدسة.

في حالة عدم حفظ أية معلومات خاصة بمسافة التصوير إلى الصورة، فإنه يتم ضبط شريط تمرير مسافة التصوير تلقائياً على الطرف الأيمن من موضع التصوير عن بعد وتظهر [<!] فوق شريط تمرير مسافة التصوير. لا يمكن ضبط هذه المسافة بدقة باستخدام شريط التمرير للصور المنقولة بعدسة EF-M. (لا يتم عرض شريط التمرير).

يعذر تصحيح الصور بالنسبة إلى [Chromatic aberration/الانحراف اللوني] في [Lens aberration correction/تصحيح انحراف العدسة] إذا ما تم تطبيق محسن العدسة الرقمي.

انقر فوق الزر [Save/حفظ].



سيتم إغلاق إطار [Digital Lens Optimizer/محسن العدسة الرقمي] ويتم تطبيق نتائج التصحيح على الصورة في إطار التحرير.

وسيتم أيضاً عرض عمليات التصحيح التي أجريت في الإطار [Digital Lens Optimizer/محسن العدسة الرقمي] في لوحة الأدوات.

في الإطار الرئيسي، يتم عرض العلامة [●] على الصورة للإشارة إلى أنه تم تطبيق [محسن العدسة الرقمي (ص ١٢٨)].

بعد النقر فوق الزر [Save/حفظ]، قد يستغرق تطبيق عمليات التصحيح على الصورة بعض الوقت.

وسيكون حجم ملف الصورة أكبر بعد تطبيق [محسن العدسة الرقمي].

يمكن إعادة الصورة التي تمت إزالة الغبار عنها إلى حالتها الأصلية في أي وقت يتم عرض صورة تمت إزالة الغبار عنها أو طباعتها كصورة خالية من الغبار. لكن نظراً لأنه لا يتم إزالة الغبار الموجود على الصورة فعلياً، فيمكنك دائماً الرجوع إلى الصورة الأصلية من خلال النقر فوق الزر [Undo/تراجع] في إطار طابع النسخ أو من خلال تنفيذ إجراء "إعادة تحرير الصور" [\[ص ٤٣\]](#).

التحقق من إزالة الغبار في إطار طابع النسخ
تحقق من إزالة الغبار في إطار طابع النسخ. يتم عرض الصور قبل إزالة الغبار عنها في إطار آخر، ولن تتمكن من التتحقق منها.


طباعة الصور التي تمت إزالة الغبار عنها
يمكنك الطباعة كصورة تمت إزالة الغبار عنها عن طريق طباعتها باستخدام برنامج DPP.

لا يمكن النقر فوق زر [Apply Dust Delete Data/تطبيق بيانات إزالة الغبار]
حتى مع صورة مرفق معها في الكاميرا بيانات إزالة الغبار، إذا لم يكن هناك غبار لإزالته باستخدام برنامج DPP من الصورة، فيستلم تعطيل زر [Apply Dust Delete Data/تطبيق بيانات إزالة الغبار].

لإزالة الغبار الذي لا يمكن إزالته باستخدام المعالجة التقائية لإزالة الغبار
في المعالجة التقائية لإزالة الغبار، يتم إزالة الغبار بناءً على المعلومات المتعلقة بالغبار والمحفوظة في بيانات إزالة الغبار. ومع ذلك، قد تكون هناك حالات لن تتمكن فيها من إزالة الغبار بناءً على نوعه. وإذا حدث هذا الأمر، فقم بازالة بقع الغبار هذه باستخدام وظيفة الإصلاح [\[ص ٧٥\]](#) أو وظيفة طابع النسخ [\[ص ٧٧\]](#).


تصبح الصورة صورة تمت إزالة الغبار عنها عند تحويلها وحفظها
تصبح صورة RAW التي تمت إزالة الغبار عنها صورة خالية من الغبار، بشكل فعلي، عند تحويلها إلى صورة JPEG أو TIFF وحفظها [\[ص ٤٢\]](#).

٣ عندما تعيد الصورة تكوين نفسها، انقر فوق زر [Apply Dust Delete Data/تطبيق بيانات إزالة الغبار].



تم إزالة الغبار في عملية واحدة.

انقر فوق الزر [OK/موافق] للعودة إلى الإطار الرئيسي.
يتعرض العلامة [\[ص ١٢٨\]](#) على آية صورة تمت إزالة بقع الغبار منها.



إزالة الغبار يدوياً (وظيفة الإصلاح)

يمكنك إزالة بقع الغبار في صورة ما من خلال تحديدها الواحدة تلو الأخرى.


١ في الإطار الرئيسي، حدد الصورة التي ترغب في إزالة بقع الغبار منها.

٢ انقر فوق الزر [Stamp]/[طابع].



◀ عندئذ، يظهر إطار طابع النسخ.

٣ وعندما تعيّد الصورة تكوين نفسها، انقر نفراً مزدوجاً فوق النقطة التي سيتم إزالة الغبار عنها.



◀ فيتغير العرض إلى عرض ١٠٠٪.

● يمكن تغيير موضع العرض عن طريق السحب.

وظائف مفيدة لإطار طابع النسخ

● التحقق من بقع الغبار التي تمت إزالتها
بعد الخطوة رقم ٣، يمكنك عرض بقع الغبار التي تمت إزالتها والتحقق منها بالتفصيل واحدة تلو الأخرى، وذلك من خلال الضغط على مفتاح <F>. (اضغط على مفتاح للعودة إلى بقعة الغبار السابقة).

● إلغاء بقعة غبار محددة تمت إزالتها فقط
بعد الخطوة رقم ٣، يمكنك الضغط على مفتاح أو مفتاح <F> لعرض بقعة الغبار التي تمت إزالتها والمعروضة فقط.

● التبديل بين عرض ملء الشاشة/عرض الشاشة العادية باستخدام مفاتيح اختصار
يمكنك أيضاً التبديل بين عرض ملء الشاشة/عرض الشاشة العادية بالضغط على المفاتيح <F11> + <F11> +.

● تطبيق نتيجة إزالة الغبار على صورة أخرى
يمكنك تطبيق إزالة الغبار على الموضع نفسه في صورة أخرى من خلال النقر فوق زر [<Copy>]
نسخ] لنسخ نتائج إزالة الغبار ثم عرض الصورة الأخرى التي ترغب في تطبيق النتائج عليها والنقر فوق زر [<Paste>] لصق].


◀ للحصول على قائمة بوظائف إطار طابع النسخ، انظر ص ١٤٢.

المعالجة التلقائية لإزالة الغبار في الإطار الرئيسي

في الإطار الرئيسي، يمكنك أيضاً بشكل تلقائي إزالة بقع الغبار في صور متعددة ملحقة بها بيانات إزالة الغبار.

حدد عدة صور مرفقة ببيانات إزالة الغبار، ثم حدد قائمة [Adjustment] /[Apply Dust Delete Data] ▶ [ضبط] [Apply Dust Delete Data].

◀ تتم إزالة بقع الغبار في كافة الصور المحددة في عملية واحدة.




معلومات إضافية ?

- انقر عدة مرات عندما لا يتم إزالة بقع الغبار بشكل كامل عندما لا يتم إزالة بقع الغبار غير المرغوب فيها حتى بعد إجراء الخطوة ٥ مرة واحدة، قد يتم مسحها تلقائياً عندما تقرر عدة مرات.
- بصفة أساسية، يمكن إزالة بقع الغبار باستخدام وظيفة الإصلاح يمكن إزالة بقع الغبار باستخدام وظيفة الإصلاح. قد لا تتمكن من إزالة خطوط الغبار. في هذه الحالة، استخدم وظيفة طابع النسخ (ص ٧٧).
- يمكن إعادة الصورة التي تمت إزالة الغبار عنها إلى حالتها الأصلية في أي وقت يتم عرض صورة تمت إزالة الغبار عنها أو طباعتها كصورة خالية من الغبار. لكن نظراً لأنه لا يتم إزالة الغبار الموجود على الصورة فعلياً، فيمكنك دالياً الرجوع إلى الصورة الأصلية من خلال النقر فوق الزر [Undo/تراجع] في إطار طابع النسخ أو من خلال تنفيذ إجراء "إعادة تحرير الصور" (ص ٤٣).
- التحقق من إزالة الغبار في إطار طابع النسخ تتحقق من إزالة الغبار في إطار طابع النسخ. يتم عرض الصور قبل إزالة الغبار عنها في إطار آخر، ولن تتمكن من التتحقق منها.
- طباعة الصور التي تمت إزالة الغبار عنها يمكن الطباعة كصورة تمت إزالة الغبار عنها عن طريق طباعتها باستخدام برنامج DPP.
- تصبح الصورة صورة تمت إزالة الغبار عنها عند تحويلها وحفظها تصبح صورة RAW التي تمت إزالة الغبار عنها صورة خالية من الغبار ، بشكل فعلي ، عند تحويلها إلى صورة JPEG أو TIFF وحفظها (ص ٤٢).

٤ انقر فوق الزر الذي يتطابق مع بقعة الغبار التي سيتم إزالتها.

- إذا كانت بقعة الغبار داكنة اللون، فانقر فوق الزر [] ، وإذا كانت بقعة الغبار فاتحة اللون، فانقر فوق الزر [].
- عندما تقوم بتحريك المؤشر فوق الصورة، فإن نطاق إزالة الغبار يظهر ك[].

٥ ضع بقعة الغبار التي ستتم إزالتها في داخل [] ثم انقر.




٦ يتم إزالة بقعه الغبار الموجودة في داخل [].

- انقر فوق جزء آخر من الصورة للاستمرار في إزالة بقع الغبار الموجودة في الصورة.
- لإزالة الغبار في جزء آخر من الصورة، انقر فوق الزر الذي تم نقره في الخطوة ٤ مرة أخرى لإلغاء معالجة إزالة الغبار وإجراء العملية مرة أخرى من الخطوة ٣.
- عند تعدد إزالة بقع الغبار، يتم عرض [].

٧ انقر فوق الزر [OK/موافق] للعودة إلى الإطار الرئيسي.

٨ يتم عرض العلامة [] (ص ١٢٨) على أي صورة تمت إزالة بقع الغبار منها.



حذف أجزاء غير مرغوبة من الصورة (وظيفة طابع النسخ)

يمكنك تصحيح أي صورة من خلال لصق أي قسم تم نسخه من جزء آخر من الصورة على أي جزء غير مرغوب من الصورة.

تابع الخطوات من ١ إلى ٣ في "إزالة الغبار يدوياً (وظيفة الإصلاح)" (ص ٧٥).

١ حدد القسم المراد نسخه.

- انقر فوق القسم الذي سيكون مصدر النسخ مع الاستمرار في الضغط على مفتاح <option>.
- لتغيير القسم الذي سيكون مصدر النسخ، قم بإجراء العملية الواردة أعلاه مرة أخرى.
- لتبديل موضع مصدر النسخ، ضع علامة اختيار أمام [<Fix Copy Source position>]
- ثبيت موضع مصدر النسخ.

٢ قم بتصحيح الصورة.

- انقر أو اسحب إلى القسم الذي تزيد تصحيح الصورة فيه. تشير [+] في الإطار إلى مصدر النسخ وتشير [O] إلى وجهة النسخ.

◀ فيتم لصق الصورة المنسوخة في الموضع الذي تم سحبها إليه.

- بالنسبة لـ [Pen type/Pen القلم]، يمكنك الاختيار من بين [Brush/فرشاة] (تحاكي حدود الصورة التي تم لصقها شكل فرشاة) و[Pencil/قلم رصاص] (تكون حواف الصورة التي تم لصقها حادة).

٣ انقر فوق الزر [OK/موافق] للعودة إلى الإطار الرئيسي.

◀ يتم عرض العلامة [+] (ص ١٢٨) على صورة تم تصحيحها.

وظائف مفيدة لإطار طابع النسخ

التحقق من بقعة الغبار التي تمت إزالتها
بعد الخطوة رقم ٥، يمكنك عرض بقعة الغبار التي تمت إزالتها والتحقق منها بالتفصيل واحدة تلو الأخرى، وذلك من خلال الضغط على مفتاح <F>. (اضغط على مفتاح للعودة إلى بقعة الغبار السابقة).

إلغاء بقعة غبار محددة تمت إزالتها فقط
بعد الخطوة رقم ٥، يمكنك الضغط على مفتاح <F> أو مفتاح <Delete> لإلغاء بقعة الغبار التي تمت إزالتها والمعروضة فقط.

التبديل بين عرض ملء الشاشة/عرض الشاشة العادية باستخدام مفاتيح اختصار
يمكنك أيضاً التبديل بين عرض ملء الشاشة/عرض الشاشة العادية بالضغط على المفاتيح <F11> + <Shift>.

تطبيق نتيجة إزالة الغبار على صورة أخرى
يمكنك تطبيق إزالة الغبار على الموضع نفسه في صورة أخرى من خلال النقر فوق زر [<Copy>]

نسخ] لنسخ نتائج إزالة الغبار ثم عرض الصورة الأخرى التي ترغب في تطبيق النتائج عليها والنقر فوق زر [<Paste>/لصق].

لتطبيق إزالة الغبار على نفس الموضع في العديد من الصور الأخرى، يمكنك إزالة بقعة الغبار بشكل فعال من خلال النقر فوق الصور مع الضغط باستمرار على المفتاح <F> في الإطار الرئيسي، أو، من خلال تحديد صورة متعددة عن طريق النقر فوق الصورة الأولى ثم النقر فوق الصورة الأخيرة أثناء الضغط باستمرار على المفتاح <Shift>، ثم عرض إطار طابع النسخ.

!
بالنسبة إلى الصور التي تم التقاطها بواسطة ضبط تمديد نطاق السرعة ISO، قد يصعب التسويف الملحوظ عرض بقعة الغبار في إطار طابع النسخ. لذلك، لا يوصى باستخدام هذه الوظيفة.

للحصول على قائمة بوظائف إطار طابع النسخ، انظر ص ١٤٢.

نقل صورة RAW إلى برنامج Photoshop

يمكن تحويل صورة RAW إلى صورة بتنسيق TIFF (16 بت) ونقلها إلى برنامج Photoshop.

حدد قائمة [Tools/أدوات] ▶ Transfer to Photoshop [Photoshop]

فيبدأ تشغيل Photoshop، كما يتم عرض الصورة التي تم نقلها.

يمكن نقل صورة واحدة في كل مرة ?

لا يمكن نقل إلا صورة واحدة في كل مرة. لإرسال عدة صور في كل مرة، انظر [ص ١٠٢](#).

● أما إصدارات برنامج Photoshop المتواقة، فهي الإصدار CS أو إصدار أحدث.

● يتم تحويل الصور المنقولة بشكل تلقائي إلى صور TIFF (16 بت) يمكن إضافة وضع ICC (ص ١٤٥) إليها. يتضمن وضع ICC معلومات عن Preferences [فضائل] (ص ٩٤) أو عن إعداد مساحة الألوان العمل الذي تم ضبطه لكل صورة كما هو موضح أدناه، كما يتم ترحيل المعلومات الخاصة باللون المناسب إلى برنامج Photoshop.

● عند إنهاء Photoshop، لن يتبقى إلا الصورة الأصلية بتنسيق RAW، واستخفي الصورة المنقولة. لذا، يُوصى بشدة بحفظ الصورة المنقولة كصورة منفصلة في برنامج Photoshop. في ما يخص الإصدار CS4 أو الإصدارات اللاحقة لبرنامج Photoshop، فلن تتوفر هذه الوظيفة إذا لم يكن الإصدار ٣٢-بت مثبتاً.

ضبط مساحة الألوان العمل

يمكن ضبط مساحة لون عمل مختلفة (ص ١٤٦) عن الإعدادات الافتراضية (ص ٩٤) لكل صورة.

حدد قائمة [Adjustment/ضبط] ▶ Work color space [مساحة الألوان العمل] ▶ مساحة الألوان المراد ضبطها.

لا يتغير إعداد مساحة الألوان بشكل مستقل حتى عند تغيير الإعداد الافتراضي ?

إذا قمت بضبط صورة باستخدام مساحة الألوان مختلفة عن الإعداد الافتراضي، ثم قمت بعد ذلك بتغيير الإعداد الافتراضي لمساحة الألوان (ص ٩٤)، فلن يتم تطبيق هذا الإعداد الافتراضي وستبقى مساحة الألوان التي تم ضبطها بشكل فردي.

يمكن تغيير مساحة الألوان الخاصة بصورة RAW لأي عدد من المرات حسب المطلوب 💡

نظرًا لأن معلومات أحوال معالجة الصورة فقط هي التي تتغير، فيمكن تغيير مساحة الألوان لأية صورة RAW في أي وقت.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس




إنشاء الصور


يمكنك الجمع بين صورتين في صورة واحدة. وعلاوة على ذلك، يمكنك الجمع بين الصور عن طريق إضافة صورة أخرى إلى الصورة التي تم إنشاؤها. وبما أن الصورة التي تم إنشاؤها حفظت كصورة مستقلة، فإن الصور الأصلية تبقى كما هي.

- يمكن استخدام هذه الوظيفة مع كل أنواع الصور (ص ٣) المدعومة ببرنامج DPP. وعلى الرغم من ذلك، فإن الصور التي يتجاوز حجمها 444×666 بيكسل لن تكون مدعومة.
- ستكون مساحة الألوان الخاصة بأية صورة تم إنشاؤها هي مساحة ألوان صورة الخلفية.
- معلومات الصورة غير مضافة إلى أية صورة تم إنشاؤها.

حدد صورة خلفية في الإطار الرئيسي.




● كذلك يمكنك تحديد صورة خلفية من إطار التحرير أو إطار تحرير الصور أو الإطار Collection/[مجموعة].



٣ حدد الصورة المراد جمعها.

- حدد الصورة المراد جمعها من مربع القائمة [Foreground Image/صورة المقدمة].



يتم عرض الصورة المحددة في منطقة عرض الصور المصغرة [Foreground Image] ← صورة المقدمة.

يتم عرض مراجعة لصورة الخلفية وصورة المقدمة التي تم الجمع بينهما في مراجعة المركب.

يمكن الجمع بين الصور التالية.

- عند تحديد صورة خلفية في الإطار الرئيسي ([إطار Folder/مجلد]) أو إطار التحرير: صورة في نفس مجلد صورة الخلفية

- عند تحديد صورة خلفية في الإطار [Collection/مجموعة]: صورة في الإطار [Collection]


- عند تحديد صورة خلفية في إطار تحرير الصور: الصورة المعروضة في منطقة عرض الصور المصغرة

يمكنك الجمع بين الصور ذات الأحجام المختلفة.

٢ حدد قائمة [Tools/أدوات] ▶ بدء إعادة تسمية الأداة [Start Rename tool].




سيظهر إطار أداة الإنشاء. ←



تحديد طريقة إنشاء.

حدد طريقة لإنشاء الصور من مربع القائمة [Composite Method/طريقة الإنشاء].

٤



يتم تطبيق طريقة الإنشاء المحددة في مراجعة الإنشاء. ←

يمكن تحديد طريقة الإنشاء من بين خمسة أنواع: Add (إضافة) و Average (متوسط) و Weighted (مضبوط بنسبة معينة) و Lighten (فاتح) و Darken (غامق). للحصول على تفاصيل حول طريقة الإنشاء، راجع "طرق الإنشاء" (ص ٨٢).

عند تحديد [Weighted/مضبوط بنسبة معينة]، فيمكنك ضبط نسبة سطوع الصورة المراد جمعها. استخدم شريط التمرير [Weight/وزن] الموجود في الجزء السفلي من مربع القائمة [Composite Method/طريقة الإنشاء] أو قم مباشرةً بإدخال قيمة لإعداد درجة السطوع بشكل مناسب.

بالنقر فوق الزر [100% view/عرض بنسبة ١٠٠٪]، يتم عرض الصورة بنسبة تكبير ١٠٠٪ (حجم البكسل الفعلي).

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور



معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس





قم بتغيير قدر كبير (٥٠ بكسل)

تغيير قدر صغير (١ بكسل)

محاذاة مراكز الصور

يمكنك أن تقوم بشكل مباشر بإدخال إحداثيات موضع [صورة المقدمة/Foreground Image] لمحاذاتها.

● يشكل افتراضياً، يتم عرض صورة الخلفية و[صورة المقدمة/Foreground Image] مع محاذاة مركزيهما.

● ضع علامة اختيار أمام مربع الاختيار [Compose in RAW Format/إنشاء بتنسيق RAW] وضع علامة اختيار أمام مربع الاختيار [Compose in RAW Format/إنشاء بتنسيق RAW] إذا لزم الأمر.

● يمكنك ضبط [Compose in RAW Format/Compose in RAW Format] في الأحوال التالية:
يعتبر كل من صورة الخلفية و[صورة المقدمة/Foreground Image] صوراً بتنسيق RAW، ويتم استيفاء كل الشرطين التاليين.

• لقد كانت الكاميرات المستخدمة للتصوير من نفس الطراز

• كان إعداد سرعة ISO أثناء التصوير هو نفسه

• كان إعداد أولوية درجة التمييز أثناء التصوير هو نفسه

• أحجام الصور (الحجم الأصلي) هي نفس الأحجام

Compose in RAW ● الوظائف التالية غير متوفرة للصور التي تم التقاطها بتنسيق [RAW/Format]
• تكوين بتنسيق [RAW/Format]

- Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي) (ص ٦١)
- نمط الصورة Auto (تلقيائي) (يتم الضبط تلقائياً على Standard/قياسي) (ص ٥٩)
- تحديد [دائرة/Circle] لضبط نسبة الأبعاد عند إجراء التهذيب (ص ٣٩)


إنشاء صور بنطاق ديناميكي عالٍ (HDR)

يمكنك إنشاء صور بنطاق ديناميكي عالٍ عندما يقل القطع في الظل ومناطق التمييز، والصور التي تبدو مثل الرسومات. ويعود هذا مناسباً لمشاهد الأهداف الحية الثابتة والمناظر الطبيعية. وتكون هذه الوظيفة أكثر فعالية عند استخدام ثلاث صور بدرجات إضاءة مختلفة لنفس المشهد (درجة إضاءة سالبة، ودرجة إضاءة قياسية، ودرجة إضاءة موجبة) لإنشاء صورة بنطاق ديناميكي عالٍ. ومع ذلك، يمكنك أيضاً إنشاء صورة بنطاق ديناميكي عالٍ من صورتين، أو حتى صورة واحدة فقط. وبما أن آية صورة بنطاق ديناميكي عالٍ يتم حفظها كصورة مستقلة، فإن الصور الأصلية تظل كما هي.


* تُعد HDR اختصاراً لمصطلح High Dynamic Range (نطاق ديناميكي عالٍ).

- يمكن استخدام هذه الوظيفة مع كل أنواع الصور (ص ٣) المدعومة ببرنامج DPP. وعلى الرغم من ذلك، فإن الصور التي يتتجاوز حجمها 6666×4444 بكسل لن تكون مدعومة.
- لا تتم إضافة معلومات الصورة إلى آية صورة بنطاق ديناميكي عالٍ.

حدد صورة في الإطار الرئيسي.



انقر فوق الزر [Save As/حفظ].



- بالنقر فوق الزر [Save As/حفظ]، يظهر الإطار [Convert and save/تحويل وحفظ] (ص ٤٢). حدد الإعدادات المطلوبة، ثم انقر فوق الزر [Save/حفظ].
- بالنقر فوق الزر [Continue/متابعة]، يتم الجمع بين الصور لإنشاء صورةخلفية جديدة، ويمكنك عندها المتابعة عن طريقضم صورة أخرى.
- للإنتهاء، انقر فوق الزر [Close/إغلاق].

طرق الإنشاء

- يتم إضافة درجة سطوع صورة الخلفية و[Foreground Image/صورة المقدمة] وتتم إضافة الصور.
Add (إضافة)
- تتم إضافة الصور مع تطبيق تعويض درجة الإضاءة السالبة تلقائياً. إذا كنت تريد تغيير حجم الإضاءة للصور الفردية، حدد [Weighted/مضبوط بنسبة معينة].
Average (متوسط)
- طريقة إنشاء يتم فيها ضبط السطوع بصورة متناسبة لـ[Foreground Image/صورة المقدمة].
Weighted (مضبوط بنسبة معينة)
- تتم مقارنة بين صورة الخلفية و[Foreground Image/صورة المقدمة]، مع تجميع أجزاء أكثر سطوعاً فقط.
Lighten (فاتح)
- تتم مقارنة بين صورة الخلفية و[Foreground Image/صورة المقدمة]، مع تجميع أجزاء أكثر قتامة فقط.
Darken (غامق)

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور


معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF


المراجع

الفهرس





٣ حدد الإعدادات المطلوبة، ثم انقر فوق الزر [Start HDR] / بدء تشغيل النطاق الديناميكي العالي.




● لتغيير الصورة المحددة، أو إضافة صورة أخرى، انقر فوق الزر [Browse... / استعراض] وفي مربع الحوار [Open / فتح] الذي يظهر، حدد ملف الصورة وانقر فوق الزر [Open / فتح].

● وفي حالة تحديد صورتين بنفس الحجم، يمكنك وضع علامة اختيار أمام مربع الاختيار [Auto Align / محاذاة تلقائياً] لمحاذاة الصور تلقائياً. ومع ذلك، قد لا تعمل وظيفة محاذاة الصور تلقائياً بشكل مناسب مع النماذج المتكررة (متشابك، مخطط، إلخ) أو الصور المستوية أو أحادية اللون.

● بالنقر فوق الزر [Start HDR] / بدء النطاق الديناميكي العالي، سيظهر الإطار [Adjust / ضبط الصورة].


! بعد استخدام وظيفة محاذاة الصور تلقائياً، يتم حذف حد الصور بشكل جزئي.

٤ وحدد القائمة [Tools / أدوات] / [Start HDR Tool] / بدء تشغيل أداة النطاق الديناميكي العالي.



● سيظهر الإطار [Select Images / تحديد الصور].

● يمكنك أيضاً عرض الإطار [Select Images / تحديد الصور] من إطار التحرير وإطار تحرير الصور.



قم بعمل التحديات المطلوبة لضبط الصورة [Detail Enhancement]

لضبط التباين الكلي وتبابن التفاصيل معاً. حرك شريط التمرير إلى اليمين للحصول على تأثير أقوى.

: [القوة/Strength]

لضبط التجانس الكلي للصورة. حرك شريط التمرير إلى اليمين للاستمتاع بإحساس متجانس وطبيعي.

: [التجانس/Smoothness]

لضبط درجة وضوح التفاصيل. حرك شريط التمرير إلى اليمين للحصول على مخطط تفصيلي أكثر حدة.

: [الدقة/Fineness]

[Presets] [الإعدادات المسبقة] وتتأثيرات الإنهاe باستخدام [Presets] [الإعدادات المسبقة]. بدلاً من تشغيل أشرطة التمرير بصورة فردية، يمكنك التحديد من بين خمسة تأثيرات إنهاe مسبقة الضبط مذكورة أدناه من إحدى القوائم المنسدلة (يكون فيها الخيار [Natural] [طبيعي] محدداً على نحو افتراضي). بتحديد أي تأثير إنهاe، يتم تحريك كل شريط تمرير واحد للإعدادات. يمكنك تشغيل أشرطة التمرير وضبطها بعد تحديد أي تأثير.

في المشاهد العالية التباين، يتم تصحيح معالجة المناطق التي عادة ما يكون فيها قطع في المناطق المميزة أو الظلال، للحصول على إنهاe بقليل من قطع المناطق المميزة والظلال.

: [Natural] [طبيعي]

يتم الحصول على لمسة إنهاe بنسق يشبه الرسومات للاستمتاع بصورة مذهلة.

: [Art standard] [رسم قياسي]

للحصول على صورة أكثر إشراقاً من [Art standard] [رسم قياسي].


: [Art vivid] [رسم مشرق]

للحصول على صورة أكثر إشراقاً من [Art standard] [رسم قياسي]، مما يجعل الهدف مميزاً.

: [Art bold] [رسم عريض]

[Art embossed] [رسم مزخرف]: تكون درجات الألوان أقل حدة مما هي عليه مع [Art standard] [رسم قياسي]، للحصول على إحساس بالماهر القديمة.

قم بعمل التحديات المطلوبة لضبط الصورة [Adjust Image]




أشرطة التمرير في [Adjust Image] [ضبط الصورة] [درجة اللون/اللون]

لضبط درجة سطوع الصور بشكل عام. حرك شريط التمرير إلى اليمين لزيادة درجة السطوع وإلى اليسار لتقليلها.

لضبط التشبع الكلي لألوان الصورة. حرك شريط التمرير إلى اليمين لزيادة عمق اللون وإلى اليسار لتقليلها.

لضبط درجة التباين الكلي للصورة. حرك شريط التمرير إلى اليمين لزيادة درجة التباين وإلى اليسار لتقليلها.



بدء تشغيل برنامج Map Utility

Map Utility هو برنامج يتيح لك إمكانية عرض الصور التي المضورة بإحدى كاميرات Canon المتوافقة مع وظيفة GPS، بما في ذلك مكان التصوير ووجهه. بعد تثبيت برنامج Map Utility على الكمبيوتر، يمكنك بدء تشغيله من برنامج DPP.

حدد القائمة [Tools]/أدوات [Start Map Utility]

[Map Utility]

يبدأ تشغيل برنامج Map Utility.

- للحصول على معلومات حول برنامج Map Utility، راجع الإرشادات الخاصة ببرنامج Map Utility، أو اذهب إلى Help (مساعدة) للتعرف على برنامج Map Utility.

! لا تقم بتحرير الصور باستخدام برنامج DPP واستخدام برنامج Map Utility في آنٍ واحد. فقد لا يتم حفظ نتائج التحرير بصورة مناسبة.


● الإصدار 1.1.0 أو الإصدارات اللاحقة من برنامج Map Utility متواقة.



● برنامج Map Utility غير متضمن في قرص EOS Solution Disk.

- لن تظهر [Start Map Utility] في القائمة [Tools] إذا لم يتم تثبيت برنامج Map Utility على الكمبيوتر الخاص بك.

انقر فوق الزر [Save As]/حفظ [Save].



بالنقر فوق الزر [Save As]/حفظ [Save], يظهر الإطار Convert and save [تحويل وحفظ] (ص ٤٢). حدد الإعدادات المطلوبة وانقر فوق الزر [Save]/حفظ.

الطباعة مع إرافق معلومات التصوير

يمكنك تخطيط صورة واحدة على ورقة واحدة وطباعتها معًا بالعناوين ومعلومات التصوير وغيرها، وذلك كما تريده.

للحفاظ بالإعدادات

يتم حفظ الإعدادات الخاصة بكل صفحة علامة تبويب في الخطوة رقم ٣، وذلك عند النقر فوق زر [Apply/تطبيق] (باستثناء محتويات صفحة علامة التبويب [Text/نص]). ويمكن تطبيق الإعدادات على صورة أخرى عند الطباعة.


- يمكنك ضبط أوضاع الطابعة (ص ٩٤).
- إذا تم ضبط محاكاة CMYK، فستتم طباعة الصورة بالألوان التي تم ضبطها (ص ٩٤).

١. حدد صورة واحدة لطباعتها.

٢. حدد قائمة [ملف/File]/طباعة مع [Print with detailed setting].

٣. حدد الإعدادات المطلوبة للطباعة، ثم انقر فوق الزر [Print/طباعة].

تبديل بين صفحة علامة تبويب الإعدادات



مراجعة الطباعة

- يمكن نقل الصورة عن طريق السحب.
- اسحب زاوية الصورة الأربع لتغيير الحجم.
- للحصول على معلومات التصوير، انقر فوق [i] في صفحة علامة التبويب [Text/نص].
- ثم حدد العناصر المطلوبة في الإطار المعروض.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



طباعة قائمة صور مصغرة (طباعة فهرس الصور)

يمكنك طباعة صفوف من صور متعددة على ورقة واحدة.

للحفاظ بالإعدادات



يتم حفظ الإعدادات الخاصة بكل صفحة علامة تبويب في الخطوة رقم ٣، وذلك عند النقر فوق زر [Apply/تطبيق] (باستثناء محتويات صفحة علامة التبويب [Text/نص]). ويمكن تطبيق الإعدادات على صورة أخرى عند الطباعة.


- يمكنك ضبط أوضاع الطابعة [\(ص ٩٤\)](#).
- إذا تم ضبط محاكاة CMYK، فستتم طباعة الصورة بالألوان التي تم ضبطها [\(ص ٩٤\)](#).

١ حدد الصور المراد طباعتها في قائمة الصور المصغرة.

٢ حدد قائمة [File/ملف] ▶ [طباعة فهرس الصور](#).

٣ حدد الإعدادات المطلوبة للطباعة، ثم انقر فوق الزر [Print/طباعة].

تبديل بين صفحة علامة تبويب الإعدادات



مراجعة الطباعة

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



طباعة صور RAW باستخدام طابعة Canon متطورة

الطباعة باستخدام طابعة الحبر النفاث المتطورة من Canon

معلومات إضافية ?

- طباعة ما يصل إلى 1000 صورة في المرة الواحدة يمكن طباعة ما يصل إلى 1000 صورة يتم تحديدها في برنامج DPP في المرة الواحدة. وعند طباعة أكثر من 1000 صورة، قسم عملية الطباعة على عدة مهام.
- لا يتم تطبيق إعداد الوظيفة الموجودة في برنامج DPP على الطباعة لا يتم تطبيق محاكاة CMYK محددة (ص ٩٤).
- ظهور لون الصورة المطبوعة على نحو غير المتوقع في إطار برنامج Easy-PhotoPrint Pro، انقر فوق الزر [Color Adjustment/ضبط الألوان] لعرض صفحة علامة التبويب [Color Management/ادارة الألوان]، ثم قم بضبط [Perceptual] على [Rendering Intent/هدف المعالجة] (ص ١٤٦)، ثم حاول الطباعة.

Easy-PhotoPrint Pro ميزات الطباعة باستخدام برنامج

- الطباعة بألوان دقيقة عند ضبط مساحة ألوان (ص ٧٨، ص ٩٤)، يتم نقلها تلقائياً من برنامج DPP إلى Easy-PhotoPrint Pro، مما يتيح لك الطباعة بألوان دقيقة.
- الطباعة بنطاق عريض لإنتاج الألوان عند ضبط إعداد مساحة الألوان (ص ٧٨، ص ٩٤) على مساحة ألوان أكثر اتساعاً من sRGB (مثل Adobe RGB)، تتم طباعة الصورة باستخدام مجموعة ألوان أكبر من الصورة التي تكون ذات مساحة ألوان sRGB، مع إعادة إنتاج اللونين الأخضر والأزرق، على وجه الخصوص، بصورة زاهية.

بالنسبة لطبعات نفث الحبر المتطورة من Canon المترافق مع برنامج الطباعة- Easy-PhotoPrint Pro، يمكنك الطباعة باستخدام برنامج DPP من خلال عملية بسيطة تتبع بالمواضيع التالية:

- الطباعة البسيطة لصور RAW
- الطباعة بألوان دقيقة
- الطباعة فائق الجودة باستخدام مساحة ألوان واسعة من Adobe RGB وغيرها وال نطاق الواسع لإعادة إنتاج الألوان الخاصة بأي طابعة حبر نفاث متقدمة من Canon
- للطباعة باستخدام برنامج DPP وبرنامج Easy-PhotoPrint Pro، قم أولاً بتنبيه Easy-PhotoPrint Pro للإصدار ١.٣ أو إصدار أحدث على جهاز الكمبيوتر.

الطباعة باستخدام برنامج DPP وبرنامج

١ حدد قائمة [ملف/File] ▶ [طباعة/Plug-in printing] ▶ [طباعة باستخدام برنامج إضافي/Print with Easy-PhotoPrint Pro] ▶ [Easy-PhotoPrint Pro].
فيبدأ تشغيل برنامج Easy-PhotoPrint Pro ←

٢ قم بمطابقة ألوان الصورة المعروضة على الشاشة مع ألوان نتيجة الطباعة.
حدد [خاص/Custom] في [جودة الطباعة/Print Quality]، وانقر فوق الزر [Set] ▶ [ضبط الألوان/Color Adjustment] و بعد ذلك في الإطار الذي يظهر، اسحب شريط التمرير إلى [1] على الطرف الأيمن، ثم انقر فوق الزر [OK/موافق] لإغلاق الإطار.
وبعد ذلك، انقر فوق الزر [Color Mode/وضع اللون] على [وضع اللون/Color Mode] لعرض إطار [Color Management/ضبط الألوان] و اعرض صفحة علامة التبويب [Enable ICC/تمكين وضع ICC] والإعداد [Printer Profile/وضع الطابعة] على [Auto/Auto] تلقائياً، ثم انقر فوق الزر [OK/موافق] لإغلاق إطار [Color Adjustment/ضبط الألوان].

٣ حدد أيه إعدادات أخرى مطلوبة للطباعة، ثم اطبع.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور


معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس





معلومات إضافية

- طباعة ما يصل إلى 1000 صورة في المرة الواحدة يمكن طباعة ما يصل إلى 1000 صورة يتم تحديدها في برنامج DPP في المرة الواحدة. عند طباعة أكثر من 1000 صورة، قسم عملية الطباعة على عدة مهام.
- يتم تطبيق إعداد الوظيفة الموجودة في برنامج DPP على الطباعة لا يتم تطبيق محاكاة CMYK محددة [\(ص ٩٦\)](#).

مميزات الطباعة باستخدام برنامج Print Studio Pro

الطباعة بألوان دقيقة

عند ضبط مساحة الألوان [\(ص ٩٤، ص ٧٨\)](#)، يتم نقلها تلقائياً من برنامج DPP إلى برنامج Print Studio Pro، مما يتيح لك الطباعة بألوان دقيقة.

الطباعة بنطاق عريض لإنتاج الألوان

عند ضبط إعداد مساحة الألوان [\(ص ٩٤، ص ٧٨\)](#) على مساحة ألوان أكثر اتساعاً من sRGB (مثل Adobe RGB)، يتم طباعة الصورة باستخدام مجموعة ألوان أكبر من الصورة التي تكون ذات مساحة ألوان sRGB، مع إعادة إنتاج اللونين الأخضر والأزرق، على وجه الخصوص، بصورة زاهية.


الطباعة باستخدام برنامج DPP وبرنامج Print Studio Pro

حدد القائمة [File] / [Print with Print Studio Pro] / [Print Studio Pro] / [Print] / [Plug-in printing] / [Print] / [Print with Print Studio Pro] / [Print Studio Pro]

يبدأ تشغيل برنامج Print Studio Pro 

حدد أية إعدادات مطلوبة لطباعة الصور الفوتوغرافية، ثم اطبع.

راجع دليل إرشادات برنامج Print Studio Pro للحصول على تفاصيل حول الإعدادات.



تعيين التفضيلات


يمكنك تغيير الوظائف المتعددة الخاصة ببرنامج DPP في إطار [Preferences/فضائل]. تحقق من محتويات كل إطار ثم اضبط كما تشاء. كذلك، وتبعاً للعنصر، قد يتتوفر شرح تفصيلي، لذا راجع كل إطار.

[Preferences] ◀ [Digital Photo Professional]

فضائل.

يظهر الإطار [Preferences/فضائل].

حدد علامة التبويب وحدد الإعدادات، ثم انقر فوق زر [OK/موافق].



الطباعة باستخدام طابعة تنسيقات كبيرة من Canon

يمكنك استخدام برنامج DPP للطباعة باستخدام طابعة imagePROGRAF للتنسيقات الكبيرة من Canon والمتوافقة مع برنامج DPP. للطباعة باستخدام برنامج DPP، قم أولاً بتنشيط Plug-in لبرنامج Digital Photo Professional imagePROGRAF Print Plug-In على جهاز الكمبيوتر.

حدد قائمة [ملف/File] ▶ [Plug-in printing]

وظيفة إضافية للطابعة التي تستخدمها.

فيبدأ تشغيل برنامج Plug-In.

حدد الصور الفوتوغرافية المطلوب طباعتها ثم اطبع.

معلومات إضافية

يمكن طباعة صورة واحدة في كل مرة يمكن طباعة صورة واحدة محددة في برنامج DPP في كل مرة. عند طباعة صور متعددة، قم بإخراج الطابعة لكل صورة بشكل مستقل.

لا يتم تطبيق إعداد الوظائف الموجودة في برنامج DPP على الطابعة لا يتم تطبيق دقة الإخراج المحددة (ص ٩١) ومحاكاة CMYK (ص ٩٤).

مميزات الطباعة باستخدام برنامج imagePROGRAF Print Plug-In

الطباعة بألوان دقيقة

عند ضبط مساحة الألوان (ص ٧٨، ص ٩٤)، يتم نقلها تلقائياً من برنامج DPP إلى Plug-In، مما يتيح لك الطباعة بألوان دقيقة.

الطباعة بنطاق عريض لإنتاج الألوان

عند ضبط إعداد مساحة الألوان (ص ٧٨، ص ٩٤) على مساحة الألوان أكثر اتساعاً من sRGB (Adobe RGB)، يتم الاستفادة بشكل كامل من نطاق إعادة إنتاج الألوان الخاص بالطابعة imagePROGRAF، كما تتم طباعة الصورة باستخدام مجموعة من الألوان أكبر من الصورة التي تكون ذات مساحة الألوان sRGB، مع إعادة إنتاج اللونين الأخضر والأزرق على وجه الخصوص بصورة زاهية.

عرض صور RAW وحفظها Viewing and saving RAW images

يمكنك التحديد من بين نوعين لجودة الصورة لعرض/حفظ صور RAW وهم: جودة صور عالية مع استخدام معالجة تخفيف الألوان الزائفة ووظيفة تخفيف التشوش (ص ٦٢) أو سرعة عالية دون استخدام معالجة الألوان الزائفة ووظيفة تخفيف التشوش.

[جودة فائقة]/High quality]

- يتم تطبيق معالجة تخفيف الألوان الزائفة تلقائياً، كما يمكن عرض/حفظ الصورة كصورة ذات جودة فائقة وبألوان زائفة منخفضة. علاوةً على ذلك، يمكنك استخدام وظيفة تخفيف التشوش (ص ٦٢) لتخفيض تشوش الإضاءة وتشوش التشيع اللوني.
- ونظراً لأنه يصعب رؤية تأثيرات معالجة تخفيف الألوان الزائفة ووظيفة تخفيف التشوش في طريقة عرض [٥٠% view] أو [٥٠% view Fit to window] أو [احتواء في الإطار] لإطار التحرير وإطار تحرير الصور، فاستخدم [١٠٠% view] أو [٢٠٠% view] أو [٢٠٠% view] للتحقق.
- وإننا نوصي أن تقوم عادةً بضبط [جودة فائقة]/High quality] لتحقيق توازن بين جودة الصورة وسرعة العرض.

[View images at high speed (moiré reduction off)]/[عرض الصور عند سرعة عالية (إيقاف تقليل التموجات)] من [جودة فائقة]/High quality]

- إذا وضعت علامة اختيار أمام [/View images at high speed (moiré reduction off)]، فعندما يتم عرض الصورة في إطار التحرير أو إطار تحرير الصور، لن يتم تطبيق معالجة تخفيف الألوان الزائفة. ومع ذلك، يمكنك استخدام وظيفة تخفيف التشوش.
- ونظراً لأن الإعداد يتشابه مع إعداد [جودة فائقة]/High quality] إلا في طريقة عرض الصورة، فإن الصورة تتعرض لمعالجة تخفيف الألوان الزائفة عند حفظها.


[سرعة عالية]/High speed]

- ونظراً لعدم تطبيق معالجة تخفيف الألوان الزائفة، فإن سرعة عرض أية صورة RAW في إطار التحرير أو إطار تحرير الصور، وال الوقت المستغرق لحفظ أية صورة RAW يكون أقل من إعداد [جودة فائقة]/High quality].
- لا يمكنك استخدام وظيفة تخفيف التشوش (ص ٦٢).
- وفقاً للصورة، ربما يتم عرضها/حفظها مع ملاحظة وجود لون زائف أو تشوش.

! بالنسبة إلى الصور المصورة بواسطة ضبط تمدد نطاق السرعة ISO، يصبح الفرق في جودة الصورة ما بين [جودة فائقة]/High quality] و[سرعة عالية]/High speed] ملحوظاً. للتحقق من جودة الصورة المصورة بواسطة ضبط تمدد نطاق السرعة ISO، تأكد من ضبط [High quality]/جودة فائقة] والتحقق من الصور في إطار التحرير أو إطار تحرير الصور.

(إعدادات عامة) General Settings

يمكنك تحديد المجلد الذي يفتح عند بدء تشغيل برنامج DPP وكذلك جودة الصور التي يتم عرضها وحفظها بتتنسيق RAW وغير ذلك.



مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF


المراجع

الفهرس



View Settings (عرض الإعدادات)

يمكنك تحديد الإعدادات المرتبطة بطريقة العرض.



JPEG image quality (جودة صور JPEG) ●

[Remove block noise and mosquito noise]/إزالة من التشويش والتشويس في [اللصوص] ●

يمكنك تحسين جودة أية صورة JPEG عن طريق تخفيف التشويش الخاص بصور JPEG. كذلك، يعتبر هذا الإعداد فعالاً عند تحويل صور RAW إلى صور JPEG وحفظها (ص ٤٢، ص ١٠١) ومع صور JPEG التي تم حفظها باسم مختلف.

مدى التحسن في تخفيف التشويش ?

كلما زاد معدل ضغط صورة JPEG، زاد معدل تخفيف التشويش. وعندما يكون معدل الضغط منخفضاً، فإن تأثير تخفيف التشويش يكون ضئيلاً.

القيمة الافتراضية لدقة الصور الناتجة ●

يمكنك ضبط دقة صور RAW التي تم تحويلها وحفظها كصور JPEG أو TIFF (ص ٤٢، ص ١٠١).

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF


المراجع

الفهرس



لوحة الأدوات Tool palette

يمكنك تحديد الإعدادات للوحة الأدوات.



الإعدادات Default settings of RGB Tone curve mode ● الافتراضية لوضع منحنى تدرج الألوان الخاص بـ (RGB)

لا يمكنك تطبيق التغييرات على الإعدادات حتى تعيد فتح المجلد.

لا يتم تطبيق التغييرات على الصورة التي تم تحريرها

حتى إذا تم تغيير الإعداد الافتراضي، فلا يتم تطبيق الإعداد الافتراضي الجديد على الصور التي تم تحريرها (أي الصور التي تم ضبطها باستخدام لوحة الأدوات أو التي تم تهديبيها أو الصور التي تمت إزالة الغبار عنها). لذلك، قم بتغيير كل واحدة منها بشكل مستقل.

فرز الترتيب في الإطار الرئيسي Sort order in main window ●


يمكنك ضبط ترتيب الصور التي تمت إعادة ترتيبها في الإطار الرئيسي للاحتفاظ بها في الترتيب أو التخلص منه [\(ص ٢١\)](#).

إذا قمت بتحديد مربع الاختيار، فسيتم الاحتفاظ بترتيب الصور المُعاد ترتيبها حتى إذا قمت بإنهاء برنامج DPP أو تحديد مجلد آخر في منطقة المجلدات.

وإذا قمت بازالة علامة الاختيار، فلن يتم الاحتفاظ بترتيب الصور المُعاد ترتيبها وستتم العودة إلى الترتيب السابق عند إنهاء برنامج DPP أو تحديد مجلد آخر في منطقة المجلدات.


تحذير التمييز/التظليل

يمكن عرض المناطق المميزة/المظللة التي تتجاوز نطاق الإعداد على الصورة كمؤشرات تحذيرية [\(ص ٥٥\)](#).



Color Management (إدارة الألوان)

يمكنك تحديد الإعدادات المرتبطة بإدارة الألوان مثل الإعدادات الخاصة بمساحة ألوان العمل وشروط تطابق الألوان وما إلى ذلك.



Modified Picture Style settings (إعدادات نمط الصورة المعدل)

عند تغيير نمط الصورة، يمكنك تحديد إذا ما كان سيتم تغيير إعدادات [Color tone/درجة اللون] و[Contrast/تشبع اللون] و[Unsharp mask/قناص زيادة الحدة] و[Color saturation/اللون] و[Sharpness/الحدة] وفقاً لذلك أو الاحتفاظ بها.

- إذا قمت بتحديد مربع الاختيار، فسيتم تغيير إعدادات [Color tone/درجة اللون] و [Contrast/النهاية] و [Unsharp mask/قناص زيادة الحدة] و [Color saturation/اللون] و [Sharpness/الحدة] لتتطابق مع إعدادات الكاميرا المعينة مسبقاً، وذلك عند تغيير نمط الصورة.

- إذا قمت بازالة علامة الاختيار، فسيتم الاحتفاظ بإعدادات [Color tone/درجة اللون] و [Contrast/النهاية] حتى مع تغيير نمط الصورة.

Default noise reduction settings (الإعدادات الافتراضية لتخفيض التشویش)

يمكنك ضبط الإعداد الافتراضي لمستوى تخفيف التشویش مسبقاً.

RAW صور

- عند تحديد [Apply camera settings/تطبيق إعدادات الكاميرا]، يمكنك ضبط مستوى تخفيف التشویش مسبقاً فيتناسب مع إعدادات الكاميرا على أنه المستوى الافتراضي.

- عند تحديد [Set as defaults/ضبط كإعدادات افتراضية]، يمكنك ضبط إعداد افتراضي مفضل لمستوى تخفيف التشویش مسبقاً.

JPEG/TIFF صور

- يمكنك ضبط الإعداد الافتراضي المطلوب لمستوى تخفيف التشویش مسبقاً. بالنسبة للصور التي تم إرفاق إجراءات تعديل بها، يتم في هنا تطبيق الإعداد الافتراضي لمستوى تخفيف التشویش. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تطبيق إعدادات على الصور الموجودة في المجلد المفتوح، فيتعين عليك إعادة فتح المجلد بعد ضبط الإعدادات هنا. بالنسبة للصور التي تم إرفاق إجراءات تعديل بها، فإن مستوى التشویش الذي تم تسجيله في إجراءات التعديل يظل كما هو، كما لا يتم هنا تطبيق الإعداد الافتراضي لمستوى تخفيف التشویش.

مميزات الإعداد الافتراضي لتخفيض التشویش

في الحالات التي يحدث فيها مستوى التشویش نفسه في عدة صور، مثل الصور التي تم التقاطها باستخدام سرعة ISO عالية، فإن ضبط إعداد افتراضي مناسب لتخفيض التشویش يتيح لك إمكانية تطبيق مجموعة تخفيف التشویش الافتراضية على كافة الصور المعروضة باستخدام برنامج DPP (باستثناء الصور التي تم إرفاق إجراءات التعديل بها). فيقضي هذا الإجراء على الحاجة إلى تطبيق تخفيف التشویش على كل صورة فردية. ونظرًا لأنك دائمًا تقوم بالتصوير في الأحوال نفسها، فقد يفيد ذلك أيضًا عندما ترغب في ضبط نفس مستوى تخفيف التشویش لكافة الصور الملتقطة.



● إعداد وضع الطباعة (إعداد الألوان للطابعة)

في حالة عدم إرافق أحد الأوضاع بالطابعة التي تستخدمها لطباعة الصور، يمكنك طباعة صورة ومحاكاة الألوان المعروضة على الشاشة عن طريق ضبط الوضع في برنامج DPP. ويتم تطبيق الوضع الذي تم ضبطه على جميع أنواع الطباعة (ص ٤٩، ص ٨٦، ص ٨٧) فيما عدا الطباعة عن طريق الاتصال باستخدام طباعة نفث الحبر من Canon (ص ٤٣، ص ٤٦، ص ٨٨ إلى ص ٩٠).

إذا قمت بتحديد وضع الطباعة في برنامج DPP، فاضبط وظيفة ضبط الألوان الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة على إيقاف التشغيل. في حالة تركها قيد التشغيل، قد تتم طباعة الصورة بألوان مختلفة عن تلك المعروضة على الشاشة.

● الإعدادات التلقائية للطباعة باستخدام برنامج EPP EX EPP وطباعة عن طريق الاتصال

إذا كنت تقوم بطباعة باستخدام إحدى طباعات نفث الحبر من Canon (ص ٤٣، ص ٤٦) أو باستخدام الطابعة عن طريق الاتصال (ص ٩٠، ص ٨٨)، فإنه يتم ضبط أحد الأوضاع تلقائياً حتى عند عدم تنفيذ إعداد [Printing profile] وضع الطباعة]. فيتيح لك هذا الأمر الطباعة بألوان دقة بسهولة.

● الإعدادات الافتراضية Default settings of Work color space

● مساحة ألوان العمل

يمكنك الاختيار من بين خمسة أنواع من مساحات الألوان (ص ١٤٦) التي يتم تطبيقها كإعداد افتراضي في صور RAW. ويتم تطبيق مساحة الألوان التي تم ضبطها كمساحة ألوان عند تحويل صورة RAW وحفظها (ص ٤٢، ص ١٠١) أو طباعتها (ص ٤٣، ص ٤٦، ص ٤٩، ص ٨٦ إلى ص ٩٠).

● إذا قمت بتغيير الإعداد وأعدت تشغيل برنامج DPP، يتم تطبيق الإعداد الجديد كإعداد افتراضي لمساحة الألوان.

● يمكنك التحقق من مساحة الألوان التي تم ضبطها لأية صورة في الإطار الرئيسي (ص ١٢٦، ص ١٣٥)، وإطار التحرير (ص ١٢٩)، وإطار تحرير الصور (ص ١٢٧).

● لا يتم تطبيق التغييرات على الصورة التي تم تحريرها

حتى إذا تم تغيير الإعداد الافتراضي، فلا يتم تطبيق الإعداد الافتراضي الجديد على الصور التي تم تحريرها (أي الصور التي تم ضبطها باستخدام لوحة الأدوات أو التي تم تهيبيها أو الصور التي تمت إزالة الغبار عنها). لذلك، قم بتغيير كل واحدة منها بشكل مستقل.

يمكنك ضبط مساحة ألوان مختلفة عن الإعدادات الافتراضية لكل صورة (ص ٧٨).

● إعداد العرض (إعداد الألوان لشاشة العرض)

عندما يكون أحد الأوضاع (ص ١٤٥) مرافقاً بشاشة العرض التي تستخدمها، يمكنك عرض صورة بألوان أكثر دقة من خلال ضبط الوضع.

● إذا قمت بتحديد [Use the OS settings] واستخدام إعدادات نظام التشغيل، فيتم تطبيق وضع الألوان المضبوط في نظام التشغيل في برنامج DPP أيضاً.

● حدد [Monitor profile] وضع شاشة العرض] وانقر فوق زر [Browse] [استعراض]، ثم حدد وضعاً لشاشة العرض في مربع الحوار الذي يظهر.

● استخدام دقيق للألوان بواسطة قارئ ألوان الشاشة الخاص بجهة أخرى

إذا قمت باستخدام وضع تم إنشاؤه باستخدام قارئ ألوان الشاشة الخاص بجهة أخرى، فيمكن عرض الصور بألوان أكثر دقة.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المرجع

الفهرس



● إعداد وضع **CMYK simulation** (محاكاة CMYK)

يمكنك اختيار اللون عند الطباعة في بيئة CMYK الخاصة بجهاز طباعة، أو ما شابهه من بين أربعة أنواع أوضاع (ص ١٤٦) وإجراء المحاكاة على الشاشة.

● عند ضبط محاكاة CMYK، يظهر [CMYK] (ص ١٢٦، ص ١٢٧، ص ١٢٩، ص ١٣٥) في أسفل الإطار الرئيسي وإطار التحرير وإطار تحرير الصور، كما يمكن التحقق من الألوان.
● لإلغاء محاكاة CMYK بشكل مؤقت، اضغط على مفتاح <space>.

● **Rendering intents when using Easy-PhotoPrint**

(أهداف المعالجة عند استخدام Easy-PhotoPrint)

يمكنك ضبط هدف المعالجة (طريقة التطابق) (ص ١٤٦) للطباعة باستخدام برنامج Easy-PhotoPrint (ص ٤٦).

● يتم عادة ضبط هدف المعالجة على إعداد [Relative Colorimetric] (لوني نسبي).
● عندما تظهر الألوان بشكل غير مرضٍ مع إعداد [Relative Colorimetric] (لوني نسبي)، اضبط على الإعداد [Perceptual] (متجانس).

● **Rendering intents when using Easy-PhotoPrint**

(أهداف المعالجة عند استخدام Easy-PhotoPrint)

يمكنك ضبط هدف المعالجة (طريقة التطابق) (ص ١٤٦) للطباعة باستخدام برنامج Easy-PhotoPrint (ص ٤٦).

● يتم عادة ضبط هدف المعالجة على إعداد [Relative Colorimetric] (لوني نسبي).
● عندما تظهر الألوان بشكل غير مرضٍ مع إعداد [Relative Colorimetric] (لوني نسبي)، اضبط على الإعداد [Perceptual] (متجانس).

٤ وظائف مفيدة لمعالجة أعداد كبيرة من صور RAW

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس




بالنسبة للمستخدمين الذين يلتقطون عدداً كبيراً من صور RAW، فيتم هنا توضيح وظيفة المعالجة الجماعية المناسبة لعدد كبير من صور RAW.

٩٨	استخدام محتويات عمليات الضبط (إجراءات التعديل)
٩٩	حفظ إجراءات التعديل كملف
٩٩	تحميل إجراءات التعديل ولصقها
٩٩	نسخ إجراءات التعديل وتطبيقها على صورة أخرى
التطبيق الجماعي لتوازن اللون الأبيض على الصور	
١٠٠	(التوازن الشخصي للون الأبيض)
١٠٠	تسجيل التوازن الشخصي للون الأبيض
١٠٠	تطبيق التوازن الشخصي للون الأبيض
١٠١	الحفظ الجماعي لصور JPEG أو TIFF (المعالجة الجماعية)
١٠٢	النقل الجماعي للصور إلى برنامج تحرير الصور
١٠٣	التغيير الجماعي لأسماء ملفات الصور
١٠٣	تغيير أسماء ملفات الصور بالترتيب الموجود في الإطار الرئيسي



استخدام محتويات الضبط (إجراءات التعديل)

يمكنك حفظ محتويات الضبط كافةً (إجراءات التعديل) التي تم إجراؤها باستخدام لوحة الأدوات كملف إجراءات تعديل فردي (بامتداد ".vrd"). كما يمكن تحميلها وتطبيقها على صورة أخرى. يمكنك تحرير الصور بفعالية عن طريق تحديد صورة واحدة من الصور الملتقطة في بيئة التصوير نفسها وضبطها ثم تطبيق نتائج هذا الضبط بشكل جماعي على عدد كبير من الصور.



يمكن معالجة المحتويات المضبوطة باستخدام لوحة الأدوات على نحو فردي كملف إجراءات التعديل (بامتداد ".vrd").

يمكن حفظ محتويات عمليات ضبط صور JPEG أو TIFF (ص ١٠٥) كملف إجراءات تعديل (بامتداد ".vrd") ويتم تحميلها وتطبيقها على صورة أخرى بالطريقة نفسها المتبعة مع صور RAW.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور


معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس





نسخ إجراءات التعديل وتطبيقها على صورة أخرى

يمكنك نسخ إجراءات تعديل صورة مُحررة ثم تطبيقها على صورة أخرى.

حدد الصورة المراد نسخ إجراءات التعديل منها، ثم حدد القائمة [Edit/تحرير]
[Copy recipe to clipboard] ← نسخ إجراءات التعديل إلى الحافظة.

يتم نسخ إجراءات التعديل.

حدد الصورة المراد تطبيق إجراءات التعديل عليها، ثم حدد القائمة [Edit/تحرير]
[Paste recipe to selected image] ← لصق إجراءات التعديل على الصورة المحددة.

يتم تطبيق إجراءات التعديل على الصورة.

حفظ إجراءات التعديل كملف

حدد الصورة المُحررة، ثم حدد القائمة [Edit/تحرير] ← حفظ إجراءات التعديل في الملف [file].

يظهر مربع الحوار [Save/حفظ].

٢ حدد المجلد الوجهة، أدخل اسم الملف، ثم انقر فوق الزر [Save/حفظ].

؟ تحقق من محتويات ملف إجراءات التعديل بلصقه إلى إحدى الصور

إن كنت لا تعرف محتويات أحد ملفات إجراءات التعديل، فالصقه إلى إحدى الصور وتحقق من الإعدادات في لوحة الأدوات. لدى ضبط القليل من الإعدادات فقط، نوصي باستخدام اسم ملف يصف المحتويات أو القيام بتسجيل عمليات الضبط كمعلومات نصية بشكل منفصل.

تحميل إجراءات التعديل ولصقها

حدد الصورة المراد تطبيق إجراءات التعديل عليها، ثم حدد القائمة [Edit/تحرير] ← قراءة إجراءات [Read and paste recipe from file]

التعديل من ملف ولصقها.

يظهر مربع الحوار [Open/فتح].

٢ حدد إجراءات تعديل وانقر فوق الزر [Open/فتح].

يتم تطبيق إجراءات التعديل على الصورة.

التطبيق الجماعي لتوزن اللون الأبيض على الصور (التوازن الشخصي للون الأبيض)

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس




تطبيق التوازن الشخصي للون الأبيض

في الإطار الرئيسي، حدد الصورة التي تريد تطبيق إعداد توازن اللون الأبيض عليها.

انقر فوق الزر [Tool palette]/لوحة الأدوات] في شريط الأدوات.

↑ تظهر لوحة الأدوات.

انقر فوق زر رقم التوازن الشخصي للون الأبيض المطلوب تطبيقه.



← يتم تطبيق التوازن الشخصي للون الأبيض على كل الصور المحددة.

يمكن تسجيل عمليات ضبط توازن اللون الأبيض التي تم إجراؤها على صور RAW ملقطة في بيئة تصوير معينة كتوازن شخصي للون الأبيض. ثم يمكنك إجراء ضبط فعال لتوازن اللون الأبيض عن طريق تطبيق التوازن الشخصي للون الأبيض على عدد كبير من صور RAW والملقطة في بيئة التصوير نفسها.

تسجيل التوازن الشخصي للون الأبيض

قم بضبط توازن اللون الأبيض (ص ٢٨، ص ٥٦).

● لضبط توازن اللون الأبيض، حدد إعداداً آخر غير [White] من مربع القائمة [balance adjustment]. سيعذر عليك تسجيل عمليات الضبط إن قمت بتحديد [White].

● في لوحة أدوات [RAW]، انقر فوق زر [Register].

← يظهر مربع الحوار [Register personal white balance] (تسجيل التوازن الشخصي للون الأبيض).

● حدد رقم الزر المطلوب تسجيله من القائمة وانقر فوق الزر [OK/موافق].



! لا يمكنك تغيير توازن اللون الأبيض أو ضبطه باستخدام صور RAW خضعت لتعريض ضوئي متعدد وتم إنشاؤها في الكاميرا.

الحفظ الجماعي لصور JPEG أو TIFF أو (المعالجة الجماعية)

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



يتعدّر حفظ صور مع إرفاق إجراءات التعديل ?

في إطار [إعدادات جماعية]/[Batch settings]، لا يمكنك إجراء [Save/حفظ] أو [Save As/حفظ] على صور RAW المُحرّرة.

Lightbulb icon لحفظ نتائج التحرير/التطوير للإصدار المستخدم حالياً

يتم بشكل مستمر تحسين تقنية المعالجة التطويرية لصور RAW الخاصة ببرنامج DPP حتى تتمكن من إجراء أحدث المعالجات للصور على نحو يتسم بمزيد من الملاءمة. يعني ذلك أنه بين إصدارين مختلفين من برنامج DPP، قد تختلف نتائج المعالجة بعض الشيء حتى في حالة استخدام بيانات صورة RAW نفسها، أو قد تختلف نتائج التحرير الجذري لبيانات صورة RAW في حالة استخدام إجراءات التعديل المرفقة بالصورة. عندما تزيد حفظ نتائج التطوير أو التحرير الخاصة بإصدار البرنامج الذي تستخدمه حالياً، يوصى بتحويل الصور وحفظها كصور JPEG أو TIFF.

Lightbulb icon الحفظ الجماعي بمهارة

● **أثناء الحفظ، يمكنك متابعة العمل في إطار آخر**
ونظراً لأنه يتم تشغيل وظيفة الحفظ بشكل مستقل في الخلفية، يمكنك متابعة عملية معينة في إطار آخر مثل الإطار الرئيسي أو إطار التحرير وذلك أثناء تقدّم عملية الحفظ.
لتحويل كل الصور وحفظها، لا تحدد أي صورة في الإطار الرئيسي
إذا لم تكن بصدد إجراء الخطوة 1 و كنت بصدد إجراء الخطوة 2 من دون تحديد صور في الإطار الرئيسي، فسيتم تحويل كل الصور الموجودة في الإطار الرئيسي وحفظها.

● في حال ظهور الرسالة [Insufficient memory] (ذاكرة غير كافية)، فهذا يعني تحديد عدد كبير من الصور في الوقت نفسه. قم بتغيير عدد الصور المحددة.

● إذا قمت بتحديد [New file name] (اسم ملف جديد) في [File name] (اسم الملف)، فينبع ضبط [Sequence number] (رقم تسلسلي) / [Sequence number] (رقم تسلسلي).
● من خلال حفظ الصورة على النحو الموضح في هذه الصفحة، تصبح الصورة المُهذبة (ص 38، ص 113) أو التي تمت إزالة الغبار منها (ص 77 إلى ص 116، ص 116 إلى ص 120) فعلياً، صورة مُهذبة أو صورة تمت إزالة الغبار منها.
● للحصول على قائمة بوظائف إطار [Batch settings] (إعدادات جماعية)، انظر ص 143.

يمكنك التحويل الجماعي للصور المُحرّرة بتنسيق RAW وحفظها في تنسيقات JPEG أو TIFF ذات استخدامات عديدة.


● يتم حفظ الصور كصور منفصلة، حتى تظل صور RAW غير متاثرة.

● في الإطار الرئيسي، حدد الصور المتعددة المراد تحويلها.

● انقر فوق الزر [Batch process] (المعالجة الجماعية) في شريط الأدوات (ص 126).

● يظهر إطار [Batch settings] (إعدادات جماعية).

● **حدد الإعدادات المطلوبة، ثم انقر فوق الزر [Execute] (تنفيذ).**



● يظهر مربع حوار المعالجة الجماعية ويبدأ الحفظ.

● عند الانتهاء من حفظ كل الصور، يظهر الزر [Terminate] (إنهاء) في مربع حوار المعالجة الجماعية.

● من مربع حوار المعالجة، انقر فوق الزر [Terminate] (إنهاء).


النقل الجماعي للصور إلى برنامج تحرير الصور

يمكنك نقل صور متعددة إلى برنامج تحرير الصور. على عكس إعداد [ص ٧٨] **Transferring a RAW** إلى Photoshop [Image to Photoshop]، فإنك تقوم بنقل الصور التي تم تحويلها من قبل وحفظها كصورة منفصلة، لذا فإن الصورة المنقولة لن تخفي بعد إنتهاء البرنامج الوجهة. والبرنامج المستخدم هنا كمثال هو Adobe Photoshop CS.

٥ **حدد Photoshop CS** في مربع الحوار [Open/فتح]، حدد ملف Photoshop CS أو اسم بديل ثم انقر فوق الزر [Open/فتح].

٦ **يتم غلق مربع الحوار [Open/فتح]** ويتم ضبط [Image transfer settings] [إعدادات نقل الصور] الموجودة في الإطار [Batch settings] [إعدادات جماعية] إلى Photoshop CS.

٧ **ضع علامة اختيار على [Open image using software]** [فتح الصورة باستخدام برنامج].



٨ **انقر فوق الزر [Execute/تنفيذ].**

يظهر مربع حوار المعالجة ويبدا النقل الجماعي.

٩ **عند انتهاء نقل الصورة الأولى، يبدأ تشغيل برنامج Photoshop CS** ويتم عرض الصور المنقولة بترتيب نقلها.


١ **في الإطار الرئيسي، حدد الصور المتعددة المراد نقلها.**

٢ **انقر فوق الزر [Batch process/معالجة جماعية]** في شريط الأدوات [ص ١٢٦].

يظهر إطار [Batch settings] [إعدادات جماعية].

٣ **قم بإجراء الإعدادات المطلوبة من أجل النقل (مثل تنسيق الملفات).**

٤ **انقر فوق الزر [Browse/استعراض].**



يظهر مربع الحوار [Open/فتح].

!
في حال ظهور الرسالة [Insufficient memory/ذاكرة غير كافية]، فهذا يعني تحديد عدد كبير من الصور في الوقت نفسه. قم بتخفيض عدد الصور المحددة.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس




التغيير الجماعي لأسماء ملفات الصور

في الإطار الرئيسي، حدد الصور المتعددة المطلوب تغيير أسماء ملفاتها.

١ حدد قائمة [Tools/أدوات] ▶ بدء إعادة تسمية الأداة.

٢ يظهر إطار إعادة التسمية.

٣ حدد الإعدادات المطلوبة (ص ٤٤) ثم انقر فوق الزر [Execute/تنفيذ].



٤ تبدأ المعالجة ويتم تغيير أسماء الملفات.

؟ لا يمكن إجراء التغييرات عندما يتطابق اسم الملف

إن ظهر اسم ملف بنفس اللون في [Modified File Name/اسم الملف المعدل]، يعني هذا أن اسم الملف متlapping. لا يمكن إجراء التغييرات حتى إن كان اسم ملف واحد متlapping. قم بتغيير الإعدادات حتى لا يحدث التlapping.

! ينذر تغيير اسم ملفات الأفلام في برنامج DPP.

● لا يمكنك بدء تشغيل أداة إعادة التسمية من الإطار [Collection/مجموعة] (ص ٣٦، ص ١٢٢).

● للحصول على قائمة بوظائف إطار إعادة التسمية، انظر ص ٤٤.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المرجع

الفهرس



تغيير أسماء ملفات الصور بالترتيب الموجود في الإطار الرئيسي


عندما تقوم بتغيير ترتيب الصور في الإطار الرئيسي، يمكنك تغيير أسماء ملفات الصور في عملية واحدة، وبالتالي الذي أعيد ترتيبها.

١ قم بتغيير ترتيب الصور في الإطار الرئيسي (ص ٢١).

٢ في الإطار الرئيسي، حدد الصور المتعددة المطلوب تغيير أسماء ملفاتها.

٣ حدد قائمة [Tools/أدوات] ▶ بدء إعادة تسمية الأداة.

٤ حدد [Fit to main window/احتواء في الإطار الرئيسي].



٥ حدد الإعدادات المطلوبة (ص ٤٤).

٦ لنسخ صورة، ضع علامة اختيار على [Copy and Rename/نسخ وإعادة تسمية].


٧ انقر فوق الزر [Execute/تنفيذ].

٨ يتم تغيير أسماء الملفات ويتم الاحتفاظ بالترتيب في الإطار الرئيسي.

! في حال ظهور الرسالة [Insufficient memory/ذاكرة غير كافية]، فهذا يعني تحديد عدد كبير من الصور في الوقت نفسه. قم بتخفيض عدد الصور المحددة.

٥ تحرير الصور JPEG و TIFF

DPP هو برنامج يهدف بشكل أساسي إلى تحرير صور RAW، كما أنه يتضمن وظائف تحرير صور TIFF و JPEG. وننțاول هنا بالشرح عمليات تحرير صور JPEG و TIFF و حفظها.



١٠٥	تحرير صور JPEG و TIFF
١٠٥	حول لوحة أدوات RGB
	الضبط التلقائي لدرجة السطوع واللون
١٠٦	(مساعدة منحنى تدرج الألوان) Tone Curve Assist
١٠٧	ضبط السطوع والتباين
١٠٨	ضبط درجة اللون باستخدام وظيفة ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر
١٠٩	ضبط التدرج والتشبع والحدة
١١٠	ضبط منحنى تدرج الألوان
١١١	ضبط النطاق الديناميكي
١١٢	تخفيف التشوش
١١٣	تهذيب صورة وضبط زاويتها
١١٦	إجراء المعالجة التلقائية لإزالة الغبار
١١٦	الكاميرات المتوافقة
١١٧	المعالجة التلقائية لإزالة الغبار في الإطار الرئيسي
١١٨	إزالة الغبار يدوياً (وظيفة الإصلاح)
١٢٠	حذف أجزاء غير مرغوبة من الصورة (وظيفة طابع النسخ)
١٢٠	إنشاء الصور والنطاق الديناميكي العالي
١٢٠	بدء تشغيل برنامج Map Utility
١٢١	حفظ نتائج التحرير
١٢١	حفظ محتوى التحرير لإحدى الصور
١٢١	حفظ الصورة كصورة منفصلة
١٢١	تطبيق محتويات التحرير على صورة أخرى
١٢١	طباعة
١٢٢	إعادة تحرير الصور

مقدمة

نظرة سريعة
على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير
والطباعة المتقدمة
للسور

معالجة أعداد كبيرة
من الصور

التحرير
صور
JPEG/TIFF



المراجع

الفهرس



تحرير الصور JPEG و TIFF

يمكنك من خلال برنامج DPP ضبط صور JPEG و TIFF بنفس الطريقة التي تتبعها مع صور RAW مستخدماً لوحات أدوات [RGB] و [NR/ALO]. ولأن الضبط الذي يتم إجراؤه باستخدام لوحة الأدوات (إجراءات التعديل) يغير فقط ظروف معالجة الصورة، تظل "بيانات الصور الأصلية" غير متاثرة بذلك. لذلك، فليست هناك مشاكل تتعلق بتنشيف الصور عند تحريرها، ويمكنك إعادة ضبط الصور بعدد غير متناهٍ من المرات.



في برنامج DPP، يمكن حفظ كل عمليات الضبط (معلومات ظروف معالجة الصورة) التي يتم إجراؤها باستخدام لوحة الأدوات في الصورة كبيانات تعرف باسم "إجراءات التعديل" (ص ١٢١)، أو يمكن حفظها وتنتزيلها وتطبيقها على صور أخرى كملف إجراءات تعديل منفصل (بامتداد ".vrd") (ص ٩٨، ص ١٢١).

حول لوحة أدوات RGB

باستخدام الوظائف ضمن لوحة أدوات [RGB]، يمكنك ضبط صور JPEG و TIFF بنفس وظائف برنامج تحرير الصور العادي. ومع ذلك، ونظراً لأن عرض الضبط الخاص بوظائف الضبط في لوحة أدوات [RGB] أكثر اتساعاً من لوحة أدوات [RAW]، فربما يكون لون الصورة متشبيعاً أو ربما تقل جودة الصورة إذا تم ضبطها بشكل أكثر من اللازم. ولذا، احرص ألا تقوم بضبط الصور بشكل مفرط. يمكنك ضبط صور RAW من خلال الوظائف الموجودة ضمن لوحة أدوات [RGB]. لكن بالنسبة إلى الوظائف الأخرى غير ضبط منحني تدرج الألوان (ص ١١٠) والضبط التلقائي (ص ٦٠)، فإننا نوصي بضبط صور RAW باستخدام نفس الوظائف المتاحة في لوحة أدوات [RAW].

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور


معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس





الصورة غير ملائمة للضبط التقائي (tone curve assist) / مساعدة منحنى تدرج الألوان

قد لا تلقي نتيجة الضبط التقائي (tone curve assist) / مساعدة منحنى تدرج الألوان توافقك مع الصور التالية:

- الصور المصورة مع درجة إضاءة ملائمة
- الصور ذات درجة السطوع غير المتوازنة
- الصور الخامقة للغاية
- الصور ذات الإضاءة الخلفية العالية للغاية

 في حالة النقر فوق الزر [] يرجع منحنى تدرج الألوان و[Hue/Hue] و[Saturation/Saturation] إلى إعداداتها الافتراضية. توخ الحذر عند ضبط [Hue/Hue] و[Saturation/Saturation] بشكل فردي (ص ١٠٩).

الضبط التقائي لدرجة السطوع واللون (Tone Curve Assist) / مساعدة منحنى تدرج الألوان


لجعل الصورة تبدو معيارية وجذابة، قم تقائياً بضبط منحنى تدرج الألوان (ص ٤٥). يمكنك تحديد درجة الضبط التقائي من بين "قياسي" و"عالٍ".

انقر فوق زر الضبط التقائي المطلوب.

 الضبط التقائي القياسي. مناسب لمعظم الصور.

 استخدم هذا التأثير إذا لم يكن التأثير الذي تم تحقيقه من خلال الضبط التقائي

 القياسي فعالاً بدرجة كافية.




إرجاع منحنى تدرج الألوان إلى
إعداداته الأصلية

عالٍ

قياسي

يتغير منحنى تدرج الألوان وفقاً للضبط.



حرك شريط التمرير إلى اليمين لجعل الصورة أفتح وإلى اليسار لجعلها أغمق.


يستخدم لضبط معدل التغير ودرجة تباين اللون. حرك شريط التمرير إلى اليمين لزيادة درجة تباين الصورة وإلى اليسار لتقليلها.

Brightness (السطوع):

Contrast (التبابن):

ضبط السطوع والتبابن


يمكن ضبط درجة سطوع الصورة وتبابنها.



سحب المؤشرات إلى
اليسار أو اليمين
إدخال القيم الرقمية



٢ انقر فوق النقطة التي ت يريد استخدامها كمعيار للون الأبيض.



إحداثيات موضع المؤشر رقم RGB (تحويل بمعدل 8 بت)

- ◀ يتم ضبط لون الصورة وفقاً لنقطة التي قمت بتحديدها كمعيار للون الأبيض.
- في حالة النقر فوق نقطة أخرى بالصورة، يتم ضبط توازن اللون الأبيض مرة أخرى.
- لإنهاء استخدام وظيفة ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر، انقر فوق الزر [] مجدداً.

؟ عندما لا توجد أية مناطق بيضاء بالصورة

عندما لا توجد أي مناطق بيضاء في الصورة، يمكنك ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر فوق منطقة رمادية اللون في الصورة في الخطوة ٢. حيث يؤدي ذلك إلى نفس نتيجة الضبط التي تحصل عليها بعد تحديد نقطة بيضاء.


- يتم ضبط الصورة وفقاً لمتوسط قيمة نطاق وحدات البكسل البالغ 5×5 من النقطة التي تم النقر فوقها.
- تتغير شاشة عرض مخطط الألوان البياني وفقاً للضبط. كذلك، يمكنك تثبيت عرض مخطط الألوان البياني على الشاشة قبل إجراء أي عمليات ضبط (ص ٩٣).

١ ضبط درجة اللون باستخدام وظيفة ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر

يمكنك ضبط توازن اللون الأبيض باستخدام جزء محدد من صورة كمعيار للون الأبيض لتجعل الصورة تبدو وكأنها طبيعية. حيث تبرز فعالية استخدام وظيفة ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر في أجزاء الصورة التي تغيرت فيها درجة اللون الأبيض بفعل مصدر الإضاءة.

١ انقر فوق الزر [].






Hue (الدرج): حرك شريط التمرير إلى اليمين لزيادة اللون الأصفر في درجات الألوان وإلى اليسار لزيادة اللون الأحمر في درجات الألوان.

Saturation (التشبع): حرك المؤشر إلى اليمين لزيادة عمق اللون وإلى اليسار لتقليله.

Sharpness (الحدة): حرك شريط التمرير إلى اليمين لزيادة حدة الصورة وإلى اليسار لزيادة تجانسها.

ضبط الدرج والتشبع والحدة

يمكنك ضبط الدرج (درج الألوان) والتشبع وجعل السمة العامة لصورة تقسم بمزيد من الحدة أو التجانس.



درجة حدة الصورة غير طبيعية

قم بضبط حدة الصورة من خلال ضبط معدل عرض الإطار على [100% view/عرض بمعدل 100%] أو [50% view/عرض بمعدل 50%] أو [200% view/عرض بمعدل 200%]. ففي حال ضبط العرض على [احتواء في الإطار/Fit to window] (العرض الكامل)، تبدو حدة الصورة غير طبيعية.

يُنَوَّاًحْ نطاق الضبط من -٣٠٠ إلى +٣٠٠ لإعداد التدرج ومن ٠ إلى ٢٠٠ لإعداد التشبع ومن ٠ إلى ٥٠٠ لإعداد الحدة (بزيادة قدرها درجة واحدة عند إدخال قيمة).




٢ قم بإجراء عمليات الضبط.

ضبط منحنى تدرج الألوان


يمكنك ضبط السطوع والتباين واللون لمنطقة معينة عن طريق تغيير منحنى تدرج الألوان (ص ١٤٥).

حدد نمط منحنى تدرج الألوان وطريقة الاستكمال الداخلي.




انقر لإضافة [] (نقطة)
اضبط عن طريق السحب []

- يعرض المحور الأفقي مستوى الإدخال، كما يعرض المحور الرأسى مستوى الإخراج.
- إن العدد الأقصى لـ [] هو ٨.
- لحذف []، انقر نقرًا مزدوجًا فوق [].



+ انقر داخل المخطط
لعرض القائمة


- تغير شاشة عرض مخطط الألوان البياني وفقاً للضبط. كذلك، يمكنك تثبيت عرض مخطط الألوان البياني على الشاشة قبل إجراء أي عمليات ضبط (ص ٩٣).
- وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تغيير وضع منحنى تدرج الألوان وطريقة الاستكمال الداخلي لأي منحنى تدرج ألوان في [Preferences] / [Tفضيلات] (ص ٩٣).



- يتراوح نطاق نقاط التظليل من ٠ إلى ٢٤٧ (بزيادة قدرها درجة واحدة عند إدخال قيمة).
- يتراوح نطاق التمييز من ٨ إلى ٢٥٥ (بزيادة قدرها درجة واحدة عند إدخال قيمة).
- تغير شاشة عرض مخطط الألوان البياني وفقاً للضبط. كذلك، يمكنك تثبيت عرض مخطط الألوان البياني على الشاشة قبل إجراء أي عمليات ضبط (ص ٩٣).

ضبط النطاق الديناميكي

يمكن ضبط النطاق الديناميكي (عرض صيغة التدرج اللوني) من النقاط المظلمة إلى النقاط الساطعة في أية صورة.



- يعرض المحور الأفقي مستوى الإدخال، كما يعرض المحور الرأسي مستوى الإخراج.

تحفيض التشويش

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



انقر فوق زر [Apply/تطبيق].
يتم تطبيق تحفيض التشويش على الصورة ويعاد عرض الصورة.

يمكنك تحفيض التشويش الذي يظهر في صور JPEG وTIFF المصورة ليلاً أو باستخدام سرعة ISO عالية.


حدد صفة علامة التبويب [NR/ALO/تحفيض التشويش/ALO] من لوحة الأدوات الموجودة في إطار التحرير أو إطار تحرير الصورة.

انقر فوق الزر [NR Preview/مراجعة تحفيض التشويش].



يظهر إطار [NR Preview/مراجعة تحفيض التشويش].

اضبط صورة.



إطار التحقق من تحفيض التشويش (NR)

يمكنك ضبط مستوى تحفيض التشويش في نطاق يبدأ من صفر إلى ٢٠.
وكما زاد الإعداد، زاد تأثير تحفيض التشويش.

يمكنك التحقق من تأثير تحفيض التشويش عند عرض أية صورة بنسبة ١٠٠٪ في إطار التتحقق من تحفيض التشويش (NR).

يمكنك تغيير موضع إطار التتحقق من تحفيض التشويش (NR) عن طريق سحب موضع عرض التكبير في إطار المتصفح.

لضبط نفس مستوى تحفيض التشويش للعديد من الصور.
بعد تحديد العديد من الصور في الإطار الرئيسي، يمكنك ضبط نفس مستوى تحفيض التشويش للصور دون عرض إطار [NR Preview/مراجعة تحفيض التشويش]، من خلال ضبط مستوى تحفيض التشويش في لوحة أدوات [NR/ALO/تحفيض التشويش/ALO] (ص ١٣١) باستخدام شريط التمرير [Luminance noise reduction/تحفيض تشويش الإضاءة] و [Chrominance noise reduction/تحفيض تشويش اللون]، ثم النقر فوق الزر [Apply/تطبيق].

- إذا تم ضبط [Luminance noise reduction/تحفيض تشويش الإضاءة] فربما يتم تحفيض الدقة مع تحفيض التشويش.
- إذا تم ضبط [Chrominance noise reduction/تحفيض تشويش اللون] فربما يحدث تسرب للألوان مع تحفيض التشويش.
- يمكنك ضبط إعدادات المعالجة الجماعية لتحفيض التشويش مسبقاً، وذلك باستخدام [Default/noise reduction settings/إعدادات تحفيض التشويش الافتراضية] في صفحة علامة تبويب [Tool palette/لوحة الأدوات] في [Preferences/نفضيلات] (ص ٩٣).
- ويعتبر هذا الأمر مفيداً في تطبيق تحفيض التشويش على كافة الصور الموجودة في أي مجلد مرة واحدة، وذلك مثل مجموعة تحفيض التشويش للصور التي تم التقاطها بسرعات ISO عالية.
ومع ذلك، بالنسبة للصور المرفقة معها إجراءات تعديل، سوف يتم تطبيق مستوى التشويش الذي تم تسجيله في إجراءات التعديل.
- للحصول على قائمة بوظائف إطار [NR Preview/مراجعة تحفيض التشويش]، انظر ص ١٣٣.


تهذيب زاوية الصورة وضبطها

يمكنك تهذيب الجزء الذي تحتاجه فقط من الصورة، أو تغيير طريقة تكوين الصورة بحيث تظهر الصورة المقصورة أفقياً بشكل رأسى. يمكنك أيضاً ضبط زاوية صورة قبل التهذيب. إن قمت بتحديد [نسبة الأبعاد] [Aspect ratio]، فإن المنطقة التي تقع خارج النطاق المحدد سوف تغطى باللون الأسود ولن يتم تهذيب الصورة.

١ حدد الصورة المراد تهذيبها.

٢ افتح إطار التهذيب/ضبط الزوايا.

انقر فوق الزر [تهذيب الزاوية] [Trimming Angle].




يظهر إطار التهذيب/ضبط الزوايا.

يمكن إجراء التحرير عند عرض الصورة بوضوح في إطار التهذيب/ضبط الزوايا.

٣ ضبط زاوية الصورة وفق المطلوب.

إطار التهذيب/ضبط الزوايا



استخدم الماوس (انقر فوق ▲▼) لضبط الزاوية أو أدخل زاوية الضبط مباشرة* (بزيادة قدرها ٠٠٠ درجة؛ النطاق القابل للضبط: ٤٥-٤٥+ درجة).
* لا يمكنك ضبط زاوية الصور التي يتجاوز حجمها ٩٩٩٩ × ٦٦٦٦ بكسل.

عند النقر فوق [وسط الشاشة] [Center on Screen]، يمكنك عرض نطاق التهذيب في وسط الإطار.

عند النقر فوق الزر [موافق] [OK] بعد ضبط زاوية الصورة فقط، سيتم تهذيب الصورة على أكبر نطاق تهذيب ممكناً.

عند إرفاق معلومات نسبة الأبعاد بإحدى الصور الملقطة باستخدام الكاميرا EOS-1D X أو EOS-1D C أو EOS-1D Mark IV أو EOS-1Ds Mark III أو EOS 7D أو EOS 60D أو EOS 600D أو EOS 650D أو EOS 100D أو EOS 700D أو EOS M أو EOS M2 أو EOS 1200D، يتم عرض نطاق التهذيب وفقاً لمعلومات نسبة الأبعاد.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور


معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس






انقر فوق الزر [OK/موافق] للعودة إلى الإطار الرئيسي.

يتم عرض إطار نطاق التهذيب على الصورة المهدبة (ص ١٢٨).

عند عرض الصورة المهدبة في إطار تحرير أو في إطار تحرير الصور، يتم عرضها بهيئتتها المهدبة.

٥

حدد نسبة واسحب نطاق التهذيب.



إلغاء

حدد نسبة التهذيب


اسحب نطاق التهذيب

يمكن تحريك نطاق التهذيب من خلال السحب.

يمكنك تكبير حجم نطاق التهذيب أو تصغيره من خلال سحب الزوايا الأربع لنطاق التهذيب.

(غير متوفّر عند تحديد [Circle/دائرة]).

قائمة بنسب الأبعاد (العرض:الارتفاع)



يمكنك تهذيب الصورة إلى أي حجم تريده بغض النظر عن النسبة المترابطة للتحديد.

يمكنك تهذيب الصورة وفقاً لنسبة المحددة.

تتم تغطية المنطقة التي تقع خارج النطاق المحدد باللون الأسود.

ولا يتم تهذيب الصورة.

: [Free/حر]

: [Custom/خاص]

: [Circle/دائرة]

* بالنسبة لصور JPEG الملقطة باستخدام الكاميرا EOS 5D Mark III Add [cropping information/cropping information] في الوظائف المخصصة، يتم ضبط معلومات نسبة الأبعاد فقط ولا يتم تهذيب الصورة بشكل فعلي.

الوظائف المناسبة لإطار التهذيب/ضبط الزوايا

- التبديل بين الشاشات باستخدام لوحة المفاتيح يمكن أيضًا التبديل بين عرض ملء الشاشة/عرض الشاشة العادية بالضغط على المفاتيح <F11> + <F12>.

● التشغيل باستخدام القائمة

يمكن أيضًا القيام بكل إجراء من خلال القائمة التي تظهر عند النقر فوق الصورة، مع الاستمرار بالضغط على المفتاح <control>.

● تطبيق النطاق المُهندب على صورة أخرى

- يمكنك تطبيق النطاق المُهندب إلى صورة أخرى من خلال النقر فوق الزر [Copy] [نسخ] لنسخ النطاق المُهندب وعرض الصورة الأخرى ثم النقر فوق الزر [Paste] [أصق].
- لتطبيق نطاق التهذيب المنسوخ بشكل جماعي على العديد من الصور، حدد الصورة المُهندبة والصور المتعددة التي تريد تطبيق نطاق المُهندب عليها من الإطار الرئيسي ثم اعرض إطار التهذيب/ضبط الزوايا. أثناء عرض الصورة المُهندبة، انقر فوق الزر [Copy] [نسخ] ثم انقر فوق الزر [Apply] [تطبيق على الكل]. سيؤدي ذلك إلى تطبيق نطاق التهذيب على كل الصور المحددة عند عرض إطار التهذيب/ضبط الزوايا.

بالنسبة إلى الصور التي تم التقاطها بواسطة ضبط تمديد نطاق السرعة ISO، قد يصعب التشویش المحظوظ عرض تفاصيل الصورة في إطار التهذيب/ضبط الزوايا. لذلك، لا يوصى باستخدام هذه الوظيفة.

- يمكن إرجاع نطاق التهذيب إلى حالته الأصلية في أي وقت يتم عرض الصورة المُهندبة أو طباعتها كصورة مُهندبة. ومع ذلك، بما أنه لا يتم تهذيب الصورة بشكل فعلي، يمكنك دائمًا الرجوع إلى الصورة الأصلية بالنقر فوق الزر [Reset] [إعادة ضبط] في إطار التهذيب/ضبط الزوايا أو القيام بإجراء " إعادة تحرير الصور" (ص ١٢٢).

- عرض الصورة المُهندبة في كل إطار
 - الإطار الرئيسي: يتم عرض الإطار الذي يوضح نطاق التهذيب على الصورة (ص ١٢٨).

- إطار التحرير: يتم عرض الصورة في حالتها المُهندبة.
- إطار تحرير الصور: تكون الصورة المصغرة هي نفس الصورة المعروضة في الإطار الرئيسي، بينما تكون الصورة المُكثّفة هي نفس الصورة المعروضة في إطار التحرير.

● طباعة الصور المُهندبة

- يمكنك طباعة الصورة في هيئتتها المُهندبة من خلال الطباعة من برنامج DPP.
- تصبح الصورة صورة مُهندبة عند حفظها كصورة منفصلة
- تصبح صورة JPEG أو TIFF المُهندبة صورة مُهندبة على نحو فعلي عند حفظها كصورة منفصلة (ص ١٢١).

● تظهر الصور ذات نسبة الأبعاد المحددة كصور مُهندبة

- عند إرفاق معلومات نسبة الأبعاد بصورة RAW ملقطة باستخدام الكاميرا EOS-1D X أو EOS-1D Mark III أو EOS-1D Mark IV أو EOS-1Ds Mark III أو EOS-1D Mark C أو EOS 60D أو EOS 70D أو EOS 6D أو EOS 5D Mark III أو EOS 700D أو EOS 100D أو EOS 600D أو EOS 1200D أو EOS M أو EOS M2 أو EOS M3 أو EOS M6، يتم عرض نطاق التهذيب المضبوط وفقًا لمعلومات نسبة الأبعاد. وأنظار لأنه لا يتم تهذيب الصورة بشكل فعلي، يمكنك تغيير نطاق التهذيب أو إرجاعه إلى حالة ما قبل التهذيب.

- لكن عند التقاط صورة JPEG بنسبة أبعاد تبلغ [4:3] أو [16:9] أو [1:1] تم ضبطها بواسطة الكاميرا EOS 5D Mark III أو EOS 6D أو EOS 70D أو EOS 100D أو EOS 600D أو EOS 650D أو EOS 1200D أو EOS M أو EOS M2 أو EOS M3، لا يمكن تغيير نطاق تهذيبها كما لا يمكن إعادتها إلى حالتها قبل التهذيب، نظرًا لأنه تم تهذيب الصورة فعليًا وحفظها بنسبة التهذيب المضبوطة.*
- عند الإرجاع إلى حالة ما قبل إجراء التهذيب وفقًا لمعلومات نسبة الأبعاد وقت التصوير، انقر فوق الزر [Reset] [إعادة ضبط]. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريدين إلغاء نطاق التهذيب بالكامل، فانقر فوق الزر [Clear] [إزالة] (ص ١٣٧).

إجراء المعالجة التلقائية لإزالة الغبار

يمكن استخدام بيانات إزالة الغبار الملحقة بالصور الملقطة بالكاميرا التي يمكنها إرفاق هذه البيانات، لإزالة بقع الغبار بشكل تلقائي.

الكاميرات المتوافقة

EOS-1D Mark IV	EOS-1D C	EOS-1D X
EOS 5D Mark III	EOS-1D Mark III	EOS-1Ds Mark III
EOS 7D	EOS 6D	EOS 5D Mark II
EOS 50D	EOS 60D	EOS 70D
EOS 100D	EOS 700D	EOS 40D
EOS 550D	EOS 600D	EOS 650D
EOS 400D DIGITAL	EOS 450D	EOS 500D
EOS 1100D	EOS 1100D	EOS 1200D
—	EOS M	EOS M2

في الإطار الرئيسي، حدد صورة مرفق بها بيانات إزالة الغبار.

انقر فوق الزر [Stamp]/[طابع].



عندئذ، يظهر إطار طابع النسخ.

بيانات إزالة الغبار غير مرفقة بالصور ذات الإعدادات التي تم تحديدها أثناء معالجة صور RAW في الكاميرا لتصحيح التشويه وتصحيح الانحراف اللوني، الخ. نتيجة لذلك، لا يمكنك إجراء المعالجة التلقائية لإزالة الغبار على مثل تلك الصور.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس





- يمكن إعادة الصورة التي تمت إزالة الغبار عنها إلى حالتها الأصلية في أي وقت يتم عرض صورة تمت إزالة الغبار عنها أو طباعتها كصورة خالية من الغبار. لكن نظراً لأنه لا يتم إزالة الغبار الموجود على الصورة فعلياً، فيمكنك دائماً الرجوع إلى الصورة الأصلية من خلال النقر فوق الزر [Undo/تراجع] في إطار طابع النسخ أو من خلال تنفيذ إجراء "إعادة تحرير الصور" (ص ١٢٢).

- التحقق من إزالة الغبار في إطار طابع النسخ تحقق من إزالة الغبار في إطار طابع النسخ. يتم عرض الصور قبل إزالة الغبار عنها في إطارات أخرى، ولن تتمكن من التتحقق منها.

- طباعة الصور التي تمت إزالة الغبار عنها يمكنك الطباعة كصورة تمت إزالة الغبار عنها عن طريق طباعتها باستخدام برنامج DPP.

- لا يمكن النقر فوق زر [Apply Dust Delete Data/تطبيق بيانات إزالة الغبار] حتى مع صورة مرفق معها في الكاميرا بيانات إزالة الغبار، إذا لم يكن هناك غبار لإزالته باستخدام برنامج DPP من الصورة، فسيتم تعطيل زر [Apply Dust Delete Data/تطبيق بيانات إزالة الغبار].

- لإزالة الغبار الذي لا يمكن إزالته باستخدام المعالجة التقانية لإزالة الغبار في المعالجة التقانية لإزالة الغبار، يتم إزالة الغبار بناءً على المعلومات المتعلقة بالغبار والمحفوظة في بيانات إزالة الغبار. ومع ذلك، قد تكون هناك حالات لن تتمكن فيها من إزالة الغبار بناءً على نوعه. وإذا حدث هذا الأمر، فقم بإزالة بقع الغبار هذه باستخدام وظيفة الإصلاح (ص ١١٨) أو وظيفة طابع النسخ (ص ١٢٠).

- تصبح الصورة خالية من الغبار عند حفظها كصورة منفصلة تصبح صورة JPEG أو TIFF التي تمت إزالة الغبار عنها صورة خالية من الغبار على نحو فعلي عند حفظها كصورة منفصلة (ص ١٢١).

💡 وظائف مفيدة لإطار طابع النسخ

● التحقق من بقع الغبار التي تمت إزالتها

بعد الخطوة رقم ٣، يمكنك عرض بقع الغبار التي تمت إزالتها والتحقق منها بالتفصيل واحدة تلو الأخرى، وذلك من خلال الضغط على مفتاح <F>. (اضغط على مفتاح للعودة إلى بقعة الغبار السابقة).

● إلغاء بقعة غبار محددة تمت إزالتها فقط

بعد الخطوة رقم ٣، يمكنك الضغط على مفتاح <F> أو مفتاح لعرض بقعة الغبار التي تمت إزالتها، ثم اضغط على مفتاح <delete> لإلغاء بقعة الغبار التي تمت إزالتها والمعروضة فقط.

● التبديل بين عرض ملء الشاشة/عرض الشاشة العادية باستخدام مفاتيح اختصار

يمكنك أيضاً التبديل بين عرض ملء الشاشة/عرض الشاشة العادية بالضغط على المفاتيح <F11> + <F12>.

● تطبيق نتيجة إزالة الغبار على صورة أخرى

يمكنك تطبيق إزالة الغبار على الموضع نفسه في صورة أخرى من خلال النقر فوق زر [<Copy>/نسخ] لنسخ نتائج إزالة الغبار ثم عرض الصورة الأخرى التي ترغب في تطبيق النتائج عليها والنقر فوق زر [<Paste>/لصق].

للحصول على قائمة بوظائف إطار طابع النسخ، انظر ص ١٤٢.


المعالجة التقانية لإزالة الغبار في الإطار الرئيسي

في الإطار الرئيسي، يمكنك أيضاً بشكل تقائي إزالة بقع الغبار في صور متعددة ملحة بها بيانات إزالة الغبار.

حدد عدة صور مرفقة ببيانات إزالة الغبار، ثم حدد قائمة [Adjustment]

● ضبط [Apply Dust Delete Data/تطبيق بيانات إزالة الغبار].

◀ تتم إزالة بقع الغبار في كافة الصور المحددة في عملية واحدة.



إزالة الغبار يدوياً (وظيفة الإصلاح)

يمكنك إزالة بقع الغبار في صورة ما من خلال تحديدها الواحدة تلو الأخرى

انقر فوق الزر الذي يتطابق مع بقعة الغبار التي سيتم إزالتها.


٤

- إذا كانت بقعة الغبار داكنة اللون، فانقر فوق الزر []، وإذا كانت بقعة الغبار فاتحة اللون، فانقر فوق الزر [].

- عندما تقوم بتحريك المؤشر فوق الصورة، فإن نطاق إزالة الغبار يظهر ك [].

ضع بقعة الغبار التي ستتم إزالتها في داخل [] ثم انقر.

٥



انقر

يتم إزالة بقعة الغبار الموجودة في داخل [].

←

انقر فوق جزء آخر من الصورة للاستمرار في إزالة بقع الغبار الموجودة في الصورة.

لإزالة الغبار في جزء آخر من الصورة، انقر فوق الزر الذي تم نقره في الخطوة ٤ مرة أخرى.

لإلغاء معالجة إزالة الغبار وإجراء العملية مرة أخرى من الخطوة ٣.

عند تعذر إزالة بقع الغبار، يتم عرض [].

انقر فوق الزر [OK/موافق] للعودة إلى الإطار الرئيسي.

٦

يتم عرض العلامة [] (ص ١٢٨) على أيّة صورة تمت إزالة بقع الغبار منها.


في الإطار الرئيسي، حدد الصورة التي ترغب في إزالة بقع الغبار منها.

انقر فوق الزر [Stamp/طابع].



عندئذ، يظهر إطار طابع النسخ.

٣ وعندما تعيد الصورة تكوين نفسها، انقر نفراً مزدوجاً فوق النقطة التي سيتم إزالة الغبار عنها.



انقر نفراً
مزدوجاً

فيتغير العرض إلى عرض ١٠٠٪.

يمكن تغيير موضع العرض عن طريق السحب.

مقدمة

نظرة سريعة
على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير
والطباعة المتقدمة
للسور


معالجة أعداد كبيرة
من الصور

التحرير
صورة
JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس





💡 وظائف مفيدة لإطار طابع النسخ


- **التحقق من بقع الغبار التي تمت إزالتها**
بعد الخطوة رقم ٥، يمكنك عرض بقع الغبار التي تمت إزالتها والتحقق منها بالتفصيل واحدة تلو الأخرى، وذلك من خلال الضغط على مفتاح <F>. (اضغط على مفتاح للعودة إلى بقعة الغبار السابقة).
- **إلغاء بقعة غبار محددة تمت إزالتها فقط**
بعد الخطوة رقم ٥، يمكنك الضغط على مفتاح <Delete> لإلغاء بقعة الغبار التي تمت إزالتها والمعروضة فقط.
- **التبديل بين عرض ملء الشاشة/عرض الشاشة العادية باستخدام مفاتيح اختصار**
يمكنك أيضاً التبديل بين عرض ملء الشاشة/عرض الشاشة العادية بالضغط على المفاتيح <F11> + <Shift>.
- **تطبيق نتيجة إزالة الغبار على صورة أخرى**
يمكنك تطبيق إزالة الغبار على الموضع نفسه في صورة أخرى من خلال النقر فوق زر [Copy] / [Paste] لنسخ نتائج إزالة الغبار ثم عرض الصورة الأخرى التي ترغب في تطبيق النتائج عليها والنقر فوق زر [Paste].
- **لتطبيق إزالة الغبار على نفس الموضع في العديد من الصور الأخرى، يمكنك إزالة بقع الغبار بشكل فعال من خلال النقر فوق الصور مع الضغط باستمرار على المفتاح <Shift> في الإطار الرئيسي، أو، من خلال تحديد صورة متعددة عن طريق النقر فوق الصورة الأولى ثم النقر فوق الصورة الأخيرة أثناء الضغط باستمرار على المفتاح <Shift>، ثم عرض إطار طابع النسخ.**

بالنسبة إلى الصور التي تم التقاطها بواسطة ضبط تمدد نطاق السرعة ISO، قد يصعب التسويف الملحظ عرض بقع الغبار في إطار طابع النسخ. لذلك، لا يوصى باستخدام هذه الوظيفة.

للحصول على قائمة بوظائف إطار طابع النسخ، انظر [ص ١٤٢](#).

معلومات إضافية ?

- انقر عدة مرات عندما لا يتم إزالة بقع الغبار بشكل كامل عندما لا يتم إزالة بقع الغبار غير المرغوب فيها حتى بعد إجراء الخطوة ٥ مرة واحدة، قد يتم مسحها تلقائياً عندما تقرر عدة مرات.
- **بصفة أساسية، يمكن إزالة بقع الغبار باستخدام وظيفة الإصلاح**
يمكن إزالة بقع الغبار باستخدام وظيفة الإصلاح. قد لا تتمكن من إزالة خطوط الغبار. في هذه الحالة، استخدم وظيفة طابع النسخ [ص ١٢٠](#).
- **يمكن إعادة الصورة التي تمت إزالة الغبار عنها إلى حالتها الأصلية في أي وقت**
يتم عرض صورة تمت إزالة الغبار عنها أو طباعتها كصورة خالية من الغبار. لكن نظراً لأنه لا يتم إزالة الغبار الموجود على الصورة فعلياً، فيمكنك دائماً الرجوع إلى الصورة الأصلية من خلال النقر فوق الزر [Undo/تراجع] في إطار طابع النسخ أو من خلال تنفيذ إجراء " إعادة تحرير الصور" [ص ١٢٢](#).
- **التحقق من إزالة الغبار في إطار طابع النسخ**
تحقق من إزالة الغبار في إطار طابع النسخ. يتم عرض الصور قبل إزالة الغبار عنها في إطارات أخرى، ولن تتمكن من التتحقق منها.
- **طباعة الصور التي تمت إزالة الغبار عنها**
يمكنك الطباعة كصورة تمت إزالة الغبار عنها عن طريق طباعتها باستخدام برنامج DPP.
- **تصبح الصورة خالية من الغبار عند حفظها كصورة منفصلة**
تصبح صورة JPEG أو TIFF التي تمت إزالة الغبار عنها صورة خالية من الغبار على نحو فعلي عند حفظها كصورة منفصلة [ص ١٢١](#).



إنشاء الصور والنطاق الديناميكي العالمي

يمكنك أيضاً إنشاء الصور باستخدام صور JPEG وTIFF بنفس الطريقة التي تتبعها مع صور RAW على النحو الموضح أدناه.

- إنشاء الصور (ص ٧٨)

- إنشاء صور بنطاق ديناميكي عالي (HDR) (ص ٨٢)

بدء تشغيل برنامج Map Utility

يمكنك بدء تشغيل برنامج Map Utility باستخدام الإجراء الموضح أدناه.

- بدء تشغيل برنامج Map Utility (ص ٨٥)

حذف أجزاء غير مرغوبة من الصورة (وظيفة طابع النسخ)

يمكنك تصحيح أي صورة من خلال لصق أي قسم تم نسخه من جزء آخر من الصورة على أي جزء غير مرغوب من الصورة.

١ اتبع الخطوات من ١ إلى ٣ في "إزالة الغبار يدوياً (وظيفة الإصلاح)" (ص ١١٨).

٢ حدد القسم المراد نسخه.

- انقر فوق القسم الذي سيكون مصدر النسخ مع الاستمرار في الضغط على مفتاح <option>.

- لتغيير القسم الذي سيكون مصدر النسخ، قم بإجراء العملية الواردة أعلاه مرة أخرى.

- لتنبيه موضع مصدر النسخ، ضع علامة اختيار أمام [Fix Copy Source position]

- تثبيت موضع مصدر النسخ.

٣ قم بتصحيح الصورة.

٤ انقر أو اسحب إلى القسم الذي تريده تصحيح الصورة فيه. تشير [+] في الإطار إلى مصدر النسخ وتشير [O] إلى وجهة النسخ.

● فيتم لصق الصورة المنسوبة في الموضع الذي تم سحبها إليه.

- بالنسبة لـ [Pen type] / نوع القلم، يمكنك الاختيار من بين [Brush] (تحاكي حدود الصورة التي تم لصقها شكل فرشاة) و[Pencil] / قلم رصاص (تكون حواف الصورة التي تم لصقها حادة).

انقر فوق الزر [OK/موافق] للعودة إلى الإطار الرئيسي.

● يتم عرض العلامة [+] (ص ١٢٨) على صورة تم تصحيتها.

حفظ محتوى التحرير لإحدى الصور

يمكن حفظ كل المحتويات (إجراءات التعديل) التي تم ضبطها باستخدام لوحة الأدوات (ص ١٠٥ إلى ص ١١٢) بالإضافة إلى معلومات النطاق المُهذب (ص ١١٣) ومعلومات إزالة الغبار (ص ١١٦ إلى ص ١٢٠) إلى صورة JPEG أو TIFF أو إلى صورة RAW كما هو موضح أدناه، فإنه يمكن حفظ الصورة كصورة منفصلة مع تطبيق عمليات الضبط (إجراءات التعديل) عليها.

إذا تم ضبط صورة JPEG أو TIFF باستخدام لوحة الأدوات (ص ١٠٥ إلى ص ١١٢) ثم حفظها بنفس طريقة حفظ صور RAW كما هو موضح أدناه، فإنه يمكن حفظ الصورة كصورة منفصلة مع علامة على ذلك، إذا تم حفظ صورة مهذبة (ص ١١٣) أو صورة تمت إزالة الغبار عنها (ص ١١٦ إلى ص ١٢٠) بنفس الطريقة، فإنها تصبح بالفعل صورة مهذبة أو صورة تمت إزالة الغبار عنها.

حفظ صورة JPEG أو TIFF (ص ٤٢)

عن طريق حفظ الصور كصور JPEG أو TIFF أو TIFF منفصلة كما ورد شرح ذلك أعلاه، فإنه يتم تطبيق عمليات الضبط التي تمت من خلال لوحة الأدوات، ويقتصر بعمليات التحرير/الحفظ بعض التشويه للصورة كما هي الحال لدى التحرير باستخدام برنامج تحرير صور عاديّة.

حدد القائمة [ملف] ▶ العنصر المرغوب.

File

Open in Edit window		⌘O
Open in Edit window (enlarged)		⌘ShiftO
Close all		⌘N
Open window		⌘W
Close window		⌘ShiftW
Save		⌘S
Save As...		⇧ ⌘S
Add thumbnail to image and save		⇧ ⌘T
Convert and save...		⌘D
Batch process...		⌘B
Create new folder		⇧ ⌘N
Print...		⌘P
Print with detailed setting...		⇧ ⌘D
Print contact sheets...		⇧ ⌘P
Plug-in printing		▶
Add to collection		⌘C
Remove from collection		⇧ ⌘C
Clear collection		
Delete		⌘⌫
Info		⌘I

يتم حفظ عمليات الضبط التي قمت بها على الصورة. ←

الطباعة


يمكنك طباعة صور JPEG أو TIFF باتباع الإجراءات التالية كما هو الحال مع صور RAW.

الطباعة (ص ٤٣)

الطباعة مع إرفاق معلومات التصوير (ص ٨٦)

طباعة قائمة صور مصغرّة (طباعة فهرس الصور) (ص ٨٧)

طباعة صور RAW باستخدام طابعة Canon متطرفة (ص ٨٨)




إعادة تحرير الصور

يتم فقط تغيير ظروف معالجة الصورة بالنسبة للصور التي تم ضبطها باستخدام لوحة الأدوات (ص ١٠٥ إلى ص ١١٢)، ولذلك تظل "بيانات الصور الأصلية نفسها" غير متاثرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم ببساطة حفظ معلومات نطاق التهذيب أو معلومات إزالة الغبار الخاصة بالصورة التي تم تهذيبها (ص ١١٣) أو الصورة التي تمت إزالة الغبار عنها (ص ١١٦ إلى ص ١٢٠) في الصورة. ولهذا السبب، يمكنك إلغاء أي عملية ضبط تم حفظها (ص ١٢١) على الصورة، وكذلك معلومات نطاق التهذيب ومعلومات إزالة الغبار، وإرجاع الصورة إلى الحالة التي تم حفظها بها آخر مرة أو وقت التقاطها.

١ **حدد الصور المراد إعادة تحريرها.**

٢ **حدد القائمة [ضبط] ▶ العنصر المرغوب.**



◀ تعود الصورة إلى الظروف الخاصة بالعنصر المحدد.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

تحرير صور JPEG/TIFF


المراجع

الفهرس



تم توفير هذا القسم المرجعي لتعزيز خبرتك في استخدام برنامج DPP. فهو يحتوي على حلول متعددة لاستكشاف المشاكل وحلها وكيفية حذف برنامج DPP من جهاز الكمبيوتر وشرح للإطارات المتعددة ومسرد المصطلحات. كما تم توفير فهرس في نهاية الفصل لتسهيل عملية العثور على المعلومات التي تبحث عنها.

١٢٤	استكشاف المشاكل وحلها
١٢٥	حذف البرنامج (إلغاء التثبيت)
١٢٦	قائمة بوظائف الإطار الرئيسي (الإطار Folder (مجلد))
١٢٧	قائمة بوظائف الإطار الرئيسي (الإطار Collection (مجموعة))
١٢٨	معلومات إطار الصورة في الإطار الرئيسي وإطار تحرير الصور
١٢٩	قائمة بوظائف إطار التحرير
١٣٠	قائمة بوظائف لوحة الأدوات
١٣٣	قائمة بوظائف الإطار NR Preview (مراجعة تخفيف التشوش)
١٣٤	قائمة بوظائف إطار التحقق السريع
١٣٥	قائمة بوظائف إطار تحرير الصور
١٣٦	قائمة بوظائف إطار تحويل/حفظ صورة واحدة
١٣٧	قائمة بوظائف إطار التهذيب/ضبط الزوايا
١٣٨	قائمة بوظائف الإطار Lens Aberration Correction (تصحيح انحراف العدسة)
١٣٩	قائمة بوظائف إطار ضبط Digital Lens Optimizer (محسن العدسة الرقمي)
١٤٠	قائمة بوظائف إطار أداة الإنشاء
١٤١	قائمة بوظائف إطار النطاق الديناميكي العالي Adjust Image (ضبط الصورة)
١٤٢	قائمة بوظائف إطار طابع النسخ
١٤٣	قائمة بوظائف إطار تحويل/حفظ صور متعددة (المعالجة الجماعية)
١٤٤	قائمة بوظائف إطار إعادة التسمية
١٤٥	مسرد المصطلحات
١٤٧	الفهرس
١٥١	حول دليل الإرشادات
١٥١	العلامات التجارية



استكشاف المشاكل وحلها

إذا لم يعمل برنامج DPP بشكل صحيح، فراجع العناصر أدناه.

لا يمكن ضبط الصورة

- لا يمكن ضبط صور JPEG وTIFF باستخدام وظيفة ضبط الصور من لوحة الأدوات [RAW].
قم بضبط هذه الصور باستخدام لوحة الأدوات [RGB] [\[ص ١٣٠\]](#).

لا يمكن لصق (تطبيق) إجراءات التعديل على صورة أخرى

- لا يمكنك لصق (تطبيق) التدوير [\[ص ١٠\]](#)، [\[ص ٢٥\]](#)، [\[ص ١٢٦\]](#)، [\[ص ١٣٤\]](#) أو التهذيب [\[ص ٣٨\]](#)، [\[ص ١١٣\]](#) أو إزالة الغبار (طابع النسخ) [\[ص ٧٣ إلى ص ٧٧\]](#)، [\[ص ١١٦ إلى ص ١٢٠\]](#) الخاص بإحدى الصور إلى صورة أخرى كأحد إجراءات التعديل. قم بتهذيب الصورة أو إزالة الغبار عن الصورة باستخدام وظيفة نسخ/لصق في كل إطار وتدوير كل صورة على حدة.
- لا يمكن تطبيق محتويات عمليات الضبط (إجراءات التعديل) لصور RAW التي تم ضبطها باستخدام لوحة الأدوات [RAW] على صور JPEG أو TIFF [\[ص ١٣٠\]](#).
- لا تتوفر وظيفة Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي) [\[ص ٦١\]](#) إلا لصور EOS-1D Mark IV وEOS-1D C وEOS-1D X وEOS 7D وEOS 6D وEOS 5D Mark II وEOS 5D Mark III وEOS 5D Mark IV وEOS 60D وEOS 70D وEOS 700D وEOS 100D وEOS 50D وEOS 650D وEOS 500D وEOS 600D وEOS 600D وEOS 550D وEOS 500D وEOS 1200D وEOS 1100D وEOS M2 وEOS M وEOS M. لا يمكنك تطبيق محتويات الضبط لوظيفة Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي) على صور RAW التي تم التقاطها بالكاميرات الأخرى.

ظهور الألوان ضعيفة في الصورة عند عرضها باستخدام برنامج آخر

- تظهر صورة RAW التي تم ضبط مساحة الألوان بها على خيار آخر بخلاف sRGB [\[ص ٧٨\]](#)، [\[ص ٩٤\]](#) ثم تم تحويلها وحفظها كصورة JPEG أو TIFF باللون ضعيفة عند عرضها في برنامج آخر متوافق فقط مع مساحة الألوان sRGB. في هذه الحالة، قم بضبط مساحة اللون صورة RAW على sRGB، ثم حولها مرة أخرى إلى صورة JPEG أو TIFF واحفظها، ثم قم بعرض الصورة.

لا يمكن إكمال عملية التثبيت بطريقة صحيحة

- لا يمكنك تثبيت برنامج ما لم تقم بتسجيل الدخول في حساب بصلاحيات المسؤول. سجل الدخول مجددًا في حساب بصلاحيات المسؤول. لمعرفة كيفية تسجيل الدخول وكيفية تعين إعدادات المسؤول، راجع دليل المستخدم لكمبيوتر Macintosh الذي تستخدمه، أو لنظام التشغيل.

برنامج DPP لا يعمل

- لا يعمل برنامج DPP بطريقة صحيحة على الكمبيوتر في حالة عدم الوفاء بمتطلبات النظام الخاصة به. استخدم برنامج DPP على جهاز كمبيوتر يتضمن متطلبات نظام متوافقة [\[ص ٣\]](#).
- حتى إذا كان جهاز الكمبيوتر مزودًا بسعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) (الذاكرة) كالموصوفة في متطلبات النظام [\[ص ٣\]](#)، وإذا كانت التطبيقات الأخرى قيد التشغيل في نفس الوقت مع برنامج DPP، فقد لا يكون هناك سعة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) (الذاكرة) كافية. قم بالخروج من أي تطبيقات أخرى بخلاف برنامج DPP.

لا تكتشف وحدة قراءة البطاقات بطاقة SD

- قد لا يتم اكتشاف بطاقات SDXC بشكل صحيح وذلك بحسب وحدة قراءة البطاقات ونظام تشغيل الكمبيوتر المستخدمين. في هذه الحالة، وصل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كبل التوصيل الموفّر وانقل الصور إلى الكمبيوتر باستخدام EOS Utility (البرنامج الموفّر).

لا يتم عرض الصور بشكل صحيح

- لا يتم عرض الصور التي لا يدعمها برنامج DPP. هناك العديد من أنواع صور JPEG وTIFF وصور TIFF الأخرى بخلاف صور Exif 2.2 و2.3 المتواقة، ولذا قد لا يتم عرض صور JPEG الأخرى بخلاف صور Exif المتواقة بشكل صحيح [\[ص ٣\]](#).
- عند عرض صورة تمت إزالة الغبار منها [\[ص ٧٣ إلى ص ٧٧\]](#)، [\[ص ١١٦ إلى ص ١٢٠\]](#) في إطار آخر بخلاف إطار طابع النسخ، فإنه يتم عرضها على النحو الذي كانت عليه قبل تنفيذ عملية إزالة الغبار. تحقق من الصور التي تمت إزالة الغبار منها في إطار طابع النسخ.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور


معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس





حذف البرنامج (إلغاء التثبيت)

- قم بإنهاء أي تطبيقات قبل إلغاء تثبيت البرنامج.
- قم بتسجيل الدخول إلى الحساب المستخدم عند إجراء التثبيت.
- بعد نقل المجلدات والبرامج المراد حذفها في القمامه، حدد القائمه [Empty/Finder]▶ [الباحث]▶ [Trash/أفراغ القمامه] وقم بإفراغ القمامه. يمكنك إعادة تثبيت البرنامج حتى إفراغ القمامه.

عرض المجلد الذي تم حفظ البرنامج فيه.

- افتح المجلد [Canon Utilities]▶ [أدوات Canon Utilities] المساعدة.



اسحب مجلد البرنامج المراد تثبيته إلى القمامه.

٢

حدد القائمه [Empty Trash]▶ [الباحث] على سطح المكتب ▶ [أفراغ القمامه].

- تم حذف البرنامج.
- عند انتهاء إلغاء التثبيت، أعد تشغيل الكمبيوتر.

٣

! لا يمكنك استرداد البيانات التي قمت بإفراغها في القمامه وحذفها، لذلك توخي الحذر عند حذف البيانات.

عد توافق ألوان الصورة المعروضة على الشاشة مع ألوان الصورة المطبوعة

- إذا لم تكن ألوان الشاشة التي تعرض الصورة مضبوطة على نحو صحيح أو إذا كان وضع الطابعة التي تطبع الصور غير مضبوطة فقد تختلف ألوان الصورة المعروضة على الشاشة عن ألوان الصورة المطبوعة بشكل كبير. إذا تم تصحيح ألوان الشاشة التي تعرض الصورة (ص ٩٤) وتم ضبط وضع الطابعة على نحو صحيح (ص ٩٤)، فسوف تتوافق ألوان الصورة المطبوعة مع ألوان الصورة المعروضة على الشاشة بشكل كبير. يعمل استخدام طابعة Canon (ص ٤٣، ص ٤٦) أو الطابعة عن طريق الاتصال (ص ٩٠، ص ٨٨) على ضبط أوضاع الطابعة تلقائياً، لذا ستحتاج فقط إلى ضبط ألوان الشاشة لجعل الألوان مقاربة.

- عند الطباعة باستخدام برنامج Easy-PhotoPrint مع تشغيل وظيفة التعويض التلقائي ببرنامج Easy-PhotoPrint وأنواع متعددة من وظائف ضبط الصور فلن يتم طباعة الصور بصورة صحيحة. قم بإلغاء كل وظائف ضبط الصور ببرنامج Easy-PhotoPrint (ص ٤٧).

- حتى إذا قمت بضبط وضع طابعة، وإذا قمت باستخدام وظيفة ضبط الألوان الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، فربما تتم طباعة الصور بألوان تختلف عن الألوان المعروضة على الشاشة. لا تقم باستخدام وظيفة ضبط الألوان من برنامج تشغيل الطابعة.

يتعذر القيام بطباعة عدد كبير من الصور على هيئة مجموعات

- في حالة طباعة عدد كبير من الصور على هيئة مجموعات فقد تتوقف الطابعة في المنتصف أو قد لا تتم الطباعة. قم بتقليل عدد الصور المطلوب طباعتها أو بزيادة الذاكرة بجهاز الكمبيوتر.

يظل الملف في المجلد بعد حذف الصور


- قم بحذف [CRW_YYYY.THM] (صورة عرض فهرس الكاميرا) إذا بقيت في المجلد الذي تم حذف الصور منه (ص ٤٩).

* يتم إدخال الأرقام لـ [YYYY] في اسم الملف.

لا يتم عرض معلومات الصورة

- إذا تم ضبط صورة JPEG على Adobe RGB وتم التقاطها باستخدام كاميرا EOS 10D وEOS 300D DIGITAL، فقد لا تظهر معلومات الصورة (ص ١٠، ص ٢٣).

قائمة بوظائف الإطار الرئيسي (الإطار Folder (مجلد)) (ص ١٠)



مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



مساحة ألوان الصور ومساحة ألوان العمل* (ص ٧٨، ص ٩٥)

* يتم عرض العنصر المحدد في RAW وحفظها [ص ٩١] من إطار Preferences [نفضيلات]. يمكنك التبديل بين إطار Folder [مجلد] وCollection [مجموعة].

وضع العرض*

حالة إرفاق إجراءات التعديل (ص ٩٨)


عدد الصور المحددة

عدد الصور المعروضة

عرض محاكاة CMYK (ص ٩٤)

* التبديل بين إظهار/إخفاء، حدد قائمة [View/عرض] ▶ شريط الأدوات [Toolbar].
* يتم عرض الصور الموجودة داخل المجلد الذي تم تحديده على شكل قائمة صور مصغرة في اليمين.
* يعرض إحداثيات المؤشر وقيم الأحمر والأخضر والأزرق (RGB) (تحويل بمعدل ٨ بت) عند النقر فوق توازن اللون الأبيض باستخدام لوحة الأدوات.

قائمة بوظائف الإطار الرئيسي (الإطار Collection (مجموعة)) (ص ٣٦)



مساحة ألوان الصور ومساحة ألوان العمل* (ص ٧٨، ص ٩٥)

* يعرض إحداثيات المؤشر وقيم الأحمر والأخضر والأزرق (RGB) (تحويل بمعدل ٨ بت) عند إجراء ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر باستخدام لوحة الأدوات.

يظهر العدد الإجمالي للصور المضافة إلى إطار [Collection] في صفحة علامة التبويب [Collection/مجموعة]. لذا عندما تتم إضافة صورة معروضة كصورة واحدة (ص ٢٢)، يتم عرض ضعف العدد الإجمالي للصور المعروضة.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



معلومات إطار الصورة في الإطار الرئيسي وإطار تحرير الصور (ص ١٠، ص ٣٤)

يتم عرض المعلومات عند تحديد [Large thumbnail]/صورة مُصغرة كبيرة] (ص ١٠)



^{*} عندما تكون معلومات نسبة الأبعاد مرفقة بصورة ملتقطة بواسطة الكاميرا

EOS-1D C أو EOS-1D X أو EOS-1D Mark IV أو EOS-1Ds Mark III أو EOS 7D أو EOS 6D أو EOS 5D Mark III أو EOS-1D Mark III أو EOS 60D أو EOS 700D أو EOS 100D أو EOS 650D أو EOS 600D أو EOS 70D أو EOS 60D أو EOS 700D أو EOS 100D أو EOS 650D أو EOS 600D أو EOS M2 أو EOS M أو EOS 1200D أو EOS 1200D أو EOS M، يتم عرض الصورة كصورة مُهدبة.

^{*} يتم عرضها على الصور المصورة بإحدى كاميرات Canon المتوافقة مع وظيفة GPS.

^{١*} لا تُعرض باستخدام الخيار [Small thumbnail]/صورة مُصغرة صغيرة].

^{٢*} تُظهر في صور RAW+JPEG المعروضة كصورة واحدة (ص ٢٢).

و يتم عرض [RAW] في صور RAW.

(في) [Small thumbnail]/صورة مُصغرة صغيرة] (ص ١٠)، يتم عرض [R].

^{٣*} لا يُعرض مع الخيار [Medium thumbnail]/صورة مُصغرة متوسطة] أو [Small thumbnail]/صورة مُصغرة صغيرة].

[Small thumbnail]/صورة مُصغرة صغيرة].

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المرجع

الفهرس



مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور


التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



لوحة الأدوات^{١*} (ص ١٣٠، ص ١٣١، ص ١٣٢)



مسار الصورة واسم ملف الصورة



عرض المعلومات^{٢*}

عرض محاكاة CMYK (ص ٩٤)
مساحة ألوان الصور^{٣*} ومساحة ألوان العمل (ص ٧٨، ص ٩٤)

^{١*} للتبديل بين إظهار/إخفاء، حدد قائمة [View/عرض] ▶ [Toolbar/شريط الأدوات].

^{٢*} لعرض إحداثيات موضع المؤشر وقيم اللون الأحمر والأخضر والأزرق (RGB) (تحويل بمعدل ٨ بت).

يتم عرض صور RAW باستخدام [RAW].
يتم عرض العنصر المحدد في [Viewing and saving RAW images] (ص ٩١) من إطار [RAW وحفظها] (ص ٩١) من إطار [Preferences] (نفضيلات).

قائمة بوظائف لوحة الأدوات

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور


التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



لوحة الأدوات RGB (ص ٦٠)



الضبط التلقائي (مساعدة منحني تدرج الألوان) (ص ٣٣، ص ١٠٦)

ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر (ص ١٠٨)

ضبط منحني تدرج الألوان (ص ٥٨، ص ١١٠)

ضبط النطاق الديناميكي (ص ١١١)


ضبط السطوع والتباين (ص ١٠٧)

ضبط التدرج والتثبيغ (ص ١٠٩)

ضبط الحدة (ص ١٠٩)

موقع عرض التكبير *

لوحة الأدوات RAW (ص ٢٥)



ضبط السطوع (ص ٢٦)

ضبط توازن اللون الأبيض (ص ٢٨، ص ٥٦)

إعدادات نمط الصورة (ص ٢٦، ص ٥٩)

ضبط النطاق الديناميكي (ص ٥٧)

ضبط التباين (ص ٢٩)

ضبط الظلل/التمييز (ص ٥٧)

إعداد خطى (ص ٢٩)

ضبط درجة اللون وتشبعه (ص ٣٠)

ضبط الحدة (ص ٣١)




موقع عرض التكبير *

* في حال عرض صورة مكبرة، يمكن تحريك موقع عرض التكبير عن طريق السحب. يظهر موقع عرض التكبير عند ضبط [عرض الإرساء] (ص ٩٣) وتكتير إطار تحرير الصور (ص ١٣٥).



لوحة أدوات [ALO]/NR/ALO/[ALO]/تحفيض التشويش/[ALO] (عند تحديد صورة JPEG أو TIFF)




زر تطبيق تحفيض التشويش (ص ١١٢)
عرض إطار [NR Preview...]/مراجعة
تحفيض التشويش] (ص ١٣٣، ص ١١٢)

تحفيض تشويش الإضاءة لصور
TIFF و JPEG (ص ١١٢)
تحفيض تشويش التسبيع اللوني
لصور JPEG و TIFF (ص ١١٢)

موقع عرض التكبير*

لوحة أدوات [ALO]/تحفيض التشويش/[ALO]/[ALO]/[ALO] (عند تحديد صورة RAW)



Auto Lighting Optimizer
(محسن الإضاءة التقائي) (ص ٦١)
زر تطبيق تحفيض التشويش (ص ٦٢)
عرض إطار [NR Preview...]/مراجعة
تحفيض التشويش] (ص ١٣٣، ص ٦٢)
تحفيض تشويش الإضاءة
لصور RAW (ص ٦٢)
تحفيض تشويش التسبيع
اللوني لصور RAW (ص ٦٢)

موقع عرض التكبير*

* في حال عرض صورة مكبرة، يمكن تحريك موقع عرض التكبير عن طريق السحب. يظهر
موقع عرض التكبير عند ضبط [عرض الإرساء] (ص ٩٣) وتكبير إطار
تحرير الصور (ص ١٣٥).

مقدمة

نظرة سريعة
على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير
والطباعة المتقدمة
للصور

معالجة أعداد كبيرة
من الصور


التحرير
صور
JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



لوحة الأدوات **LENS** (العدسة)



زر ضبط مُحسن العدسة الرقمي (ص ٧٢)

مقدار مُحسن العدسة الرقمي (ص ٧٠)

حالة بيانات العدسة (ص ٧٠)

زر تحديث بيانات العدسة (ص ٧١)

زر ضبط تصحيح انحراف العدسة (ص ٦٥)

تصحيح انحراف العدسة (ص ٦٥)

قائمة بوظائف إطار NR Preview (مراجعة تخفيف التشویش) (ص ٦٢، ص ١١٢)

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم



عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



إطار التحقق من تخفيف التشویش (NR)

موقع عرض التكبير

إطار المتصفح

نوع الصورة*


تخفيف تشویش الإضاءة

تخفيف تشویش التشبع اللوني

زر تطبيق تخفيف التشویش

* عند تحديد صورة JPEG أو TIFF وعرضها في إطار [NR Preview]/مراجعة تخفيف التشویش [TIFF/JPEG]، كما يمكنك تخفيف تشویش الإضاءة وتشویش التشبع اللوني لصور JPEG وTIFF.

قائمة بوظائف إطار الفحص السريع (ص ١٦، ص ١٨)



* يمكنك تحديد 50% view (عرض ٥٠٪ view)/(عرض ١٠٠٪ view)/(عرض ١٠٠٪ view) (إيقاف تقليل التموجات) عن طريق تحديد [Digital Photo Preferences] في قائمة [Digital Photo Preferences]

[Professional] واستخدام [Quick check tool display]/[Digital Photo Preferences] في [Professional] و[Quick check tool display]. يمكنك أيضًا نقل موضع العرض في صفحة علامة التبويب [View settings]/[View settings] في [Professional].

العرض المكبر عن طريق سحب الصورة للرجوع إلى الشاشة العادية، اضغط على المفتاح <esc>.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور


التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



قائمة بوظائف إطار تحرير الصور (ص ٣٤، ٣٦)



مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المرجع

الفهرس



قائمة بوظائف إطار تحويل/حفظ صورة واحدة (ص ٤٢)

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس




أنواع الصور

الامتداد	نوع الصور
.JPG	Exif-JPEG
.TIF	٨ بت Exif-TIFF
.TIF	١٦ بت TIFF
.TIF/.JPG	Exif-JPEG+٨ بت Exif-Tiff
.TIF/.JPG	Exif-JPEG+١٦ بت TIFF

١٠* الدقة

تغيير الحجم*



اسم الملف

وجهة الحفظ

٣*JPEG

٤٥*ICC (ص ١٤٥) دمج أوضاع

(حفظ) Save

* يتراوح نطاق الإعداد من ١ إلى ١٠ نقاط لكل بوصة. كلما ارتفعت القيمة الرقمية كلما زادت جودة الصورة.

* يتم تطبيق القيمة الأعلى في القيمتين التي تم ضبطها في [Width/عرض] و[Height/ارتفاع] على الحافة الأطول من الصورة ويتم تغيير حجمها.

* يتم إرفاق معلومات مساحة الألوان (ص ٩٤، ٧٨) التي تم ضبطها للصورة مع وضع ICC.

* حتى في حالة إزالة علامة الاختيار من الصور التي تم ضبط مساحة الألوان فيها على Apple RGB أو Wide Gamut RGB أو ColorMatch RGB (ص ٩٤، ٧٨)، تكون أوضاع ICC مدمجة فيها بشكل ثلثائي.

قائمة بوظائف إطار التهذيب/ضبط الزوايا (ص ٣٨، ص ١١٣)

إلغاء كل معلومات التهذيب (نسبة الأبعاد)



* يعمل عند تحديد صور متعددة وعند عرض إطار التهذيب/ضبط الزوايا.

* في حالة تحديد [Free/حر] من مربع القائمة [نسبة الأبعاد/Aspect ratio]، يمكنك أيضاً سحب حدود النطاق الذي تم تهذيبه لتغيير نطاقه.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



قائمة بوظائف إطار Lens Aberration Correction

(ص ٦٥)

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع


الفهرس



١٣٨

لتصحيح التشوه الناتج عن انحراف الصور الملقطة بواسطة عين السمكة، يمكن تحديد أربعة تأثيرات من مربع القائمة [Effect]، بالإضافة إلى [Shot settings]، لإعدادات التصوير المستخدم عادة لتصحيح التشوه.

عندما يتم عرض مربع مربع تحديد موسع في إطار [Lens aberration correction]، حدد الموسع المرفق في وقت التقاط الصور من مربع القائمة.



موضع عرض التكبير (عرض مؤشر الانتقال)

صور RAW المchorة باستخدام عدسة MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo ^{٢*} أو EF50mm f/2.5 Compact Macro ^{٣*}، Life Size Converter EF، فان مؤشر شريط التمرير يتغير إلى تكبير عامل التكبير/التصغير. لا يتم عرض شريط التمرير للصور التي يتم التقاطها بعدسة EF-M.

تصحيح الانحراف اللوني الأحمر

يتم عرض المنطقة التي قمت بالنقر فوقها على الصورة (موضع عرض التكبير) بتكبير قدره ^{٤*}٪٢٠٠.

قسم عرض التكبير ^{١*}

رجوع إلى الحالة التي تم التقاط الصورة فيها

شريط تمرير معلومات مسافة التصوير ^{٢*} (ص ٦٨)

تصحيح الإضاءة الطرفية

تصحيح الانحراف اللوني

تصحيح الانحراف اللوني الأزرق

تصحيح عدم وضوح الألوان


تصحيح التشوه ^٤

إظهار/إخفاء قسم عرض التكبير

عرض الشبكة

قائمة بوظائف إطار ضبط Digital Lens Optimizer (مُحسن العدسة الرقمي) (ص ٦٩)

عندما يتم عرض مربع تحديد موسّع في إطار Digital Lens Optimizer (مُحسن العدسة الرقمي)، حدد الموسّع المرافق في وقت التقاط الصور من مربع القائمة.



موضع عرض التكبير (عرض مؤشر الانتقال)

شريط تمرير معلومات مسافة التصوير^{١*} (ص ٧٣)

ضبط مُحسن العدسة الرقمي (ص ٧٢)

مربع الاختيار [Do not sharpen previews] عدم زيادة حدة المراجعات^{٢*} (ص ٧٢)

قسم عرض التكبير^{١*}

^{١*} يتم عرض المنطقة التي قمت بالنقر فوقها على الصورة (موضع عرض التكبير) بتكبير قدره ١٠٠٪.

^{٢*} لا يتم عرض شريط التمرير في إطار Digital Lens Optimizer (مُحسن العدسة الرقمي) للصور التي يتم التقاطها ببعضات EF-M.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



قائمة بوظائف إطار النطاق الديناميكي العالي Adjust Image (ضبط الصورة) (ص ٨٢)

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور


التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



قائمة بوظائف إطار طابع النسخ



(ص ٧٣ إلى ص ٧٧، ص ١١٦ إلى ص ١٢٠)

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



- عرض ملء الشاشة/الرجوع لعرض الشاشة العادي
- تطبيق بيانات إزالة الغبار (ص ٧٣، ص ١١٦)
- أنواع الغبار التي تتم إزالتها (ص ٧٥، ص ١١٨)
- تحديد مصدر النسخ (ص ٧٧، ص ١٢٠)
- ثبيت موضع مصدر النسخ (ص ٧٧، ص ١٢٠)
- أنواع الطوابع (ص ٧٧، ص ١٢٠)
- ضبط حجم نطاق إزالة الغبار (ص ٧٥، ص ١١٨) أو نطاق النسخ (ص ٧٧، ص ١٢٠) في نطاق يتراوح من ٥ إلى ١٠٠ (بزيادة واحد بكل) (يمكنك أيضاً إدخال قيمة رقمية)
- لاستعادة الصور/إعادة عمل الصورة مرة أخرى
- نسخ نطاق إزالة الغبار أو نطاق النسخ وتطبيقه (صقه) على صورة أخرى
- انتقال بين الصور المعروضة*

*يُعمل عند تحديد صور متعددة وعند عرض إطار طابع النسخ.

قائمة بوظائف إطار تحويل/حفظ صور متعددة (المعالجة الجماعية) (ص ١٠١)

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس




أسماء ملفات الصور المطلوب حفظها

بصورة جماعية

أنواع الصور

الامتداد	نوع الصور
.JPG	Exif-JPEG
.TIF	٨ بت Exif-TIFF
.TIF	١٦ بت TIFF
.TIF/.JPG	Exif-JPEG+ ٨ بت Exif-Tiff
.TIF/.JPG	Exif-JPEG+ ١٦ بت TIFF



وجهة الحفظ

معدل ضغط صور JPEG*

الدقة*

دمج أوضاع ICC (ص ١٤٥)*

تغيير الحجم*

اسم الملف

النقل الجماعي للصور إلى برنامج تحرير صور آخر (ص ١٠٢)

تقترن الصور التي يمكن تحويلها على صور RAW (حفظ) Save

* يتراوح نطاق الإعداد من ١ إلى ١٠٠٠ نقطه لكل بوصة. كلما ارتفعت القيمة الرقمية كلما زادت جودة الصورة.

* يتم تطبيق القيمة الأعلى في القيمتين التي تم ضبطها في [Width/عرض] و[Height/ارتفاع] على الحافة الأطول من الصورة و يتم تغيير حجمها.

* يظهر عند النقر فوق الزر [Batch process]/[معالجة جماعية] (ص ١٢٦، ص ١٣٥) بدون تحديد صورة في الإطار الرئيسي أو إطار تحرير الصور. لتحويل صور RAW فقط، انقر فوق هذا الزر بدلاً من النقر على زر [Execute/تنفيذ].

* يتراوح نطاق الإعداد من ١ إلى ٦٠٠٠ نقطه لكل بوصة.

* يتم إرفاق معلومات مساحة الألوان (ص ٩٤، ص ٧٨) التي تم ضبطها للصورة مع وضع ICC. حتى في حالة إزالة علامة الاختيار من الصور التي تم ضبط مساحة الألوان فيها على Apple Wide Gamut RGB أو ColorMatch RGB (ص ٩٤، ص ٧٨)، تكون أوضاع ICC مدمجة فيها بشكل تلقائي.

قائمة بوظائف إطار إعادة التسمية (ص ١٠٣)

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم



عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



تعيين اسم الملف الجديد

تعيين تنسيق المعلومات في اسم الملف

الترتيب الذي يتم تصنيف الصور على أساسه

ضع علامة اختيار لتطبيق نفس الاسم على صور RAW وصور JPEG المسجلة في نفس الوقت

ضع علامة اختيار لنسخ الصور انقر فوق الزر [Browse] [استعراض] وحدد وجهة الحفظ.

مسرد المصطلحات

صورة RAW

يتم تسجيل صور RAW الملقطة بكاميرا EOS بتتنسيق غير مضغوط ٤ بิต أو ١٢ بيت. لأن صور RAW تعتبر صور خاصة في مرحلة غير متطرفة فانت بحاجة إلى برنامج مزود بوظائف معالجة تطويرية كبرنامج DPP لعرض هذه الصور. ميزة صور RAW غير المطورة أنه يمكنك إجراء العديد من عمليات الضبط على صور RAW بدون تدهور لجودة الصورة بشكل كبير.

* يعني كلمة "RAW" أن الصورة "في حالتها الطبيعية" أو "غير معالجة أو معدلة".

صورة JPEG

معظم الصور العادي بتتنسيق ٨ بيت المضغوط غير القابل للإرجاع. وميزة هذا أنه بحفظ الصور بمعدل ضغط عالي، يمكن أن يكون حجم الملف صغيراً حتى بالنسبة لبيانات الصور ذات عدد البكسل الكبير. وذلك لأنه أثناء عملية الحفظ والضغط يتم تقليل جزء من البيانات لجعل الملف صغير الحجم، في كل مرة تقوم فيها بتحرير الصورة أو حفظها تخضع جودتها. باستخدام برنامج DPP، حتى في حال تكرار التحرير/الحفظ يتم فقط تعديل بيانات إجراءات التعديل ولا تحدث عملية كتابة فوق البيانات أو ضغطها وبذلك لا تخضع جودة بيانات الصور الأصلية.

* مصطلح JPEG اختصار لـ "Joint Photographic Experts Group".

صورة TIFF

يتم تسجيل الصور ذات Bitmap النقطي بتتنسيق ٨ بيت غير المضغوط. لأن صور TIFF هي بتتنسيق غير مضغوط تعتبر مناسبة لحفظ صورة مع المحافظة على جودة الصورة الأصلية العالية.

* مصطلح TIFF اختصار لـ "Tagged Image File Format".

إجراءات التعديل

تسمى "معلومات ظروف معالجة الصور" الخاصة بصور RAW التي يمكن تحريرها في برنامج DPP "إجراءات التعديل". علاوة على ذلك في برنامج DPP يمكنك تحرير الصور في صور JPEG وTIFF باستخدام "إجراءات التعديل" كما تفعل مع صور RAW.

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم


عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF

المراجع

الفهرس



عدد وحدات البت

الوحدة الثانية لحجم المعلومات في ألوان الصورة. يوضح الرقم عدد وحدات البت لكل بكسل. كلما كان عدد وحدات البت كبيراً، زاد عدد الألوان وأصبح التدرج أكثر تجانساً. صورة بتتنسيق واحد بت هي صورة أسود وأبيض.

نظام إدارة الألوان (مطابقة الألوان)

لكل من الكاميرات الرقمية التي تلتقط الصور والشاشات التي تعرض الصور والطابعات التي تطبع الصور طريقة مختلفة في إنشاء الألوان. لهذا السبب قد يبرز اختلاف بين لون الصورة عند عرضها على الشاشة وعند طباعتها.

يعد نظام إدارة الألوان نظاماً لإدارة الألوان لجعل هذه الألوان متطابقة إلى حد كبير. باستخدام برنامج DPP، يمكنك مطابقة الألوان لحد كبير بين الأجهزة المختلفة باستخدام أوضاع ICC بين الأجهزة المختلفة.

أوضاع ICC

أوضاع ICC هي الملفات التي تشتمل على معلومات الألوان مثل خصائص الألوان ومساحة الألوان بين الأجهزة المتعددة والتي يتم ضبطها بواسطة أوضاع ICC (مجموعة الألوان الدولية). يمكن إدارة (إدارة الألوان) معظم الأجهزة كالشاشة التي تستخدمها لعرض الصور أو الطابعة التي تستخدمها لطباعة الصور باستخدام أوضاع ICC، كما يمكن مطابقة الألوان بين الأجهزة المختلفة إلى حد كبير. يشتمل برنامج DPP على إدارة الألوان التي تستخدم أوضاع ICC المشار إليها.

منحنى تدرج الألوان

يوضح منحنى تدرج الألوان القيمة قبل الضبط (الإدخال) كمحور أفقي على الرسم والقيم بعد الضبط (الإخراج) كمحور رأسي. وحيث إن القيم قبل الضبط وبعد واحدة قبل إجراء أي عمليات ضبط، فإن منحنى تدرج الألوان يعرض خط مستقيم من الركن السفلي الأيسر إلى الركن العلوي الأيمن ويتغير منحنى تدرج الألوان يمكنك ضبط درج سطوع الصورة بالتفصيل والتباين والألوان. فكلما اتجهت يميناً على المحور الأفقي تزداد القيمة الموجبة وكلما اتجهت لأعلى على المحور الرأسي ازدادت القيمة الموجبة.



أوضاع محاكاة CMYK

الوضع الذي يحاكي الألوان عند الطباعة في بيئة CMYK (أجهزة الطباعة وما شابه). باستخدام برنامج DPP، يمكنك محاكاة الألوان باستخدام أربعة أنواع من الأوضاع.

Euro Standard

الوضع الذي يستخدم عادة في طباعة الكتب في أوروبا وهو مناسب لمحاكاة الطباعة الأوروبية القياسية.

JMPA

الوضع الذي يستخدم عادة في طباعة الكتب وما شابه في اليابان وهو مناسب لمحاكاة الطباعة الملونة القياسية للمجلات الإعلانية.

U.S. Web Coated

الوضع الذي يستخدم عادة في طباعة الكتب في أمريكا الشمالية وهو مناسب لمحاكاة الطباعة القياسية في أمريكا الشمالية.

JapanColor2001 type3

الوضع الذي أصبح معياراً في صناعة الطباعة اليابانية وهو مناسب في محاكاة الطباعة القياسية JapanColor.

هدف المعالجة

أهداف المعالجة هي طرق تحويل الألوان عند طباعة صورة. تم أدناه توضيح طريقة تحويل كل هدف من أهداف المعالجة.

Perceptual (متجانس)

قبل التحويل وبعد، يتم تحويل كل الألوان للمحافظة على العلاقة بين الألوان. حتى في الأجزاء التي تتغير فيها الألوان بصور طفيفة ، يمكنك طباعة صورة تبدو طبيعية وتحافظ على تناسق الألوان. ولكن تبعاً للصورة قد يعمل التشبع على تغيير الصورة بالكامل.

لن يكون هناك تحويل كثير للألوان المتشابهة قبل التحويل وبعد، لكن الألوان غير المتشابهة يتم تحويلها بصورة ملائمة. لأن هناك القليل من التغييرات للألوان المتشابهة والتي تضم معظم الصورة ، يمكنك طباعة صورة طبيعية لم يحدث فيها التشبع تغييراً كبيراً. إلا أنه تبعاً للصورة فإنه توجد بعض الحالات حيث يكون تدرج الألوان الكلي للصورة متغيراً بعض الشيء لأن الألوان الغير متشابهة والتباينات تتغير.

Relative Colorimetric (لوني نسبي):

مساحة الألوان

مساحة الألوان هي نطاق إنتاج الألوان (خصائص مجموعة الألوان). يدعم برنامج DPP أنواع الخمس التالية من مساحة الألوان.

sRGB: مساحة الألوان القياسية لنظام التشغيل Windows. تستخدم بكثرة

لمساحة الألوان القياسية للشاشات والكاميرات الرقمية والماضفات الضوئية.

Adobe RGB: مساحة ألوان أكبر من المساحة المتوفرة في sRGB. تستخدم بشكل أساسي في الطباعة لأغراض العمل.


Apple RGB: مساحة الألوان القياسية لنظام التشغيل Macintosh. مساحة ألوان أكبر قليلاً من المساحة المتوفرة في sRGB.

ColorMatch RGB: مساحة ألوان أكبر قليلاً من المساحة المتوفرة في sRGB. تستخدم بشكل أساسي في الطباعة لأغراض العمل.

Wide Gamut RGB: مساحة ألوان أكبر من المساحة المتوفرة في Adobe RGB.

راجع مخطط الألوان أدناه للتعرف على حجم مساحة الألوان لكل مساحة ألوان.

مخطط الألوان لمساحات الألوان المتفاوتة مع برنامج DPP



نطاق الألوان التي يمكن للعين البشرية مشاهدته

النقطة البيضاء (درجة حرارة اللون)	قيم جاما	
6500K(D65)	٢,٢	sRGB
6500K(D65)	٢,٢	Adobe RGB
6500K(D65)	١,٨	Apple RGB
5000K(D50)	١,٨	ColorMatch RGB
5000K(D50)	٢,٢	Wide Gamut RGB

الفهرس

مقدمة

نظرة سريعة على المحتويات

التشغيل الأساسي

التشغيل المتقدم

عمليات التحرير والطباعة المتقدمة للصور

معالجة أعداد كبيرة من الصور

التحرير صور JPEG/TIFF


المراجع

الفهرس



١٤٧

الإطار الرئيسي ١٢٦، ١٠	Adobe RGB ٩٣
إطار المجلد ١٢٦، ٦	Apple RGB ٩٣
إطار المجموعة ١٢٧، ٣٦، ٦	Auto Lighting Optimizer (محسن الإضاءة التلقائي) ٦١
إطار تحرير الصور ١٣٥، ٣٤	Contrast (التبالن) ١٠٧، ٢٩
إطار تحويل/حفظ صورة واحدة ١٣٦، ٤٢	Color saturation (تشبع اللون) ٣٠
إطار تصحيح انحراف العدسة ١٣٨، ٦٥	ColorMatch RGB ١٤٦
إطار طابع النسخ ١٤٢، ١١٨، ١١٦، ٧٥، ٧٣	EOS Utility ٧
إطار مراجعة تخفيض التشويش ١٣٣، ١١٢، ٦٢	Filter effect (تأثير المرشح) ٣١
إعادة تحرير الصور ١٢٢، ٤٣	Map Utility ٨٥
إعادة ضبط الصور ١٢٢، ٤٣	(حفظ) Save ١٤٣، ١٠١
الإعداد الافتراضي لمساحة الألوان ٩٥، ٩٤	التحويل/الحفظ الجماعي للصور (المعالجة الجماعية) ١٣٦، ٤٢
إعداد الألوان لشاشة العرض (الأوضاع) ٩٥، ٩٤	التحويل إلى صورة JPEG أو TIFF ثم حفظها ١٢١، ٤١
إعداد الألوان للطابعة (الأوضاع) ٩٥، ٩٤	حفظ ١٢١، ٤١
إعداد الطباعة المفصلة (الطباعة مع ارافق معلومات التصوير) ٨٦	حفظ ١٢١، ٤١
الإعدادات الافتراضية لتخفيض التشويش ٩٤	حفظ صورة JPEG أو TIFF كصورة منفصلة ٩١، ٩٠
إعدادات العرض (تضفيالت) ٩٢	عرض صور RAW وحفظها ١٤٦
إعدادات عامة (تضفيالت) ٩١	sRGB ٣٢
إنشاء الصور ٧٨	Unsharp mask] [قناص زيادة الحدة] ١٤٦
إنشاء مجلد ٥٠	Wide Gamut RGB ١
إنهاء برنامج DPP ١٤	إجراء المعالجة التلقائية لإزالة الغبار ١١٧، ١١٦، ٧٥، ٧٣
أهداف المعالجة عند استخدام برنامج Easy-PhotoPrint ٩٦، ٩٤	إجراء معالجة إزالة الغبار ١١٦، ٧٣
أوضاع ICC ١٤٥	إجراء المعالجة التلقائية لإزالة الغبار ١٢٠، ٧٧
ب	تصحيح الصور (وظيفة طابع النسخ) ١١٨، ٧٥
بدء تشغيل برنامج DPP ٦	الإزالة اليدوية للغبار (وظيفة الإصلاح) ١٤٥، ٩٨
بكرة الألوان ٥٦	إجراءات التعديل ٩٤
بيانات إزالة الغبار ١١٧، ١١٦، ٧٥، ٧٣	إدارة الألوان (تضفيالت) ١٤٥
ت	إدارة الألوان (مطابقة الألوان) ٩٥، ٩٤
تحسين جودة الصور (الإطار الرئيسي) ٣١	إعداد الألوان لشاشة العرض (الأوضاع) ٩٥، ٩٤
تحديد الصور ٣٤، ١٦، ١٠	إعداد الألوان للطابعة (الأوضاع) ٩٥، ٩٤
التحرير ١٤٧	مساحة الألوان ١٤٦
تحميل إجراءات التعديل ولصقها (تطبيقاتها) ٢٣	أوضاع ICC ١٤٥
التحويل إلى صورة JPEG أو TIFF ثم حفظها ١٤٣، ١٣٦، ١٠١، ٤٢	الإزالة اليدوية للغبار (وظيفة الإصلاح) ١١٨، ٧٥
تخفيف الألوان الزائفة ٩١	الإصلاح (الإزالة اليدوية للغبار) ١١٨، ٧٥
تخفيف التشويش (صور JPEG أو TIFF) ١١٢	إطار إعادة التسمية ١٤٤، ١٠٣
تخفيف التشويش (صور RAW) ٦٢	إطار الإعدادات الجماعية ١٤٣، ١٠٢، ١٠١
تخفيف تشويش الإضاءة (صور JPEG و TIFF) ١١٢	إطار التحرير ١٢٩، ١١
	إطار التحقق السريع ١٣٤، ١٦
	إطار التهذيب/ضبط الزوايا ١٣٧، ١١٣، ٣٨



٥١	نف المجلدات أو نسخها.....
٥٠	نف الصور أو نسخها.....
٥١	تسجيل المجلدات كعلامات مرجعية.....
١١٣، ٣٨	تهذيب صورة وضبط زاويتها.....
١٠٠	توازن الشخصي للون الأبيض.....

٦٢	تحفيض تشويش الإضاءة (صور RAW).....
١١٢	تحفيض تشويش التشبع اللوني (صور TIFF JPEG و TIFF).....
٦٢	تحفيض تشويش التشبع اللوني (صور RAW).....
١١٢	تحفيض تشويش صور JPEG (الإضاءة والتشبع اللوني).....
٦٢	تحفيض تشويش صور RAW (الإضاءة والتشبع اللوني).....
١٠٩	الترجم.....
١٣٥، ١٣٤، ١٢٧، ١٢٦، ٢٥، ١٠	تدوير الصور.....
٢١، ٢٠	ترتيب الصور.....

٥١	تسجيل المجلدات كعلامات مرجعية.....
١٠٩	Saturation (التشبع).....
٦٥	تصحيح الإضاءة الطرفية.....
٦٥	تصحيح الانحراف اللوني.....
٦٥	تصحيح التشويه.....
١٢٠، ٧٧	تصحيح الصور (وظيفة طابع النسخ).....
٦٣	تصحيح انحراف العدسة.....
٦٥	تصحيح علم وضوح الألوان.....
١٣٤، ١٩، ١٨	تصنيف.....

١٩، ١٨	تصنيفات.....
١٩، ١٨	التطبيق الجماعي لتوازن اللون الأبيض على الصور (توازن الشخصي للون الأبيض).....
١٠٠	التعليمات.....
١٠٣	تغيير اسم الملف.....
١٠٣	تغيير أسماء ملفات الصور بالترتيب الموجود في الإطار الرئيسي.....
١٠٣	التغيير الجماعي لأسماء ملفات الصور.....
٩٠	فضائل.....

٩٤	Color Management (إدارة الألوان).....
٩١	General Settings (إعدادات عامة).....
٩٣	Tool palette (لوحة الأدوات).....
٩٢	View Settings (عرض الإعدادات).....
٧	تنزيل الصور على الكمبيوتر.....
٧	تنزيل الصور من الكاميرا.....
٩	تنزيل الصور من وحدة قراءة البطاقات.....
٧	تنزيل الصور من الكاميرا.....
٩	تنزيل الصور من وحدة قراءة البطاقات.....
٧	تنزيل الصور.....
٤٩	تنظيم الصور.....
٤٩	تنظيم الصور.....
٥٠	إنشاء مجلد.....
٤٩	حذف الصور.....

٩٤	Default noise reduction settings (الإعدادات الافتراضية لتحفيض التشويش).....
٩١	تحفيض الألوان الزائفة.....
٢٣	تحسين جودة الصور (ال إطار الرئيسي).....
١١٢	تحفيض تشويش صور JPEG (الإضاءة والتشبع اللوني).....
٦٢	تحفيض تشويش صور RAW (الإضاءة والتشبع اللوني).....
٩١	عرض صور RAW وحفظها.....

١٠٩، ٣١	Sharpness [الحدة].....
٤٩	حذف الصور.....
١٢٥	حذف برنامج DPP (إلغاء التثبيت).....
٤٩	الحذف.....
١٢٥	حذف الصور.....
٩٩	حذف البرنامج.....
١٢١، ٤١	حفظ إجراءات التعديل.....
٩٩	حفظك.....

٢٩	خطي.....
٣٠	د [درجة اللون/Color tone].....
٥٦	درجة حرارة اللون.....

١٠٧، ٢٦	س [السطوع].....
٣	ص [الصور المدعومة].....
٨٢	صور بنطاق ديناميكي عالي (HDR).....
١٤٥	صورة JPEG.....
١٤٥	صورة RAW.....
١٤٥	صورة TIFF.....



٢٨	ضبط توازن اللون الأبيض
١٠٨، ٢٨	ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر
٥٦	درجة حرارة اللون
٥٦	بكرة الألوان
١٠٠	التوازن الشخصي لللون الأبيض
١٠٥	ضبط صور JPEG
٢٥	ضبط صور RAW
١٠٥	ضبط صور TIFF
٧٨	ضبط مساحة الألوان لكل صورة
١١٠، ٥٨	ضبط منحني تدرج الألوان

ط


١٢٠، ٧٧	طابع النسخ (تصحيح الصورة)
٤٣	الطباعة باستخدام برنامج Easy-PhotoPrint EX
٨٨	الطباعة باستخدام برنامج Easy-PhotoPrint Pro
٤٦	الطباعة باستخدام برنامج Easy-PhotoPrint
٨٩	الطباعة باستخدام برنامج Print Studio Pro
٤٦، ٤٣	الطباعة باستخدام طابعات نفث الحبر من Canon
٨٨	الطباعة باستخدام طابعة Canon متطرفة
٩٠	الطباعة باستخدام طابعة تنسيقات كبيرة من Canon
٤٩	الطباعة باستخدام طابعة مختلفة عن طابعات Canon
٤٩، ١٤	الطباعة على ورقة واحدة
٨٧	طباعة قائمة صور (طباعة قائمة صور مصغرة)
٨٢	طباعة قائمة صور مصغرة (طباعة فهرس الصور)
٨٦	الطباعة مع إرفاق معلومات التصوير (إعداد الطباعة المفصلة)
٨٧	طباعة قائمة صور مصغرة (طباعة فهرس الصور)
٤٩، ١٤	الطباعة على ورقة واحدة
٤٦	الطباعة باستخدام برنامج Easy-PhotoPrint
٤٣	الطباعة باستخدام برنامج Easy-PhotoPrint EX
٨٨	الطباعة باستخدام طابعة Canon متطرفة
٩٠	الطباعة باستخدام طابعة تنسيقات كبيرة من Canon
٤٩	الطباعة باستخدام طابعة مختلفة عن طابعات Canon
٤٦، ٤٣	الطباعة باستخدام طابعات نفث الحبر من Canon
٨٨	الطباعة باستخدام برنامج Easy-PhotoPrint Pro
٨٩	الطباعة باستخدام برنامج Print Studio Pro
٨٦	الطباعة مع إرفاق معلومات التصوير (إعداد الطباعة المفصلة)
٩٦، ٩٤	أهداف المعالجة عند استخدام برنامج Easy-PhotoPrint

ض	ضبط (صور RAW)
	تطبيق عمليات الضبط
	الضبط التلقائي (مساعدة منحني تدرج الألوان)
	السطوع
	سطوع المناطق المميزة
	سطوع الظل
	ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر
	تشبع اللون
	درجة حرارة اللون
	درجة اللون
	بكرة الألوان
	التبابين
	نسخ عمليات الضبط
	النطاق الديناميكي
	تأثير المرشح
	اللون الأحادي
	التوازن الشخصي لللون الأبيض
	نمط الصورة
	ملف نمط الصورة
	لوحة الأدوات RAW
	حفظ عمليات الضبط
	ضبط منحني تدرج الألوان
	تأثير التدرج
	لوحة الأدوات
	ضبط توازن اللون الأبيض
	ضبط (صورة JPEG أو TIFF)
	الضبط التلقائي (مساعدة منحني تدرج الألوان)
	السطوع
	ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر
	(التبابين) Contrast
	النطاق الديناميكي
	الدرج
	لوحة الأدوات RGB
	(التشبع) Saturation
	(الحدة) Sharpness
	ضبط منحني تدرج الألوان
	الضبط التلقائي (مساعدة منحني تدرج الألوان)
	ضبط توازن اللون الأبيض بالنقر



لوحة الأدوات RGB	١٣٠
اللون الأحادي	٣٠
Filter effect (تأثير المرشح)	٣١
Toning effect (تأثير التدرج)	٣١
متطلبات النظام	٣
محاكاة CMYK	١٤٦، ٩٦، ٩٤
محتويات عمليات الضبط (إجراءات التعديل)	١٤٥، ٩٨
محسن العدسة الرقمي	٦٩
مخطط الألوان	١٤٦
المزامنة (إطار التحرير)	٥٤
مزامنة إطارات التحرير	٥٤
مزامنة الصور	٥٤
مساحة الألوان	١٤٦
Adobe RGB	١٤٦
Apple RGB	١٤٦
ضبط مساحة الألوان لكل صورة	٧٨
ColorMatch RGB	١٤٦
الإعداد الافتراضي لمساحة الألوان	٩٥، ٩٤
sRGB	١٤٦
Wide Gamut RGB	١٤٦
مساحة ألوان العمل	٧٨
مساعدة منحني تدرج الألوان (الضبط التقائي)	١٠٦، ٣٣
المعالجة الجماعية (الحفظ الجماعي لصور JPEG أو TIFF أو RAW)	١٤٣، ١٠١
المعالجة الجماعية للعديد من الصور	
تغيير اسم الملف	١٠٣
تحويل/حفظ (المعالجة الجماعية)	١٤٣، ١٠١
التوازن الشخصي للون الأبيض	١٠٠
بيانات إجراءات التعديل	٩٨
النقل	١٠٢
معلومات إطار الصورة (علامات الصور)	١٢٨
الغلاف	٩٨
مفاتيح الاختصار	٥٩
ملف إجراءات التعديل	١٤٥
ملف نمط الصورة	٥٥
منحني تدرج الألوان	٥٥
مؤشر تحذير منطقة التظليل	٩٩
مؤشر تحذير منطقة التمييز	
نسخ ولصق (تطبيقات) إجراءات التعديل	
النطاق الديناميكي	١١١، ٥٧
النقل الجماعي للصور إلى برنامج تحرير الصور	١٠٢
النقل الجماعي للصور	١٠٢

عدد وحدات البيت	١٤٥
العدسات المتوافقة مع وظيفة تصحيح انحراف العدسة	٦٣
عرض الصور المصغرة (الإطار الرئيسي)	١٢٦، ١٠
تغير العرض	١٠
عرض الصور المصغرة للصور (الإطار الرئيسي)	١٠
تغيير العرض	١٠
عرض الصور المصغرة والعرض المكبر	١٣٥، ٣٤
(إطار تحرير الصور)	
عرض الصور المصغرة والعرض المكبر (إطار تحرير الصور)	٣٤
العرض المكبر (إطار التحرير)	١٢٩، ١١
العرض المكبر (إطار التحقق السريع)	١٣٤
عرض صورة واحدة JPEG وRAW	٢٢
عرض صورة واحدة	٢٢
عرض قبل/بعد المقارنة	٥٣
عرض معلومات التصوير	٢٣، ١٠
عرض معلومات تصوير الصورة	٢٣، ١٠
العرض	
عرض قبل/بعد المقارنة	٥٣
العرض المكبر (إطار التحرير)	١٢٩، ١١
العرض المكبر (إطار التتحقق السريع)	١٣٤، ١٦
عرض معلومات التصوير	٢٣، ١٠
عرض صورة واحدة	٢٢
مزامنة إطارات التحرير	٥٤
عرض الصور المصغرة (الإطار الرئيسي)	١٢٦، ١٠
علامات الصور (معلومات إطار الصورة)	١٢٨
العلامات المرجعية	٥١
علامة الاختيار	١٣٤، ١٢٨، ١٩، ١٨
ك	
الكاميرات المتوافقة مع وظيفة تصحيح انحراف العدسة	٦٣
لوحة الأدوات (تضليلات)	٩٣
لوحة الأدوات LENS (العدسة)	١٣٢
لوحة الأدوات NR/ALO (تخفيض التشوش/ALO)	١٣١
لوحة الأدوات RAW	١٣٠
لوحة الأدوات RGB	١٣٠
لوحة الأدوات LENS (العدسة)	١٣٢
لوحة الأدوات NR/ALO (تخفيض التشوش/ALO)	١٣١
لوحة الأدوات RAW	١٣٠



حول دليل الإرشادات

- يحظر إعادة إنتاج محتويات دليل الإرشادات هذا كاملاً أو أي جزء منها بدون الحصول على الإذن اللازム.
- تخضع الموصفات الواردة في دليل الإرشادات هذا ومحتوياته للتغيير من قبل شركة Canon دون إخطار.
- قد تختلف صور الشاشات المطبوعة في دليل الإرشادات هذا عن تلك الخاصة بالبرنامج الفعلي.
- تمت مراجعة محتوى دليل الإرشادات بين يديك بعناية. ولكن إن صادفك أي أخطاء أو حالات حذف، يرجى الاتصال بمركز خدمة Canon.
- يرجى ملاحظة أنه بصرف النظر عن المعلومات المذكورة سلفاً، فإن شركة Canon لا تتحمل أي مسؤولية تجاه نتائج تشغيل البرنامج.

العلامات التجارية

- إن Mac OS و Macintosh هما علامتان تجارتان لشركة Apple Inc. و مسجلتان في الولايات المتحدة و الدول الأخرى.
- إن Photoshop و Adobe هما علامتان تجارتان مسجلتان أو علامتان تجارتان لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.
- كافة العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها.

٥٠	نقل الصور أو نسخها
٥١	نقل المجلدات أو نسخها
٧٨	نقل صورة إلى برنامج Photoshop
١٠٢	النقل الجماعي للصور إلى برنامج تحرير الصور
٧٨	نقل صورة إلى برنامج Photoshop
٢٦	نمط الصورة
١٤٦	هدف المعالجة (طريقة التطبيق)
٩٦, ٩٤	Rendering intents when using Easy-PhotoPrint (أهداف المعالجة عند استخدام Easy-PhotoPrint)